EBT521 – VERİ İLETİŞİMİ VE BİLGİSAYAR AĞLARI



ÇOĞULLAMA VE VERİ KODLAMA

Doç.Dr. İbrahim ÖZÇELİK
ozcelik@sakarya.edu.tr
http://www.ozcelik.sakarya.edu.tr
Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği



ÇOĞULLAMA VE VERİ KODLAMA

- Bağlantı Arayüz Standartları
- Coğullama Multpilexing
- Çoğullama Teknikleri
- Frekans Bölmeli Çoğullama
- Zaman Bölmeli Çoğullama
- Analog Veriden Sayısal Sinyale Veri Kodlama
 - Darbe Kod Modülasyonu




Bağlantı Arayüz Standartları

- Sayısal bilgiyi iletim ortamından gönderebilmek için gerekli işlemleri bütün olarak üzerinde bulunduran kavrama denir.
 - Linkteki sinyallerin isimleri ve fonksiyonları
 - Elektriksel, Optik veya elektromanyetik işaretin elde edilmesi
 - Konnektör ve arabirimin mekanik yönleri
- Bağlantı Arayüz Standartları 3 ana kategoriye ayrılır:
 - DTE-DCE Bağlantı Arayüz Standartları (RS-232 (V24), RS423, RS-562)
 - DCE-DCE Bağlantı Arayüz Standartları (Kablolu, Kablosuz)
 - (Kuzey Amerika: T1, T2, T3, T4) (Avrupa: E1, E2, E3, E4)
 - Uydu ve Mikrodalga sistemleri
 - LAN Bağlantı Arayüz Standartları (Ethernet, Token Ring, ATM, PROFIBUS, CAN)
 - Ethernet protokolü çeşitlerine farklı veri kodlama tekniği kullanır, fakat hepsinde kullanılan konnektör RJ45'tir
 - Token Ring (RJ45, DB-9), Farksal manchester kodlama
 - PROFIBUS ve CAN RS-485 standardını kullanır.



Coğullama - Multiplexing

- İletim ortamının kapasitesi tek bir sinyalin iletimi için gerekli olan kapasiteden genellikle büyüktür
- Çoğullama : Tek bir iletim ortamı üzerinden birden fazla sinyalin taşınmasını tanımlar
- Yüksek hızlı telekomünikasyon hatlarının (Koaksiyel, fiber optik) etkili kullanımı için bazı çoğullama teknikleri kullanılır.
- Genel kavramları tanımlar.
- Kablosuz sistemlerde paylaşılacak ortam havadır.






Çoğullama Teknikleri

- Çoğullama teknikleri, birden fazla kullanıcının aynı ortamı birbirlerini etkilemeden nasıl paylaşacaklarını belirler
- Frekans Bölmeli Çoğullama Frequency-division multiplexing (FDM)
 - İletim ortamının yararlı bandgenişliği ilgili bir sinyal için gerekli bandgenişliğinden daha fazla olduğu gerçeğine dayanır
- Zaman Bölmeli Çoğullama Time-division multiplexing (TDM)
 - İletim ortamının erişilebilir bit hızının ilgili bir sinyal için gerekli veri hızından daha fazla olduğu gerçeğine dayanır
- Kod Bölmeli Çoğullama Code Division Multiplexing (CDM)



Frekans Bölmeli Çoğullama


- Frekans Bölmeli Çoğullama Frequency Division Multiplexing FDM
- İletişim kanallarında frekans paylaşımını öngörmektedir
- Her bir sinyal farklı bir taşıyıcı frekansı ile modüle edilir.
- Her sinyalin iletimi için farklı bir frekans bandı kullanılarak sinyallerin birbirine karışması önlenirken (koruma bandları ile birlikte) birden fazla sinyalin aynı kanaldan iletilmesi mümkün kılınmaktadır.
- Veri olmasa bile kanal tahsis edilir
- FDM genellikle analog işaretlerin çoğullanmasında kullanılır
- Örnek: Radyo ve TV yayınları







Frekans Bölmeli Çoğullama Diyagramı

- Frekans-zaman uzayı
- Frekans spektrumu belirli sayıdaki frekans bandına bölünerek, kullanıcıların iletim ihtiyacına göre frekans bantları atanmaktadır.
- Örneğin 150 MHz'lik bir spektrum bloğu, 25 MHz bölmelere ayrılarak aynı anda altı uçbirimin eş zamanlı haberleşmesi sağlanabilir. Her bir çağrı için frekansı ayrı bir taşıyıcı işaret bulunacaktır
- Frekans bantları kullanıcı ihtiyacına göre genelde uzun süreli veya kalıcı olarak ayrılmaktadır.










Dalga Uzunluğu Bölmeli Çoğullama

- Dalga Uzunluğu Bölmeli Çoğullama Wavelength Division Multiplexing WDM
- Birden fazla ışık hüzmesinin farklı frekanslarda aynı fiber üzerinden iletilmesi tekniğidir
- İşığın her bir rengi (dalga uzunluğu) ayrı veri kanalı üzerinden taşınır
- 1997 Bell Lab.da; herbiri 10 Gbps bandgenişlikli 100 ışık hüzmesi ile 1
 Terabitlik bir iletim gerçekleştirilmiştir
- Şu anda 10 Gbps bandgenişliğine sahip 160 kanallık ticari ürünler bulunmaktadır
- Alcatel, Lab ortamında her biri 39,8 Gbps bandgenişliğine sahip 256 kanalla
 10.1 Tbps'lık bir iletimi 100 km'lik bir mesafede gerçekleştirmiştir



Zaman Bölmeli Çoğullama


- Zaman Bölmeli Çoğullama Time Division Multiplexing TDM
- İki çeşidi vardır:
 - Senkron Zaman Bölmeli Çoğullama
 - Asenkron Zaman Bölmeli Çoğullama
- Ortamın veri hızı iletilecek sayısal sinyalin veri hızını aşarsa kullanılır
- Birçok sayısal sinyal zaman boyutunda birbirinden ayırt edilir






Senkron TDM

- Zaman aralıkları kaynaklara önceden tahsis edilir ve sabittir
- Veri olmasa bile zaman aralıkları tahsis edilir
- Zaman aralıkları kaynaklar arasında bir girişim oluşturmayacaktır
- Şekilde görüldüğü gibi zaman uzayı belirli uzunluktaki zaman dilimlerine (time-slot) bölünerek her bir sayısal işaretin örnekleri için farklı bir zaman diliminin kullanılması sonucu haberleşme kaynağının ortak kullanımı sağlanırken işaretlerin karışması önlenmektedir











İstatiksel TDM


- Senkron TDM'de bir çok zaman aralığı (slot) kullanılamamaktadır.
- İstatiksel TDM zaman aralıklarını isteğe bağlı olarak dinamik bir şekilde tahsis edilir
- Çoğullayıcı giriş hatlarını tarar ve TDM çerçevesi dolana kadar veriyi toplar
- Hat üzerindeki veri hızı giriş hatlarının oluşturduğu toplam (aggregate) hızdan daha düşüktür














- 7-bit PCM used on every sixth frame; bit 8 of each channel is a signaling bit. 3. Data channels:
 - Channel 24 is used for signaling only in some schemes.
 - Bits 1-7 used for 56 kbps service
 - Bits 2-7 used for 9.6, 4.8, and 2.4 kbps service.

T ve E Hatları

Kuzey Amerika

Service	Line	Rate (Mbps)	Voice Channels (64 Kbps)
DS-1	T-1	1.544	24
	T1C	3.152	48
DS-2	T-2	6.312	96
DS-3	T-3	44.736	672
DS-4	T-4	274.176	4032


Uluslar arası (ITU-T Standardı)

Line	Rate	Voice Channels
	(Mbps)	(64 Kbps)
E-1	2.048	30
E-2	8.448	120
E-3	34.368	480
E-4	139.264	1920
E-5	565.148	7680



Analog Veri → Sayısal Sinyal


- Analog veri sayısallaştırılır
 - Sayısal veri NRZ tekniklerinden biri kullanılarak iletilebilir
 - Sayısal veri NRZ tekniklerinin haricindeki tekniklerden biriyle iletilebilir.
 - Sayısal veri analog bir sinyal haline dönüştürülebilir
- Analog veriden sayısal sinyal haline dönüşüm bir codec ile yapılır
- Kullanılan Modülasyon Teknikleri
 - Pulse code modulation & Delta modulation





Darbe Kod Modülasyonu – Pulse Code Modulation

- Nyquist örnekleme teoremi üzerine dayalıdır
 - Eğer bir sinyal, en yüksek sinyal frekansının iki katından daha yüksek bir hızda düzenli aralıklarla örneklenirse, örnekler orijinal sinyalin tüm bilgisini içerir.





Örnekleme Hızı

- Soru : İnsan sesini sayısallaştırmak isteyelim. Her örneğin 8 bitle örneklendiğini varsayarsak bit hızı nedir?
- Çözüm: İnsan sesi normal olarak 0'dan 4000 Hz'e kadar frekansları içerir.
 - Örnekleme hızı:4000 x 2 = 8000 örnek/sn
 - Bit hızı = örnekleme hızı x her örnek başına düşen bit sayısı = 8000 x 8 = 64000 bps = 64 kbps