EBT521 – VERİ İLETİŞİMİ VE BİLGİSAYAR AĞLARI



Yrd.Doç.Dr. İbrahim ÖZÇELİK ozcelik@sakarya.edu.tr http://www.ozcelik.sakarya.edu.tr Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği



HATA SEZME TEKNİKLERİ VE ARABAĞLANTI CİHAZLARI

- Hata Sezme Teknikleri
- İletim Bozulmaları
- Çevrimli Fazlalık Sınaması
- Arabağlantı Cihazları ve Çeşitleri
 - Tekrarlayıcı Repeater
 - Çok Portlu Tekrarlayıcı Hub
 - Köprü Bridge
 - Anahtar Switch
 - Pasif Ağ Cihazları

Yrd.Doç.Dr.İbrahim ÖZÇELİK



Hata Sezme Teknikleri

- Veri paketleri iletilirken bazı bitleri, patlama hataları veya rasgele hatalar nedeniyle bozulabilir.
- Patlama hataları (burst error):Yıldırım oluşması gibi atmosferik olaylar veya oluşan kısa süreli güçlü elektromanyetik ortamlarda, iletilen bilginin / bitlerin tamamının etkilenmesine ve değer değiştirmesine neden olur. Olayların oluşumu sırasında iletilen bitlerin bir kısmı değer değiştirirken, bir kısmı orijinal değerinde kalabilir. Bu hatalar, birbirine yakın konumdaki çok sayıda bitin bozulması şeklinde sonuçlanır.
- Rasgele hatalar: İletim ortamından iletilen bilgideki bir veya birkaç bitin özellikle gürültü nedeni ile bozulmasıdır (değer değiştirmesidir).
- Veri paketleri içerisinde 1 bit bozulmuş olsa bile, tüm verinin yanlış anlaşılmasına neden olabilir.
- İletim ortamı çok güvenli olsa bile uygulamalar hatasız iletim yapılmasını ister. Bu nedenle iletişim yapılırken, bozulma olup olmadığının anlaşılması için hata sezme teknikleri kullanılır. Bunlar:
 - Eşlik (Parity) biti ekleme yöntemi
 - Çevrimli Fazlalık Sınama (CRC) yöntemi

Yrd.Doç.Dr.İbrahim ÖZÇELİK

Hata Sezme Teknikleri

2




İletim Bozulmaları - Rasgele Hatalar

- Alınan sinyal gönderilen sinyalden farklı olabilir
- Analog iletimde sinyal kalitesinde bozulma, verim kaybı
- Sayısal iletimde bit hataları
- İletim ortamındaki bozulmaların ana kaynağı
 - İletim ortamının çeşidi
 - İletilen verinin bit hızı
 - Haberleşen iki cihaz arasındaki mesafe
- İletim Bozulma çeşitleri
 - Zayıflama (Attenuation)
 - Sınırlı Bandgenişliği (Limited Bandwidth)
 - Gecikme Bozulması (Distortion)
 - Gürültü Noise

Yrd.Doc.Dr.İbrahim ÖZÇELİK

Hata Sezme Teknikleri





Cevrimli Fazlalık Sınaması (CRC) — Hata sezme Tekniği

- Eşlik biti, tek bitlik hataları sezmek amacıyla kullanılır. Veride patlama hatası şeklinde hatalar oluştuğu durumlarda kullanılan yöntemdir
- Ethernet, Token Ring, ATM gibi protokoller bu tekniği kullanırlar
- Gönderilen veri katarından hesaplanan bir sınama katarı, bu veri katarının sonuna eklenir.
- CRC katarını hesaplamak için donanım desteği veren iletişim yongaları mevcuttur.
- Üreteç fonksiyonu, CRC yönteminde anahtar kelimedir.
- CRC Katarını hesaplama yöntemi:
 - Veri katarı P(x) adı verilen bir polinom ile gösterilir
 - P(x) polinomu üreteç fonksiyonunun (G(x)) en yüksek derecesini gösteren x^p ile çarpılır. Bu işlem sonucunda önceki bit katarına p tane 0 biti eklenmiş olur.
 - x^p * P(x) polinomu p.dereceden üreteç fonksiyon polinomuna bölünür.
 - x^p * P(x) / G(x) bölme işleminden elde edilen kalan bulunur, bu değer gönderilecek veri katarının sağına eklenir ve nihai olarak bulunan bit dizisi iletim ortamından alıcısına gönderilir.

Yrd.Doç.Dr.İbrahim ÖZÇELİK

Hata Sezme Teknikleri



Çevrimli Fazlalık Sınaması (CRC) - örnek

- 1010010111 bilgi bit dizisinin aktarılması istenmektedir. Üreteç fonksiyonu G(x)= x⁴+x²+x+1 olarak seçilmiş olsun. Bu üreteç fonksiyonu kullanılarak bu bit dizisine karşılık düşen CRC bitlerini bulunuz?
 - $P(x) = x^9 + x^7 + x^4 + x^2 + x + 1$
 - $x^p * P(x) = x^4 * (x^9 + x^7 + x^4 + x^2 + x + 1) = x^{13} + x^{11} + x^8 + x^6 + x^5 + x^4$
 - Kalan = $x^3 + x^2$ \rightarrow $1^*x^3 + 1^*x^2 + 0^*x^1 + 0^*x^0$
 - Gönderilecek Veri Katarı = 1010010111 1100

Yrd.Doç.Dr.İbrahim ÖZÇELİK

Hata Sezme Teknikleri

7



Çevrimli Fazlalık Sınaması (CRC) - Alıcı Tarafı

- Alıcı kendisine gelen bit dizisine karşılık düşen polinomu üreteç fonksiyonuna, G(x), böler
- Bölme işleminin sonucu sıfıra eşitse hatasız iletim olduğuna karar verir
- Gelen bit dizisinin sonundaki p tane biti atar ve geriye kalan n bit bilgiyi iletir.
- Eğer alıcı hatalı bit iletimi sezerse, yani bölüm sonucu sıfıra eşit değilse, veri göndericiden tekrar istenir
- Örneğin bir önceki örnekte alıcı, 101001011111100 bit dizisi yerine
 10110001110100 bit dizisini alırsa, kalan 0'dan farklı çıkar. Hesaplayınız.
- IEEE tarafından 802 protokollerinde kullanılan üreteç fonksiyonu: x³²+x²⁶+x²³+x²²+x¹⁶+x¹²+x¹¹+x¹⁰+x⁸+x⁷+x⁵+x⁴+x²+x+1

Yrd.Doc.Dr.İbrahim ÖZÇELİK

Hata Sezme Teknikleri

