操作系统

Xia Tian

Renmin University of China

June 6, 2019

CH5 设备管理



- 5.0 引言
- 5.1 I/O 系统的硬件组成
- 5.2 I/O 控制方式
- 5.3 缓冲管理
- 5.4 设备分配
- 5.5 设备处理
- 5.6 磁盘存储器管理

问题



- 设备管理的主要目标是什么?
- 对应的主要解决途径是什么?

引言



- "设备"泛指计算机系统中的外部设备,即除主机以外的其他所有设备。在多道程序设计环境下,计算机系统允许多个用户作业同时在内存,它们的运行势必涉及到 I/O 设备。
- 带来三个问题

引言



- "设备"泛指计算机系统中的外部设备,即除主机以外的其他所有设备。在多道程序设计环境下,计算机系统允许多个用户作业同时在内存,它们的运行势必涉及到 I/O 设备。
- 带来三个问题
 - * 对于设备本身,如何有效利用的问题;
 - * 对于设备和 CPU,如何发挥并行工作能力的问题;
 - * 对于设备和用户,有一个如何方便使用的问题。

引言



• 设备无关性

*操作系统必须向设备发送命令,捕捉中断,并处理设备的各种错误,还应提供其他部分使用设备的简单接口,如有可能,这个接口对所有设备都相同,这就是所谓的"与设备无关性"。

• 虚拟设备

* 在众多的 I/O 设备中,并不是所有的设备都是可以共享使用的。 也就是说,当一个作业使用某种设备时,另一个要使用的作业 只能暂时等待,一直到对方使用完毕,它才能去使用,这影响了 系统效率的发挥。在设备管理中,仍然可以借助于磁盘,把只能 独享的设备变为共享,这就是所谓的"虚拟设备"

引言:设备管理的功能




- 缓冲区管理
- 设备分配
- 设备处理
- 虚拟设备
- 设备独立性

通用设备管理分层模型



现代操作系统都采用分层结构构建设备管理模型,一种常见的设备 管理模型如图



5.1 I/O 系统的硬件组成

HIVERS/77-CHINA

- 5.1.1 IO 设备
- 5.1.2 设备控制器
- 5.1.3 IO 通道
- 5.1.4 总线系统

5.1.1 IO 设备



- 1. IO 设备的类型
- 2. 设备与控制器之间的接口

I/O 设备的类型 I



- (1) 按速度分:
 - * 低速设备: 典型设备有键盘、鼠标器、语音的输入和输出等设备
 - * 中速设备: 典型设备有行式打印机、激光打印机等
 - * 高速设备: 典型设备有磁带机、磁盘机、光盘机等
- (2)按信息交换的单位分类
 - * 块设备 (Block Device): 用于存储信息,属于有结构设备。典型的块设备是磁盘。磁盘设备的基本特征是其传输速率较高,另一特征是可寻址,即对它可随机地读/写任一块;此外,磁盘设备的 I/O 常采用 DMA 方式
 - * 字符设备 (Character Device):用于数据的输入和输出,属于无结构设备。典型字符设备如交互式终端、打印机等。基本特征是其传输速率较低,另一特征是不可寻址;此外,常采用中断驱动方式

I/O 设备的类型 II



• (3)按设备的共享属性分:

* 独占: 如临界资源

* 共享: 磁盘

*虚拟:本身为独占,但将其虚拟为几个逻辑设备。


设备与控制器之间的接口



- CPU ↔ 控制器 ↔ 设备
- 传统的设备由机械部分和电子部分组成,电子部分在系统的控制下驱动机械部分运转,形成 I/O 操作。
- 电子部分比机械部分速度快,为降低硬件成本,将电子部分从设备中分立出来作为一个独立的部件,即设备控制器。
- 设备不直接与 CPU 通信,而是通过设备控制器通信。

设备与设备控制器间的接口





- 数据信号线
 - * 在设备与设备控制器之间传送数据信号
- 状态信号线
 - * 传送指示设备当前状态的信号
- 控制信号线
 - * 设备控制器向 I/O 设备发送控制信号用

设备与控制器之间的接口传递的信号



- 1. 数据信号: ——双向,有缓存
- 2. 控制信号: 控制器发给设备; 要求其完成相关操作
- 3. 状态信号:设备发给控制器,后者"显示";
 - IO 设备控制的变化
 - * 两级 (CPU ↔ IO 设备)
 - * 三级 (CPU ↔ 控制器 ↔ IO 设备)
 - * 四级 (CPU ↔ IO 通道 ↔ 控制器 ↔ IO 设备)

讨论:促使 IO 控制不断发展的推动因素



讨论: 促使 IO 控制不断发展的推动因素



- 减少 CPU 对 IO 的干预,充分利用 CPU 的处理能力
- 缓和速度不匹配问题
- 提高 CPU 和 IO 的并行程度,使 CPU 和 IO 尽可能忙碌。

5.1.2 设备控制器



- 分类
 - * 控制块设备的控制器
 - * 控制字符设备的控制器
- 设备控制器的基本功能
- 设备控制器的组成

设备控制器的基本功能



- 接收 CPU 命令,控制 I/O 设备工作,解放 CPU.
- 1. 接收和识别命令。
 - * 应有相应的 Register 来存放命令("命令寄存器")
- 2. 数据交换: CPU ↔ 控制器的数据寄存器 ↔ 设备
- 3. 设备状态的了解和报告
 - *设备控制器中的"状态寄存器"
- 4. 地址识别
 - * CPU 通过"地址"与设备通信,设备控制器应能识别它所控制的设备地址以及其各寄存器的地址。
- 5. 数据缓冲
 - * 适配高速的 CUP 和内存与低速的外设之间的问题
- 6. 差错控制
 - * 对由 IO 设备传来的数据进行差错检测


设备控制器组成



- 设备控制器与处理机的接口
 - * 实现 CPU 与控制器通信,共有三类信号线:数据线、地址线和 控制线
 - * 两类寄存器:数据寄存器、控制/状态寄存器
- 设备控制器与设备的接口
 - 一个设备控制器连接一个或多个设备,每个接口中都存有数据、 控制、状态三种类型的信号
- I/O 逻辑:在其控制下完成与 CPU、设备的通信。

设备控制器的组成示意图





5.1.3 IO 通道



通道

* 一种特殊的执行 I/O 指令的处理机,与 CPU 共享内存,可以有自己的总线。

• 引入目的

- * 解脱 CPU 对 I/O 的组织、管理:建立独立的 I/O 操作,不仅使数据的传送能力独立于 CPU,而且对有关对 I/O 操作的组织、管理及其结束处理也尽量独立,以保证 CPU 有更多的时间去进行数据处理。
- CPU 只需发送 I/O 命令给通道,通道通过调用内存中的相应通道程序完成任务。
- I/O 通道是一种特殊的处理机,具有执行 I/O 指令的能力,并通过 执行通道 (I/O) 程序来控制 I/O 操作

I/O 通道与一般的处理机的区别



- 指令类型单一
- 通道没有自己的内存,通道与 CPU 共享内存
- 因为简单,所以价格便宜


IO 诵道的类型



- 1. 字节多路通道:
 - * 各子通道以时间片轮转方式共享通道,适用于低、中速设备。
- 2. 数组选择通道:
 - * 无子通道,仅一主通道,某时间由某设备独占,适于高速设备。
 - * 但通道未共享,利用率低。
- 3. 数组多路通道:
 - * 多子通道不是以时间片方式,而是"按需分配",综合了前面 2 种通道类型的优点。


I/O 设备通道连接方式






单通路通道"瓶颈"问题





采用复联方式-多通路






5.1.4 总线系统



• 一、微机 I/O 系统



- * 处理机与 I/O 设备之间的基本连接都是通过总线实现的。即处理机连接在总线上,与设备无关。设备则根据需要连接在相应的总线上,可多可少,结构和安装均十分灵活
 - •如:磁盘设备,打印设备;缺点:总线瓶颈, CPU 瓶颈。
- * ISA/EISA/Local BUS/VESA/PCI
- •二、主机 I/O 系统(四级结构)
 - * 计算机—I/O 通道—I/O 控制器—设备
 - * I/O 通道相当于对总线的扩展,即多总线方式,且通道有一定的 智能性,能与 CPU 并行,解决其负担。

5.2 I/O 控制方式




- 四个发展阶段:
 - * 程序 I/O
 - * 中断 I/O
 - * DMA 控制
 - * 诵道控制。

• 趋势: 提高并行度。

5.2.1 程序 I/O(忙一等待方式)




- 查询方式: CPU 需花代价 不断查询 I/O 状态
- CPU 资源浪费极大。
- 例: 99.9ms+0.1ms=100ms
- 99.9 在忙等



5.2.2 中断 I/O



- 向 I/O 发命令 → 返回 → 执行其它任务。
- I/O 中断产生 →CPU 转相 应中断处理程序。
- 如:读数据,读完后以中断 方式通知 CPU, CPU 完成 数据从 I/O→ 内存
- 以字(节)为单位进行干预
- CPU、设备并行工作
- 提高了系统的资源利用率和 吞吐量



5.2.3 DMA 方式——用于块设备中



- 一、DMA(Direct Memory Access) 控制方式的引入
 - *中断 I/O, CPU 按字节干预,即每字节传送产生一次中断。
 - * DMA:由 DMA 控制器直接控制总线传递数据块。DMA 控制器完成从 I/O——内存。

• 特点:


- * 数据传输的基本单位是数据块,即在 CPU 与 I/O 设备之间, 每次传送至少一个数据块;
- * 所传送数据从设备直接送入内存,或者相反;
- * 仅在传送一个或多个数据块的开始和结束时,才需 CPU 干预, 整块数据的传送由控制器控制完成。

• 二、组成

- * 一组寄存器 + 控制逻辑。
- * CR (命令/状态) ; DR (数据) ; MAR (内存地址) ; DC (计数)


DMA 控制器的组成图






- * 数据寄存器 DR: 用于暂存从设备到内存,或从内存到设备的数据
- * 内存地址寄存器 MAR: 在输入时,它存放把数据从设备传送到内存的 起始目标地址;在输出时,它存放由内存到设备的内存源地址
- * 数据计数器 DC: 存放本次 CPU 要读或写的字 (节) 数
- * 命令/状态寄存器 CR。用于接收从 CPU 发来的 I/O 命令或有关控制信息,或设备的状态

Operations of DMA



DMA 工作过程





讨论:中断驱动 IO 和 DMA 的区别



- 中断频率
- 数据的传送方式

5.2.4 I/O 通道控制方式 (1)



- I/O 通道控制方式的引入
 - * DMA 方式:对许多离散块的读取仍需要多次中断。
 - * 对一组数据块的读 (或写) 及有关的控制和管理为单位的干预
 - * 实现 CPU、通道和 I/O 设备三者的并行操作,从而更有效地提高整个系统的资源利用率

5-2-4 I/O 通道控制方式 (2)



- 通道方式: CPU 只需给出
 - *(1)通道程序首址。
 - *(2)要访问 I/O 设备后,通道程序就可完成一组块操作

通道程序的指令信息



- (1)操作码:指令所执行的操作
- (2)内存地址:字符送入内存(读操作)或从内存取出(写操作) 时的内存首址
- (3) 计数:要读写的字节数
- (4)通道程序结束位 P: P=1 表示最后一条指令
- (5)记录结束标志 R, R=0,表示本指令和下一条指令处理的数据同属于一个记录。

通道程序



- (1) 操作码 (2) 内存地址
- (3) 计数 (4) 通道程序结束位 P
- (5) 记录结束标志 R

操作	Р	R	计数	内存地址
WRITE	0	0	80	813
WRITE	0	0	140	1034
WRITE	0	1	60	5830
WRITE	0	1	300	2000
WRITE	0	0	250	1850
WRITE	1	1	250	720

5.3 缓冲管理




5.3.1 缓冲的引入



- 1. 缓和 CPU 和 I/O 设备间速度不匹配的矛盾。
 - * 如: 计算——打印 buffer——打印
- 2. 减少对 CPU 的中断频率
 - * 如: buffer 越大, "buffer 满"信号发生频率越低。
- 3. 提高 CPU 和 I/O 并行性

例子






- (a) CPU 中断频率: 9.6Kb/s; CPU 响应时间: 约 100us
- (b) CPU 中断频率: 1.2Kb/s; CPU 响应时间: 约 800us
- (c) CPU 中断频率: 0.6Kb/s; CPU 响应时间: 约 1600us

5.3.2 单缓冲和双缓冲 (1)




- 单缓冲 (Single Buffer)
- 系统对数据的处理时间: Max(C,T)+M




5.3.2 单缓冲和双缓冲 (2)



- 双缓冲 (Double Buffer)
- 系统对数据的处理时间: $Max(C+M,T) \approx Max(C,T)$







5.3.2 单缓冲和双缓冲 (3)



• 双机通信时缓冲区的设置






5.3.3 循环缓冲



- 1. 循环缓冲的组成
 - *(1)多个缓冲区,三种类型
 - 。用于装输入数据的空缓冲区 R
 - 。已装满数据的缓冲区 G
 - 计算进程正在使用的现行工作缓冲区 C
 - * (2) 多个指针
 - ◦指示计算进程下一个可用缓冲区 G 的指针 NextG
 - ∘ 指示输入进程下次可用的空缓冲区 R 的指针 Nexti
 - ◦指示计算进程正在使用的缓冲区 C 的指针 Current

循环缓冲组成示意图





- R: 空缓冲区; G: 已装满数据的缓冲区
- C: 正在使用的现行工作缓冲区
- Nextg: 指示计算进程下次可用的数据缓冲区的指针
- Nexti: 指示输入进程下次可用的空缓冲区的指针
- current: 指示计算进程正在使用的数据缓冲区的指针

循环多缓冲的使用



- nextg: 指示下一个计算进程应取数据的 buf
- nexti: 指示下一个空 buf 供输入进程使用.
- Getbuf:
 - * 计算进程:取 nextg 对应缓冲区提供使用,将 Nextg 置为空,Nextg=(Nextg+1)Mod N
 - * 输入进程:将 Nexti 对应缓冲区提供使用,将 Nexti 置为满, Nexti=(Nexti+1)Mod N
- Releasebuf:
 - * 输入进程: 当把缓冲区 C 装满后,则改为 G 缓冲区;
 - * 计算进程: 当把缓冲区 C 中的数据提取完毕后,则把 C 改为 R;

循环多缓冲的同步问题



- Nexti 追上 Nextg:
 - * 表示输入速度 > 输出速度,全部 buf 满,这时输入进程阻塞, 系统受计算能力限制。
- Nextg 追上 Nexti:
 - * 输入速度 < 输出速度,全部 buf 空,这时输出进程阻塞。系统 受 I/O 能力限制。

5.3.4 缓冲池



- 缓冲池: 系统提供的公用缓冲
 - * 前面的缓冲区仅适用于特定的 IO 进程和计算进程,属于专用缓冲。
 - * 提供可供进程共享的公用缓冲,提高缓冲区利用率

1. 缓冲池的组成




- 一、组成:
 - * 3 个队列:
 - 。空缓冲队列 emq
 - 输入队列 inq
 - ∘ 输出队列 outq
 - * 四个工作缓冲区:
 - o hin: 收容输入数据
 - o sin: 提取输入数据
 - o hout: 收容输出数据
 - o sout: 提取输出数据

2. 缓冲池的 4 种工作方式



- 1. 收容输入;
- 2. 提取输入
- 3. 收容输出;
- 4. 提取输出



工作方式



- 1. hin=getbuf(emq); putbuf(inq,hin)
- 2. sin=getbuf(inq); 计算; putbuf(emq,sin)
- 3. hout=getbuf(emq); putbuf(outq, hout);
- 4. sout=getbuf(outq); 输出; putbuf(emq,sout)

3. Getbuf 和 Putbuf 过程



- MS(type) 为 type 类型队列的互斥信号量,保证队列的互斥访问
- RS(type) 为 type 类型队列的资源信号量,记录资源数量



5.4 设备分配



- 多道程序环境下,设备供所有进程共享,为防止进程对系统资源的 无序竞争,规定系统设备只能由系统统一分配。设备分配程序按照 一定的策略,把设备分配给请求用户。
- 包括:对设备、设备控制器、通道的分配


5.4.1 设备分配的数据结构



- •一、设备控制表 DCT:
 - * 每个设备一张,记录本设备的情况
- 二、控制器控制表(COCT),通道表(CHCT),系统设备表(SDT)
 - * SDT: 记录了系统中全部设备及其驱动程序地址等信息。

设备控制表 DCT





• 一个设备一张设备控制表,记录本设备的情况

控制器控制表



• 一个控制器一个 COCT 表,记录本控制器情况

控制器标识符: controller_id

控制器状态: 忙/闲

与控制器连接的通道表指针

控制器队列的队首指针

控制器队列的队尾指针

控制器表 COCT

通道控制表



• 一个通道一张通道控制表

通道标识符: channel_id

通道状态: 忙/闲

与通道连接的控制器表指针

通道队列的队首指针


通道队列的队尾指针

通道表 CHCT

系统设备表



• 记录系统中全部设备的情况



系统设备表 SDT

5.4.2 设备分配应考虑的若干因素 I



- •一、设备的固有属性:
 - *(1)独享设备:采用独享分配策略
 - *(2)共享设备:注意调度
 - * (3) 虚拟设备
- •二、分配算法:
 - * (1) FIFO;
 - *(2)优先权。
- 三、安全性:
 - * 方式 1:安全分配 (同步):每进程获得一 I/O 后,即 block,直 到其 I/O 完成。
 - 即打破了死锁条件。
 - 缺点:CPU、I/O 对该进程是串行,进程进展缓慢。

5.4.2 设备分配应考虑的若干因素 ||

- * 方式 2:不安全分配(异步): 进程在发出 IO 请求后仍继续运行,可继续请求第二个 IO 需求;
 - 。 需进行安全性检查, 进程执行效率高。
- 四、设备独立性
 - * 5.4.3 内容

5.4.3 设备独立性



- 1、设备独立性概念
 - * 即设备无关性,指应用程序独立于具体使用的物理设备。
 - 。例:打印时的打印机选择
 - * 为实现设备独立性引入逻辑设备和物理设备概念
 - 在应用程序中,使用逻辑设备名称来请求使用某类设备;而系统在实际执行时,还必须使用物理设备名称。因此,系统须具有将逻辑设备名称转换为某物理设备名称的功能,类似于存储器管理中的逻辑地址与物理地址关系。
 - *逻辑设备表(LUT: Logical Unit Table):

逻辑设备	物理设备	Driver 入口
逻辑设备	物理设备	Driver 入口

1、设备独立性的概念-续



- ◆ 分配流程: 进程给出逻辑名 → 通过 LUT 得到物理设备及其 driver 入口。
- 优点:
 - *设备分配更灵活;
 - 逻辑设备和物理设备间可以是多—多的映射关系。提高了物理设备的共享性,以及使用的灵活性。如:
 - ■某逻辑名可对应这一类设备,提高均衡性与容错性。
 - ■几个逻辑名可对应某一个设备,提高共享性。
 - * 易于实现 I/O 重定向。
 - o 不变程序,只需改变 LUT 表的映射关系。
 - 如调式时输出到屏幕,测试成功后输出到打印机

2、设备独立性软件



- 执行所有设备的公有操作
 - * 分配回收:对独立设备的分配与回收
 - * 名字映射: 将逻辑设备名映射为物理设备名,进一步可以找到 相应物理设备的驱动程序
 - *保护:对设备进行保护,禁止用户直接访问设备
 - *缓冲管理:即对字符设备和块设备的缓冲区进行有效的管理, 以提高 I/O 的效率;
 - * 差错控制: 处理设备驱动程序无法处理的错误
- 向用户层软件提供统一接口
 - * 无论何种设备,它们向用户所提供的接口应该是相同的,如统一的 Read 和 Write 操作





```
struct general_op{
  int (*read)(...)
  int (*write)(...)
driver1: struct general_op dev_op={
   dev1 read,
   dev1 write
driver2: struct general_op dev_op={
   dev2 read,
   dev2 write
Gen_read(fd, ···){
  dev_op=map(fd);
   dev op->read(…);
```

3、逻辑设备名到物理设备名映射的实现



- 1) 逻辑设备表:用于将应用程序中所使用的逻辑设备名映射为物理设备名
- 2) LUT 的设置问题:
 - * (a) 系统中只设置一张 LUT: 所有用户之间不允许有相关的逻辑 设备名
 - * (b) 一个用户一张 LUT: 多用户系统中通常都配置系统设备表, 故只需给出系统设备表的指针即可

逻辑设备名	物理设备名	驱动程序 入口地址
/dev/tty	3	1024
/dev/printer	5	2046
	• • •	

逻辑设备名	系统设备 表指针
/dev/tty	3
/dev/printer	5

(a) (b)

5.4.4 独占设备的分配程序 I



- 1. 基本的设备分配程序
 - * 1) 分配设备
 - * 2) 分配控制器
 - * 3) 分配通道
 - * 只有在设备、控制器和通道三者都分配成功时,此次设备分配 才算成功

5.4.4 独占设备的分配程序Ⅱ



- 2. 设备分配程序的改进
 - * 1) 增加设备的独立性: 使用逻辑设备名请求 I/O
 - 系统首先从 SDT 中找出第一个该类设备的 DCT,如忙,则 找下一个,仅当所有该类设备都忙时,才把进程挂在该类设备的等待队列上。
 - * 2) 考虑多通路情况
 - 设备(控制器)所连接的第一个控制器(通道)忙时,则查 看所连接的第二个控制器(通道),只有都忙时,才把进程挂 在控制器(通道)的等待队列上

分配程序示例I



讲程 n 请求设备: search (sdt, phdevice); if not busy (phdevice) then begin compute(safe); //对独占设备 if safe then alloc (n, phdevice); else begin insert (DL(phdevice), n); //将n插入设备等待队列DL上 return; end: end; else begin //设备忙 insert (DL (phdevice), n);

分配程序示例Ⅱ



```
return;
end:
//device分配成功
controllerid=controllerid (COCT ptr(dct));
if not busy (COCT (controllerid)) then
   alloc (n, controllerid);
else begin
  insert (col, n);
  return;
end;
//控制器分配成功
channeled=channeled(chatptr (controllerid));
```

分配程序示例Ⅲ



```
if not busy (chct (channelid)) then
  allocation (n, channelid);
else begin
  insert (chl, n)
  return;
end;
```

- 优化:
 - * 1)增加设备的独立性
 - * 2) 考虑多通路情况

5.4.5 SPOOLing 技术



虚拟性:单一物理 CPU 被虚拟成多台逻辑 CPU,同样可以想法把单一物理设备虚拟为多台逻辑设备

- 1. SPOOLling 的基本概念
- 2. SPOOLing 组成
- 3. 共享打印机
- 4. SPOOLing 的特点

1. SPOOLing 的基本概念



- 把在联机情况下实现的同时外围操作称为 SPOOLing (Simultaneaus Periphernal Operating On-Line),或称为假脱机操作。
- 作用:
 - * 通过缓冲方式,将独占设备改造为共享设备


2. SPOOLing 组成



- 1. 输入井和输出井:
 - * 在磁盘上开辟的 2 个大存储空间,模拟输入和输出设备。
- 2. 输入 buf 和输出 buf (内存中)
 - * (1) 输入设备 → 输入 buf → 输入井 → 用户区
 - * (2) 用户区 \rightarrow 输出井 \rightarrow 输出 buf \rightarrow 设备
- 3. 输入 SP_i 和输出 SP_o 进程。
 - * 分别控制 (1), (2) 的动作。
 - * SP_i 相当于脱机输入控制器。
 - * SP。相当于脱机输出控制器。

SPOOLing 系统的组成示意图





3. 共享打印机

- 共享打印机技术已被广泛地用于多用户系统和局域网络中。当用户 进程请求打印输出时,SPOOLing 系统同意为它打印输出,但并不 真正立即把打印机分配给该用户进程,而只为它做两件事:
 - * (1) 由输出进程在输出井中为之申请一个空闲磁盘块区,并将要 打印的数据送入其中
 - *(2)输出进程再为用户进程申请一张空白的用户请求打印表,并 将用户的打印要求填入其中,再将该表挂到请求打印队列上

4. SPOOLing 的特点



- 1. 提高 I/O 速度:
 - * 对低速设备操作 → 变为对输入/输出井操作。
- 2. 将独占设备改造为共享设备
 - * 分配设备的实质是分配输入/出井
- 3. 实现了虚拟设备功能
 - * 对于独占设备,用户都感到是自己独占了该设备。

讨论: SPOOLing 和缓冲的区别



讨论: SPOOLing 和缓冲的区别



- 目的不同:
 - * SPOOLing 解决的是独占 I/O 设备如何共享使用的问题
 - *缓冲解决的是 I/O 设备和 CPU 的速度不匹配的问题。
- 数据存放的位置
 - * SPOOLing 在磁盘上开辟输入井和输出井
 - * 缓冲在内存中设置缓冲区
- 管理
 - * SPOOLing 由井管理程序负责
 - * 缓冲由缓冲区管理软件负责

5.5 设备处理



- 设备处理程序即是设备驱动程序
 - * 设备处理程序用于实现 I/O 进程与设备控制器之间的通信,由于常以进程形式存在,故可简称为设备驱动进程
 - * 负责接收上层软件发来的抽象要求,再转换为具体要求后,发 送给设备控制器,启动设备执行;或者将设备控制器发来的信 号传送给上层软件。

5.5.1 设备驱动程序的功能和特点



- 1. 设备驱动程序的功能:
 - * (1) 接收由 I/O 进程发来的命令和参数,并将命令中的抽象要求 转换为具体要求
 - * (2) 检查用户 I/O 请求的合法性, 了解 I/O 设备状态, 传递有关参数, 设置设备的工作方式
 - * (3) 发出 I/O 命令,如果设备空闲,便立即启动 I/O 设备去完成 指定的 I/O 操作;如果设备处于忙碌状态,则将请求者的请求 块挂在设备队列上等待。
 - *(4)及时响应由控制器或通道发来的中断请求,并根据其中断类型调用相应的中断处理程序进行处理。
 - * (5) 对于设置有通道的计算机系统,驱动程序还应能够根据用户的 I/O 请求,自动地构成通道程序。

5.5.1 设备驱动程序的功能和特点-II



- 2. 设备处理的三类方式
 - * (1) 为每一类设备设置一个进程,专门用于执行这类设备的 I/O 操作.
 - *(2)在整个系统中设置一个I/O进程,专门用于执行系统中所有 各类设备的I/O操作。或者设置一个输入进程和一个输出进程, 处理系统中所有设备的输入和输出操作。
 - *(3)不设置专门的设备处理进程,而只为各类设备设置相应的设备处理程序(模块),供用户进程或系统进程调用。

5.5.1 设备驱动程序的功能和特点-Ⅲ



- 3. 设备驱动程序的特点:属于低级的系统例程
 - * (1) 驱动程序主要是指在请求 I/O 的进程与设备控制器之间的一个通信和转换程序。
 - *(2)驱动程序与设备控制器和 I/O 设备的硬件特性紧密相关,因而对不同类型的设备应配置不同的驱动程序。
 - *(3) 驱动程序与 I/O 设备所采用的 I/O 控制方式紧密相关。如中断驱动或 DMA 方式
 - * (4) 由于驱动程序与硬件紧密相关,因而其中的一部分必须用汇编语言书写。许多驱动固化在 ROM 中

5.5.2 设备驱动程序处理过程



- 包括
 - * 启动过程
 - * 中断处理过程
- 启动过程
 - * (1) 将抽象要求转化为具体要求,如抽象的盘块号转换为盘面、 磁道及扇区号。
 - *(2)检查 I/O 请求合法性,如试图从打印机输入数据
 - *(3)读出和检查设备状态,如只能在就绪时写入数据
 - *(4)传送必要的参数,如块设备需要的字节数参数
 - * (5) 设置工作方式
 - * (6) 启动 I/O 设备,向控制器中的命令寄存器发控制命令


5.5.3 中断处理程序



- 流程
 - * 设备启动 → I/O 完成 → 发送中断 → CPU 调用中断处理过程
- 中断处理过程
 - *(1)唤醒被阻塞的驱动程序进程
 - *(2)保护被中断进程环境
 - *(3)转入相应的设备处理程序
 - * (4) 中断处理
 - * (5) 恢复被中断进程的现场

中断处理流程







5.6 磁盘存储器管理



- 磁盘存储容量巨大,速度快,支持随机存取,因此现代计算机都配置了磁盘存储器。改善磁盘性能,是现代操作系统的重要任务之一。
- 日常问题
 - * 磁盘擦写次数

*

5.6 磁盘存储器管理



- 5.6.0 硬盘的发展历史
- 5.6.1 磁盘性能简述
- 5.6.2 磁盘调度
- 5.6.3 磁盘高速缓存
- 5.6.4 提高磁盘 I/O 速度的其他方法
- 5.6.5 独立磁盘冗余阵列

硬盘的发展历史I





硬盘的发展历史 **Ⅱ**

1956 年,IBM 发明了第一块硬盘 RAMAC 350(Random Access Method of Accounting and Control),支持随机读取,硬盘比冰箱大,容量是 5MB


硬盘的发展历史 Ⅲ

数据是新时代的石油。今天被记录下来的数据容量每年增长 30%到 40%,但现代硬盘的容量增长速度不到这个增速的一半。幸运的是,绝大部分信息并不需要即时存取。对于此类信息磁带是完美的解决方案。是的,世界大部分的数据仍然保存在磁带上,包括基础科学如粒子物理学和射电天文学,文化遗产和国家档案,电影,金融、保险和石油勘探等。最近微软的 Azure Archive Storage 还使用了 IBM 的磁带存储设备。磁带的一大优势是廉价,而且其容量仍然在不断增长,平均每年增长33%,意味着每两年或三年其容量将会翻一番。磁带可能属于最后一批仍然遵循摩尔定律的信息技术。

https://www.solidot.org/story?sid=57763

5.6.1 磁盘性能简述






- 1. 物理结构
 - *包括一或多个盘片,每个盘片分两面
 - * 每个盘面分若干磁道,各盘面上序号相同的磁道构成一个柱面

2. 磁盘格式化





格式化的处理



格式化就是把一张空白的盘划分成一个个小的区域,并编号,供计算机储存,读取数据。没有这个工作的话,计算机就不知道在哪写,从哪读。

3. 磁盘的类型



- 1) 固定头磁盘
 - * 每条磁道上都有一个读写磁头,实现并行读/写,有效地提高了磁盘的 I/O 速度。主要用于大容量磁盘上
- 2) 移动头磁盘
 - * 每个盘面配有一个磁头,为访问磁盘上的所有磁道,磁头必须 能移动以寻道。
 - * 串行方式读/写, 致使其 I/O 速度较慢
 - * 结构简单,广泛应用于中小型磁盘设备中

4. 磁盘访问时间 I



- 寻道时间+旋转延迟时间+传输时间
- 1) 寻道时间 T_s (seek time)
 - * 这是指把磁臂 (磁头) 移动到指定磁道上所经历的时间。该时间是启动磁臂的时间 s 与磁头移动 n 条磁道所花费的时间之和,即

$$T_s = m \times n + s$$

* 其中,m 是一常数,与磁盘驱动器的速度有关,对一般磁盘,m=0.2;对高速磁盘, $m\leq0.1$ m,磁臂的启动时间约为 2 ms。这样,对一般的温盘,其寻道时间将随寻道距离的增加而增大,大体上是 5–30 ms。

4. 磁盘访问时间 Ⅱ



- 2) 旋转延迟时间 T_r (rotational delay)
 - * 这是指定扇区移动到磁头下面所经历的时间
 - * 平均旋转延迟时间:

$$E(T_r) \frac{1}{2r}$$

* r: 磁盘转速

* 典型的旋转速度为 5400r/min, 即每转需要 11.1ms, 平均旋转延 迟为 5.55ms

4. 磁盘访问时间 |||



- 3) 传输时间 T_t (transfer time)
 - * 这是指把数据从磁盘读出或向磁盘写入数据所经历的时间。Tt 的大小与每次所读/写的字节数 b 和旋转速度有关:

$$T_t = \frac{b}{rN}$$

* 其中,r 为磁盘每秒钟的转数;N 为一条磁道上的字节数,当一次读/写的字节数相当于半条磁道上的字节数时, T_t 与 T_r 相同

例子



- 由于特定磁盘,只有集中放数据,集中读写(读写字节数 b 大)才 能更好提高传输效率,例:
 - * 寻道时间: 20ms
 - * 磁盘通道传输速率: 1MB/s
 - * 转速 r=3600rpm
 - * 每扇区 512 字节
 - * 每磁道 32 扇区
 - *目标:读 128k 数据

Question



- 每转所需要的时间是多少?
- 计算平均旋转延迟时间?
- 每一条磁道上的字节数是多少?
- 读取每个扇区数据的传输时间为多少?
- 128K 数据需要存放多少个扇区?
- 128K 数据需要存放多少个磁道?

Answer



- 每转所需要的时间为: 60*1000/3600=16.7ms
- 平均旋转延迟时间为: 60*1000/3600/2=8.3ms
- 一条磁道上的字节数为: 512*32=16384 字节,即 16K
- 读取每个扇区数据的传输时间: 0.5K/16K*(每转的时间)=(1/32)*(60*1000/3600)ms=0.521ms
- 128K 数据需要存放多少个扇区: 128/(512/1024)=256
- 128K 数据需要存放多少个磁道:256/32=8


时间比较



- 顺序组织
 - $*20+(8.3 + 16.7)\times8 = 220(ms)$
- 随机组织
 - $*(20 + 8.3 + 0.5) \times 256 = 7373 (ms)$

磁盘交叉编址





练习



- 假定磁盘转速为 20ms/圈,磁盘格式化时每个磁道被划分成 10 个扇区,今有 10 个逻辑记录(每个记录的大小刚好和扇区的大小相等)存放在同一磁道上,处理程序每次从磁盘读出一个记录后要花4ms 进行处理,现要求顺序处理这 10 个记录,若磁头现在正处在首个逻辑记录的始点位置,请问:
 - * 1. 按逆时针方向安排 10 个逻辑记录(磁盘顺时针方向转),处理程序处理完这 10 个记录所花费的时间是多少?
 - * 2. 按最优化分布重新安排这 10 个逻辑记录,写出记录的安排, 并计算出所需要处理的时间。

5.6.2 磁盘调度



目标: 减少寻道时间

在多道程序环境下,OS 为每个 I/O 设备维护一条请求队列,对一个磁盘,队列中可能有来自多个进程的许多 I/O 请求,如果随机地从队列中选择一个进程,则磁道访问完全随机,性能很差,因此需要更好的调度策略。

5.6.2 磁盘调度



- 、FCFS (Fisrt Come, First Served)
 - * 也可以称为 FIFO
 - * 特点: 简单, 寻道时间长, 相当于随机访问模式。
 - * 另一种较好的调度策略—LIFO
- 二、SSTF(最短寻道优先)

练习

假设当前时刻先后需要访问的磁道编号分别为: 55, 58, 39, 18, 90, 160, 150, 38, 184, 假设磁头位于磁道 100 位置 分别计算 FCFS 和 SSTF 的平均寻道长度

FSFS vs. SSTF



Table: FCFS 调度算法

下一个访问磁道	移动距离
55	45
58	3
39	19
18	21
90	72
160	70
150	10
38	112
184	146

Table: SSTF 调度算法

下一个访问磁道	移动距离
90	10
58	32
55	3
39	16
38	1
18	20
150	132
160	10
184	24

平均寻道长度: 55.3

平均寻道长度: 27.5

5.6.2 磁盘调度 - cont.




- 三、扫描算法。
 - * 1. 进程"饥饿现象"
 - SSTF 存在。
 - * 2.SCAN 算法 (电梯调度算法):
 - o 在移动方向固定的情况下采用了 SSTF, 以避免饥饿现象

5.6.2 磁盘调度 - cont.




- 四、循环扫描 CSCAN(图 9-5)
 - * 一个方向读完,不是象 SCAN 那样回头,而是循环。
 - * 最迟访问时间: 2T xx T+Smax
- 五、N─Step─SCAN 和 FSCAN 算法。
 - * 1. N—Step—SCAN
 - 粘臂:由于连续对某磁道访问引起的垄断访问,将磁盘请求 队列分为长为 N 的子队列 m 个,如下图处理。当 N=1 时, 为 FCFS。当 N 取值很大时,为 SCAN.



5.6.2 磁盘调度 - cont.



* 2. FSCAN



FSFS vs. SSTF



- 假设当前时刻先后需要访问的磁道编号分别为:55,58,39, 18,90,160,150,38,184,假设磁头位于磁道100位置
 - * 分别计算 SCAN 和 CSCAN 的平均寻道长度 (磁头向增加方向移动)

SCAN vs. CSCAN



Table: SCAN 调度算法

下一个访问磁道	移动距离
150	50
160	10
184	24
90	94
58	32
55	3
39	16
38	1
18	20

Table: CSCAN 调度算法

下一个访问磁道	移动距离
150	50
160	10
184	24
18	166
38	20
39	1
55	16
58	3
90	32

平均寻道长度: 27.8

平均寻道长度: 35.8

5.6.3 磁盘高速缓存 I



- ・形式
 - *逻辑上是磁盘、物理上是驻留在内存中的盘块
 - * 固定大小和可变大小
- 数据交付方式
 - * 数据交付指将磁盘高速缓存中的数据传送给请求者进程
 - * 步骤: 先查缓存、后查磁盘并更新缓存
 - * 方式:
 - 数据交付
 - 。 指针交付: 只指向高速缓存中某区域的指针

5.6.3 磁盘高速缓存 Ⅱ



- 置换算法
 - * 最近最久
 - * 访问频率
 - * 可预见性
 - *数据一致性:将需要一致性的块放在替换队列的头部,优先回写。
- 周期性回写磁盘
 - * 例:
 - Unix 周期性调用 SYNC
 - oms dos 采用写穿透方式

5.6.4 提高磁盘 I/O 速度的其它方法



- 提前读
- 延迟写
 - * 访问频率高的磁盘块放在替换队列的尾部,减少回写次数
- 优化物理块的分布
 - * 目的是减小磁头移动距离
 - * 簇分配方式: 一个簇为多个连续的块
- 虚拟盘(RAM 盘)
 - * 和磁盘高速缓存区别:虚拟盘由用户控制;磁盘高速缓存由系统控制。

5.6.5 独立磁盘冗余阵列



- 輔存性能的提高速度远远低于处理器和内存的提高速度,使得磁盘 存储系统称为提高计算机整体性能的主要问题
- 如单个组件性能提升有限,可采用多个组件并行的方式
- 加州大学伯克利分校的研究小组于 1988 年首次提出 RAID 术语
 - * Redundant Array of Independent Disks: 独立磁盘冗余阵列
- ●思路
 - * RAID 是一组物理磁盘驱动器,OS 把他们看做是一个单独的逻辑驱动器
 - * 数据分布在物理驱动器阵列中
 - * 使用冗余的磁盘容量保存校验信息,从而保证当一个磁盘失效时,数据具有可恢复性。
- RAID 共有 7 个级别,从 0 到 6,这些级别并不隐含一种层次关系

RAID 的特点



- 并行交叉存取(条化存取)
- 冗余存取
- 校验存取
- 优点
 - * 可靠性高
 - * 磁盘 I/O 速度高
 - *性价比高

RAID5



• 容错性: 有 冗余类型: 奇偶校验

• 热备盘选项: 有 读性能: 高

• 随机写性能: 低 连续写性能: 低

• 需要的磁盘数: 三个或更多

• 可用容量: (n-1)/n 的总磁盘容量(n 为磁盘数)

• 典型应用: 随机数据传输要求安全性高, 如金融、税务等。

本章实验



- 调查: 硬盘的发展历史
- 实现 SSTF 算法和 SCAN 算法
 - * 要求
 - 给出任意的输入流、计算平均寻道长度。
 - 输入流长度、磁头移动方向可定制。
 - 测试:设有 100 各磁道,访问序列如下:
 - **2**3, 5, 98, 14, 66, 25, 78, 34, 66, 74, 56, 87, 12, 39, 71, 49, 58
 - ■当前磁头在 50 道,上次访问的磁道是 18 道,SCAN 算法由内到外移动

END

展示作业I



- 1. 协程与进程
- 2. CPU与GPU
- 3. 中国芯片发展状况
- 4. 开源软件的发展历史和重要开源项目介绍
- 5. 计算机存储系统的现状与发展趋势
- 6. Linux 常用命令
- 7. 区块链
- 8. Java 编程语言的发展趋势
- 9. 著名 IT 公司介绍
- 10. 著名 IT 人物介绍
- 11. 函数式编程
- 12. 信息的度量
- 13. 操作系统扩展学习资料汇编

致谢



本讲义的内容来自于参考教材及互联网上的部分讲义和公开资料,包括但不限于:

计算机操作系统、深入理解计算机系统、操作系统精髓、操作系统之哲学原理、带你逛西雅图活电脑博物馆...

遗漏之处,请留言联系以便补充。