# 作業系統 - 作業一

系級:電機所碩一 姓名:楊冠彥 學號:R11921091

tags: Ubuntu 14.04, Operating system

# Pre(寫作業前)

我們需要安裝Linux 及 VM虛擬機軟體方便我們寫作業。 我安裝的OS Version為 Ubuntu 14.04 32bit 我安裝好的VMWare 虛擬機器檔案可從此處下載: https://drive.google.com/file/d/1Bvmuxz-eQlfNsLtdw-WxDS8s2k4xMPay/view?usp=sharing

裡面為Ubuntu 14.04 32bit 的作業系統並安裝所有Nachos hw1 需要的工具與程式碼包。 另安裝我習慣使用的Sublime text 3及相關套件.詳細套件清單請看:https://drive.google.com/file/d/1LWH4s6s0d565\_uRSxnOOWbWx9yM2gS89/view?usp=sharing

# 分析問題:為什麼結果與預期不一致? (Why the result is not congruent with expected?)

先來看看尚未做更改的結果。

#### Output:

```
u14@ubuntu:~/nachos-4.0/code/userprog$ ./nachos -e ../test/test1 -e ../test/test2
Total threads number is 2
Thread ../test/test1 is executing.
Thread ../test/test2 is executing.
Print integer:9
Print integer:8
Print integer:7
Print integer:20
Print integer:21
Print integer:22
Print integer:23
Print integer:24
Print integer:6
Print integer:7
Print integer:8
Print integer:9
Print integer:10
Print integer:12
Print integer:13
Print integer:14
Print integer:15
Print integer:16
Print integer:16
Print integer:17
```

看到這個問題我首先思考導致這樣的原因,我的第一反應是回頭看test1.c和test2.c的程式碼。

#### test1.c

```
#include "syscall.h"
main()
{
   int n;
   for (n=9;n>5;n--)
```

```
PrintInt(n);
}
```

test2.c

可發現原本test2的輸出是遞增,但在載入test1之後,test2的輸出卻變成了遞減,就像是test1被覆蓋過去,所以第一個想法是是否有context switching,但因為作業的投影片有寫,本次是做Thread Management,所以看到這樣的呈現結果,我猜測是因為虛擬記憶體沒有被多個程式管理。當多個程式同時執行時,程式可能都分配到同一塊虛擬記憶體,因此有部分重疊,導致執行緒同時進行程式執行時會互相干擾,程式互相重疊使用physicalPage。另外,助教有提供提示,讓我們去檢查三個檔案,因此看過程式碼後,確認我的思考應該是沒問題的。(但其實code/userprog/userkernel.cc 我認為不需要更改,只是可透過它看thread是怎麼跑)

## 解決方式

## 推測的解決方案

在程式的虛擬記憶體和未使用的記憶體間進行映射(mapping)·並為程式分配實體地址。 可能需更改的檔案 code/userprog/addrspace.cc code/userprog/addrspace.h

# 全域紀錄實體page使用

首先我們需要一個全域紀錄實體記憶體使用的陣列。

code/userprog/addrspace.h

#### Code

```
class AddrSpace {
  public:
    ...
    static bool usedPhyPage[NumPhysPages];

private:
    ...
};
```

# 宣告實體Page

接著,在 addrspace.cc 宣告實體,且初始化為 false,表示全部都還沒有用過。

#### Code

```
bool AddrSpace::usedPhyPages[NumPhysPages] = {false};
```

## 刪除不必要的映射

將多餘做映射的code註解掉。

#### Code

code/userprog/addrspace.cc

```
AddrSpace::AddrSpace()
{
    // zero out the entire address space
    // bzero(kernel->machine->mainMemory, MemorySize);
}
```

## 釋放記憶體空間

我在page table想法就是從頭開始找physical address,有能用的就先佔下來,不能用就跳過。

#### Code

code/userprog/addrspace.cc

```
AddrSpace::~AddrSpace()
{
    // free memory space
    for(int i = 0; i < numPages; ++i) {
        usedPhyPages[pageTable[i].physicalPage] = FALSE;
    }
    delete pageTable;
}</pre>
```

# 分配空的Pages

逐Page檢查以找到第一個未使用的Physical Page,並分配適當大小的Phisical Page。

#### Code

code/userprog/addrspace.cc

```
pageTable = new TranslationEntry[numPages];
for (unsigned int i = 0, j = 0; i < numPages; i++) {
    pageTable[i].virtualPage = i; // for now, virt page # = phys page #</pre>
```

```
while(usedPhyPages[j++] != FALSE) // find first not-used phys. page
        { /* empty */ }
    usedPhyPages[j-1] = TRUE;
    pageTable[i].physicalPage = j - 1;
    // pageTable[i].physicalPage = 0;
    pageTable[i].valid = TRUE;
    // pageTable[i].valid = FALSE;
    pageTable[i].use = FALSE;
    pageTable[i].dirty = FALSE;
    pageTable[i].readOnly = FALSE;
size = numPages * PageSize;
ASSERT(numPages <= NumPhysPages);
                                   // check we're not trying
                    // to run anything too big --
                    // at least until we have
                    // virtual memory
DEBUG(dbgAddr, "Initializing address space: " << numPages << ", " << size);</pre>
```

要找出映射後的實體記憶體位置,所以我抓noffH.code.virtualAddr / PageSize 求得是第幾個 page·再索引 pageTable 找到對應的Physical Page是第幾頁,接著乘上每個 page 的大小得到該Physical Page的Physical memory,這時我們已經知道在第幾個Physical Page了,但卻不知道在這一Page的哪個位置,所以我們拿本來的 virtualAddr mod PageSize 求得在 page 內的offset(偏移),加上剛剛拿到的Physical Page,就是對應的實體位址。

#### Code

code/userprog/addrspace.cc

```
// then, copy in the code and data segments into memory
if (noffH.code.size > 0) {
    DEBUG(dbgAddr, "Initializing code segment.");
    DEBUG(dbgAddr, noffH.code.virtualAddr << ", " << noffH.code.size);</pre>
    // find the physical address (= physical page number + offset)
    physicalAddr = pageTable[noffH.code.virtualAddr/PageSize].physicalPage * PageSize
        + noffH.code.virtualAddr % PageSize;
    executable->ReadAt(
            &(kernel->machine->mainMemory[physicalAddr]),
            noffH.code.size, noffH.code.inFileAddr);
if (noffH.initData.size > 0) {
    DEBUG(dbgAddr, "Initializing data segment.");
    DEBUG(dbgAddr, noffH.initData.virtualAddr << ", " << noffH.initData.size);</pre>
    // find the physical address (= physical page number + offset)
    physicalAddr = pageTable[noffH.initData.virtualAddr/PageSize].physicalPage * PageSize
        + noffH.initData.virtualAddr % PageSize;
    executable->ReadAt(
            &(kernel->machine->mainMemory[physicalAddr]),
            noffH.initData.size, noffH.initData.inFileAddr);
}
delete executable;
                            // close file
```

```
return TRUE; // success
}
```

## 測試結果

可喜可賀!測試結果達成預期。

```
u14@ubuntu:~/nachos-4.0/code/userprog$ ./nachos -e ../test/test1 -e ../test/test2
Total threads number is 2
Thread ../test/test1 is executing.
Thread ../test/test2 is executing.
Print integer:9
Print integer:8
Print integer:7
Print integer:20
Print integer:21
Print integer:22
Print integer:23
Print integer:24
Print integer:6
return value:0
Print integer:25
return value:0
No threads ready or runnable, and no pending interrupts.
Assuming the program completed.
Machine halting!
Ticks: total 300, idle 8, system 70, user 222
Disk I/O: reads 0, writes 0
Console I/O: reads 0, writes 0
Paging: faults 0
```

### The difficulties I encountered

- 1. 幫三位同學debug,其中一位少加offset,另兩位都是變數不一致。
- 2. 幫一位同學解決Virtual box無法雙向複製貼上。
- 3. 幫兩位同學解決Ubuntu沒有sudoer權限之問題。
- 4. 向多位同學解釋作業欲達成之預期結果(輸出)為何? 蠻多人在VM部分有問題的·所以花了有點多時間在幫其他人解決問題 VM上的問題·且多數都是裝環境及VM軟體的問題·所以才會有最上面的VMWare 虛擬機器檔·供實在不會設定虛擬機環境 之同學使用。