
BatchPlot 常见问题 (2022.12)

Q1. 打印出来的 PDF, 怎么关闭预览, 批量打印出来 200 张图纸, 直接导致 PDF 阅读器崩了。






Q2. 为什么我的设置按钮是灰色的。




这是因为程序未正确安装,如何安装呢,有很多种方法,从简单到复杂


- 1下载安装版文件 setup.exe,安装到电脑指定目录。
- 2 打开 AutoCAD,在命令行输入命令"ap" 回车,打开"加载/卸载应用程序"对话框,点击右下角启动组内"内容"按钮,弹出启动组对话框,点击左下角"添加"按钮,选择BatchPlot.VLX(不要重命名)将其添加到启动组的应用程序列表中。关闭对话框后重新启动 AutoCAD。
- 3 首先将程序目录设置为"支持文件搜索路径"、"受信任的位置",图中以"D:\programs\bp"为例。



插件放在该目录下,如下图



其次要在启动文件中添加加载命令,以 CAD2014 为例,在软件安装路径 C:\Program Files\AutoCAD 2014\Support 文件夹内找到 "acad2014.lsp" 文件,用记事本打开,在文件的末尾加入(load "BatchPlot")保存即可。



Q3. 设置面板里的"图块列表"是干嘛的,怎么用?




这两处设置针对的都是用块做图框的情况,用多段线和直线做图框的人可以洗洗睡了。有很多设计院(大部分)都是采用属性块制作的图框,不同大小的图框有不同的块名。下面我制作了几个分别为 A4、A3、A2、A1、A0 大小的图框,名字分别为 TK-A4、TK-A3、TK-A2、TK-A1、TK-A0。

第一步在图块列表中分别填入他们,用英文的","进行分隔,如上图所示。第二步点击图块设置按钮进入进阶设置面板,按照下图逐次操作:选择打印设备>>针对不同的图块选择不同的打印纸张>>点击添加按钮,成功后箭头处能看到打印设备已经上榜>>点击保存结束。



设置好了怎么用呢?



首先图块要把设置好的都填进去 TK-A4,TK-A3,TK-A2,TK-A1,TK-A0,也可以想上图一样填入 TK-*,这两种方式都是允许的,也就是说用英文逗号逐个罗列,或者使用*作为通配符都可以,第二步就是选择设置好的打印设备 "DWG To PDF.pc3";第三步就是"图块自匹配"保持选中状态。