

AutoCAD 群码表

* 对象“共同群码代号”一览表:

群码	说 明	如果省略默认值如下
-1	对象名称（会随每个图文件打开而有所不同）	不可省略
0	对象类型，例如“ARC”、“LINE”、“CIRCLE”	不可省略
5	处理码	不可省略
6	线型名称（如果线型不为“BYLAYER”，此群码值会出现）	BYLAYER
8	图层名称	不可省略
48	线型比例（选择性）	1.0
60	对象可见性，0=可见，1=不可见	0
62	颜色编号（如果线型不为“BYLAYER”，此群码值会出现）当值为 0 时，即指 BYBLOCK，值为 256 即指 BYLAYER，如果为负值即指该图层是关闭的（选择性）	BYLAYER
67	值为空或 0 时即指对象在模型空间，如果为 1 指在图形空间	0

* 对象“群码代号”一览表:

对象特性	群码	说 明
3DFACE	10	第一角点
	11	第二角点
	12	第三角点
	13	第四角点
	70	不可见边缘标志（选择性，默认值=0）
		1 第一个边缘是不可见
		2 第二个边缘不可见
		4 第三个边缘是不可见
		8 第四个边缘不可见
3DSOLID	70	模型格式版本编号（目前=1）
	1	所有权数据（多行，每一行<255 字符）
	3	所有权数据额外行（如果前一个群码 1 字符串视为大于 255 个字符）
ARC	39	线宽（选择性，默认值=0）
	10	中心点
	40	半径
	50	起始角度
	51	终止角度
	210	挤出方向（选择性，默认=0，0，1）
ATTDEF	30	线宽（选择性，默认值=0）
	10	第一对齐点
	40	文字高度
	1	文字内容
	50	文字旋转（选择性，默认值=0）
	41	相对 X 比例系数（选择性，默认值=1）
	51	倾斜角度（选择性，默认值=0）
	7	文字字型名称，默认值=STANDARD
	71	文字产生的标志（选择性，默认值=0）（请参考 TEXT）

ATTDEF	72	文字对齐类型（选择性，默认值=0）（请参考 TEXT）
	11	第二对齐点，只有在 72 与 74 群码值为非 0 时才有意义
	210	挤出方向（选择性，默认值=0，0，1）
	3	提示字符串
	2	卷标字符串（TAG）
	70	属性标志 1 属性为不可见（不显现） 2 固定的属性 4 需要在输入属性时再次验证 8 属性是预设的（在插入时无提示）
	73	字段长度（选择性，默认值=0）
	74	垂直文字对齐类型（选择性，默认值 0）（请参考 TEXT）
ATTRIB	39	线宽，默认值=0
	10	文字起点
	40	文字高度
	1	默认值（字符串）
	2	属性卷标（字符串）
	70	属性标志 1 属性为不可见（不显现） 2 固定的属性 4 需要在输入属性时再次验证 8 属性是预设的（在插入时无提示）
	73	字段长度（选择性，默认值=0）
	50	文字旋转（选择性，默认值=0）
	41	相对比例系数（选择性，默认值 1）
	51	倾斜角度（选择性，默认值=0）
	7	文字字型名称（选择性，默认值=STANDARD
	71	文字产生的标志（选择性，默认值=0）（请参考 TEXT）
	72	水平文字的对齐类型（选择性，默认值=0）（请参考 TEXT）
	74	垂直文字对齐类型（选择性。默认值=0）（请参考 TEXT
	11	对齐点，只有在 72 与 74 群码值为非 0 时才有意义
	210	挤出方向（选择性，默认值=0，0，1）
BODY	70	模型格式版本编号
	1	所有权数据（多行，每一行<255 个字符）
	3	额外行的所有权数据（如果前一群组 1 字符串大于 255 个字符）
CIRCLE	39	线宽（选择性，默认值=0）
	10	中心点
	40	半径
	210	挤出方向（选择性，默认值=0，0，1）
DIMENSION 共同 标注群码	2	建构此标注图片对象的图块名称
	10	定义点
	11	标注文字的中央点
	70	标注型式，其值为 0-6 的整数，表示标注型式，32、64 与 128 位值，用来加入到整数值 128 旋转、水平或垂直 128 对齐 128 角度

DIMENSION 共同标注群码	70	128 直径 128 半径 128 角度的 3 点 128 坐标 128 指出图块参考（即群码 2）只会被用于这个标注所参考 128 坐标类型，这是一个位值（位 7）只可以使用整数值 6，如果有设定，坐标是 X-类型；如果没有设定坐标是 Y-类型 128 这是一个位值（位 8）加入到其他群码 70 值。该标注文字已放置在一个用户定义的位置而不是预设的位置
	1	文字内容，如果内定测量值作为文字内容时则显示“<>”或 NULL
	53	标注文字的旋转角度（对应于标注线方向）
	51	标注对象的水平方向，对应于标注线方向
	210	挤出方向（选择性，默认值=0，0，1）
	3	标注型式名称
对齐式、线性与旋转的标注群码	12	衍生标注的插入点，如基线式或连续式
	13	线性与角度式标注的定义点
	14	线性与角度式标注的定义点
线性与旋转标注群码	50	旋转角度，即水平或垂直标注
	52	具有倾斜角度的线性标注型式，如果有群码 52，当加入到线性标注旋转角度时（群码 50）它会给予延伸角度
半径与直径标注群码	15	定义直径、半径与角度式标注的点
	40	半径与直径标注引线长度
角度标注群码	13	定义线性与角度式标注点
	14	定义线性与角度式标注点
	15	直径、半径与角度式标注定义点
	16	定义角度式标注的标注弧的点
坐标式标注群码	13	定义线性与角度式标注点
	14	定义线性与角度式标注点
ELLIPSE	10	中心点
	11	长轴的端点，相对于中心点
	210	挤出方向（选择性，默认值=0，0，1）
	40	短轴对齐长轴的比值
	41	起点参数（值为 0.0，针对一个完全的椭圆）
	42	终点参数（值为 2Π，针对个完全的椭圆）
HATCH	10	高程点
	210	挤出方向（选择性，默认值=0，0，1）
	2	剖面线样式名称
	70	实面填满旗标（实面填满=1，样式填满=0）
	71	关系型旗标（关联性=1；无关联性=0）
	91	边界路径数目（循环）
	75	剖面线样式 0 剖面“奇数边界”区域（正常样式） 1 只剖面最外部区域（最外侧样式） 2 剖面整个区域（忽略样式）
	76	剖面线样式类型： 0 用户定义 1 预先定义

HATCH	76	2 自定义
	52	剖面线样式角度（只有样式填满）
	41	剖面线样式比例调整或间距（只有样式填满）
	77	双向剖面线样式旗标（只有样式填满） 1 双向剖面 0 非双向剖面
	78	样式定义的数量
	47	对象大小（选择性的）
	98	种子点的数目
	10	种子点
边界路径数据	92	边界路径类型旗标（位码） 0 预设 1 外部 2 多义线 4 导出 8 文字框 16 最外框
	93	边界类型数据的边缘数目（当边界不为一个多义线才成立）
	72	边缘类型（只有在边界不是个多义线时成立） 1 线 2 圆弧 3 椭圆弧 4 云形线
	97	来源边界对象的数目
	330	参考到来源边界对象（多重项目）
多义线边界资料群码	72	有凸起标志
	73	闭合标志
	93	多义线定点数
	10	顶点位置
	42	凸起（选择性，默认值=0）
线边缘资料群码	10	起点
	11	终点
弧边缘资料群码	10	中心点
	40	半径
	50	起始角
	51	终止角
	73	逆时针方向
椭圆边缘资料群码	10	中心点
	11	长轴的端点，相对于中心点的端点
	40	短轴长度
	50	起始角
	51	终止角
	73	逆时针方向标志
云形线边缘资料群码	94	度
	73	有理数
	74	周期的
	95	节点数目

云形线边缘资料群 码	96	控制数目
	40	节点数（多重项目）
	10	中心点
	42	权值（选择性，默认值=1）
样式数据	53	样式线角度
	43	样式线基准点 X 分量
	44	样式线基准点，Y 分量
	45	样式线偏移量，X 分量
	46	样式线偏移点，Y 分量
	79	短线长度项目数量
	49	短线长度（多重项目）
IMAGE	90	类别版本
	10	插入点
	11	单一对象的 U-向量（沿着影像可见的下方的点，从插入点开始）
	12	单一对象的 V-向量（沿着影像可见的下方的点，从插入点开始）
	13	影像大小，以对象计
	340	对 imagedef 对象的硬式参考
	70	影像显示性质 1 显不影像 2 显示影像，当没有对齐屏幕时 4 使用截取边界 8 打开透明度
	280	截取状态 0 关闭 1 打开
	281	亮度值（0-100；默认值=50）
	282	对比值（0-100；默认值=50）
	283	浓淡值（0-100；默认值=0）
	360	对 imagedef_reactor 对象的硬式参考
	71	截取边界类型 1 矩形 2 多边形
	91	伴随的截取边界顶点数
	14	截取边界顶点
INSERT	66	变动属性，伴随属性，默认值=0 伴随属性=1 时会有系列的属性组件等候来伴随插入，由一个 SEQEND 对象来结束
	2	图块名称
	10	插入点
	41	X 比例系数（选择性，默认值=1）
	42	Y 比例系数（选择性，默认值=1）
	43	Z 比例系数（选择性，默认值=1）
	50	旋转角度（选择性，默认值=0）
	70	插入行数（选择性，默认值=1）
	71	插入列数（选择性，默认值=1）
	44	行间距（选择性，默认值=0）
	45	列间距（选择性，默认值=0）

INSERT	210	挤出方向（选择性，默认值=0，0，1）
LEADER	3	标注型式名称
	71	箭头标志 0 直线段 1 使作用
	72	引线路径类型
		0 直线段 1 云形线
	73	引线建立标志，默认值=3 0 用文字批注建立引线 1 用公差批注建电 2 用图块参考批注建立 3 没有用任何批注建立
	74	钩线方向标志
		0 钩线（或云形线化引线的切线端）是从水平向量的相反方向 1 钩线（或云形线化引线的切线端）是从水平向量的相同方向，请参考群码 75
	75	钩线标志：
		0 打开钩线 有一个钩线
	40	文字批注高度
	41	文字批注宽度
	76	在引线中的顶点数目
	10	顶点坐标（每一个顶点一个项目）
	77	使用的颜色，当引线的 DIMCLRD=BYBLOC K
	340	对关联性批注的硬式参考（多行文字，公差或插入对象）
	210	法线向量
	211	引线的“水平”方向
	212	从最后的引线顶点的图块插入参考点偏移量
	213	从最后的引线顶点的批注位置点偏移量
LINE	39	线宽默认值=0
	10	起点
	11	终点
	210	挤出方向，默认值=0,0,1
LWPOLYLINE	90	顶点数目
	70	多义线标志（位码）默认值=0
		1 闭台
		128 多义线重生
	43	固定宽度，默认值=0，如果设定成变动宽度（群码 40 与/或 41）则不使用
	38	高程，默认值=0
	39	线宽，默认值=0
	10	顶点坐标，多重项目，每有一个顶点便有一组
	40	起始宽度，多重项目，每有一个顶点便有一组，如果群码 43 设定则不使用
	41	结束宽度，多重项目，每有一个顶点便有一组，如果群码 43 设定则不使用
MLINE	42	凸起，多重项目，每有一个顶点便有一组，默认值 0
	210	挤出方向，默认值 0，0，1
MLINE	2	字符串，可以多达 32 个字符，复线使用的样式名称

MLINE	340	MLINESTYLE 字典的指示器—处理码/ID
	40	比例系数
	70	对正, 0=上, 1=零, 2=下
	71	开放/闭台旗标
		1 开放
		3 闭合
	72	顶点数目
	73	元素在 MLINESTYLE 定义中的元素数目
	10	起点
	210	挤出方向, 默认值=0, 0, 1
	11	顶点坐标 (多重项目, 每一个顶点一个项目)
	12	以此顶点为线段起点方向向量 (多重项目, 每一个顶点一个项目)
	13	在此顶点的斜接线方向向量 (多重项目, 每一个顶点一个项目)
	74	此元素的参数数目 (在线段中每一个元素的重复)
	41	元素参数 (依据前面的群码 74 重复)
	75	这个元素的区域填满参数 (在线段中每一个元素的重复)
	42	区域填满参数 (依据前面的群码 75 重复)
MTEXT	10	插入点
	40	预设文字高度
	41	参考矩形宽度
	71	贴附点: 1=左上 2=中上 3=右上 4=左中 5=正中
	71	6=右中 7=左下 8=中下 9=右下
	72	绘图方向: 1=由左到右 2=由右到左 3=由上到下 4=由下到上
	1	文字字符串, 如果文字字符串少于 250 个字符, 所有的字符会呈现在群码 1。如果字符串大于 250 个字符, 字符串会分割成 250 个字符数据, 分别被放置于群码 3, 最后一组不超过 250 个字符同样会被放置于群码 1 内
	3	额外字符串 (每组共计 250 个字符)
	7	文字字型名称 (默认值=STANDARD)
	210	挤出方向, 默认值=0, 0, 1
	11	X 轴方向向量
	42	建立多行立字对象的字符水平宽度 (这个为等于或小于群码 41)
	43	建立多行文字对象的字符垂直高度值
	50	旋转角度, 以弧度表示
OLEFRAME	70	OLE 版本编号
	90	二进制数据长度
	310	二进制数据 (多行)
	1	OLE 数据结束 (字符串 “OLE”)
OLE2FRRAME	70	OLE 版本编号
	3	二进制数据长度
	10	左上角
	11	右下角
	71	OLE 对象类型 1 连接 2 嵌入 3 静态
	72	非重迭模式描述器

OLE2FRRAME	72	0 对象是在非重迭空间视口中 1 对象是在一个重迭视口中（图纸空间或浮功模形空间）
	90	二进制数据长度
	310	二进制数据（多行）
	1	OLE 数据结束（字符串“OLE”）
POINT	10	点位置
	39	线宽，默认值=0
	210	挤出方向，默认值=0，0，1
	50	当此点画出时，作用中 UCS 的 X 轴的角度（默认值=0）当 PDMODE 是 0 时使用
POLYLINE	39	线宽，默认值=0
	70	多义线标志（位值），默认值=0 1 封闭多义线（或在 M 方向闭合的多边型网格） 2 曲线-拟合顶点已被加入 4 云线-拟合顶点已被加入 8 这是一条 3D 多义线 16 这是个 3D 多边形网格 32 此多边网格在 N 方向为闭台 64 此多义线是一格聚合面网格
	70	128 此线型样式是围绕着多义线的顶点连续建立
	40	预设起始宽度（预设=0）
	41	预设终点宽度（预设=0）
	71	多边形网格 M 顶点计数（预设=0）
	72	多边形网格 N 顶点计数（预设=0）
	73	平滑曲面 M 密度（预设=0）
	74	平滑曲面 N 密度（预设=0）
	75	曲线与平滑曲面类型（预设=0）此为整数非位码 0 无平滑曲面拟合 5 四次 B-spline 曲面 6 二次 B-spline 曲面 8 Bezier 曲面
	210	挤出方向，默认值=0，0，1
RAY	10	起点
	11	单位方向向量
REGION	70	模型器格式版本编号（目前=1）
	1	所有者数据字符串，如果字符串少于 250 个字符，所有的字符会呈现在群码 1。如果字符串大于 250 个字符，字符串会分割成 250 个字符数据分别被放置于群码 3，最后一组不超过 250 个字符同样会被放置于群码 1 内
	3	所有者数据的额外字符串（每组共计 250 个字符）
SEQEND	-2	顶点的结束或一个插入对象的属性组件结束
SHAPE	39	线宽，默认值=0
	10	插入点
SHAPE	40	大小
	2	造型名称
	50	旋转角度（默认值=0）
	41	相对于 X 比例系数（默认值=1）
	51	倾斜角度（默认值=0）

SHAPE	210	挤出方向．默认值=0, 0, 1
SOLID	10	第一角点
	11	第二角点
	12	第三角点
	13	第四角点，如果定义的为一个三角的 SOLID，第四角会相同于第三角
	39	线宽，默认值=0
	210	挤出方向，默认值=0, 0, 1
	210	法线向量，（如果云形线不共面则省略）
	70	云形线标志（位码） 1 闭台云形线 2 周期云形线 4 Rational 云形线 8 平面 16 线性（平面位也要设定）
	71	云形线曲线的阶数
	72	节点数
	73	控点数
	74	拟合点数（如果任意）
	42	节点公差（默认值=0.0000001）
	43	控制-点公差（默认值=0.0000001）
	44	拟合公差（默认值=0.0000000001）
	12	切线起点（可以省略）
	13	切线终点（可以省略）
	40	节点值（一个节点一个项目）
	41	权值（如果不为 1）具有多重群组对，如果全部都不为 1 则会显示
	10	控点，一个控点一个项目
	11	拟合点，一个拟合点一个项目
TEXT	39	线宽，默认值=0
	10	第一对齐点
	40	文字高度
	1	文字内容
	50	文字旋转角度（默认值=0）
	41	宽度比例系数（默认值=1）
	51	倾斜角度（默认值=0）
	7	文字字型名称（默认值=STANDARD）
	71	文字产生标志（默认值=0） 2 文字是反向的（即在 X 方向镜射） 4 文字是上下颠倒（即在 Y 方向镜射）
	72	水平文字对正类型（默认值=0）整数码（非位码） 0 左 1 中心 2 右 3 对齐（如果垂直对齐=0） 4 中央（如果垂直对齐=0） 5 拟合（如果垂直对齐=0） 0 与群码 73 组合对齐方式请参考下表

TEXT	73	垂直文字对正类型（默认值=0）为整数值非位码						
		0 基准线						
		1 下						
		2 中央						
		3 下						
	0 与群码 72 组合对齐方式请参考下表							
	群码 72→		0	1	2	3	4	5
	群码 73→	3（上）	左上	中上	右上			
2（中央）		左中	正中	右中				
1（下）		左下	中下	右下				
0（基准线）		左	中心	右	对齐	中央	拟合	
	210	挤出方向，默认值=0, 0, 1						
	11	第二对齐点，此值只有在群码 72 或 73 不为 0 情况下才有意义						
TOLERANCE	3	标注型式名称						
	10	插入点						
	210	挤出方向，默认值=0, 0, 1						
	11	X 轴方向向量						
TRACE	10	第一角点						
	11	第二角点						
	12	第三角点						
	13	第四角点						
	39	线宽，默认值=0						
	210	挤出方向，默认值=0, 0, 1						
VERTEX	10	位置点						
	40	起点宽度（默认值=0）						
	41	终点宽度（默认值=0）						
	42	凸出（默认值=0），凸出是一个弧段四分之一包含角度的切线，如果弧是顺时针方向重起点到终点，则为负值，凸起值=0 表示直线，凸起值=1 表示半圆						
	70	顶点标志						
		1 由曲线拟合所产生的额外顶点						
		2 定义该顶点的曲线拟合切线						
		4 不使用						
		8 由云形线，拟合所产生的顶点						
		16 云形线框控拌点						
		32 3D 多义线顶点						
	64	3D 多边形网络						
		128 多义线网格顶点						
50	曲线拟合切线方向							
71	多义线网格顶点索引。只有不为 0 值才会被显示							
72	多义线网格顶点索引。只有不为 0 值才会被显示							
73	多义线网格顶点索引。只有不为 0 值才会被显示							
74	多义线网格顶点索引。只有不为 0 值才会被显示							
VIEWPORT	10	中心点						
VIEWPORT	40	宽度，使用图纸空间单位						
	41	高度，使用图纸空间单位						
	68	视口状态区						
1 打开，但是填满整个屏幕，或是其中一个视口没有打开，因为								

VIEWPORT	68	SMAXACTVP 计数值目前超过了 0 关闭<正值>=打开与有作用，这个值指出视端口堆栈的顺序，1 是作用的视口，2 是下一个视口以此类推
	69	视口 ID，会随图档打开而改变，图纸空间视口除外，其值为 1
XLINE	10	第一点
	11	单位方向向量

* 形式群码代一览表:

对象性质	群码	说 明
GROUP	0	对象名称
	5	处理码
	330	soft-指示器 ID/处理码到拥有者字典
	300	群组名称
	70	“未命名”标志： 1 未命名 0 具名
	71	选择能力标志： 1 可选择的 2 不可选择的
	340	对象在群组中的处理码（每一个对象一个项目）
MLINESTYLE	0	对象名称
	5	处理码
	330	soft-指示器 ID/处理码到拥有者字典
	2	复线样式名称
	70	标志（位编码）： 1 填满 2 显示斜线 16 开始正方形而结束（线）封口 32 开始内部弧封口 64 开始圆的（外部弧）封口 256 结束正方形（线）封口 512 结束内部弧 1024 结束圆的（外部弧）封口
	3	样式说明（字符串，最多 255 字符）
	62	填满颜色（整数，默认值=256）。可以存在多重项目；每一个元素一个项目
	51	开始角度（实数，默认值=90）
	52	结束角度（实数，默认值=90）
	71	元素数量
	49	元素偏移（实数，无默认值）。多重项目；每一个元素一个项目
	62	元素颜色（整数，默认值=0）。多重项目；每一个元素一个项目
	6	元素线形（字符串，默认值=BYLAYER）。多重项目；每一个元素一个项目

* 符号表项目共同群码代号一览表:

群码	说 明
-1	对象名称（会随每一个图文件打开而有所不同）
0	对象类型，即符号表名称
5	处理码（所有，除了 DIMSTYLE）
105	处理码（只有 DIMSTYLE）
应用到所有表格项目的额外 70 群码	
16	如果设定，表格项目会外部从属于一个 Xref
32	如果这个位与位 16 二者都有设定，此外部从属的 Xref 则已经成功地被分解
64	如果有设定，此表格项目会在图文件中最后依次图面编辑时，被至少一个组件所参考到

* 符号表项目群码代号一览表:

对象性质	群码	说 明
BLOCK-RECORD	2	图块名称
DIMSTYLE	2	标注型式名称
	70	标准标志值（参考“符号表项目的共同群码”）
	3	DIMPOST
	4	DIMAPOST
	5	DIMBLK
	6	DIMBLK1
MLINESTYLE	7	DIMBLK2
	40	DIMSCALE
	41	DIMASZ
	42	DIMEXO
	43	DIMDL1
	44	DIMEXE
	45	DIMRND
	46	DIMDLE
	47	DIMTP
	48	DIMTM
	140	DIMTXT
	141	DIMCEN
	142	DIMTSZ
	143	DIMALTF
	144	DIMLFAC
	145	DIMTVP
	146	DIMTFAC
	147	DIMGAP
	71	DIMTOL
DIMSTYLE	72	DIMLIM
	73	DIMTIH
	74	DIMTOH
	75	DIMSE1
	76	DIMSE2

DIMSTYLE	77	DIMTAD
	78	DIMZIN
	170	DIMALT
	171	DIMALTD
	172	DIMTOFL
	173	DIMSAH
	174	DIMTIX
	175	DIMSOXD
	176	DIMDLRD
	177	DIMCLRE
	178	DIMCLRT
	270	DIMUNIT
	271	DIMDEC
	272	DIMTDEC
	273	DIMALTU
	274	DIMALTTD
	340	被参考 STYLE 对象的处理码（用来取代保存 DIMTXSTY 值）
	275	DIMAUNIT
	280	DIMJUST
	281	DIMSD1
	282	DIMSD2
	283	DIMTOLJ
	284	DIMTZIN
	285	DIMALTZ
	286	DIMALTTZ
	287	DIMFIT
	288	DIMPUT
LAYER	2	图层名称
	70	标准标志：（参考“符号表项目的共同群码”）除了标准标志外，下面的值可以应用到图层（位-编码值） 1 图层是冻结的，否则图层是解冻的 2 图层是冻结的，新视端口中的默认值 4 图层是锁护的
	62	颜色编号
	6	线型名称
LTYPE	2	线型名称
	3	线型的描述文字
	72	对齐群码：其值总是为 65。A 是 ASCII 码。
	73	线型元素数目
	40	合计样式长度
	49	短线，点或空白长度（一个元素一个项目）
	74	复杂线型元素类型（一个元素一个项目） 0 不复杂 2 嵌入的文字字符串 4 嵌入的造型
	75	复杂造型群码（一个元素一个项目，如果群码 74>0）
	340	指到 STYLE 对象的指针（一个元素一个项目，如果群码>0）

LTYPE	46	S=比例值（选择性的）。可以存在多重项目
	50	R=旋转值（选择性的）。可以存在多重项目
	44	X=x 偏移量值（选择性的）。可以存在多重项目
	45	Y=y 偏移量值（选择性的）。可以存在多重项目
	9	文字字符串（一个元素一个项目，如果 74=2）
STYLE	2	字型名称
	70	标准标志值（位-编码值）（参考“号表项目的共同群码”） 1 如果设定，这个项目描述一个造型 4 垂直文字
	40	固定文字高度；其值为 0 时表示高度不固定
	41	宽度系数
	50	倾斜角度
	71	文字产生标志 2 文字是逆向的（在 X 方向镜射） 4 文字是上下颠倒的（在 Y 方向镜射）
	42	最后使用的高度
	3	主要字体文件名称
	4	Bigfont 文件名称，如果无则空白
UCS	2	UCS 名称
	70	标准标志值（参考“符号表项目共同群码”）
	10	原点（在 WCS）
	11	X 轴方向（在 WCS）
	12	Y 轴方向（在 WCS）
VIEW	2	视景名称
	70	标准标志值（参考“符号表项目共同群码”）
	40	视景高度（在 DCS）
	10	视景中心点（在 DCS）
	41	视景宽度（在 DCS）
	11	从目标的观测方向（在 WCS）
	12	目标点（在 WCS）
	42	镜头长度
	43	前切割面（从目标点的偏移量）
	44	后切割面（从目标点的偏移量）
	50	扭转角
	71	观测模式
VPORT	2	视口名称
	70	标准标号（参考“符号表项目的共同群码”）
	10	视口的左下角
	11	视口右上角
	12	视景中心点（在 DCS）
	13	捕捉基准点
	14	X 与 Y 捕捉间距
	15	X 与 Y 栅格间距
	16	从目标点的观测方向（在 WCS）
	17	观测目标点（在 WCS）
	40	视景高度
	41	视口长宽比

VPORT	42	镜头长度
	43	前切割面（从目标点的偏移量）
	44	后切割面（从目标点的偏移量
	50	捕捉旋转角度
	51	视景扭转角度
	68	APP: 状态区
	69	APP: ID
	71	观测模式（参考 VIEWMODE 系统变量）
	72	圆形缩放百分比
	73	快速缩放设定
	74	UCSICON 设定
	75	捕捉打开/关闭
	76	栅格打开/关闭
	77	捕捉样式
	78	捕捉等角
BLOCK	0	组件类型（BLOCK）
	5	处理码
	8	图层名称
	2	图层名称
	10	基准点
	3	图块名称
	1	Xref path name
	70	图块类型标志（位码值，可以组台） 1 是一个由剖面，关系型标注，其他内部操作是一个应用程序产生的不具明图块 2 这个图块是属性定义 4 这是图块是个外部参考（xref） 8 这是图块是个 xref 覆迭 16 这个图块外部从属 32 这是一个溶解的外部参考，或一个外部参考的从属（在输入时会忽略）
	70	64 这个定义是一个参考的外部参考（在输入时会忽略）
ENDBLK	0	组件类型（ENDBLK）
	5	处理码