

uSwap Sprint 5.2.0

Fonctions de planification, pointage geolocalise en mode demo, congés et harmonisation des espaces par rôle.



Ce document décrit les changements intégrés dans le frontend de la branche develop, leur comportement en mode mock, ainsi que les contrats qui restent à raccorder au backend. Il sert de référence pour la revue de livraison et la reprise d'intégration.

BRANCHE
develop

LIVRAISON
S5.2.0

DATE
06 octobre 2026


01 | Ce qui est livre

Un frontend unique, des parcours plus cohérents

Cette livraison consolide la version de demonstration autour des parcours quotidiens de l’administrateur, du superviseur et du swappeur. La logique de production reste au serveur lorsqu’un contrat backend existe; les parcours sans API restent explicitement en mode mock.

Espace	Changements visibles
Administrateur	Accueil oriente actions, acces a activer, configuration du reseau, demandes de conge et rapports planifies. Gestion des stations et des plannings publies.
Superviseur	Les fonctions auparavant associees au chef de station sont regroupees dans l’espace superviseur; suivi des pointages, remplacements et operations.
Swappeur	Navigation Pointage, Planning, Conges et Compte. Pointage par position dans le prototype mock, historique et demandes de conge consultables.
Transverse	Notifications classees par categories, liens directs vers leur cible, sessions compatibles avec l’ancien role, formulaires et contraintes harmonises.

Accueil administrateur - compte de demonstration



Capture du build local avec les donnees de demo: comptes, stations, acces en attente, progression de configuration et demandes de conge. Les chiffres representent uniquement le seed mock.

02 | Plannings et affectations

Du calendrier a une equipe repartie

Le parcours de generation permet de cibler plusieurs stations. La generation cree les occurrences a partir des modeles de shifts; l'affectation automatique constitue une action distincte, visible avant le controle et la publication.

SEQUENCE D'UN PLANNING



Regles de l'affectation mock

Le moteur regroupe les occurrences par station et modele de shift. Il cherche a conserver chaque personne sur le meme type de shift pendant la periode, repartir les heures le plus equitablement possible et respecter les contraintes actives: repos, chevauchement, congés et limites horaires. Si l'equite parfaite est impossible, ou si des contraintes empechent une affectation, le resultat expose les personnes et postes restant a traiter.

Limite d'integration: le mock sait effectuer cette repartition localement. Le backend doit fournir une operation atomique de type **POST /plannings/:id/auto-assign**, verifier la revision et reproduire les memes regles avant que l'interface puisse s'appuyer sur cette fonction en mode API.

Liste des plannings - exemple de planning publie multi-stations

Planning	Période	Durée	Station	Shifts inclus	Statut
Test Révision 3	05/10/2025 → 11/10/2025	1 semaine 7 jours	Station Bastos +2 autres	63 shifts	Publié

La ligne « Test » est une donnée mock affichée dans le build local au moment de la capture. L'interface permet de retrouver le planning, sa période, ses stations, son volume de shifts et son statut.

03 | Pointage et supervision


Le QR laisse place au controle de proximite

Le parcours swappeur demande la position du navigateur au moment du pointage. Le prototype compare cette position a celle de la station du shift publie et affecte, avec le rayon configure et le niveau de precision GPS. Hors rayon, le pointage est refuse. La tolerance de retard continue de determiner le moment ou une absence automatique peut etre declaree.



Important: cette verification est un prototype mock et une validation d'interface. Un navigateur peut falsifier une coordonnee; la production doit donc verifier l'affectation, la distance, la precision, la fenetre du shift et le type de pointage cote serveur. Le frontend n'envoie pas la position tant que le contrat backend n'est pas disponible.

Espace swappeur - prochain shift et historique



La capture montre le prochain shift cible et une ligne d'historique provenant des données fictives. Le pointage n'est pas ouvert avant la fenetre du shift; la page conserve l'historique sur le meme écran.

Role superviseur

Le role historique STATION_CHIEF est retire du modele d'interface. Une session legacy est normalisee vers SUPERVISOR; les actions de supervision sont regroupees dans cet espace. Cette adaptation ne modifie aucune permission backend: le serveur doit appliquer la meme migration et autoriser les operations correspondantes.

04 | Stations, congés et notifications

Les réglages influencent les opérations

La vue tableau des stations garde chaque site sur une ligne et rend lisibles adresse, coordonnées, responsable, contraintes et statut. Le rayon géographique rejoint les paramètres de station. Les contraintes de repos et d'heures sont relues pendant la validation d'un planning déjà créé; les heures et pauses des shifts existants ne sont pas réécrites automatiquement.

Station	Ville & Adresse	GPS	Responsable	Contraintes	Statut	Actions
Station Bastos Africa/Douala	Yaoundé Rue des ambassades	3.89, 11.51	Sam Kotto +237 6XX 00 00 01	Tol: 5h Repos: 8h Max: 48h	Active	Shifts Désactiver
Obobogo Africa/Douala	Yaoundé Avenue Ad Lucern	3.84, 11.51	Arlane Tchana +237 6XX 00 00 02	Tol: 5h Repos: 8h Max: 48h	Active	Shifts Désactiver
Bonapriso Africa/Douala	Douala Rue Njo-Njo	4.03, 9.70	Arlane Tchana +237 6XX 00 00 03	Tol: 10h Repos: 8h Max: 48h	Active	Shifts Désactiver
Akwa Africa/Douala	Douala Boulevard de la Liberté	4.05, 9.71	Paul Nguema +237 6XX 00 00 04	Tol: 5h Repos: 8h Max: 48h	Inactive	Shifts Activer

Vue admin des stations en mode mock. Le rayon de georepérage est utilisé par le pointage demo; les règles visibles restent celles des données locales.

Congés et notifications


Parcours	Comportement live
Demande de congé	Le swappeur peut soumettre une période et un motif dans l'interface. La demande suit les états mock et apparaît dans la boîte de traitement admin; approbation ou refus met à jour le suivi fictif.
Notifications	Filtres par catégorie disposés en ligne; texte adapté à la personne connectée; clic sur la notification ou son action pour rejoindre la cible précise quand l'identifiant est disponible.
Affectation inter-station	Le mock permet une affectation ponctuelle d'un swappeur rattaché à une autre station, sans changer sa station de référence, sous réserve des contraintes et disponibilités.

Les échanges de congés, rapports, incidents, notifications push et certaines opérations de remplacement n'ont pas tous un contrat backend confirmé. Leur présence dans l'interface ne signifie pas qu'ils sont persistants en production.

05 | Donnees et frontiere backend

Ce qui est simule, ce qui est branche

Le client conserve une frontiere commune via api/auth-api.ts. Si VITE_API_URL est absent, les handlers et le stockage local alimentent la demo. Si l'URL est definie, le client emet des requetes HTTP; il ne bascule pas silencieusement sur les donnees fictives en cas d'echec.



VITE_API_URL absent = mock local | VITE_API_URL renseignee = appels HTTP

Sujet	Mode mock	Prerequis backend
Pointage GPS	Position, precision, rayon et fenetre du shift valides localement.	Endpoint protege qui valide lui-meme shift, utilisateur, coordonnees et rayon; enregistrer les pointages et les retards.
Affectation automatique	Distribution locale par station et shift; contraintes et ecart d'heures controles.	POST atomique, revision de planning, multi-affectations par occurrence et resultats des postes/personnes non affectes.
Roles	STATION_CHIEF legacy mappe vers SUPERVISOR dans la session.	Migrer roles, guards et permissions; le frontend ne remplace pas le controle d'accès serveur.
Conges	Demandes, decisions et solde sont geres par les handlers de demo.	Routes et regles metier de creation, approbation, annulation, solde et chevauchements.
Configuration	Les stations et contraintes sont conservees dans le store mock.	Persistence des coordonnees GPS, rayon, contraintes optionnelles et regles applicables aux plannings existants.

Le backend de Danielle n'a pas ete modifie dans cette livraison. Les captures et donnees affichees dans ce document proviennent du jeu mock local.

06 | Verification et reprise

Une livraison reproductible

Les verifications de livraison ont ete executees sur la branche locale develop.

Controle	Resultat
Build production	Reussi: tsc -b puis vite build. Le build local genere les bundles de l'application et des pages principales.
Navigation demo	Reussie: connexion admin et swappeur, ouverture du tableau de bord, liste des plannings, stations et page de pointage. Aucune erreur JavaScript de page observee pendant les captures.
Qualite diff	Reussi: git diff --check ne signale pas d'espace fautif ou de marqueur de conflit.
Tests backend et integration	Non executees: ce depot ne contient pas le backend et le client GPS/auto-assign doit encore etre raccorde aux contrats serveur.
Git	Branche develop alignee avec origin/develop avant commit; la livraison sera publiee sous le tag uswap-frontend-s5.2.0.

Pour lancer le mode mock

1. Ouvrir un terminal dans **frontend/**.
2. Installer les dependances avec **npm ci**.
3. Ne pas definir **VITE_API_URL** pour conserver les donnees de demonstration.
4. Executer **npm run dev**; utiliser les comptes de demo disponibles sur l'ecran de connexion.

Avant le raccordement API

Valider les DTO et les autorisations du serveur pour le GPS, l'affectation atomique, la suppression du role chef de station, les demandes de conge, les liens profonds de notification et les modifications de stations. Les demandes de precision et les regles serveur restent la source d'autorite.

Portee de cette livraison: frontend, donnees fictives, contrat d'adaptation et documentation. Aucun fichier du backend n'a ete modifie.

Ce qui est connecté, et ce qui reste simulé

Lecture mise à jour après comparaison avec le backend V5.3.0 présent sur develop.




Parcours du pointage



En mode API, le GPS n'active pas ce parcours.

V5.3 attend encore un jeton QR sur check-in/check-out; latitude et longitude restent facultatives.
Le contrôle d'emplacement et le rayon configuré ne sont pas un contrôle serveur disponible aujourd'hui.

Automatisation du planning



Le contrôle de validation et l'affectation manuelle restent disponibles côté API.



Matrice des capacités V5.3.0

Routes observées sur origin/develop; vérifier les permissions réelles avant déploiement.

Domaine	Disponible côté API	Écart / comportement frontend
Planning	Créer, générer, prévisualiser, valider, publier, modifier les occurrences; auto-assign.	L'auto-assign API n'applique pas l'équité en heures ni la stabilité de shift du mock.
Pointage	Check-in/out avec QR; GPS facultatif dans la requête.	Pointage direct par géolocalisation + rayon station uniquement en mock.
Notifications	Liste, lu/tout lu, préférences et push-subscription.	Les liens profonds dépendent du champ cible fourni par l'API.
Incidents	Liste; création STATION_CHIEF; traitement SUPERVISOR.	L'UI Dylane regroupe les fonctions au superviseur; l'API garde son rôle historique.
Rapports	Dashboard, export CSV/XLSX, réglages admin, rapports périodiques.	Les vues détaillées et paramètres supplémentaires restent à valider route par route.
Congés	Demandes simples sous /leave-requests; santé intégration RH.	Solde et historique enrichi s'appuient encore sur les données démo.
Stations	CRUD, activation, paramètres existants; coordonnées GPS.	Pas de rayon de géopérimètre exposé pour le nouveau pointage.

Avant de connecter ou tester

- Confirmer les permissions par rôle, notamment STATION_CHIEF et SUPERVISOR.
- Ne pas présenter le pointage GPS comme sécurisé côté serveur tant que le contrat n'existe pas.
- Ne pas activer l'auto-assign API avant d'aligner son algorithme sur les règles d'équité du mock.
- Le tag frontend ne contient aucun changement dans src/, prisma/ ou les migrations backend.

Référence : backend V5.3.0 (tag uswap-V5.3.0) · Frontend livré : uswap-frontend-s5.2.0