فصل دوم: میدان الکتریکی

آنچه در این فصل می خوانیم:

۱) تعریف میدان الکتریکی و محاسبه آن

۲) خطوط ميدان الكتريكي


۳) ذره باردار در میدان الکتریکی

بخش اول: تعریف میدان الکتریکی و محاسبه آن


تعريف كيفي ميدان الكتريكي

ميدان الكتريكي واسطه نيرو بين بارهاى الكتريكي است.

تعریف کمی میدان الکتریکی
$$ec{E}$$
 \overrightarrow{E} q_t $\overrightarrow{E}=rac{ec{F}}{q_t}$ q_t q_t




نکته) اصل برهم نهی در مورد میدان الکتریکی معتبر است و روش یافتن میدان حاصل از بارهای نقطه ای در یک نقطه، مشابه یافتن نیروی الکتریکی بر آیند وارد بر یک بار می باشد. $Q_{
m l}$ مثال: بار نقطه ای $Q_{
m l}$ را در مبدا و $Q_{
m l}$ را در x=d قرار داده ایم. رابطه بین و مثال: بار نقطه ای $Q_{
m l}$ را در مبدا و x=d را در x=d و $Q_{
m l}$ چگونه باشد تا میدان الکتریکی در x=d صفر شود؟



پاسخ: میدان های ناشی از دو بار باید از لحاظ اندازه، مساوی بوده و در خلاف جهت هم باشند. هم باشند.

 $Q_{
m l}$ مثال: بار نقطه ای $Q_{
m l}$ را در مبدا و $Q_{
m l}$ را در x=d قرار داده ایم. رابطه بین و مثال: بار نقطه ای $Q_{
m l}$ را در مبدا و x=d را در مبدان الکتریکی در x=d صفر شود؟




پاسخ: میدان های ناشی از دو بار باید از لحاظ اندازه، مساوی بوده و در خلاف جهت هم باشند. هم باشند.

 $Q_{
m l}$ مثال: بار نقطه ای $Q_{
m l}$ را در مبدا و $Q_{
m l}$ را در x=d قرار داده ایم. رابطه بین $Q_{
m l}$ و $Q_{
m l}$ چگونه باشد تا میدان الکتریکی در x=d صفر شود؟

$$Q_{1}$$
 Q_{2} $X=0$ $X=d$ $X=Yd$
$$|\vec{E}_{1}| = |\vec{E}_{2}| \Rightarrow k \frac{|Q_{1}|}{(Yd)^{2}} = k \frac{|Q_{2}|}{d^{2}} \Rightarrow |Q_{1}| = F|Q_{2}|$$
 $A=0$ $A=0$


 $Q_{
m l}$ مثال: بار نقطه ای $Q_{
m l}$ را در مبدا و $Q_{
m l}$ را در x=d را در x=d را در مبدا و $Q_{
m l}$ را در مبدا و x=d مثال: بار نقطه ای $Q_{
m l}$ را در مبدا و $Q_{
m l}$ و مبدا و $Q_{
m$



میدان الکتریکی ناشی از بار های گسترده میدان الکتریکی ناشی از بار های گسترده میدان الکتریکی $\Delta q_{_{ m l}}$ $\Delta q_{_{ m l}}$ $\Delta E_{_{ m l}}$

$$\vec{E} = \Delta \vec{E}_{1} + \Delta \vec{E}_{1} + \dots = \sum_{i=1}^{n} \Delta \vec{E}_{i} = \sum_{i=1}^{n} k \frac{\Delta q_{i}}{r_{i}^{r}} \hat{r}_{i}$$

میدان الکتریکی ناشی از بار های گسترده



$$n \to \infty \implies \vec{E} = \sum_{i=1}^{\infty} k \frac{dq_i}{r_i^{r}} \hat{r_i} \implies \vec{E} = k \int \frac{dq}{r^{r}} \hat{r}$$

عنصر (المان) بار dq در چند حالت خاص

dl الف) توزیع طولی بار dq

$$\leftarrow$$
 L


$$\lambda = \frac{dq}{dl} \implies dq = \lambda.dl$$

عنصر (المان) بار dq در چند حالت خاص

ب) توزیع سطحی بار dq = dA


چگالی سطحی بار:
$$\sigma = \frac{dq}{dA} \implies \mathrm{d}q = \sigma dA$$

عنصر (المان) بار dq در چند حالت خاص




چگالی حجمی بار: $ho=rac{dq}{dV} \;\;\; \Rightarrow \;\; \mathrm{d}q=
ho\;\mathrm{d}V$

مثال: الف) شدت میدان الکتریکی را روی نقطه ای به فاصله y روی عمود منصف مثال: الف) شدت میدان الکتریکی را روی نقطه ای به فاصله رکتاب در دو میله باردار یکنواخت به طول L و چگالی بار طولی ثابت y>>L و y<< Lحالت y>>L و y>>L








$$dq = \lambda dx$$

$$dE = k \frac{dq}{r^{r}} = k \frac{\lambda dx}{x^{r} + y^{r}}$$

به دلیل تقارن، بر آیند dE_x ها صفر است. لذا میدان کل ناشی از dE_y ها بوده و در راستای محور y مولفه دارد.




$$dE_{y} = dE \cos \theta$$

$$= k \frac{\lambda dx}{x^{r} + y^{r}} \frac{y}{\sqrt{x^{r} + y^{r}}}$$

$$= k \lambda y \frac{dx}{(x^{r} + y^{r})^{r/r}}$$

$$E = \int dE_y = k \lambda y \int_{-L/r}^{L/r} \frac{dx}{(x^r + y^r)^{r/r}}$$



$$E = k \lambda y \int_{-L/r}^{L/r} \frac{dx}{(x^{r} + y^{r})^{r/r}}$$

$$E = \frac{\mathbf{r}k \, \lambda L}{y \, \sqrt{L^{\mathbf{r}} + \mathbf{r}y^{\mathbf{r}}}} = \frac{\mathbf{r}k Q}{y \, \sqrt{L^{\mathbf{r}} + \mathbf{r}y^{\mathbf{r}}}}$$

$$E = \frac{\mathbf{r}kQ}{y\sqrt{L^{r} + \mathbf{r}y^{r}}} = \frac{\mathbf{r}kQ}{\mathbf{r}y^{r}\sqrt{\frac{L^{r}}{\mathbf{r}y^{r}} + 1}}$$

اگر:
$$y \gg L \longrightarrow E = k \frac{Q}{v^r}$$

میدان در فواصل دور شبیه میدان بار نقطه ای است.

اگر:
$$y << L$$
 \rightarrow $E = \frac{\mathsf{r} k Q}{yL} = \mathsf{r} k \frac{\lambda}{y}$


مثال: میدان الکتریکی ناشی از یک حلقه باردار با بار کل Q را روی نقطه y واقع y در محور حلقه بیابید.

پاسخ:

$$dq = \lambda dl$$

$$dE = k \frac{dq}{r^{r}} = k \frac{\lambda dl}{y^{r} + R^{r}}$$

. مولفه های $dec{E}_{_{X}}$ یکدیگر را خنثی می کنند



$$d\vec{E}$$

$$\theta$$

$$P$$

$$y$$

$$R$$

$$dq$$

$$dE_{y} = dE \cos \theta$$

$$= \frac{k \lambda dl}{y'' + R''} \frac{y}{\sqrt{y'' + R''}}$$

$$= \frac{k \lambda y}{(y'' + R'')'''} dl$$

$$E = \int dE_{y} = \frac{ky \lambda}{\left(y^{\mathsf{r}} + R^{\mathsf{r}}\right)^{\mathsf{r}/\mathsf{r}}} \int dl = \frac{ky \lambda \left(\mathsf{r}\pi R\right)}{\left(y^{\mathsf{r}} + R^{\mathsf{r}}\right)^{\mathsf{r}/\mathsf{r}}} = k \frac{Q y}{\left(y^{\mathsf{r}} + R^{\mathsf{r}}\right)^{\mathsf{r}/\mathsf{r}}}$$

$$E = k \frac{Q y}{\left(y' + R'\right)^{r/r}}$$

حالت های خاص:

اء میدان در مرکز حلقه:
$$y=\circ \longrightarrow E=\circ$$
 اگر -۱

۲– میدان در فواصل دور:


اگر:
$$y >> R \rightarrow E = k \frac{Qy}{y^r} = k \frac{Q}{y^r}$$

میدان در فواصل دور شبیه میدان بار نقطه ای است.

مثال: با استفاده از شدت میدان الکتریکی حلقه باردار میدان ناشی از یک قرص باردار با چگالی بار سطحی یکنواخت σ بیابید.

$$E = k \frac{qy}{\left(y' + R'\right)^{r/r}}$$

w پاسخ: عنصر بار را حلقه هایی به شعاع و ضخامت dw و بار dq در نظر می گیریم.



$$y$$
 w
 dw
 R

$$dE = k \frac{ydq}{\left(y^{r} + w^{r}\right)^{r/r}}$$

$$dq = \sigma dA = \sigma (\Upsilon \pi w) dw$$

$$dE = k \frac{\mathbf{r}\pi\sigma ywdw}{\left(y^{r} + w^{r}\right)^{r/r}}$$

$$E = \mathbf{Y}\pi k \, \sigma y \int_{\circ}^{R} \frac{w \, dw}{\left(y^{\, \mathbf{Y}} + w^{\, \mathbf{Y}}\right)^{\! \mathbf{Y} \! \mathbf{Y}}} = \frac{\sigma}{\mathbf{Y} \mathcal{E}_{\circ}} \left(\mathbf{1} - \frac{y}{\sqrt{y^{\, \mathbf{Y}} + R^{\, \mathbf{Y}}}}\right)$$

$$E = \frac{\sigma}{\mathbf{Y} \mathcal{E}_{\circ}} \left(\mathbf{1} - \frac{\mathbf{y}}{\sqrt{\mathbf{y}^{\mathsf{Y}} + \mathbf{R}^{\mathsf{Y}}}} \right)$$

حالت های خاص:

(صفحه باردار تحت نامتناهی) $R o \infty$ (۱

$$\frac{y}{\sqrt{y' + R'}} \to \circ \quad \Rightarrow \quad E = \frac{\sigma}{r \varepsilon_{\circ}}$$

$$E = \frac{\sigma}{\mathbf{Y} \mathcal{E}_{\circ}} \left(\mathbf{1} - \frac{\mathbf{y}}{\sqrt{\mathbf{y}^{\mathsf{Y}} + \mathbf{R}^{\mathsf{Y}}}} \right)$$

$$E = \frac{\sigma}{\operatorname{Y}\varepsilon_{\circ}} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + R^{r}/y^{r}}} \right) = \frac{\sigma}{\operatorname{Y}\varepsilon_{\circ}} \left(1 - \left(1 + \frac{R^{r}}{y^{r}} \right)^{-\frac{1}{r}} \right) \left(1 + x \right)^{n} \cong 1 + nx$$

$$= \frac{\sigma}{\operatorname{Y}\varepsilon_{\circ}} \left(1 - \left(1 - \frac{R^{r}}{\operatorname{Y}y^{r}} \right) \right) = \frac{\sigma R^{r}}{\operatorname{F}\varepsilon_{\circ}y^{r}} = \frac{\sigma(\pi R^{r})}{\operatorname{F}\pi\varepsilon_{\circ}y^{r}} = k \frac{Q}{y^{r}}$$

$$x << 1$$

$$-\left(1 - \frac{R^{\mathsf{r}}}{\mathsf{r} y^{\mathsf{r}}}\right) = \frac{\sigma R^{\mathsf{r}}}{\mathsf{r} \varepsilon_{\circ} y^{\mathsf{r}}} = \frac{\sigma (\pi R^{\mathsf{r}})}{\mathsf{r} \pi \varepsilon_{\circ} y^{$$


بخش دوم: خطوط میدان الکتریکی

خطوط ميدان الكتريكي


برای نمایش میدان الکتریکی از خطوطی فرضی موسوم به خطوط میدان الکتریکی و

یا به اصطلاح خطوط نیرو استفاده می شود.


الف) خطوط میدان از بار مثبت خارج و وارد بار منفی می شوند.




ب) تعداد خطوط با بزرگی بار متناسب هستند.



ج) جهت میدان در هر نقطه در امتداد مماس بر خط نیرو است.



د) جایی که تراکم خطوط بیشتر باشد، میدان قوی تر و جایی که تراکم خطوط کمتر باشد میدان ضعیف تر است. مثلاً میدان در صفحه A قوی تر از صفحه B است.




صورت میدان در یک نقطه دارای دو راستای متفاوت است و این ممکن نیست.

ه) خطوط میدان الکتریکی هیچ گاه همدیگر را قطع نمی کنند، چون در غیر این


مثال ها

میدان دو بار الکتریکی مساوی و هم علامت




مثال ها

میدان دو بار الکتریکی مساوی و مختلف العلامت



مثال ها

خطوط میدان صفحه باردار با چگالی بار یکنواخت




بخش سوم:

حرکت بار الکتریکی در میدان

الكتريكي يكنواخت

معادلات حركت بار الكتريكي



$$\vec{F} = q\vec{E}$$

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

$$\Rightarrow \vec{a} = \frac{q}{m}\vec{E}$$

معادلات حرکت ذره، معادلات حرکت شتاب دار با شتاب ثابت می باشد.

معادلات حركت بار الكتريكي

$$\vec{E}$$
 q q

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

$$\Rightarrow \vec{a} = \frac{q}{m}\vec{E}$$

معادلات حرکت ذره، معادلات حرکت شتابدار با شتاب ثابت می باشند.

معادلات حركت بار الكتريكي


$$\vec{r} = \frac{1}{r} \vec{a} t^r + \vec{v}_{\circ} t + \vec{r}_{\circ}$$

$$\vec{v} = \vec{a}t + \vec{v}_{\circ}$$


$$v'' - v'' = \vec{r} \vec{a} \cdot (\vec{r} - \vec{r}_{\circ})$$


$$\vec{a} = \frac{q}{m}\vec{E}$$

نکته) اگر بار، مثبت باشد q=|q| ذره در جهت میدان الکتریکی و اگر منفی باشد q=|q| در خلاف جهت میدان الکتریکی شتاب می گیرد.




مثال) مطابق شکل، الکترونی با سرعت $v_{_{\circ}}$ از صفحه پایینی دو صفحه موازی مثال) مطابق شکل، الکترون با سرعت و بالایی برخورد نکند؟ میدان شلیک می شود. $v_{_{\circ}}$ چقدر باشدتا الکترون به صفحه بالایی برخورد نکند؟ میدان بین صفحات یکنواخت است. $m_{_{e}}=9/1\times10^{-11}\,kg$, $e=1/9\times10^{-19}\,C$.






$$y = \frac{1}{r}at^{r} + v_{y}t = \frac{1}{r}at^{r} + (v_{s}\sin\theta)t \implies v_{y} = at + v_{s}\sin\theta$$
 $v_{y} = at + v_{s}\sin\theta \implies v_{y} = at + v_{s}\sin\theta \implies v_{y} = at + v_{s}\sin\theta$
در نقطه اوج



شتاب حرکت ذره برابر است با:

$$a = -\frac{eE}{m_e} = -1/Y \mathcal{F} \times 10^{14} \frac{m}{s^{4}}$$



y = d از سویی

$$\sin^r \theta$$

$$d = \frac{1}{r}a\left(-\frac{v_{\circ}\sin\theta}{a}\right)^{r} + v_{\circ}\sin\theta\left(-\frac{v_{\circ}\sin\theta}{a}\right) = -\frac{v_{\circ}^{r}\sin^{r}\theta}{ra}$$

$$v_{\circ} = \left(\frac{-\Upsilon ad}{\sin^{2}\theta}\right)^{1/r} = \Upsilon / \Upsilon \Delta \times 10^{5} \frac{m}{s}$$