## فصل دهم: القاى الكترومغناطيسى

آنچه در این فصل می خوانیم:

۱) شار مغناطیسی

۲) قانون القای فارادی و قانون لنز

۳) منشا نیروی محرکه القایی

۴) جریان های تلاطمی

# بخش اول: شار مغناطیسی


## شار مغناطیسی

مفهوم شار میدان مغناطیسی مشابه شار میدان الکتریکی است و به عنوان میزان خطوط


میدان مغناطیسی گذرنده از یک سطح معرفی می گردد. گرده  $\frac{d\vec{A}}{2 \pi}$ 

$$\phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

واحد شار میدان مغناطیسی، تسلا در متر مربع است که به آن وبر  $\left(Wb\right)$  می گویند.



## نکته های مربوط به شار میدان مغناطیسی



$$\phi_B = BA \cos \theta$$

زاویه میان خط عمود بر سطح و میدان مغناطیسی است. heta

۲) با توجه به رابطه شار مغناطیسی، شار عبوری از یک سطح تحت (حداقل) یکی از شرایط زیر تغییر می کند.

(مساحت) تغییر کند. A

تغییر کند. heta

میدان) تغییر کند B –

مثال: حلقه ای مستطیلی و تخت به ابعاد  $1 \ Ycm \times Ycm$  را که در آغاز عمود بر میدان مغناطیسی یکنواخت  $7 \ T$  است در نظر بگیرید. تغییر شار گذرنده از حلقه را وقتی حلقه حول محوری عمود بر خطوط میدان به اندازه  $17^\circ$  بچرخد پیدا کنید.

پاسخ:

$$A = (\mathbf{1} \mathbf{1} \times \mathbf{1} \circ^{-\mathbf{r}}) \times (\mathbf{1} \times \mathbf{1} \circ^{-\mathbf{r}}) = \mathbf{1} \mathbf{1} \times \mathbf{1} \circ^{-\mathbf{r}} m^{\mathbf{r}}$$

$$B = \circ / \mathbf{1} T \qquad \theta_{1} = \circ^{\circ} \qquad \theta_{r} = \mathbf{1} \mathbf{1} \circ^{\circ}$$

$$\Delta \phi = \phi_{r} - \phi_{1} = BA \left(\cos \theta_{r} - \cos \theta_{1}\right)$$

$$= \circ / \mathbf{1} \times \mathbf{1} \circ^{-\mathbf{r}} \times (-\circ/\Delta - \mathbf{1}) = -\mathbf{1} / \Delta \mathbf{1} \times \mathbf{1} \circ^{-\mathbf{r}} Wb$$

# بخش دوم: قانون القاى فارادى و قانون لنز


### قانون القاى فارادى


تغییر شار مغناطیسی عبوری از یک حلقه رسانای بسته، در آن نیروی محرکه القایی ایجاد می کند که باعث ایجاد جریان القایی در حلقه می شود. این نیروی محرکه القایی با آهنگ تغییر شار مغناطیسی متناسب است. قانون لنز


جهت جریان القایی ایجاد شده طوری است که با تغییر شار ایجاد کننده خود مخالفت

$$\overline{arepsilon}=-rac{\Delta\phi_{_{\!B}}}{\Delta t}$$
  $\Rightarrow$   $arepsilon=-rac{d\,\phi_{_{\!B}}}{dt}$  ...









نکته های قانون القای فارادی و قانون لنز

ا) علامت منفی در رابطه فوق قراردادی است. در مسائل، بیشتر با مقدار  $|arepsilon| = \left| -rac{d \, \phi_B}{dt} \right|$  داریم.

۳) اگر حلقه N دور باشد نیروی محرکه القایی برابر است با:

۴) اگر مقاومت حلقه R باشد جریان القایی برابر است با:

$$\varepsilon = -N \frac{d\phi_B}{dt}$$

$$I = \frac{|\varepsilon|}{R} = \frac{N}{R} \left| -\frac{d\phi_B}{dt} \right|$$

مثال: پیچه ای به مقاومت $\Omega$  ۳ و مساحت  $\lambda cm^{3}$  و ۲۵ دور سیم پیچی در نظر بگیرید.

 $B\left(t\right) = \left(\circ / \mathcal{F}t - \circ / \mathcal{T}t^{\mathsf{r}}\right)(T)$ صفحه این پیچه عمود بر میدان مغناطیسی وابسته به زمان T است. الف) شار گذرنده از پیچه را به صورت تابعی از زمان به دست آورید.

$$A = \Lambda cm^{r} = \Lambda \times 10^{-r} m^{r}$$
 $\theta = 0^{\circ} \implies \cos \theta = 1$ 

$$\begin{split} \phi_B &= BA \cos \theta = \left( \circ / \operatorname{Ft} - \circ / \operatorname{Ft}^{\, \mathrm{r}} \right) \times \operatorname{A} \times \operatorname{I} \circ^{-\operatorname{F}} \\ &= \left( \operatorname{F'} / \operatorname{Ft} - \operatorname{F'} / \operatorname{Ft}^{\, \mathrm{r}} \right) \times \operatorname{I} \circ^{-\operatorname{F}} Wb \end{split}$$

مثال: پیچه ای به مقاومت $\Omega$  ۳ و مساحت  $\lambda cm^{\prime}$  و ۲۵ دور سیم پیچی در نظر بگیرید.

 $B\left(t\right) = \left(\circ / \mathcal{V}t^{r}\right)\left(T\right)$ صفحه این پیچه عمود بر میدان مغناطیسی وابسته به زمان

است. ب) جریان القا شده در لحظه t = 1 چقدر است؟


$$\phi_{\!\scriptscriptstyle B} = \left( \mathsf{P} \, / \, \mathsf{Y} t \, - \mathsf{Y} \, / \, \mathsf{f} t^{\, \mathsf{Y}} \right) imes \mathsf{I} \circ^{-\mathsf{F}} W b$$
 پاسخ: از قسمت قبل داریم:

$$N = \Upsilon \Delta$$
  $R = \Upsilon \Omega$ 

$$I = \frac{N}{R} \left| -\frac{d\phi}{dt} \right| = \frac{\mathsf{Y}\Delta}{\mathsf{Y}} \left| -\left( \mathsf{Y}/\mathsf{Y} - \mathsf{Y}/\mathsf{A}t \right) \times \mathsf{I} \circ^{-\mathsf{Y}} \right|$$

$$t = |S| \Rightarrow I = |\Upsilon/\Upsilon \times |\circ^{-\epsilon}A|$$


مثال: میله ای به طول l با سرعت v روی ریل های رسانا که به مقاومت R ختم می شوند در حرکت است. کل این سیستم بر میدان مغناطیسی R عمود است. الف) نیروی محر که القایی، جهت و اندازه جریان القایی و توان مصر فی در مقاومت را بیابید.



$$ert arepsilon ert = rac{d \phi_B}{dt} = rac{d \left( BA \right)}{dt} = rac{d \left( Blx \right)}{dt}$$
 $= Bl rac{dx}{dt} = Blv$ 
 $I = rac{ert arepsilon ert}{R} = rac{Blv}{R} \Rightarrow P_R = RI^{
m r} = rac{\left( Blv 
ight)^{
m r}}{R}$ 

R مثال: میله ای به طول l با سرعت v روی ریل های رسانا که به مقاومت

ختم می شوند در حرکت است. کل این سیستم بر میدان مغناطیسی B عمود است. ب) توان لازم برای کشیدن این میله را به دست آورید.



انرژی مکانیکی تامین شده توسط عامل خارجی به انرژی الکتریکی تبدیل شده و به صورت گرما در مقاومت تلف می شود.

## بخش سوم:

## منشأ نيروى محركه القايي

## منشأ نيروى محركه القايي

$$\varepsilon = \frac{W_{ne}}{q} = \frac{1}{q} \iint \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

از قبل می دانیم:

کاری است که چشمه مولد الکتریکی در حین حرکت واحد بار الکتریکی در  $W_{ne}$ 

 $\vec{F} = q \left( \vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \right)$ 


طول مداری بسته انجام می دهد. از طرفی:

$$\varepsilon = \iint \left( \vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \right) \cdot d\vec{l} = \iint \vec{E} \cdot d\vec{l} + \iint \left( \vec{v} \times \vec{B} \right) \cdot d\vec{l}$$

انتگرال اول مربوط به میدان الکتریکی القایی است و انتگرال دوم نیروی محرک الکتریکی حرکتی نام دارد.

## ميدان الكتريكي القايي

برای یک میدان مغناطیسی که عمود بر صفحه ای باشد و با زمان تغییر کند داریم:



$$\varepsilon = \iint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\phi_B}{dt} = -A \frac{dB}{dt}$$

به عبارتی در هر مسیر بسته ای که میدان مغناطیسی گذرنده از آن در حال تغییر باشد میدان الکتریکی القایی پدید می آید.

۱) میدان الکتریکی القایی به صورت حلقه های بسته می باشد اما خطوط میدان

الكتريكي الكتروستاتيك از بار الكتريكي شروع و به بار الكتريكي ختم مي شوند.

فرق ميدان الكتريكي القايي و ميدان الكتروستاتيك:

۲) میدان الکتریکی القایی میدانی ناپایستار است در حالی که میدان الکتروستاتیک


میدانی پایستار می باشد.

## بخش چهارم:


جریان های تلاطمی (گردابی)

#### جريان هاى تلاطمى


جریان هایی هستند که در اثر تغییر شار مغناطیسی روی سطح رسانا ایجاد می شوند.



#### جریان های تلاطمی



#### ترمز مغناطيسي



از نیروی کند کننده مغناطیسی برای از بین بردن نوسان های ترازو و پیچه گالوانومتر استفاده می شود. همچنین در جایی که استفاده از ترمزهای مکانیکی به دلیل اصطکاک بالا مقدور نیست می توان از این نیرو استفاده کرد.