Kommunikationstechnik - S4

Raphael Nambiar Version: 13. Juni 2023

OSI-Modell

Dienst


Klassifizierung von Diensten:

Verbindungsorientiert	verbindungslos
Verbindungs-Aufbau nötig	Jederzeit Nachrichten schicken
Ziel muss bereit sein	Ziel muss nicht «bereit» sein

Zuverlässig	Unzuverlässig
Kein Datenverlust	
Sicherung durch	Möglicher Datenverlust
Fehler-Erkennung	Keine Sicherung
-/ Korrektur	
Text-Nachrichten, Backup	Streaming
Dateidienste	Voip

Schicht

Eine Schicht hat die Aufgabe der darüberliegenden Schicht bestimmte Dienste zur Verfügung zu stellen. Die Schichten benötigen kein Wissen über die Realisierung der darunterliegenden Schicht.



Protokoll

Ein Protokoll ist eine Sammlung von Nachrichten, Nachrichtenformaten und Regeln zu deren Austausch.

Übertrangungsmedien

Ausbreitungsgeschwindigkeit

Lichtgeschwindigkeit im Vakuum:

$$c_0 = 299'792'458m/s$$

Ausbreitungsgeschwindigkeit in Medien:

$$c_{Medium} = 200'000km/s = \frac{2}{3}c_0$$

Beispiel:

Licht im Glas, Brechnungsindex n=1.5

$$c_{Glas} = \frac{c_0}{n} = 200'000km/s$$

Signaldämpfung

Signaldämpfung bezeichnet die Leistungsabnahme eines Signals.

- Je grösser die Bandbreite (Hz), desto höhere Datenraten (bit/s) übertragen
- Je kleiner die Dämpfung ist, desto grössere Distanzen können erreicht werden
- Senkt man die Bitrate (bei gleicher Dämpfung), können grössere Distanzen erreicht werden

$$dB = 10 \cdot log(\frac{P_1}{P_2})$$

$$dB = 10 \cdot log(\frac{U_1}{U_2})^2$$

Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)


Das SNR ist ein Mass für die Qualität eines Signals. Es gibt an, wie stark das Signal im Vergleich zum Rauschen ist.

$$SNR = 10 \cdot log(\frac{P_{Signal}}{P_{Noise}})$$

In dB angegeben.

 P_{Signal} die Sendeleistung (Watt), P_{Noise} die Empfangsleistung (Watt)

Signale und Störungen



Mögliche Ursachen der Störungen:

- Übersprechen zwischen den Leitungen
- Rauschen des Empfängers
- Einstreuungen durch andere Geräte / Anlagen (Motoren etc.)

Kabeltypen

- Koaxialkabel → Geeignet für hochfrequente Signale
- Twinaxial-Kabel → Hoher Schutz
- Twisted Pair (TP) → Häufig im Einsatz (Shielded / Unshielded)
- ullet Glasfaser o Hohe Bandbreite, Geringe Dämpfung, Resistent

Schirmeigenschaften

- Drahtgeflecht →niederfrequente Einstreuungen
- Metallisch beschichtete Folien → hochfrequente Störungen

xx/yTP worin TP für Twisted Pair steht:

xx steht für die Gesamtschirmung:
U = ungeschirmt
U = ungeschirmt
U = ungeschirmt
U = ungeschirmt
F = Folienschirm
S = Geflechtschirm
S = Geflechtschirm
SF = Schirm aus Geflecht und Folie

TP Kabel und Störungen

- TP Kabel sind anfälliger auf Störungen als Koaxialkabel oder Glasfasern
- Störungen werden kapazitiv oder induktiv eingekoppelt z.B. von parallel geführten Leitungen oder Motoren etc.
- Bei Störungen von benachbarten Leitungen spricht man von Übersprechen oder Nebensprechen (crosstalk)

Fausregel:

- ullet Kappazitive Störung o Abschirmung
- Induktive Störung \rightarrow twisted

Lichtwellenleiter

- Zentrum aus Kernglas mit hoher optischer Dichte (Brechungsindex 1.5)
- Vom Mantelglas umschlossen, geringere optische Dichte (Brechungsindex 1.48)
- Lichtstrahlen breiten sich im Kernglas aus und werden am Mantelglas totalreflektiert
- Die Eigenwellen (Ausbreitungswege der Lichtstrahlen) werden als Moden bezeichnet.


Physical Layer

Arten der Kommunikation (Verkehrsbeziehung)


- Simplex → Ein Kanal, in eine Richtung
- Halbduplex → Ein Kanal, abwechslungsweise in zwei Richtungen
- Vollduplex → Ein Kanal pro Richtung

Arten der Verbindungen (Kopplung)

Punkt - **Punkt** Direkte Verbindung zweier Kommunikationspartner



Shared Medium Mehrere Partner verwenden das gleiche Medium




Leitungscodes


Leitungscodes sollen:

- die physikalisch vorhandene Bandbreite effizient nutzen
- Taktrückgewinnung erlauben, um eine separate Taktleitung einzusparen
 - 3-wertiger AMI-Code (Alternate Mark Inversion)
 - PAM3 Kanalcodierung
 - Manchester (10Base2), HDB3, dreiwertiger NRZI (100Base-T)
- möglichst gleichspannungsfrei sein, um Sender und Empfänger mit Übertragern (Signaltransformatoren, Magnetics) galvanisch trennen zu können. (AMI, HDB3, dreiwertiger NRZI (100Base-T))


Serielle asynchrone Übertragung



LSB =Least Significant Bit, MSB =Most Significant Bit



Serielle synchrone Übertragung



Datenübertragungsrate

- $\bullet \ \ \mathsf{Baudrate} \to \mathsf{Symbole} \ \mathsf{pro} \ \mathsf{Sekunde}$
- Zeichenrate → Zeichen pro Sekunde

Maximale Zeichenrate (asynchronen Schnittstelle)

T[s] = Bit-Dauer

Maximale Zeichenrate

$$= \frac{1}{T*(BitsProZeichen+StoppBits)}$$

Frequenz

Die Frequenz ist die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde. Masseinheit Hertz (Hz)

Bit-Dauer

T[s] = Bit-Dauer, B = Baud

$$T = \frac{1}{B}$$

maximale Symbolrate (Nyquist))

Die maximale Symbolrate f_s (Baud) ist gleich der doppelten Bandbreite B (Hz) des Übertragungskanals.

Einheit: Baud (Bd)

$$f_s = 2 \cdot B$$

Maximal erreichbare Bitrate (Hartley)

R [bit/s] = Bitrate

Für M Signalzustände und Bandbreite B [Hz]

$$R \leq 2B \cdot log_2 M$$

$$log_2(x) = \frac{log_{10}(x)}{log_{10}(2)}$$

Bandbreite

Die Bandbreite hängt von der Übertragungsstrecke und der Stärke des Signals im Vergleich zu den vorhandenen Störungen, ab.

- Eigenschaft des Übertragungskanals und durch das Medium begrenzt
- Masseinheit Hertz (Hz)

Kanalkapazität

Berücksichtigt für einen realen Kanal das Signal-zu-Rausch Leistungverhältnis S/N (Shannon) Einheit Bit/s (bps)

$$C_s = B \cdot log_2(1 + \frac{S}{N})$$

$$log_2(x) = \frac{log_{10}(x)}{log_{10}(2)}$$

maximale Distanz

• L die Dämpfung in dB \rightarrow SNR

$$Distanz = \frac{L}{D\ddot{a}mpfung pro km}$$

in km


Data Link Layer (Sicherungsschicht)

Layer 2 Aufgaben:

- ullet Frame Delineation o Präambel und SFD
- ullet Fehlererkennung o CRC
- ullet Fehlerkorrektur o bei Ethernet keine auf dem MAC Layer
- Adressierung → global gültige MAC-Adressen
- Media Access Control \rightarrow CSMA/CD
- Master/Slave: Master fragt Slaves ab (Master ist Single Point of Failure)
- Token Passing: Berechtigung wird weitergereicht (Token Management ist aufwendig)
- Zeitgesteuerte Zuteilung des Mediums (aufwendige Planung nötig)


Framing (Asynchron)

- Keine Daten → Nichts wird gesendet
- Zu Beginn eines Frames wird ein Start-Bit gesendet



Framing (Synchron)

- Frames werden ohne Unterbruch gesendet
- Stehen keine Daten an, werden Flags gesendet
- Frames werden durch ein Start- und ein End-Flag begrenzt



Bitstopfen

Wird verwendet, um ein Bitmuster zu garantieren.

- Sender fügt im Datenstrom nach 5 Einsen immer eine 0 ein.
- Empfänger wirft nach 5 Einsen immer ein Bit weg.

Fehlererkennung / Fehlerkorrektur

- FER (Frame Error Ratio)
- RER (Residual Error Ratio)
- BER (Bit Error Ratio) Anzahl fehlerhafte Bits im Verhältnis zu Gesamtzahl der Bits

Wahl der Framelänge

- Lange Frames → Höhere Nutzdatenrate, Fehleranfällig
- Kurze Frames → Tiefere Nutzdatenrate, Zuverlässig

Datenraten

 $F_R = FrameRate, B = BitRate, F_L = FrameLength$ N = NutzBits, P = Payload


$$F_R = \frac{B}{8 \cdot (F_L + IFG)}$$

$$N = F_R \cdot P \cdot 8$$

Ethernet 1 (LAN, Grundlagen)

Topologien

Bus



- Alle Stationen: sind passiv angeschlossen, horchen Leitung permanent ab, werden aktiv, wenn sie etwas senden wollen
- Taktrückgewinnung erlauben, um eine separate Taktleitung einzusparen
- Empfänger erkennt anhand einer Adresse, ob die Daten für ihn relevant sind

Linie




- Punkt-zu-Punkt Verbindungen zwischen benachbarten Knoten
- Alle Stationen müssen: Daten empfangen, Daten regenerieren, falls nötig weiterleiten
- Der Ausfall einer Station führt zur Segmentierung des LAN in zwei Teile

Ring



- Benötigt Verfahren zur Verhinderung von endlosem Kreisverkehr"
- Gewisse Redundanz: beim Ausfall einer Station kann immer noch jede Station erreicht werden

Vermascht




- Weitere Erhöhung der Redundanz:
- Ausfall einer oder eventuell auch mehrerer Stationen oder Verbindungen kann toleriert werden
- Zusätzliche Kosten und Aufwand, um mehrfache Lieferung von Daten zuverhindern

Stern



- Jede Station an zentralen Verteiler (Switch/Bridge) angeschlossen
- Verteiler entkoppelt Knoten elektrisch und macht LAN weniger störungsanfällig
- Verteiler sendet Daten, die er von einerStation erhält, an die anderen Knoten weiter

Baum



- Hierarchische Erweiterung der Sterntopologie
- Intelligenten Switches ermöglichen einen Grossteil der Kommunikation "lokal"
- Dadurch Verringerung der Last für die einzelnen Switches

Layer 3 Aufgaben:

- Netzweite Adressierung
- Nachführen der Routing Informationen
- Ermitteln des optimalen Weges
- Weiterleiten der Daten über den festgelegten Weg

Übertragungsarten

Unicast

- Genau ein, klar spezifizierter Empfänger
- Frame trägt die Adresse dieses Empfängers
- Analogie: Briefpost

Broadcast



- An alle Knoten im LAN gerichtet
- Frame trägt die Broadcast-Adresse des LAN
- Analogie: Radio-Sendestation


Multicast



- Gruppe von Empfängern
- Frame trägt die Multicast-Adresse der Gruppe
- Analogie: Mailing-Liste

10 Mbit/s (10BASE-T) Manchester Codierung


- Erlaubt die Taktrückgewinnung auf einfache Weise: weil Bei jedem Bit gibt es einen Signalwechsel
- Bandbreite von 10 MHz benötigt (also das doppelte des theoretischen Minimums)
- 1 positive Flanke, 0 negative Flanke



100 Mbit/s (100BASE-TX) NRZI-Codierung

- • NRZI-Codierung (Non Return to Zero Inverted),kombiniert mit MLT-3 (MLT-3 = Multi-Level Transmit) 125 MBaud \rightarrow 1 Symbol entspricht 8 ns
- 4B/5B Code Leitungscodierung
- 4 Bits des MII (Zeichen) werden mit einem 5 Bit-Zeichen (Code Group) auf der Leitung codiert

011001010010001000110




MAC Adressen


Adressierung in LANs, bestehen aus 6 Bytes

Registrierung bei IEEE

- 3-Byte "OUI" identifiziert Hersteller
- 3-Byte Laufnummer durch Hersteller verwaltet



Zwei Bits klassifizieren die MAC Adresse:



Individual/Group Bit (I/G):

- 0 = individual address (Normalfall),
- 1 = group address z.B. Broadcast FF-FF-FF-FF-FF


Universally/Locally Bit (U/L):


- 0 = universally administrated address (Normalfall)
- 1 = locally administrated address

Ethernet Types:

- $0\times0800 \rightarrow IPv4$
- 0x0806 → ARP
- $0x8100 \rightarrow VLA$ -tagged
- $0x86DD \rightarrow IPv6$

Switch Performance






Falls nur Nutzdaten angegeben:

$$\mathsf{tframe} = \frac{[\mathsf{Data} + \mathsf{8} \, (\mathsf{Pr\bar{a}}/\mathsf{SFD}) + 12 \, (\mathsf{MACs}) + 2 \, (\mathsf{Type}) + 4 \, (\mathsf{FCS})] \cdot 8}{\mathsf{Pitesto}}$$

Ethernet - Frame Format



- Length/Type (2 Bytes):
 - Fall 1: Länge von DATA ohne PAD (≤ 1500)
 - Fall 2: Typ von DATA = Protokoll der nächsten Schicht (≥ 1536)
 - Beispiel: 0x0800 für IP
- Data / Padding (46 1500 Bytes):
 - · Enthält die eigentlichen Datenbytes (Nutzinformation)
 - · Bei weniger als 46 Bytes Nutzdaten wird mit Padding (PAD) Bytes aufgefüllt
- Frame Check Sequence, FCS (4 Bytes):
 - IEEE CRC-32 Algorithmus
- Interframe Gap, IFG (12 Bytes):
 - "Zwangspause" zwischen aufeinanderfolgenden Frames
 - Ist NICHT Teil des Ethernet Frames


Ethernet 2 (Ethernet Systeme)

Virtuelle LANs

Trunk-Links Trunk Links sind Teil von mehreren VLANs. Auf den Trunk Links müssen Frames der verschiedenen VLANs eindeutig gekennzeichnet werden!


VLAN-Tag Erweiterung des Ethernet Headers durch einen VLAN-Tag. Die maximalen Nutzdatenlänge bleibt erhalten, der Ethernet Frame wird 4 Bytes länger

- Type 0x8100 → getaggtes Frame
- Priority Code Point ermöglicht die Priorisierung gewisser Applikationen
- Discard Eligibility Indicator 0 → Frame wird bei Überlastsituationen zuerst verworfen
- VLAN Tagging erfolgt oft beim Eintritt / Austritt ins Netz
- Für Endgeräte unsichtbar



Spanning Tree

Ziel: Alle Segmente in einer loop-freien Topologie verbinden. Beim Spanning-Tree werden von redundanten Pfaden alle ausser einer gesperrt. Im Fehlerfall wird falls möglich ein ausgefallener Port ersetzt. Der Algorithmus bestimmt eine Root-Bridge, von welcher aus dem Baum aufgespannt wird.



Autonegotiation

Ziel: Ermittlung der besten Betriebsart durch Austausch der Leistungsmerkmale zweier Netzwerkkomponenten.

Bridges

Bridges verfügen über einen Mechanismus zum Erlernen von Adressen. Eine Bridge hört den Verkehr von allen Ports ab und merkt sich die Sender-Adressen aus den empfangenen Frames in der sogenannten «Filtering Database».

Filtering Database beinhaltet für jede bekannte Mac-Adresse das Bridge-Port, über welches der zugehörige Knoten erreichbar ist. Unbenutzte Einträge in der Filtering Database werden nach einer gewissen Zeit automatisch gelöscht

Router

Router sind Komponenten, die es erlauben Subnetze miteinander zu verbinden. Router haben eine ähnliche Funktion wie Bridges, allerdings arbeiten sie auf dem Network Layer.


- Router empfangen nur Pakete, die direkt an sie adressiert sind.
- Die Weiterleitung erfolgt anhand der Network Layer Adres-
- DBenutzen immer den optimalen Pfad.
- Für Endgeräte unsichtbar

Routing-Tabelle

- Sortiert nach der Länge der Netzmaske
- Von oben nach unten durchsucht
- Verglichen werden die Netzadressen

ARP (Address Resolution Protocol)

Ziel: Ermittlung der MAC-Adresse zu einer IP-Adresse.



ARP (Internet Protokoll Format (IP-Header))

Ein IP-Packet besteht aus einem Header (min. 20 Byte) und Nutzdaten.

IPv4 / IPv6 Version

Header Length in 4-Byte (20 Byte \rightarrow IHL = 5) THL

 Type of Service **Erlaubt Priorisierung**

Total Length

Länge des IP-Packets (Header + Nutzdaten) Identifikation des IP-Pakets / Fragmente

ID Number

Kontroll-Flags für Fragmentierung

Gibt an, wo ein Fragment hingehört

Flags

Fragment Offset

Time to Live

Protocol

Hop-Counter, 0 → Paket wird verworfen

Übergeordnetes Protokoll

1. Byte			. Byte	3. Byte 4. Byte											
0 1 2 3 4 5	6 7	8 9 10	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30									9 30	31		
Version II	łL	Туре	Total Length												
Identi	ficati	on Num	ber	Flags Fragment Offset											
Time to Liv	е	Р	rotocol		IP Header Checksum										
			IP S	Add	ress	;									
			IP Des	tinati	on A	ddre	SS								
			Opti	ons /	Pad	ding									

Das unterliegende Netz limitiert die Grösse eines Pakets (Maximum Transfer Unit). Der Sender kennt die MTU der Netze nicht.

Fragmentierung

Um über Netze mit verschiedenen Maximum Transfer Units (MTU) arbeiten zu können, unterstützt IP Fragmentierung und Reassembly.

- Länge der Nutzdaten = Vielfaches von 8 Bytes
- Die Pakete haben die gleiche und grösstmögliche Länge

Jedes IP Fragment beinhaltet alle notwendigen Daten um den Endknoten zu erreichen (IP Header) und ein Vielfaches von 8 Bytes an Transportlayer-Daten (Ausnahme: letztes Fragment)

Reassembly

- 1. Zusammensetzen beim Zielhost
- 2. Letztes Fragment: MF = 0

Feld	Position	Werte	Funktion
	0	0	Reserved, must be Zero
DF	1	0/1	May / Don't Fragment
MF	2	0/1	Last / More Fragments

Internet-Adressierung (IPv4)

- Netzadresse → Tiefste Adresse im Subnetz
- Broadcast → Höchste Adresse im Subnetz

Beispiel im Anhang.

Klasse	Adressbereich	Anzahl Netze	Interfaces pro Netz							
Α	1.0.0.0 - 127.255.255.255	127	16`777`214							
В	128.0.0.0 - 191.255.255.255	16'384	65`534							
С	192.0.0.0 - 223.255.255.255	2'097'152	254							
D	224.0.0.0 – 239.255.255.555	Multicast Adressen								
Е	240.0.0.0 - 255.255.255.255	Reserviert für z	ukünftige Nutzung							

Private Adressbereiche (werden im Internet nicht weitergeleitet):

	,		0 /
Klasse	Netzadresse(n)	Anzahl Netze	Subnetzmaske
Α	10.0.0.0	1	255.0.0.0
В	172.16.0.0 - 172.31.0.0	16	255.255.0.0
С	192.168.0.0 - 192.168.255.0	256	255.255.255.0

Transport Layer

User Datagram Protocol (UDP)

- unzuverlässiges, verbindungsloses Protokoll
- UDP-Sitzungen werden durch eine 2-Tupel-Adresse (Ziel-IP, Zielport) identifiziert.
- keine Mechanismen zur Fehlererkennung oder Fehlerkorrektur, Zuverlässigkeit und Flusskontrolle
- UDP-Pakete → beliebiger Reihenfolge ankommen oder verloren gehen, ohne Empfänger benachrichtigt
- für Anwendungen: geringe Latenz → Echtzeitkommunikation oder Streaming.
- Multicasting und Broadcasting,

Transmission Control Protocol (TCP)

- zuverlässiges, verbindungsorientiertes Protokoll
- implementiert Fehlererkennung, Flusskontrolle und Sequenzierung
- TCP-Sitzungen werden durch eine 4-Tupel-Adresse (Quell-IP, Quellport, Ziel-IP, Zielport) identifiziert.
- 3-Way-Handshake, um eine Verbindung aufzubauen: SYN, SYN-ACK, ACK.
- Sequenznummern, um Reihenfolge empfangener Pakete zu überprüfen und fehlende oder beschädigte Pakete zu erkennen.
- Bestätigungen (ACKs), um Empfang von Datenpaketen zu bestätigen und Sender informieren, welche Daten erfolgreich übertragen.
- Flusskontrolle, um sicherzustellen, dass der Sender Daten nicht schneller sendet, als der Empfänger verarbeiten kann.
- Überlastkontrolle, um die Netzwerküberlastung zu vermeiden
- Segmentierung von Daten in kleinere Einheiten (Segmenten) für Übertragung → stellt sicher, dn Reihenfolge zusammengefügt.
- TCP bietet Mechanismen zur Zuverlässigkeit, Flusskontrolle und Fehlerbehebung, ist jedoch im Vergleich zu UDP (User Datagram Protocol) langsamer und erzeugt einen höheren Overhead.

Ports

- System Ports (Well-Known)
- User Ports (Registered)
- Dynamic / Private Ports

System Ports	User Ports	Dynamic Ports
0 - 1023	1024 - 49'151	49'152 - 65'535

Verbindungsauf und -abbau und Datenaustausch


Abkürzungen:


LISTEN Auf Anforderung warten
SYN-SENT Auf Anforderung warten
SYN-RECEIVED Anforderung erhalten
ESTABLISHED Verbindung besteht

SYN Verbindungsaufbau ACK Paket bestätigen FIN Verbindungsabbau

FIN-WAIT-1 Verbindungsaufbau

FIN-WAIT-2 Abbauanforderung bestätigt
CLOSE-WAIT Auf Lokale Verbindung warten
LAST-ACK Verbindungsabbau bestätigt
TIME-WAIT Letzte Bestätigung gesendet





Fall: Abwechselndes Senden


 $\mathsf{A} \to \mathsf{B}$: ACK: $\mathsf{Daten}_{i-1} + \mathsf{SEQ}_{i-1}$

 $B \to A$: $SEQ: ACK_{i-1}$

Fall: Doppeltes Senden


 $A \rightarrow B$: $ACK: ACK_{i-1}$

 $A \rightarrow B$: $SEQ: Daten_{i-1} + SEQ_{i-1}$




Überlast des Empfängers: Fluss-Steuerung

TCP verwendet den Sliding-Window Mechanismus. Beide Seiten einen Buffer (Window).



Fluss-Steuerung bei TCP



Erkennung von verlohrene Telegramme (Round Trip Time)

Um Fehler Paketverluste und andere Fehler zu verhindern, werden Pakete nach einer bestimmten Zeit erneut übertragen, wenn keine Bestätigung gesendet wurde. Um diese Zeit zu optimieren, misst TCP bei jeder aktiven Verbindung die Round-Trip Time (RTT).

Retransmission Time-Out RTO

Application Layer

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)


- Paketformat identisch zu BOOTP
- Dynamische Zuweisung von IP-Adressen
- PReserviert nur IP's von aktiven Geräte

Ablauf (DHCP):

- 1. Client sucht DHCP Server mittels Broadcast
- 2. DHCP Server antwortet (DHCP offer)
- 3. Der Client wählt einen Server und fordert eine
- 4. Der Server bestätigt mit einer Message, welche die endgültigen Parameter enthält
- 5. Vor Ablauf der Lease-Time erneuert der Client die Adresse

Network Address Translation (NAT)


NAT verletzt das Konzept der OSI-Layer, da eine Network-Funktion auf den Transport-Header zugreift. IP-Adresse und Portnummer werden dabei verändert.



BOOTP

- Manuelle Verwaltung
- Heimanwender sind überfordert
- Statische Adresszuordnung

Trivial File Transfer Protocol (TFTP)



Fragmentierung 1

Frame#	1	1	1	1
TL	420	420	380	340
MF	1	1	1	0
FO	0	50	100	145

Header := 4 * IHL Daten = TL - Header

			(145-100) * 8 = 36 + 20 (Header)	60
Daten →	400 ↑	400 ↑	↑ 380 ↑	320 ↑
	F1	F2	F3	F4
FO → 0	5		00)/8=100	145

Fragmentierung 2

Knoten A sendet ein 1500 Byte langes IP-Paket an Knoten C (bestehend aus 20 Byte Header und 1'480 Bytes Nutzdaten).

	Fragment Offset FO	Total Length TL	More Fragments MF
erstes Fragment	0	580	1
zweites Fragment	70	580	1
drittes Fragment	140	380	0

- $\begin{array}{l} 1.\ 580 = 20H + 560\ \mathsf{Daten} \to \mathsf{FO} = \frac{560}{8} \\ 2.\ 580 = 20H + 560\ \mathsf{Daten} \to \mathsf{FO} = \frac{2\cdot560}{8} \\ 2.\ 1480 560 560 = 360 + 20H = 380 \to \mathsf{FO} = \frac{360 + 2\cdot560}{8} \end{array}$

Addressierung IPv4 Beispiel:

Interface 000...000 32 - Länge vom Subnetz

1111'1111.1111'1111.1111'0000.0000'0000 Subnetzmaske 255,255,240.0

160 95 16 0/20 20 - Längo

						0	1	2	3 4	1 5	6	7	8	9 1	0 1	11 .	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Subnetzmaske	255	255	240	0		1	1	1	1	1 1	. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subnetz	160	85	16	0	/ 20	1	0	1	0	0 0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netzadresse	160	85	16	0		1	0	1	0	0 0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	1	2	3 4	1 5	6	7	8	9 1	0 1	11 .	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Subnetzmaske (invertiert)	255	255	240	0		0	0	0	0	0 0	0 (0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Subnetz	160	85	16	0	/ 20	1	0	1	0	0 0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Broadcast	160	85	31	255		1	0	1	0	0 0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	- 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Umrechnung Dezimal zu Binär

```
177_{10}
177
         1
  88
         0
  44
         0
  22
         0
               10110001
  11
   <u>5</u>
         1
   \frac{2}{1}
         1
```

Umrechungstabelle


```
0 00000000
128 10000000
192 11000000
224 11100000
240 11110000
248 11111000
252 11111100
254 11111110
255 11111111
```


Wireshark Hex-Dump

0000: 08 00 2B C3 AC A5 00 00 F8 1A 84 1A 08 00 45 00 0010: 00 2C 1B 31 40 00 80 06 99 5E A0 55 82 2A A0 55 0020: 83 67 04 1A 12 67 00 00 C0 C5 00 00 00 00 60 02 0030: 20 00 5A A3 00 00 02 04 05 B4 00 00 A3 7C 51 FB

- Oktett 0-5: Destination MAC-Address
- Oktett 6-11: Source MAC-Address
- Oktett 12/13: Length / Type \rightarrow hier Type = 0x0800
- Oktett 14-59: Data / padding
- Oktett 60-63: Frame Check Sequence

3. Oktett = 0x2B = 00101011





MAC: 04:12:7C:3D:81:11 eth0: 160.85.24.5


Host 1

default Gateway: 160.85.24.1


Request Typ (ARP-Request, ARP-Reply, IP Paket)	MAC Source	MAC Destination	IP source	IP Destination	What
ARP Request	11	FF	-	-	Who has IP 24.1
ARP Reply	22	11	-	-	24.1 has 22
IP Paket	11	22	24.5	8.8.8.8	-

IP: 8.8.8.8

ARP Table Beispiel 2



Message- Type	MAC-source	MAC- destination	IP-source (falls IP Paket)	IP- destination (falls IP Paket	Bedeutung / Inhalt
ARP- Request	81-11	FF-FF	-	-	Who has 20.9
ARP Reply	23-33	81-11	-	-	20.9 is at 23-33
Ping- Request	81-11	23-33	20.5	20.9	Echo (ICMP 8)



Netzadresse	Netz- maske	Port	Gateway	
192.168.1.192	/28	p2	direkt	
192.168.1.128	/26	p1	direkt	
164.96.112.0	/24	рО	direkt	
default	/	рО	164.96.112.2	

Reihenfolge: Grösste Netzmaske zuerst \rightarrow top down

Default Route als letztes

Subnet Beispiel 1

Gegeben ist das Netz 172.30.10.0/25. Dieses Netz soll in drei Subnetze aufgeteilt werden: ein größeres Subnetz 1 für 50 IP-Hosts und zwei kleinere Subnetze 2 und 3 für je 25 IP-Hosts.

1. Subnetz 1 für 50 Hosts:

Wir benötigen 6 Bits für die Host-IDs, um mindestens 50 Hosts zu unterstützen (2Ĝ - 2 = 62). Das führt zu einer Subnetzmaske von /26 (32 - 6 = 26).

- Netzadresse: 172.30.10.0/26
- Broadcastadresse: 172.30.10.63/26
- Anzahl adressierbarer Hosts: 62

2. Subnetz 2 und 3 für jeweils 25 Hosts:

Wir benötigen 5 Bits für die Host-IDs, um mindestens 25 Hosts zu unterstützen (25 - 2 = 30). Das führt zu einer Subnetzmaske von /27 (32 - 5 = 27).

- Subnetz 2:
 - Netzadresse: 172.30.10.64/27
 - Broadcastadresse: 172.30.10.95/27
 - Anzahl adressierbarer Hosts: 30
- Subnetz 3:
 - Netzadresse: 172.30.10.96/27
 - Broadcastadresse: 172.30.10.127/27
 - Anzahl adressierbarer Hosts: 30

Subnet Beispiel 2

s gegebene Klasse-C Netz 192.168.1.0/24 in vier gleich große Subnetze auf, indem wir zwei zusätzliche Bits für die Subnetz-ID verwenden. neuen Subnetzmaske von /26 und 62 adressierbaren Hosts pro Subnetz ($2^6-2=62$).

1. Subnetz 1:

Netzadresse: 192.168.1.0/26
Netzmaske: 255.255.255.192
Broadcastadresse: 192.168.1.63/26
Default Gateway: 192.168.1.1

Anzahl adressierbarer Hosts: 62

2. Subnetz 2:

Netzadresse: 192.168.1.64/26
Netzmaske: 255.255.255.192
Broadcastadresse: 192.168.1.127/26
Default Gateway: 192.168.1.65

Anzahl adressierbarer Hosts: 62

3. Subnetz 3:

Netzadresse: 192.168.1.128/26
 Netzmaske: 255.255.255.192
 Broadcastadresse: 192.168.1.191/26
 Default Gateway: 192.168.1.129
 Anzahl adressierbarer Hosts: 62

4. Subnetz 4:

Netzadresse: 192.168.1.192/26
 Netzmaske: 255.255.255.192
 Broadcastadresse: 192.168.1.255/26
 Default Gateway: 192.168.1.193
 Anzahl adressierbarer Hosts: 62

Dezimal, Hexadezimal, Binär

Dezimal	Hexadezimal	Binär	
0	0 / 0×00	0000	
1	1 / 0×01	0001	
2	2 / 0x02	0010	
3	3 / 0x03	0011	
4	4 / 0×04	0100	
5	5 / 0×05	0101	
6	6 / 0×06	0110	
7	7 / 0×07	0111	
8	8 / 0x08	1000	
9	9 / 0×09	1001	
10	A / 0×0A	1010	
11	B / 0x0B	1011	
12	C / 0x0C	1100	
13	D / 0x0D	1101	
14	E / 0×0E	1110	
15	F / 0×0F	1111	

IP Subnetzmasken

Netzmaske (DEC)	Nezmaske (BIN)	Netz	Anzahl IPs
255.255.0.0	11111111'11111111'00000000'00000000	/16	65 ' 534
255.255.128.0	11111111'11111111'10000000'00000000	/17	32'766
255.255.192.0	11111111'11111111'11000000'00000000	/18	16'382
255.255.224.0	11111111'11111111'11100000'00000000	/19	8'190
255.255.240.0	11111111'11111111'11110000'00000000	/20	4'094
255.255.248.0	11111111'11111111'11111000'00000000	/21	2'046
255.255.252.0	11111111'11111111'11111100'00000000	/22	1'022
255.255.254.0	11111111'11111111'11111110'00000000	/23	510
255.255.255.0	11111111'11111111'11111111'00000000	/24	254
255.255.255. <mark>128</mark>	11111111'11111111'11111111'10000000	/25	126
255.255.255. <mark>192</mark>	11111111'11111111'11111111'11000000	/26	62
255.255.255.224	11111111'11111111'11111111'11100000	/27	30
255.255.255.240	11111111'11111111'11111111'1110000	/28	14
255.255.255.248	11111111'11111111'11111111'1111000	/29	6
255.255.255.252	11111111'1111111'11111111'1111100	/30	2