本 README 提供了桥接机制实现的详细概述,该桥接机制促进了 Osmosis 和各种外部链之间的跨链资产转移。

https://github.com/osmosis-labs/osmosis/tree/kirill/bridge-docs/x/bridge

主要目标是实现去中心化的跨链资产转移,将 Osmosis 与其他区块链生态系统无缝连接。

此功能可以在外部链和 Osmosis 之间桥接资产,反之亦然。

该机制旨在将 Osmosis 与其他区块链集成,从 BTC 网络开始。

最初,超级验证集由 Osmosis 验证者形成,在创世时是空的。然而,其组成可以通过治理流程来改变。 超级valset负责监控外部链上的活动并管理所有传入 Osmosis 的转账。

Vault:

相反,它还跟踪 Osmosis 内的事件,识别到外部链的出站传输,并促进这些交易。

跨链传输的核心概念涉及一组选定的验证器,称为**超级验证器**,它操作**观察者**。

本质上, 金库是外部链上的一个地址, **超级验证集**成员持续观察该地址。 如果客户想要执行从外链到 Osmosis 的跨链转账,他们必须将其资产发送到金库,并指定所需的 Osmosis 接收者。

之后,超级valset将观察此传输并开始处理它。 Observer-观察者: Observer作为二进制文件的一部分运行,专门在**super valset**的节点内**运行**。

它充当监控外部链和 Osmosis 的后台进程。其组成部分包括:

为了促进跨链传输,外部链上必须存在一个代表实体(称为金库)。

• External Chain Observers-外部链观察员:每条链都有一个观察员,这些观察员跟踪金库内发生的所有交易。一旦识别出有效的交易(例如,具有正确

备忘录的交易),他们就会将其转移到 Osmosis。

- External Chain Clients-外部链客户端:每个链一个,这些客户端与外部链通信,允许观察者执行转账和其他支持操作。 • Osmosis 观察者: 该观察者监视 Osmosis 上的所有交易结果,仅关注相关的结果,例如MsgOutboundTransfer。
- 资产

• TSS Signer: 该组件管理来自 Osmosis 的出站传输。它处理这些传输的签名并选择一个领导者来广播它们。

在 Osmosis 的背景下,资产是指 Osmosis 中外部代币的表示。 具体来说,资产由一对来标识:外部链的名称和该链上相应的代币。例如:

• Osmosis 客户端: 客户端帮助执行对 Osmosis 的方法调用,例如触发MsgInboundTransfer。

• 源链:以太坊,代币: USDT 资产具有状态和"最后传输高度"。

每个资产都以其状态和最后转移高度为特征。

● 源链: 比特币, 代币: BTC

资产的状态表明其允许的转移类型。可能的状态有:

• 仅允许入站转账。 • 仅允许出境转账。

• 允许入站和出站转账。 • 所有转账均被阻止。

"最后转账高度"是指包含最终转账的资产链上的最新区块高度。您可以在投票部分找到有关最终确定过程的更多详细信息。验证者使用这个高度作为**观察者**的

起点。 投票数

在该x/bridge模块中,投票表示超级验证集的成员已确认、验证并正确处理了该转账。

对于入站转账,该x/bridge模块使用该votes_needed参数来确定转账完成所需的投票数。 处理入站转账时, 模块会累积对该转账的投票。

考虑一个示例,其中s设置为 3,并且super valsetvotes_needed有 4 个成员。

一旦收到第三次投票,模块将启动目标地址的代币铸造。尽管第四次投票已计入,但它不会促使采取任何进一步的行动。

相反,如果超级验证集中有两个验证器处于非活动状态,则可获得的最大投票数将为两票。

验证者在观察后通过向链提议者发送 MsgInboundTransfer 来对入站传输进行投票。

一旦票数达到 ,则转让被视为**最终确定**,并且铸币过程将启动。votes_needed

在这种情况下,转移将保持等待状态,直到另一个验证者加入并投票,满足标准。votes_needed 对于出境转账,流程待定。

铸造和燃烧 该模块利用tokenfactory功能来促进跨链传输。

核心思想是让来自各种外部链的资产以渗透为基础的表示形式,以便在转移过程中与它们一起操作。

例如,假设比率为 1:100,从比特币转移 0.05 BTC 将导致在 Osmosis 上收到等值的 5 OSMOBTC,反之亦然(请注意,这是一个假设的示例,具有虚构的代币

名称和比率)。

<u>)</u> 。 转移过程很简单:

● 对于出站传输,该x/bridge模块使用 tokenfactory 的<u>Burn</u>方法从发送者的地址烧毁指定数量的代币。随后,**超级 valset**通过**观察者**发出并处理 EventOutboundTransfer事件。

Observe the tx

下面提供了传输设计的高级概述。有关更深入的信息,请参阅进一步描述的详细过程。

x/bridge

Mint tokens to

the osmo address

x/tokenfactory

x/bridge is the admin

Alice OSMO addr

这是通过为每个外部资产创建唯一的 denom 来实现的,由x/bridge模块管理,该模块充当所有此类 denom 的管理员(有关详细信息,请参阅<u>CreateDenom</u>

• 当x/bridge模块收到入站转账时,它开始为该转账累积投票。一旦达到投票阈值,它就会使用 tokenfactory 的Mint方法为目标地址铸造适当数量的代

BTC to OSMO Send tx with the osmo address in memo


MsgInboundTransfer

Valset

Alice BTC addr

设计

BTC vault



Client

BTC vault

send BTC

observe


observe


Validator 5

observe

Valset

Validator 1 Validator 3 Validator 2 Validator 4





Osmosis

Observer

Client

岩

包

release coins

inbound transfer

release coins

inbound transfer

Observer

Client

Observer

Bitcoin

Ethereum

Bitcoin

EventOutboundTransfer

Color Transfer Outbound Inbound

EventOutboundTransfer

MsgInboundTransfer

Osmosis