Utilizzando il sito si accetta l'uso di cookies per analisi, risultati personalizzati e pubblicità.

 $\underline{\mathsf{Ulteriori}\;\mathsf{informazioni}}\;\;\times\;$





Supporto tecnico

Opzioni utilizzabili con i comandi Xcopy e Xcopy32

Sommario

I comandi **xcopy** e **xcopy32** hanno le stesse opzioni. In questo articolo vengono descritte le opzioni disponibili quando si eseguono i comandi fuori da Windows (in modalità MS-DOS) e quando li si esegue da una finestra MS-DOS.

Informazioni

Nella seguente riga di comando sono incluse la sintassi e le opzioni che è possibile utilizzare con i comandi **xcopy** e **xcopy32** in modalità MS-DOS:

xcopy origine [destinazione] [/a | /m] [/d:data] [/p] [/s] [/e] [/v] [/w]

NOTA: le parentesi quadre ([]) indicano le opzioni facoltative e non fanno parte del

comando.

Nella tabella seguente vengono descritte le opzioni facoltative utilizzabili con **xcopy** e **xcopy32**:

origine	Consente di specificare il file da copiare.
destinazione	Consente di specificare il percorso e il nome dei nuovi file.
/a	Consente di copiare i file con impostato l'attributo di archiviazione. Questa opzione non modifica l'attributo.
/m	Consente di copiare i file con impostato l'attributo di archiviazione e di disattivarlo.
/d: <i>data</i>	Consente di copiare i file modificati a partire dalla data specificata.
/p	Fa in modo che prima della creazione di ciascun file di destinazione venga chiesta la conferma.
/s	Consente di copiare le cartelle e le sottocartelle, ad eccezione di quelle vuote.
/e	Consente di copiare qualsiasi sottocartella, anche se vuota.
/v	Consente di verificare ciascun file nuovo.

/w Fa in modo che venga chiesto di premere un tasto prima di eseguire la copia.

AVVISO: nella modalità MS-DOS i nomi di file lunghi non vengono conservati.

NOTA: solo in Windows Millennium Edition (ME), ai comandi **xcopy** e **xcopy32** è stata aggiunta l'opzione **/h**, che consente di copiare i file nascosti e di sistema nella modalità MS-DOS. Tuttavia i file di Xcopy non sono inclusi automaticamente nel disco di avvio di Windows ME.

Nella seguente riga di comando sono incluse la sintassi e le opzioni dei comandi **xcopy** e **xcopy32** quando vengono eseguiti da una finestra MS-DOS:

xcopy *origine* [*destinazione*] [/a | /m] [/d:*data*] [/p] [/s] [/e] [/w] [/c] [/i] [/q] [/f] [/l] [/r] [/t] [/u] [/k] [/n]

NOTA: le parentesi quadre ([]) indicano le opzioni facoltative e non fanno parte del comando.

Nella tabella seguente sono descritte le opzioni facoltative utilizzabili con i comandi **xcopy** e **xcopy32** se eseguiti in una finestra MS-DOS:

origine	Consente di specificare il file da copiare.
destinazione	Consente di specificare il percorso e il nome dei nuovi file.
/a	Consente di copiare i file con impostato l'attributo di archiviazione. Questa opzione non modifica l'attributo.
/m	Consente di copiare i file con impostato l'attributo di

	•	•			1	
archiv	1/12	1710NP	ρ	dт	disattivarl	\cap
ai Ci ii	vic		·	a.	aisattivari	v.

/d: <i>data</i>	Consente di copiare i file modificati a partire dalla data specificata.
/p	Fa in modo che venga chiesta la conferma prima della creazione di ciascun file di destinazione.
/s	Consente di copiare le cartelle e le sottocartelle a eccezione di quelle vuote.
/e	Consente di copiare qualsiasi sottocartella, anche se vuota.
/w	Fa in modo che venga chiesto di premere un tasto prima di eseguire la copia.
/c	Consente di proseguire la copia anche se si verificano errori.
/i	Se la destinazione non esiste e si stanno copiando più file, questa opzione fa sì che la destinazione sia una cartella.
/q	Consente di non visualizzare i nomi dei file durante la copia.
/f	Consente di visualizzare i nomi di file completi di origine e destinazione durante la copia.
/I	Consente di visualizzare i file da copiare.

/h	Consente di copiare i file di sistema e nascosti.
/r	Consente di sovrascrivere i file di sola lettura.
/t	Consente di creare una struttura di cartelle senza copiare i file. Non sono incluse le cartelle o le sottocartelle vuote. Utilizzare l'opzione /t insieme con l'opzione /e per includere le cartelle e le sottocartelle vuote.
/u	Consente di aggiornare i file già presenti nella destinazione.
/k	Consente di copiare gli attributi. In genere i comandi xcopy reimpostano gli attributi di sola lettura.
/y	Consente di sovrascrivere i file esistenti senza chiedere la conferma.
/-y	Fa in modo che prima di sovrascrivere i file esistenti venga chiesta la conferma.
/n	Consente di eseguire la copia utilizzando i nomi brevi generati.

Proprietà

ID articolo: 289483 - Ultima revisione: 06/14/2007 18:29:16 - Revisione: 1.4

Le informazioni in questo articolo si applicano a:

Microsoft Windows Millennium Edition

Microsoft Windows 98 Second Edition

Microsoft Windows 98 Standard Edition

Microsoft Windows 95

Parole chiave: kbinfo KB289483

Supporto Sicurezza Contattaci

Supporto account

Individuare le sedi Microsoft in tutto il mondo

Elenco dei prodotti supportati

Ciclo di vita del supporto per i prodotti

Virus e sicurezza

Centro sicurezza e protezione

Scarica Security Essentials

Strumento di rimozione malware



Condizioni per l'utilizzo Privacy e cookie Marchi © 2016 Microsoft

7 di 7