# **Chapter 11**

#### 1. test11.1

写出下面每条指令执行后,ZF.PF.SF等标志位的值 sub al,al;ZF=1 PF=1 SF=0 mov al,1;110(有问题) push ax;110 pop bx;110 add al,bl;000 add al,10;010 mul al;010

- o PF是flag的第2位,奇偶标志位,记录指令执行后结果二进制中1的个数是否为偶数,结果为偶数时,PF=1
- o ZF是flag的第6位,零标志位,记录指令执行后结果是否为0,结果为0时,ZF=1
- o SF是flag的第7位,符号标志位,记录有符号运算结果是否为负数,结果为负数时,SF=1

add、sub、mul、div、inc、or、and等运算指令影响标志寄存器mov、push、pop等传送指令对标志寄存器没影响。



# 2. test 11.2

;CF OF SF ZF PF sub al,al;000011 mov al,10h;00011 add al,90h;00101 mov al,80h;00101 add al,80h;11011 mov al,0fch;11011 add al,05h;10000 mov al,7dh;10000 add al,0bh;01101 检测点涉及的相关内容:

- o CF是flag的第0位,进位标志位,记录无符号运算结果是否有进/借位,结果有进/借位时,SF=1
- o PF是flag的第2位,奇偶标志位,记录指令执行后结果二进制数中1的个数是否为偶数,结果为偶数时,PF=1
- o ZF是flag的第6位,零标志位,记录指令执行后结果是否为0,结果为0时,ZF=1
- o SF是flag的第7位,符号标志位,记录有符号运算结果是否为负数,结果为负数时,SF=1
- o OF是flag的第11位,溢出标志位,记录有符号运算结果是否溢出,结果溢出时,OF=1

add、sub、mul、div、inc、or、and等运算指令影响flag

mov、push、pop等传送指令对flag没影响

# 指令 cmp ax,bx 的逻辑含义是比较 ax 和 bx 中的值,如果执行后:

zf=1, 说明(ax)=(bx)

zf=0, 说明(ax) ≠(bx)

cf=1, 说明(ax)<(bx)

cf=0, 说明(ax)≥(bx)

cf=0 并且 zf=0, 说明(ax)>(bx)

cf=1 或 zf=1, 说明(ax)≤(bx)

指令	含义	检测的相关标志位
je	等于则转移	zf=1
jne	不等于则转移	zf=0
jb	低于则转移	cf=1
jnb	不低于则转移	cf=0
ja	高于则转移	cf=0 且 zf=0
jna	不高于则转移	cf=1 或 zf=1

下面,我们以 cmp ah,bh 为例,总结一下 CPU 执行 cmp 指令后,sf 和 of 的值是如何来说明比较的结果的。

- (1) 如果 sf=1, 而 of=0
- of=0,说明没有溢出,逻辑上真正结果的正负=实际结果的正负; 因 sf=1,实际结果为负,所以逻辑上真正的结果为负,所以(ah)<(bh)。
- (2) 如果 sf=1, 而 of=1:

of=1, 说明有溢出, 逻辑上真正结果的正负≠实际结果的正负;

因 sf=1,实际结果为负。

实际结果为负,而又有溢出,这说明是由于溢出导致了实际结果为负,简单分析一下,就可以看出,**如果因为溢出导致了实际结果为负,那么逻辑上真正的结果必然为正**。 这样,sf=1,of=1,说明了(ah)>(bh)。

- (3) 如果 sf=0, 而 of=1
- of=1, 说明有溢出,逻辑上真正结果的正负≠实际结果的正负;

因 sf=0,实际结果非负。而 of=1 说明有溢出,则结果非 0,所以,实际结果为正。 实际结果为正,而又有溢出,这说明是由于溢出导致了实际结果非负,简单分析一

- 下,就可以看出,**如果因为溢出导致了实际结果为正,那么逻辑上真正的结果必然为负**。 这样,sf=0,of=1,说明了(ah)<(bh)。
  - (4) 如果 sf=0, 而 of=0 of=0, 说明没有溢出,逻辑上真正结果的正负=实际结果的正负; 因 sf=0,实际结果非负,所以逻辑上真正的结果非负,所以(ah)≥(bh)。

#### 3. test 11.3

```
1 ;统计F000:0处32个字节中,大小在[32,128]的数据的个数
2 assume cs:code
3 code segment
4 start:
5 mov ax,0f000h
6 mov ds,ax
8 mov bx,0
9
   mov dx,0
                ;初始化累加器
10 mov cx,32
11
12 s: mov al, ds:[bx]
13
     cmp al,32
14
      jb s0
                ;当小于32,跳到s0,继续循环
15
      cmp al,128
      ja s0
16
              ;当大于128,跳到s0,继续循环
17
      inc dx
18 s0: inc bx
19
      loop s
20
21
      mov ax,4c00h
22
      int 21h
23
24 code ends
```

```
25 end start
26
27
   ;统计F000:0处32个字节中,大小在(32,128)的数据的个数
28 assume cs:code
29 code segment
30 start:
31 mov ax,0f000h
32
   mov ds,ax
33
34 mov bx,0
35 mov dx,0
              ;初始化累加器
36 mov cx,32
37
38 s: mov al, ds:[bx]
39
      cmp a1,32
40
      jna s0 ;当不大于32,跳到s0,继续循环
41
      cmp al,128
42
       jnb s0 ; 当不小于128, 跳到s0, 继续循环
      inc dx
43
44 s0: inc bx
45
      loop s
46
47
      mov ax,4c00h
48
      int 21h
49
50 code ends
51 end start
```

### 4. test 11.4

```
1 \mod ax,0
                        ; ax=0
2 push ax
3
  popf
                       ;ax=fff0h
  mov ax,0fff0h
4
5 add ax,0010h
6
  pushf
7 pop ax
                       ;ax=0047h 因为flag寄存器中的次低位(第1bit)为1
                       ;ax=0045h 与SF ZF PF CF 相与
8 and al,11000101B
9 and ah,00001000B
                        ;ax=0045h
```

# **lab 11**

# 1. 转换大写

```
1  assume cs:code
2  data segment
4  db "Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code.",0
5  data ends
6  
7  code segment
8  begin:
```

```
mov ax, data
9
 10
               mov ds,ax
                        ;ds:si同时指向源以及目的地址
 11
               mov si,0
12
               call letterc
13
14
               mov ax,4c00h
               int 21h
15
 16
17
        ;名称;letterc
 18
        ;功能:将以0结尾的字符串中的小写字母转变为大写字母
19
        ;参数:ds:si指向字符串的首地址
 20
 21
        letterc:
 22
              push si
 23
               push cx
 24
 25
           s1: push cx
 26
               mov cx,ds:[si]
 27
               jcxz ok ;当为0时,则结束循环
 28
               and byte ptr ds:[si],11011111B;否则,转换为大写
29
               inc si
 30
               pop cx
 31
               loop s1
 32
           ok:
 33
               pop cx
 34
               pop si
 35
               ret
 36
 37 code ends
 38 end begin
```

```
DOSBox 0.74-2, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DEBUG
                                                                       ×
C:\>link lab11;
Microsoft (R) Overlay Linker Version 3.60
Copyright (C) Microsoft Corp 1983–1987. All rights reserved.
LINK : warning L4021: no stack segment
C:\>debug lab11.exe
-g b
AX=076A BX=0000 CX=0030 DX=0000
                                 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076E
                                IP=000B NV UP EI PL NZ AC PE NC
076E:000B B8004C
                      MOV
                             AX,4C00
-d ds:0 f
076A:0000 42 45 47 49 4E 4E 45 52-07 53 00 41 4C 4C 0D 50
                                                        BEGINNER.S.ALL.P
-d ds:0
076A:0000  42 45 47 49 4E 4E 45 52-07 53 00 41 4C 4C 0D 50
                                                        BEGINNER.S.ALL.P
076A:0010 55 52 50 4F 53 45 00 53-59 4D 42 4F 4C 49 43 00
                                                        URPOSE.SYMBOLIC.
076A:0020   49 4E 53 54 52 55 43 54-49 4F 4E 00 43 4F 44 45
                                                         INSTRUCTION.CODE
         076A:0030
076A:0040
         B8 6A 07 8E D8 BE 00 00-E8 05 00 B8 00 4C CD 21
                                                         . j. . . . . . . . . . . L . !
VQQ.....$.FY..Y
076A:0060 C3 40 50 8B C3 8C C2 05-0C 00 52 50 E8 C1 48 83
                                                         .@P.......RP...H.
076A:0070   C4 04 50 8D 86 FA FE 50-E8 17 73 83 C4 06 8B B6
                                                         ...P....P...s.....
```

# Chapter 12

- 我们如何让一个内存单元成为栈顶?将它的地址放入SS:SP中
- 我们如何让一个内存单元中的信息被CPU当做指令来执行?将它的地址放入CS:IP中
- 我们如何让一段程序成为N号中断的中断处理程序?将它的入口地址放入中断向量表的N号表项中偏移地址放入 0:4N字单元中,段地址放入0:4N+2字单元中

#### 1. test 12.1

	(1) 用 Debug 查看内存, 情况如下:
	0000:0000 68 10 A7 00 8B 01 70 00-16 00 9D 03 8B 01 70 00
	则 3 号中断源对应的中断处理程序的入口地址为:。
	(2) 存储 N 号中断源对应的中断处理程序入口的偏移地址的内存单元的地址
为:	
	存储 N 号中断源对应的中断处理程序入口的段地址的内存单元的地址为:。
(1)()	770·018h

(1)00/0:0180

(2)4N 0000

#### 2. 中断的详细过程

中断过程(中断向量:中断处理程序的入口地址)

- 1. 取得中断类型码N
- 2. pushf
- 3. TF=0,IF=0

```
4. push CS
```

- 5. push IP
- 6. (IP)=(N \* 4) (CS)=(N \* 4+2)

# 中断处理程序

- 1. 保存用到的寄存器
- 2. 处理中断
- 3. 恢复用到的寄存器
- 4. 用iret指令返回 pop IP pop CS popf

#### 编写0号中断向量中断处理程序

- 1. 编写可以显示"overflow!"的中断处理程序:do0:
- 2. 将do0送入内存0000:0200处
- 3. 将do0的入口地址0000:0200存储在中断向量表0号表项中

# 3. 基本流程

```
1 assume cs:code
3 code segment
4 start: do0安装程序
5
        设置中断向量表
        mov ax,4c00h
6
7
        int 21h
8
9 do0: 保存现场
     显示字符串"overflow!"
恢复现场
10
        恢复现场
11
12
        mov ax,4c00h
13
        int 21h
14
15 code ends
16
17 end start
```

# **lab 12**

# 1. example

```
assume cs:code

code segment

start:

mov ax,cs
mov ds,ax
mov si,offset do0 ;设置ds:si指向源地址

mov ax,0
```

```
11
          mov es,ax
                           ;设置es:di指向目的地址
12
           mov di,200h
13
           mov cx,offset doOend-offset doO ;设置cx为传输长度,利用编译器来计算
14
    do0长度:
           ;因为汇编编译器可以处理表达式
15
16
17
          c1d
                            ;设置传输方向为正
18
19
          rep movsb
20
21
22
          mov ax,0
23
          mov es,ax
24
           mov word ptr es:[0*4],200h
25
           mov word ptr es:[0*4+2],0 ;设置中断向量表
26
27
          mov ax,4c00h
28
          int 21h
29
30
      do0:jmp short do0start ;指令占2B
          db "overflow!"
31
32
33 doOstart:
34
          mov ax,cs
35
          mov ds,ax
36
          mov si,202h
                       ;设置ds:si指向字符串(字符串存放在代码段中,偏移地址,0:200处的指令
    为jmp short doOstart,这条指令占两个字节,所以"overflow!"的偏移地址为202h
37
38
          mov ax,0b800h
39
          mov es,ax
          mov di,12*160+36*2 ;设置es:di指向显存空间的中间位置
40
41
42
          mov cx,9
                     ;设置显示字符串长度
43
       s: mov al,ds:[si]
44
         mov es:[di],al
          inc si
45
46
          add di,2
47
          loop s
48
49
          mov ax,4c00h
          int 21h ;用来返回DOS的
50
51
52 do0end:nop
53
54 code ends
55 | end start
```

## 2. 实验源码

```
1 assume cs:code
2
3 code segment
```

```
5
   start:
          ;安装,主程序负责将中断处理程序转移到起始地址为0:200内存单元中.
 6
7
          mov ax,cs
8
          mov ds,ax
9
          mov si,offset do0 ;ds:si指向源地址
10
11
          mov ax,0
12
          mov es,ax
13
          mov di,200h
                           ;es:di指向目的地址(即中断处理程序的起始地址)
14
15
          mov cx,offset doOend - offset doO ;设置程序所占的字节数大小
16
          c1d
                                ;设置df=0,正向传送
17
18
19
                              ;循环传送
          rep movsb
20
          mov ax,0
21
22
          mov es,ax
23
          mov word ptr es:[0*4],200h
24
          mov word ptr es:[0*4+2],0 ;设置中断向量
25
26
27
28
          mov ax,4c00h
29
          int 21h
                                ;返回DOS
30
          ;do0即为中断处理程序,负责显示.
31
32
33
34
          do0:jmp short do0start ;指令占2B
35
          db "divide error!" ;字符共13个
36
37
   do0start:
38
                            ;flag,cs,ip已经由中断过程保存了
39
          push ds
40
          push es
41
          push si
42
          push di
                                ;保存现场
43
          push ax
44
          push cx
45
46
          mov ax,cs
47
          mov ds,ax
48
          mov si,202h
                               ;ds:si指向字符地址,此处可以使用绝对地址,因为这是固定在
   底部
49
50
          mov ax,0b800h
51
          mov es,ax
          mov di,12*160+34*2 ;es:di指向显存地址
52
53
54
                                ;设置循环次数
          mov cx, 13
55
          mov ah,2
                                ;设置为绿色
```

```
56
       s: mov al,ds:[si]
57
           mov es:[di],ax
58
           inc si
59
           add di,2
60
           loop s
61
62
           pop cx
63
           pop ax
64
           pop di
                                   ;恢复现场
65
           pop si
66
           pop es
67
           pop ds
68
69
70
           mov ax,4c00h
71
           int 21h
                               ;默认情况下是返回到导致中断的程序处(iret),这里执行中断处理程
    序后返回DOS系统
72
           ;iret:pop IP;pop CS;popf
            ;int :push popf;push CS;push IP
73
74
75
76
    do0end:nop
77
78
79
    code ends
80 end start
```

```
BOSBox 0.74-2, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX
                                                                                X
 51604 + 464940 Bytes symbol space free
      0 Warning Errors
      O Severe Errors
C:N>link lab12;
Microsoft (R) Overlay Linker Version 3.60
Copyright (C) Microsoft Corp 1983-1987. All rights reserved.
                                   divide error!
LINK : warning L4021: no stack segment
C:\>lab12
C:\>debug
-a
073F:0100 mov ax,1000
073F:0103 mo∨ bl,1
073F:0105 di∪ bl
073F:0107
-g
C:\>
```

# **Chapter 13**

# 1. 问题一:编写,安装中断7ch的中断例程

```
1 ;功能:求一word型数据的平方
2
   ;参数:(ax)=要计算的数据
3
   ;返回值:dx,ax中存放结果的高16位和低16位
4
   assume cs:code
5
6
   code segment
7
8 start:
9
          mov ax,cs;安装,主程序负责将中断处理程序转移到起始地址为0:200内存单元中
10
          mov ds,ax
11
          mov si, offset sqr
12
13
          mov ax,0
14
          mov es,ax
15
          mov di,200h
16
17
          mov cx, offset sqrend-offset sqr
18
          c1d
19
20
21
          rep movsb
22
23
24
          mov ax,0
25
          mov es,ax
26
          mov word ptr es:[7ch*4],200h
27
          mov word ptr es:[7ch*4+2],0 ;设置中断向量
28
29
         mov ax,4c00h
          int 21h
30
31
      sqr:mul ax
32
33
          iret
34 sqrend: nop
35
36 code ends
37 end start
```

# 2. 问题一:编写,安装中断7ch的中断例程

```
1 ;功能:将一个全是字母,以0结尾的字符串,转化为大写
2
  ;参数:ds:si指向字符串的首地址
3
  ;返回值:无
4
  assume cs:code
5
6 code segment
7
8
  start:
9
         ;安装,主程序负责将中断处理程序转移到起始地址为0:200内存单元中
10
         mov ax,cs
```

```
11
            mov ds,ax
12
            mov si, offset capital
13
14
            mov ax,0
15
            mov es,ax
                                 ;目的地址
16
            mov di,200h
17
            mov cx, offset capitalend-offset capital
18
19
20
            c1d
21
22
            rep movsb
23
24
            mov ax,0
25
            mov es,ax
26
            mov word ptr es:[7ch*4],200h
27
            mov word ptr es:[7ch*4+2],0 ;设置中断向量
28
29
            mov ax,4c00h
30
            int 21h
31
   capital:push cx
32
33
            push si
34
35
    change: mov cl,[si]
36
            mov ch,0
37
            jcxz ok
38
            and byte ptr ds:[si],11011111b
39
            inc si
            jmp short change
40
41
       ok: pop si
42
43
            рор сх
44
            iret
45
46 capitalend:
47
            nop
48
49
    code ends
50
    end start
51
52 ;use
53 assume cs:code
54
55
    data segment
        db 'conversation',0
56
57
    data ends
58
59
    code segment
60
    start:
61
           mov ax,data
62
            mov ds,ax
63
            mov si,0
```

```
DOSBox 0.74-2, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DEBUG
                                                                          Х
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=0000 IP=0206 NV UP DI PL NZ NA PO NC
0000:0206 E306
                       JCXZ
                               020E
-d ds:0 f
076A:0000 43 4F 6E 76 65 72 73 61-74 69 6F 6E 00 00 00 00
                                                           COnversation....
-t
AX=076A BX=0000 CX=006E DX=0000 SP=FFF6 BP=0000 SI=0002 DI=0000
DS=076A ES=075A
                 SS=0769 CS=0000 IP=0208
                                           NU UP DI PL NZ NA PO NC
0000:0208 8024DF
                       AND
                               BYTE PTR [SI], DF
                                                                 DS:0002=6E
AX-076A BX-0000 CX-006E DX-0000 SP-FFF6 BP-0000 SI-0002 DI-0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=0000
                                  IP=020B
                                            NU UP DI PL NZ NA PE NC
0000:020B 46
                       INC
                               SI
-t
AX=076A BX=0000 CX=006E DX=0000 SP=FFF6 BP=0000 SI=0003 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=0000 IP=020C NV UP DI PL NZ NA PE NC
0000:020C EBF4
                       JMP
                               0202
Program terminated normally
-d ds:0 f
076A:0000 43 4F 4E 56 45 52 53 41-54 49 4F 4E 00 00 00 00
                                                           CONVERSATION....
```

#### 3. 对int,iret和栈的深入理解

```
assume cs:code
1
2
3
    code segment
4
 5
       start:
6
               mov ax,0b800h
 7
               mov es,ax
8
               mov di,160*12
9
10
               mov bx,offset s-offset se ;设置从标号se到标号s的转移位移
11
               mov cx,80
12
13
           s: mov byte ptr es:[di],'!'
14
                add di,2
15
               int 7ch
                              ;如果(cx)不等于0,转移到标号s处
16
           se: nop
17
18
               mov ax,4c00h
19
               int 21h
20
```

```
21
22
            1p: push bp
23
                mov bp,sp
24
                dec cx
25
                jcxz lpret
26
                add [bp+2],bx
27
        lpret: pop bp
28
                iret
29
30 code ends
31
32 end start
```

#### 4. test 13.1

- (1) 在上面的内容中, 我们用 7ch 中断例程实现 loop 的功能, 则上面的 7ch 中断例程所能进行的最大转移位移是多少?
  - (2) 用 7ch 中断例程完成 jmp near ptr s 指令的功能,用 bx 向中断例程传送转移位移。

应用举例: 在屏幕的第12行,显示 data 段中以 0 结尾的字符串。

```
assume cs:code
data segment
db 'conversation',0
data ends
code segment
start: mov ax,data
```

(1)ffffh

(2)源代码

```
1;安装程序
   ;功能:使用7ch中断例程完成jmp near ptr s指令的功能
3 ;参数:cx:循环次数 bx:传送转移位移
4
  ;返回值:无
5
  assume cs:code
6
7
   code segment
8
9 start:
10
          ;安装,主程序负责将中断处理程序转移到起始地址为0:200内存单元中
11
          mov ax,cs
12
          mov ds, ax
          mov si, offset lp
13
14
15
          mov ax,0
16
          mov es,ax
17
          mov di,200h
                           ;目的地址
18
          mov cx, offset lpend-offset lp
19
20
21
          c1d
```

```
22
23
           rep movsb
24
25
           mov ax,0
26
           mov es,ax
27
           mov word ptr es:[7ch*4],200h
28
           mov word ptr es:[7ch*4+2],0 ;设置中断向量
29
30
           mov ax,4c00h
31
           int 21h
32
33 1p:
           push bp
34
35
           mov bp,sp ;保存bp
36
           dec cx
37
           jcxz lpret
           add [bp+2],bx ;调用指令的下一条指令的IP+跳转的偏移量
38
39
40 | 1pret: pop bp
                        ;恢复bp
41
           iret
42
43
44 | 1pend: nop
45
46 code ends
47
   end start
48
49 ;调用程序
50 ;在屏幕的第12行,显示data段中以0结尾的字符串
51 assume cs:code
52
53 data segment
    db 'conversation',0
54
55 data ends
56
57 | code segment
58 start:
59
          mov ax,data
          mov ds,ax
60
61
          mov si,0
62
           mov ax,0b800h
63
64
           mov es,ax
           mov di,12*160
65
66
       s: cmp byte ptr ds:[si],0
67
           je ok ;如果是O跳出循环
68
69
           mov ah,2 ;设置绿色
70
           mov al,ds:[si]
71
           mov es:[di],ax
72
           inc si
73
           add di,2
74
           mov bx, offset s- offset ok ; 跳转的偏移量
```

```
75 int 7ch
76
77 ok: mov ax,4c00h
78 int 21h
79 code ends
80 end start
```

#### 运行结果:

```
DOSBox 0.74-2, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX
                                                                                \times
C:N>tinstall_13
C:\>t13_1
C:\>masm t13 1;
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.00
Copyright (C) Microsoft Corp 1981–1985, 1987. All rights reserved.
 51566 + 464978 Bytes symbol space free
conversation
      0 Warning Errors
      0 Severe Errors
C: N>link t13_1;
Microsoft (R) Overlau Linker Version 3.60
Copyright (C) Microsoft Corp 1983–1987. All rights reserved.
LINK : warning L4021: no stack segment
C:\>t13 1
C:\>_
```

#### 5. test 13.2

(1)我们可以编程改变ffff:0处的指令,使得CPU不去执行BIOS中的硬件系统检测和初始化程序. × (2)int 19h中断例程,可以由DOS提供×

- (1) 开机后,CPU 一加电,初始化(CS)=0FFFFH,(IP)=0,自动从 FFFF:0 单元开始 执行程序。FFFF:0 处有一条转跳指令,CPU 执行该指令后,转去执行 BIOS 中的硬件系统检测和初始化程序。
- (2) 初始化程序将建立 BIOS 所支持的中断向量,即将 BIOS 提供的中断例程的入口地址登记在中断向量表中。注意,对于 BIOS 所提供的中断例程,只需将入口地址登记在中断向量表中即可,因为它们是固化到 ROM 中的程序,一直在内存中存在。
- (3) 硬件系统检测和初始化完成后,调用 int 19h 进行操作系统的引导。从此将计算机交由操作系统控制。
- (4) DOS 启动后,除完成其他工作外,还将它所提供的中断例程装入内存,并建立相应的中断向量。
- 6. BIOS和DOS提供的中断例程,都用ah来传递内部子程序的编号
  - 1. BIOS:int 10h

1 mov ah,2 ;置光标 表示调用第10h号中断例程的2号子程序 2 mov bh,2 ;第0页

```
3 mov dh,5 ;行号
 4
   mov dl,12 ;列号
 5
  int 10h
 6
  ;在屏幕的5行12列显示3个红底高亮闪烁绿色的'a' (bl=0cah)
7
8
   assume cs:code
9 code segment
10 start:
11
         mov ah,2 ;置光标 表示调用第10h号中断例程的2号子程序
12
         mov bh,2 ;第0页
13
         mov dh,5 ;行号
14
         mov dl,12 ;列号
15
         int 10h
16
17
         mov ah,9
                   ;在光标位置显示字符
18
         mov al,'a' ;字符
         mov b1,0cah ;红底高亮闪烁绿色
19
20
         mov bh,0 ;第0页
21
         mov cx,3 ;字符重复个数
         int 10h
22
23
         mov ax,4c00h ;mov al,4ch ;程序返回
24
25
                       ;mov al,0 ;返回值
         int 21h
26
27
28 code ends
29 end start
```

### 2. DOS:int 21h

```
1 ;在屏幕的5行12列显示字符串"Welcome to masm!"
2 assume cs:code
3
4 data segment
5
    db 'Welcome to masm','$'
6
  data ends
7
8
  code segment
9
   start:
          mov ah,2 ;置光标 表示调用第10h号中断例程的2号子程序
10
          mov bh,2 ;第0页
11
         mov dh,5 ;行号
12
          mov d1,12 ;列号
13
14
          int 10h
15
16
          mov ax, data
17
          mov ds,ax
18
          mov dx,0
                   ;ds:dx指向字符串的首地址data:0
19
          mov ah,9
20
          int 21h
21
22
          mov ax,4c00h ;mov al,4ch ;程序返回
                        ;mov a1,0 ;返回值
23
```

```
24 int 21h
25
26 code ends
27 end start
```

# lab 13

1. 编写并安装int 7ch中断例程,功能为显示一个用0结束的字符串,中断例程安装在0:200处

#### 1.调用程序

```
1 ;功能:显示一个用0结束的字符串
   ;参数:(dh)=行号,(d1)=列号,(c1)=颜色,ds:si指向字符串首地址
3
   ;返回:无
4
5 assume cs:code
6
  data segment
7
      db "welcome to hujie!",0
8 data ends
9
10 code segment
11 start:
12
         mov dh,10
         mov d1,10
13
14
         mov c1,2
15
         mov ax,data
16
         mov ds,ax
17
         mov si,0
         int 7ch
18
19
         mov ax,4c00h
20
         int 21h
21
22
23
24 code ends
25 end start
26
```

# 2.安装程序

```
1 ;安装程序:中断向量号:7ch,中断向量: 0:200处
2 assume cs:code
3
4 code segment
5
   start:
6
         mov ax,cs
7
          mov ds,ax
8
          mov si, offset lp
9
10
          mov ax,0
11
          mov es,ax
          mov di,200h
                           ;目的地址
12
```

```
13
14
           mov cx, offset lpend-offset lp
15
           c1d
16
17
18
           rep movsb
19
20
           mov ax,0
21
           mov es,ax
22
           mov word ptr es:[7ch*4],200h
23
           mov word ptr es:[7ch*4+2],0 ;设置中断向量
24
25
           mov ax,4c00h
           int 21h
26
27
28 1p:
           push es
29
           push ax
30
           push cx
31
           push bx
32
           push di
                       ;保存现场
33
34
           mov ax,0b800h
35
           mov es,ax
36
           dec dh
                          ;行
37
           mov al, dh
38
           mov bl,160
39
           mul bl
40
           mov di,ax
41
           dec dl
                       ;列
42
43
           mov al,dl
           mov b1,2
44
           mul bl
45
46
           add di,ax
                     ;es:bx指向显存地址
47
48 change: push cx
           mov ah,cl
49
                         ;保存颜色
50
           mov al,ds:[si]
51
           mov es:[di],ax ;字符显示
52
           mov cl,al
53
54
           sub ch,ch
                         ;cx中存放的是对应的ASCII码
55
           jcxz ok
56
                          ;判断其字符码是否为0
57
           inc si
                          ;指向下一个字符
58
           add di,2
                         ;指向下一个显存地址
59
           pop cx
                          ;恢复颜色
60
           jmp short change
61
   ok:
62
           pop di
63
           pop bx
64
           pop cx
65
           pop ax
```

```
66 pop es
67 iret
68
69 lpend: nop
70
71 code ends
72 end start
```

#### 3.程序结果

```
DOSBox 0.74-2, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: LAB13 — X

2 Warning Errors
0 Severe Errors

C:\>masm labin13:
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.00
Copyright (C) Microsoft Corp 1981-1985, 1987. All rights reserved.

51484 +welcome to hujie! ol space free
0 Warning Errors
0 Severe Errors

C:\>link labin13:

Microsoft (R) Overlay Linker Version 3.60
Copyright (C) Microsoft Corp 1983-1987. All rights reserved.

LINK: warning L4021: no stack segment

C:\>labin13

C:\>labin13
```

# 2. 编写并安装int 7ch中断例程,功能为完成loop指令的功能

#### 1.调用程序

```
1 ;功能:在屏幕中间显示80个"♥"黑底红色030ch
2
   ;参数:(cx)=循环次数,(bx)=位移
   ;返回:无
4
5
  assume cs:code
6
7
   code segment
8
   start:
9
          mov ax,0b800h
10
          mov es,ax
          mov di,160*12
11
          mov bx, offset s-offset se ;设置se到s的转移位移
12
13
          mov cx,80
14
       s: mov word ptr es:[di],403h
15
           add di,2
16
          int 7ch
                                ;如果(cx)不等于0,转移到标号s处
17
       se: nop
```

```
18 mov ax,4c00h
19 int 21h
20
21 code ends
22 end start
23
```

# 2.安装程序

```
1 ;安装程序:中断向量号:7ch,中断向量: 0:200处
2 assume cs:code
3
4 code segment
   start:
6
          mov ax,cs
7
           mov ds,ax
8
          mov si, offset lp
9
10
          mov ax,0
11
          mov es,ax
           mov di,200h ;目的地址
12
13
          mov cx, offset lpend-offset lp
14
15
16
           c1d
17
18
           rep movsb
19
20
           mov ax,0
21
           mov es,ax
22
           mov word ptr es:[7ch*4],200h
23
           mov word ptr es:[7ch*4+2],0 ;设置中断向量
24
          mov ax,4c00h
25
26
          int 21h
27
28 1p:
           push bp
29
           mov bp,sp
30
           dec cx
31
          jcxz lpret
32
          add [bp+2],bx
                          ;完成IP+base从而转到标号s处
33
34 | 1pret: pop bp
35
          iret
36
37 | 1pend: nop
38
39 code ends
40 end start
```

3. 分别在屏幕的第2,4,6,8行显示4句英文诗,补全程序

# 1.程序

```
assume cs:code
    code segment
2
3
       s1: db 'Good, better, best, ', '$'
        s2: db 'Never let it rest,','$'
4
5
       s3: db 'Till good is better,','$'
       s4: db 'And better, best.', '$'
6
7
        s : dw offset s1,offset s2,offset s3,offset s4
8
       row:db 2,4,6,8
9
10
        start: mov ax,cs
11
                mov ds, ax
12
                mov bx, offset s
13
                mov si, offset row
                mov cx,4
14
15
           ok: mov bh,0
                                  ;第0页
16
                mov dh,ds:[si]
                                  ;行
               mov d1,0
                                  ;列
17
                                   ;置光标
18
                mov ah,2
19
               int 10h
20
               mov dx,ds:[bx] ;ds:dx指则于ny+
cx: ah 9 ;在光标位置处显示字符
21
                                       ;ds:dx指向字符串的首地址
22
                int 21h
23
24
                inc si
                                        ;指向需要显示的下一行的行数的偏移地址
25
                add bx,2
                                  ;指向下下一行字符串的首地址
26
                loop ok
27
```

```
mov ax,4c00h
int 21h
code ends
end start
```

#### 2.运行结果

```
DOSBox 0.74-2, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX
                                                                                        ×
C:\>
Good,better,best,
C:\>
Never let it rest,
C:\>
Till good is better,
C:\>
And better,best.
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C: \searrow
C:\>
C:\>lab13_3
```

3.分析

由于是不同的行显示不同内容,故最好的策略是将行号与要内容分开,具体实现是

- 1. 将每行的内容分别放在标号也即该行的首地址中
- 2. 采用字大小,用标号记录其各行的标号
- 3. 采用字节大小(屏幕总共25行),用标号记录相应的行号
- 4. 将以上内容放入cs段的起始位置

# **Chapter 14**

#### 1. test 14.1

1.编程,读取CMOS RAM的2号单元的内容

```
1 mov al,2
2 out 70h,al ;往70h端口写入2
3 in al,71h ;从71h端口读入2号单元的一个字节(mov)
```

2.编程,向CMOS RAM的2号单元写入0

```
1 mov al,2
2 out 70h,al ;往70h端口写入2
3 mov al,0
4 out 71h,al ;往71h端口写入0字节
```

#### 2. test 14.2

编程,用加法和移位指令计算(ax)=(ax)\*10

```
1 | shl ax,1
2 | mov bx,ax
3 | mov cl,2
4 | shl ax,cl
5 | add bx,ax
```

# **lab 14**

1. 编程,以"年/月/日时:分:秒"的格式,显示当前的日期,时间.

### 1.编程思路

若单独显示不同的年月日时分秒,则代码变得过于冗长和重复,考虑到代码的精简性,于是将将其单元号都放入一个标号单元中,同理单独显示的字符也都放入一个标号中.考虑到程序的移植性,将其放入CS段中. 2.程序

```
1 | assume cs:code
 2
3 stack segment
4
       db 16 dup (0)
5 stack ends
7 code segment
           s: db 9,8,7,4,2,0 ;年月日时分秒
s1:db 47,47,32,58,58,0 ;单独显示符号的ASCII码
8
9
10 start:
11
           mov cx,6
12
          mov ax, stack
13
           mov ss,ax
14
           mov sp,16
15
16
           mov ax,cs
17
            mov ds, ax
18
            mov bp, offset s
19
            mov di,offset s1
20
            mov si,64
21
22 change: push cx
23
           mov al,ds:[bp]
24
           out 70h,al
25
           in al,71h
26
           mov ah,al
27
            mov cl,4
```

```
28
           shr ah,cl
29
           and al,00001111b
                                 ;转成两位十进制数
30
31
           add ah,30h
           add al,30h
32
33
           mov bx,0b800h
34
35
           mov es,bx
           mov byte ptr es:[160*12+si],ah ;显示年月日时分秒的十位数码
36
37
           mov byte ptr es:[160*12+si+2],al;显示年 月 日 时 分 秒的个位数码
38
           mov al,ds:[di]
39
           mov byte ptr es:[160*12+si+4],al;显示单独字符
40
41
           pop cx
42
           inc bp
43
           inc di
44
           add si,6
45
           loop change
46
47
           mov ax,4c00h
48
           int 21h
49
50
   code ends
   end start
```

# 3.运行结果

# **Chapter 15**

# 1. 可屏蔽中断(外中断)

- 1. 取中断类型码n;(从数据总线送入CPU)
- 2. 标志寄存器入栈,IF=0,TF=0;
- 3. CS,IP入栈;
- 4. (IP)=(n \* 4),(CS)=(n \* 4+2)

# 2. 不可屏蔽中断(外中断)

- 1. 标志寄存器入栈,IF=0,TF=0;
- 2. CS,IP入栈
- 3. (IP)=(8),(CS)=(0AH)
- 3. 在BIOS键盘缓冲区中,一个键盘输入用一个字单元存放,高位字节存放扫描码,低位字节存放字符码
  - 1. 键盘产生扫描码
  - 2. 扫描码送入60h端口
  - 3. 引发9号中断
  - 4. CPU执行int 9中断例程处理键盘输入(这步能改变)
- 4. int过程的模拟过程变为
  - 1. 标志寄存器入栈
  - 2. IF=0,TF=0
  - 3. call dword ptr ds:[0]

```
1 pushf ;标志寄存器入栈
2
3 pushf
4 pop ax
5 and ah,111111100h
6 push ax
7 popf ;IF=0,TF=0
8
9 call dword ptrds:[0];CS,IP入栈
```