전술상황판 v2.0

전자 전술상황판 사용 매뉴얼

재난현장 표준작전절차(SOP) 기반 현장지휘 훈련·실무용



매뉴얼 버전 **2.0** · 2026. 11.
전술상황판 **v2.0** 기준 · 태블릿·PC 웹 브라우저용

© 2026 부산지휘역량강화센터
(제작 : 지휘교수 서종근)
문의 및 피드백 : 051-760-5992 · jkseo@korea.kr

목차

0	**빠른 시작**	상황판 작성 8단계
1	**화면 구성**	접속 · 상단 띠 · 툴바 드롭다운 · 메뉴편집 · 퀵바 · 우측 패널
2	**개황도 그리기**	그리기 도구 · 사각·원 글자 · 통제선(자유곡선) · 건물 템플릿·회전 · 배경사진
3	**표지(아이콘)**	선택·더블클릭 · 표지 정보 입력 · 일반인 4구분 · 일반차량 5종
4	**자원·차량 관리**	출동대 세트 · 더블클릭 도착 · 임무 표시 · 지휘 멘트 · 회전
5	**구조대상자·대원 안전사고**	구분 · 진행상태 · 여러 명 인원별 처리 · 이송병원 · MAYDAY
6	**진행사항 관리**	△ 미흡·● 양호 · 대응단계·통제단 · 메모 순서 · 자동 체크
7	**패널·화면 조작**	단축키 · 모든 개체 복사·붙여넣기 · 여러 개 선택 · 확대/축소
8	**기록·복기·저장·출력**	기록·복기 탭 · 작전 복기 · 저장·불러오기 · 대상물 레이아웃 · 스크린샷
9	**참고자료 화면**	지휘절차 · 지휘체계 · 지도서비스(구글지도 추가)
10	**활용 예시**	공사장 · 산불 · 고층건물 · 농촌주택
11	**운용 팁·주의사항**	데이터 보관 · 디브리핑 · 점검표

이 매뉴얼에 대하여

전술상황판 **v1.1 ~ v2.0**에서 새로 생기거나 바뀐 기능은 NEW 표시와 다음 쪽 **변경 사항 요약**에서 확인할 수 있습니다.

화면은 앱에 기본으로 들어 있는 '예시 상황판(한솔아파트 공사장 화재)'으로 촬영했습니다. 실제 사용 시에는 **+ 상황판 추가**로 새 상황판을 만들어 작성합니다. 같은 내용을 앱의 **참고자료 → 1. 사용 매뉴얼**에서도 볼 수 있습니다.

NEW v2.0 변경 사항 요약 (전술상황판 v1.1 ~ v2.0)

구분	내용	쪽
툴바 드롭다운	**구조대상자·소방대원·일반인·소방차·일반차량·무전·소방시설** ▾ — 종류를 골라 바로 배치(끌어 놓기 가능)	1장
메뉴편집 · 퀵바	상단 메뉴 순서·구성 편집, 구성 저장·불러오기·삭제·초기화 / 자주 쓰는 메뉴를 모은 이동식 **퀵바**	1장
사각 · 원	그리면 **바로 선택되고 편집 막대** 표시 · 도형 안 **글자 입력**(더블클릭 또는 [글자])	2장
통제선	펜처럼 끌어 그리는 **붉은 점선 자유곡선**, 끝에 **'통'** 표시	2장
건물 회전	주황 점 끌기(5°, Shift 1°)·↺/↻ 15°·0° — 건물 안 아이콘도 함께 회전, 층 인식 유지	2장
표지 정보	화점(위치·연소물질) · 위험물·폭발(종류·대응방안) · 진입구 · 소방시설 위치 · 임시의료소장 입력 → 표지 아래 표시	3장
사람 · 차량	일반인·구조대상자 **남자·여자·어린이·노약자** / 일반차량에 **덤프트럭·전기차 트럭** 추가	3·5장
임시의료소	놓아도 속성 창이 자동으로 열리지 않음 — 더블클릭해 설치 장소·소장 입력	3장
임무 표시	소방력·소방대원에 **입력한 임무 문구 그대로** 표시(분류 버튼을 고르면 분류 꼬리표) · 지휘 출동대 이름표 '지휘'	4장
더블클릭 도착	미도착 목록의 소방력을 **더블클릭**하면 도착(임무대기)으로 이동	4장
구조대상자 여러 명	인원별 진행 상태와 **이송병원별 인원** 입력 — 전원 처리되어야 완료	5장
다중 선택 · 복사	펜·직선·화살표·사각·원·통제선·글자도 범위 선택·Ctrl+클릭 / **모든 개체 Ctrl+C·V**(건물 포함)	7장
기록·복기	작전 **복기**(재생·정지·단계 이동·종료) · 재생순서·속도·분류·정렬 **드롭다운** · 진행사항 메모 순서 조정	6·8장
참고자료	지도서비스에 **구글지도** 추가 · 지휘체계 무전멘트 전체가 줄바꿈되어 보임 · 매뉴얼 최신화	9장
만든이	© 2026 부산지휘역량강화센터(제작 : 지휘교수 서종근) · 문의 및 피드백 051-760-5992 · jkseo@korea.kr	11장

업데이트 후

GitHub Pages(ic_board) 등 배포 주소를 쓰는 경우 최신 파일(전술상황판 v2.0)로 교체해야 위 기능이 반영됩니다. 기존에 저장한 상황판은 그대로 열립니다. 메뉴편집·퀵바 설정은 기기(브라우저)마다 따로 저장됩니다.

0 빠른 시작 — 상황판 작성 8단계




그림 0-1 전자 전술상황판 v2.0 전체 화면 (예시 상황판)

1 상황판 추가

탭 줄의 **+ 상황판 추가**를 누르고 사고명을 입력합니다. 여러 사고를 탭으로 동시에 관리합니다.

2 시간 시작

새 상황판의 경과시간은 00:00에 멈춰 있습니다. 상황·훈련 시작 때 초록 ▶를 누르면 그 순간이 접수 시각이 됩니다.

3 출동대 등록

자원 탭 '출동대 추가'에서 1차출동대의 **추가**. 증원은 **+ 추가 출동대 편성**.

4 개황도 작성

건물 템플릿·배경사진·**대상물** 레이아웃을 깔고 통제선·방면·표지를 놓습니다. 표지는 ▾ 메뉴에서 종류를 골라 바로 배치.

5 차량 배치

미도착 목록의 차량을 개황도나 오른쪽 패널로 끌어 놓습니다. **더블클릭**하면 바로 도착(임무대기). NEW

6 임무 지정

차량을 두 번 눌러 임무를 입력하면 **입력한 문구 그대로** 아이콘 아래 표시됩니다. NEW

7 진행사항·구조대상자

진행사항 항목 한 번 △, 한 번 더 ●. 구조대상자는 **구조대상자 ▾**로 놓고 더블클릭해 진행 상태·이송병원 입력.

8 기록·복기·출력

기록·복기 탭에서 작전 복기와 텍스트 복사, **스크린샷**으로 이미지 저장, **저장·불러오기**로 보관.

1 화면 구성




그림 1-0 접속 화면

접속(로그인)

- 처음 열면 비밀번호 입력 화면이 나옵니다. 안내받은 비밀번호를 입력하고 **입장하기**.
- 브라우저 창을 닫았다가 다시 열면 다시 입력합니다. 작성한 상황판은 그대로 남아 있습니다.
- 👁 버튼으로 입력한 비밀번호를 확인합니다.

상단 띠




그림 1-1 상단 띠 — 버전·사고명, 상황판 탭, 경과/현재시간, 주요 버튼

버전·사고명	왼쪽 **전술상황판 v2.0** 표기 옆 칸을 눌러 사고명 입력·수정. 스크린샷 하단과 저장 이름에 쓰입니다.
상황판 탭	+ 상황판 추가 · 다른 탭 누르기=전환 · 현재 탭 누르기=이름 변경 · 탭 끌기=순서 변경 · × 닫기(이 기기에서 삭제되므로 필요 시 먼저 저장)
경과시간	새 상황판은 정지 상태로 시작 — ▶ **시작** / ❚❚ 중지 / ↺ 초기화. 20분마다 ● **20분 전파** 알림(누르면 기록)
현재시간 · 전체화면	현재 시각 / 화면 전체를 상황판으로. `Esc` 한 번으로는 해제되지 않으며 **전체화면 해제** 버튼(PC는 `Esc` 약 2초)
저장·불러오기	이 기기에 저장 · 목록 열기/삭제 · JSON 복사/파일로 다른 기기에 옮기기 · 예시 상황판 열기
📷 **스크린샷** · ⓘ **만든이**	현재 상황판을 PNG 이미지로 저장 · 제작·저작권, 문의 및 피드백 연락처 NEW



그림 1-11 우측 패널(자원 탭)

캔버스 · 우측 패널

캔버스	개황도를 그리고 차량·표지·구조대상자를 배치하는 작업 공간
진행사항 패널	캔버스 왼쪽 위. 체크리스트·대응단계·통제단·메모 (6장)
오른쪽 4개 패널	**도착(임무대기)** · **직전대기(RIT·교대조)** · **자원대기소** · **임시의료소**. 차량을 놓으면 상태와 시각이 자동 기록
우측 패널 탭	**자원**(출동대·차량, 자원 현황) · **기록·복기**(시간순 기록과 작전 복기) · **참고자료**(매뉴얼·지휘절차·지도서비스)
패널 숨기기	캔버스와 우측 패널 사이 ▶ 버튼, 경계선을 끌어 폭 조절

툴바



그림 1-2 툴바 — 선택·범위선택, 그리기 도구, 색·굵기, 건물·대상물·방면·배경사진·이미지입력, 구조대상자·소방대원·일반인 ▾, 표지, 소방차·일반차량·무전·소방시설 ▾, 되돌리기·확대/축소·그림삭제·패널정렬·초기화, 퀵바·메뉴편집

드롭다운 메뉴 ▾ NEW

이름 옆에 ▾가 있는 메뉴를 누르면 종류가 펼쳐집니다. 종류를 누른 뒤 상황판을 누르거나, 종류 버튼을 상황판으로 끌어 놓으면 그 종류로 바로 배치됩니다. 고른 종류는 툴바에 강조 표시됩니다.




그림 1-3 구조대상자 ▾ — 기본·남자·여자·어린이·노약자




그림 1-4 일반인 ▾ — 남자·여자·어린이·노약자




그림 1-5 소방대원 ▾ — 역할별 그림



그림 1-6 소방차 ▾ — 차량 9종




그림 1-7 일반차량 ▾ — 덤프트럭·전기차 트럭 추가



그림 1-8 무전 ▾ — 무전망

소방시설 ▾는 건물·출입 / 경보설비 / 소화설비 / 소화활동설비 16종으로 구성됩니다.

메뉴편집 NEW



그림 1-9 메뉴편집 창 — 상단 메뉴 탭

- 툴바 **메뉴편집**을 누르면 상단 메뉴에 들어갈 버튼과 순서를 정하는 창이 열립니다.
- 줄마다 ▲▼로 순서 이동, ✕로 빼기. 아래 목록에서 골라 **+ 추가**, **+ 구분선**으로 묶음 구분
- 바꾸면 **즉시 적용**되고 이 기기에 저장됩니다.
- **메뉴 구성 저장·불러오기** — 이름(예: 화재 훈련용·태블릿용)을 붙여 저장하고, 골라서 불러오기·삭제
- **기본값으로 초기화** — 처음 메뉴 배치로 되돌리기
- 메뉴편집 버튼 자체는 빼지 못하게 되어 있어 언제든 다시 열 수 있습니다.

퀵바 NEW



그림 1-10 퀵바 — 자주 쓰는 메뉴만 모은 이동식 도구막대

- 툴바 **퀵바**로 켜고 끕니다. 왼쪽 ⠿ 손잡이를 끌어 원하는 위치로 옮기고, ⇵로 가로·세로 전환, ✎로 편집, ✕로 닫습니다.
- 퀵바에 넣을 버튼은 메뉴편집의 **퀵바** 탭에서 상단 메뉴와 같은 방법으로 고릅니다. 퀵바와 상단 메뉴의 선택 상태는 함께 표시됩니다.
- 태블릿에서 우측 패널을 숨기고 전체화면으로 쓸 때, 캔버스 가까이에 도구를 두면 편합니다.

2 개황도 그리기

도구 사용법

선택	차량·표지·글자·그림·건물을 누르거나 끌어 이동. **한 번 누르면 선택 틀, 두 번 누르면 상세정보**. 빈 곳을 마우스로 끌면 범위 선택, 태블릿 손가락으로 끌면 화면 이동
범위선택	누른 뒤 끌면 범위 안의 차량·표지·구조대상자와 **그림(펜·도형·통제선·글자)**을 한 번에 선택(태블릿용) NEW
펜	자유 곡선. 색(검정·빨강·파랑·초록·주황)과 굵기(가늘게·보통·굵게)
직선 · 화살표	진입 경로, 수관 전개, 이동·연소 방향
사각 · 원	작업 구역, 위험 범위. 그리고 손을 떼면 **바로 선택되어 편집 막대**가 뜹니다(도구는 '선택'으로 바뀜). 도형을 **더블클릭**하거나 막대의 **[글자]**로 도형 가운데에 글자(크기 10~80) 입력 NEW
글자	누른 위치에 입력. `Ctrl`+`Enter` 줄바꿈. 다시 누르면 내용·크기·색 수정, ✥ 이동, 삭제
통제선	**펜처럼 끌어서** 붉은 점선 자유곡선으로 그립니다. 손을 떼면 완료되고 선 끝에 **동그라미 '통'**이 표시됩니다. 아주 짧은 선은 남지 않습니다. 진행사항 '통제선 설치' 자동 체크 NEW
지우개	그린 선·글자·건물을 문질러 삭제
되돌리기 · 다시	`Ctrl`+`Z` / `Ctrl`+`Y`
그림삭제	그림(선·글자·건물)만 모두 삭제. 차량·구조대상자 표시는 유지




그림 2-1 사각을 그린 직후 — 선택 틀과 편집 막대(굵기·색·글자·점선·삭제·완료)




그림 2-2 도형 안 글자 '작업구역'과 자유곡선 통제선(끝에 '통')

그린 뒤 수정

- **크기·모양** — 파란 점을 끌어 끝점·모서리를 옮깁니다(펜·통제선은 네 모서리로 확대·축소).
- **이동** — 선택된 도형을 끌어 옮깁니다. **편집 막대** — 굵기 −/+, 색 5가지, (사각·원) 글자, 실선/점선, 삭제, 완료
- **여러 개 함께** — 범위 선택이나 `Ctrl`+클릭으로 그림 여러 개(아이콘과 섞어도 됨)를 골라 한꺼번에 이동·크기 조절·복사·삭제 (7장) NEW



그림 2-3 건물 개황도 그리기 창

건물 템플릿

- 툴바 **건물** → 지상·지하 층수, 표시할 층, 건물명, 정면 방면, 가로 위치, 계단실, 통제선(Fire line) 곡선 → **그리기**. 건물 아이콘을 원하는 위치로 끌어 놓아도 됩니다.
- 기본값은 지상 5층, 지하 0층입니다.
- 통제선(Fire line) 곡선은 건물 중심을 기준으로 좌우 같은 폭으로 그려집니다.
- 층 칸 안에 차량·표지·구조대상자를 놓으면 해당 층이 자동 기록됩니다.
- '선택'으로 건물을 누르면 파란 점으로 전체 크기, 끌어서 이동, [층·옵션 편집], 삭제. 층마다 주황 손잡이(— 높이, ▏ 너비), [층별 초기화]

건물 회전 NEW




그림 2-4 건물 회전 — 위쪽 막대의 ↺ / 각도 / ↻ / 0°, 선택 틀 위 주황 점

- 건물을 선택하면 선택 틀 위에 **주황 회전 점**이 생깁니다. 끌면 **5°**씩, `Shift`를 누른 채 끌면 **1°**씩 돌아갑니다.
- 위쪽 막대의 ↺ · ↻는 15°씩, **0°**는 원래 방향으로 되돌립니다. 지금 각도가 가운데 표시됩니다.
- 건물 안의 차량·표지·구조대상자도 **함께 회전**합니다. 돌린 뒤에도 층 칸 안에 놓으면 층이 맞게 기록됩니다.
- 회전 각도는 기록 탭에 '건물 회전 - n°'로 남고, 스크린샷에도 그대로 반영됩니다.
- 건물도 `Ctrl`+`C` / `Ctrl`+`V`로 같은 층·옵션의 건물을 하나 더 만들 수 있습니다.

배경사진 · 이미지입력

- 툴바 **배경사진** → 파일 선택, 또는 이미지를 복사한 뒤 `Ctrl`+`V`. 선택 후 주황 점으로 너비·높이 조절, 끌어서 이동, 흐리게/진하게, 화면 맞춤, 삭제
- **이미지입력** → 사진 선택(여러 장 가능). 아이콘처럼 이동·크기·회전·삭제됩니다.

관내 주요 대상물은 툴바 **대상물**로 건물·그림·표지·배경사진·차량 작전배치를 미리 저장해 두고 불러옵니다(8장).

3 표지(아이콘)

놓기 · 선택 · 편집

놓기	툴바 표지(또는 ▾ 메뉴의 종류)를 누른 뒤 상황판을 누르면 기본 크기로, **끌면** 그 크기로 생성됩니다. 툴바 아이콘을 상황판으로 바로 끌어 놓아도 됩니다.
한 번 누르기	선택 틀 — 끌어서 이동, **파란 점**=크기(40~300%), **주황 점**=회전(15°), 사다리는 아래 손잡이로 길이. [설정]·[삭제]·[완료]
두 번 누르기	상세 속성 창. 선택 버튼(역할·구분·임무·사고유형)은 **두 번 누르면 바로 적용하고 닫힘**, 입력칸은 `Enter`로 적용·닫기

표지 정보 입력 NEW



그림 3-1 위험물 — 종류·대응방안 입력

아래 표지는 두 번 눌러 정보를 입력하면 **표지 아래 색 이름표**로 바로 표시되고, 기록 탭에 남습니다. 스크린샷에도 그대로 나옵니다.

표지	입력 항목
화점	진행중·초진·완진 + **화점 위치·연소물질**·기타
위험물	위험물 종류 · 대응방안
폭발	폭발 종류 · 대응방안
진입구	진입구 위치(예: A면 1층 주출입구)
소방시설	위치(예: B1 기계실, 1층 방재실 앞)
임시의료소	설치 장소 · **임시의료소장**
소화전 · 일반인	이름 / 표시 내용(신원·상태 등)



그림 3-2 상황판 표시 — 위험물 정보와 화점 위치·연소물질

임시의료소

v2.0부터 임시의료소를 놓아도 속성 창이 자동으로 열리지 않습니다. 놓으면 '임시의료소 설치'가 자동 체크되고, 설치 장소·임시의료소장은 표지를 **두 번 눌러** 입력합니다.

표지 목록

표지	용도 · 비고
구조대상자 ▾	요구조자 위치 등록 — 기본·**남자·여자·어린이·노약자** 그림 (5장) NEW
소방대원 ▾	역할 — 현장지휘관·진압대원·구조대원·구급대원·일반대원(그림과 이름표). 소속·성명·**임무** 입력. 현장지휘관은 '지휘'로 표시. 안전사고 시 구조대상자로 전환(5장)
일반인 ▾	**남자·여자·어린이·노약자** — 속성 창 '구분'에서 바꾸기, 표시 내용(신고자·관계인·대피자 등) NEW
화점	발화 지점. 층 기록, 진행중·초진·완진(시각 기록), 화점 위치·연소물질
폭발 · 연소확대 · 위험물	폭발 지점(종류·대응) / 연소 확대 방향·층 / 위험물·가스(종류·대응)
방수	관창과 물줄기·물방울. 회전으로 방향 지정, '방수 위치 표시' 기록
진입구 · 소화전	진입 지점(위치) / 소화전 이름
임시의료소	천막 모양. 설치 장소·임시의료소장 표시. '임시의료소 설치' 자동 체크
무전 ▾	무전 지점. 지휘망·작전망·지원망·공용망·PS-LTE 또는 직접 입력
소방차 ▾	그림용 소방차 9종. 이름 + 임무(입력 문구 또는 분류), ⇄ 방향 전환
일반차량 ▾	승용차 · 화물차 · 전기차 · **덤프트럭 · 전기차 트럭**, 차량번호 표시, ⇄ 방향 전환 NEW
사다리 · 에어매트	사다리는 크기와 길이 따로 조절 / 에어매트 전개 위치(진행 기록)
소방시설 ▾	건물·출입, 경보설비, 소화설비, 소화활동설비 16종 — 위치 입력




그림 3-3 구조대상자(위)·일반인(가운데) 4구분, 일반차량 5종(아래)




그림 3-4 화점 — 진행 상황과 화재 정보

4 자원·차량 관리

① 출동대 등록

- 자원 탭 '출동대 추가' 목록의 세트 줄에서 **추가**를 누르면 한 번에 등록됩니다. 기본 세트는 1차출동대(지휘, 진1~6, 구1, 급1, 고가, 굴절, 펌프1~6, 탱1~6)입니다.
- ⚙ 세트 관리로 세트를 만들고 고칩니다. **+ 추가 출동대 편성**은 종류별 대수만 넣으면 지금 번호 다음부터 호출부호가 자동으로 매겨집니다.

구분	종류	상황판 표시
대(인원)	진압 · 구조 · 구급 · 기타	색 칩 (예: 진1, 구1, 급1)
지휘	지휘	무전하는 현장지휘관 그림 + 이름표 **'지휘'** NEW
차량	펌프차 · 탱크차 · 구조차 · 구급차 · 굴절차 · 고가차 · 지휘차 · 헬기 · 기타	차량 그림 + 이름표

② 배치와 상태 기록

- '미도착·출동중' 목록의 차량을 끌어서 개황도(현장투입) 또는 오른쪽 4개 패널에 놓습니다. 놓은 위치에 따라 상태와 시각이 자동 기록되고, 건물 층 안이면 층도 기록됩니다.
- **더블클릭으로 도착** — 미도착 목록의 차량을 두 번 누르면 **도착(임무대기)** 패널의 빈자리로 바로 옮겨지고 '→ 도착(임무대기)'가 기록됩니다. 한 번 누르면 예전처럼 속성 창이 열립니다. NEW
- 잘못 배치한 차량은 끌기 시작하면 화면 아래에 나타나는 '미도착으로' 칸이나 미도착 목록에 놓으면 돌아갑니다.

③ 선택·회전



그림 4-1 차량을 한 번 누른 선택 틀 — 파란 점(크기), 주황 점(회전), [상세정보]·[⇄ 방향]·[삭제]·[완료]

- **한 번 누르기** — 선택 틀. 끌어서 이동, 파란 점으로 크기, 주황 점으로 15° 단위 회전
- **두 번 누르기** — 상세정보 창(호출부호·종류·소속·인원·차량 방향·임무·단위지휘관·RIT·회전·크기)
- 상세정보의 ↺15° · ↻15° · ↻90° · 0°로도 회전. 이름표와 임무 표시는 가로로 유지

④ 임무 표시 NEW



그림 4-2 차량 상세정보 — 임무·메모와 임무 구분

- **임무·메모** 칸에 쓴 문구가 **그대로** 아이콘 아래에 표시됩니다(임무 구분 기본값 '입력 내용'). 예: '중요탱크 (소화전 연결)'
- 문구 대신 분류로 보이게 하려면 **임무 구분** 버튼을 고릅니다. **두 번 누르면 적용하고 창이 닫힙니다.** '표시 안 함'으로 끌 수 있습니다.
- 소방차 표지와 소방대원도 같은 방식으로 임무를 표시합니다.

임무 구분 버튼
인명구조 · 화재진압 · 배연 · 경계·보호 · 1선펌프 · 중요탱크차 · 중계 · 급수 · 응급처치

임무에 '1선펌프'를 쓰거나 1선펌프를 고르면 진행사항 '용수공급체계'가 자동 체크됩니다.

⑤ 현장지휘관 지휘 멘트



그림 4-3 지휘 출동대 — 지휘 멘트 입력

- 지휘 출동대를 두 번 누르면 메모 칸이 **지휘 멘트**로 바뀝니다. 입력하고 `Enter`를 누르면 아이콘 아래 말풍선으로 표시되고 창이 닫힙니다.
- 아이콘이 상황판 맨 아래에 있으면 말풍선이 위로 올라가 잘리지 않습니다. 스크린샷에도 그대로 나옵니다.

차량 표시 전환

차량이 많아 복잡하면 자원 탭의 **차량 표시: 이미지 | 칩**으로 칩 모양으로 바꿉니다. '자원 현황' 표에서 종류별·구역별 대수를 확인합니다.

5 구조대상자 · 대원 안전사고



그림 5-1 구조대상자 창 — 구분, 기본 정보, 인원별 진행 상태·이송병원별 인원

구조대상자 등록 NEW

- 툴바 **구조대상자 ▾**에서 구분(기본·남자·여자·어린이·노약자)을 고르고 위치를 누르거나 끌면 그 그림으로 배치됩니다.
- 정보는 아이콘을 **두 번 눌러**(또는 선택 후 [구조대상자 정보]) 입력합니다 — 구분 · 위치 · 인원 · 연령/성별 · 부상 · 중증도 · 진행 상태 · 담당대 · 이송병원
- 연령·성별을 비워 두면 이름표·기록에 구분(예: 어린이1)이 들어갑니다.

진행 상태

정보입수 → **위치확인** → **구조중** → **구조완료** → **임시의료소** → **병원이송**

중증도 **긴급** **응급** **비응급** **지연**은 색 테두리로 표시됩니다. 구조완료 이후는 임시의료소 패널 목록에 자동 정리됩니다.

여러 명일 때 — 인원별 처리 NEW

- 인원이 **2명 이상**이면 '진행 상태' 대신 **단계별 인원**을, '이송병원' 대신 **병원별 인원**(+ 병원 추가)을 입력합니다.
- 합계가 인원과 다르면 빨간 글씨로 알려 줍니다. 병원을 적지 않은 인원은 '병원 미기입'으로 표시됩니다.
- 전체 상태는 **가장 늦은 인원** 기준 — 2명 중 1명만 이송했으면 '이송 1/2'로 남고, **전원 처리되어야 완료**('전원 이송 완료')가 됩니다.



그림 5-2 아이콘 이름표 — 구조 2/2 · 이송 1



그림 5-3 임시의료소 목록 — [구조 2/2 · 이송 1/2 → 병원]

대원 안전사고(MAYDAY)



그림 5-4 대원 안전사고 기록 창 — 사고 유형 두 번 누르면 적용·닫힘

1. 상황판의 소방대원 아이콘을 두 번 누릅니다.
2. 🚨 **안전사고 발생 (MAYDAY)**을 누르면 그 위치의 대원이 구조대상자로 전환됩니다. 지정해 둔 역할 그림이 그대로 유지됩니다.
3. 소속·성명, 최종 위치·확인 수단, 사고 유형(고립·추락·붕괴·매몰·화상·공기부족·탈진·열손상·실종·기타) 입력. 사고 유형 버튼을 두 번 누르면 저장하고 닫힙니다.
4. 미구조 동안 빨간 원이 깜박이고 상단에 🚨 대원 안전사고 N 배지가 유지됩니다.
5. 구조 완료는 진행 상태를 '구조완료'로 바꿉니다. 사고 해제는 오등록일 때만 씁니다.

주의

사고 발생·대원 정보·상태 변경은 모두 기록 탭에 시각과 함께 남습니다. 디브리핑 때 시간순 확인에 활용하세요.

6 진행사항 관리




그림 6-1 진행사항 패널 — △ 미흡·● 양호, 대응단계·통제단, 입력칸과 메모

체크 — △ 미흡 · ● 양호

누르기	상태
한 번	△ **수행·미흡** — 수행 시각 기록
한 번 더 (또는 두 번 연속)	● **양호**
다시	해제

대응단계 · 통제단

- **대응단계**를 누르면 해제·대응1~3단계 선택 → 메모·기록, '추가 소방력 요청' 자동 체크
- **통제단**을 누르면 해제·건의·발령 선택 → '긴급구조통제단 가동 건의/발령' 메모·기록

메모

- 고정된 입력칸에 쓰고 `Enter`. 기록은 그 아래로 시간순으로 쌓이고, 칸이 차면 오래된 메모부터 접힙니다. 메모를 누르면 수정·삭제
- ⚙ 진행사항 관리 창에서 메모를 **▲▼로 순서 이동**하거나 ⏱ **시간순으로 정렬**합니다. NEW

항목 편집

기능	사용법
✎ 항목 편집	제목줄 ✎ → 항목마다 ▲▼(순서)·✎(이름)·×(삭제), 아래 + 항목 추가. ✓로 편집 끝. 체크 기록은 유지
⚙ 진행사항 관리	목록 저장·불러오기(기관·과정별 체크리스트), 접수 시각 수정, 전체 메모 목록(순서 이동·시간순 정렬)
새 상황판 기본값	항목을 추가·수정·삭제·이동하면 마지막 구성이 새 상황판의 기본 목록이 됩니다.

자동 체크 조건

이렇게 하면	체크되는 항목(이름에 포함된 단어)
방면 표지 지정	'방면'
통제선 그리기(손 떼기)	'통제선'
차량 임무에 '1선펌프' 입력	'1선펌프/1선P' 또는 '용수공급'
대응단계 지정	'소방력'
단위지휘관 지정	'단위지휘관'
임시의료소 표지 놓기	'임시의료소'

기본 체크리스트: 지휘권 선언 · 대기단계 준수 · 상황보고(상황,방면,전략,지휘형태) · 용수공급체계(1선P,중요T) · 추가 소방력 요청 · 임시의료소 설치 · 통제선 설치 · 단위지휘관 지정 · 무전망분리 · 위험성평가, 진입금지명령권확행



그림 6-2 대응단계 선택



그림 6-3 긴급구조통제단 건의·발령

7 패널·화면 조작

단축키

키	기능
`Ctrl` + `Z`	되돌리기 — 그리기·건물·표지(생성·이동·크기·회전·삭제·속성)·구조대상자
`Ctrl` + `Y` / `Ctrl` + `Shift` + `Z`	다시 실행
`Ctrl` + `C` · `Ctrl` + `V` NEW	**캔버스의 모든 개체** 복사·붙여넣기 — 차량·표지·구조대상자, 펜·직선·화살표·사각·원·통제선·글자, **건물**. 하나만 눌러 선택해도 되고 여러 개를 섞어 골라도 됩니다. 붙인 개체는 조금씩 비켜 놓이고, 차량은 다음 호출부호, 구조대상자는 새 번호를 받습니다. 이미지를 복사해 둔 경우 `Ctrl` + `V`는 배경사진 붙여넣기
`Ctrl` + `D`	선택한 것을 바로 복제
`Ctrl` + `A`	상황판의 차량·표지·구조대상자·그림 전체 선택
`Delete`	선택 삭제 (차량·구조대상자가 있으면 확인 창)
`Esc`	창·드롭다운 닫기, 선택 도구로 복귀·선택 해제

출동대 차량의 상태 이동과 이미 기록 탭에 남은 기록은 되돌리기 대상이 아닙니다.

여러 개 선택 NEW



그림 7-1 범위 선택 — 표지(위험물·화점)와 사각이 함께 선택




그림 7-2 차량 복사·붙여넣기 — 다음 호출부호 자동 부여

- 빈 곳에서 마우스로 끌거나(PC), 툴바 **범위선택**을 누르고 끌면(태블릿) 범위 안의 차량·표지·구조대상자·**그림**이 선택됩니다.
- `Ctrl`(또는 `Shift`)+클릭으로 하나씩 추가·제외합니다(그림 포함).
- 선택한 것 중 하나를 끌면 함께 이동, 파란 점으로 함께 크기 조절, [삭제]로 함께 삭제, [⇄ 방향]으로 차량 함께 방향 전환

패널 · 화면

기능	방법
패널 이동·크기	제목줄을 끌어 이동(패널 안 차량도 함께), 오른쪽 아래 모서리로 크기 조절, –/+ 최소화
패널정렬	진행사항은 왼쪽 위, 나머지 4개는 오른쪽 기본 위치·크기로
확대·축소	툴바 버튼 · 태블릿 두 손가락(최대 4배) · PC `Ctrl`+휠 · '맞춤'으로 해제
화면 이동	확대 상태에서 휠·스크롤바, 태블릿은 빈 곳을 손가락으로 끌기
우측 패널	▶ 버튼으로 숨기기/보이기, 경계선 끌어 폭 조절
전체화면	상단 '전체화면' · 해제는 전체화면 해제 버튼(PC는 `Esc` 약 2초)

태블릿 활용

전체화면 + 우측 패널 숨기기(▶) + **퀵바**로 캔버스를 넓게 쓰세요. 그리던 중 두 번째 손가락이 닿으면 그리기가 취소되고 확대·축소로 바뀝니다. 더블클릭은 같은 자리를 빠르게 두 번 탭하면 됩니다.

8 기록·복기·저장·출력



그림 8-1 기록·복기 탭

기록 NEW

- 차량 이동·상태 변경, 임무, 체크(△/●), 대응단계·통제단, 구조대상자, 표지 정보, 건물 회전, 메모가 시각과 함께 자동 기록됩니다.
- 입력칸으로 상황을 직접 기록합니다.
- 한 행의 드롭다운으로 **분류**(전체·자원·진행·구조·상황·기록)와 **정렬**(↓ 내림차순: 최신이 위 / ↑ 오름차순: 처음이 위)을 고르고, **복사**로 사고명·주소와 기록을 텍스트로 복사해 보고서·메신저에 붙입니다.

작전 복기 NEW

- **▶ 재생** / **❚❚ 정지** — 작전을 펼친 순서대로 상황판을 다시 보여 줍니다.
- ◀ ▶ 한 단계씩, 슬라이더를 끌어 원하는 시점으로, **■ 종료**로 원래 화면 복귀
- 한 행의 드롭다운 — **재생순서**(시간순·역순), **속도**(느림 2.2초·보통 1.2초·빠름 0.5초). 재생 중 바꿔도 바로 적용
- 복기 중에는 상황판이 잠기고(편집·저장 안 됨), 화면 아래 자막에 시각·경과시간·기록 문구가 나오며 기록 목록에 현재 단계가 강조됩니다.




그림 8-2 작전 복기 중 — 상황판이 기록 시점으로 돌아가고 아래 자막·기록 강조



그림 8-3 복기 조작부 — 재생순서·속도 드롭다운

저장·불러오기

- **이 기기에 저장**: 이름을 붙여 시점별 보관, 목록에서 열기(새 탭)·삭제
- **JSON 복사 / JSON 파일 열기 / 붙여넣기로 불러오기**: 다른 기기로 옮기기
- '시작할 때 전체화면으로 열기' 설정, 예시 상황판 새 탭으로 열기

초기화

툴바 **초기화**: 현재 상황판을 처음 상태로(경과시간도 정지 상태). '사고명·주소는 유지' 선택 가능. 되돌릴 수 없습니다.

대상물 레이아웃



그림 8-4 대상물 레이아웃 창

- 툴바 **대상물** → 이름 입력 → **현재 그림 저장**. 건물·층 구성, 그림(수관·진입로), 표지(방수·사다리·소방시설 등)가 저장됩니다.
- **차량·출동대 작전배치 포함**을 체크하면 현장에 놓인 차량의 위치·방향·회전·크기·임무·단위지휘관/RIT 지정도 저장됩니다(오른쪽 패널 안 차량 제외).
- **배경사진 포함**은 용량이 크므로 필요할 때만 체크합니다.
- 불러오기: **새 상황판으로 열기** 또는 **현재 상황판에 적용**(그림·표지만 바뀌고 진행 중인 차량·구조대상자·진행사항은 유지). 같은 호출부호 차량이 있으면 그 자리로 옮기고, 없으면 추가합니다.
- **파일로 내보내기 / 파일에서 가져오기**로 교관·센터 간에 레이아웃 묶음을 공유합니다.

구분	저장·불러오기	대상물 레이아웃
목적	진행 중·끝난 사고·훈련 상황판 보관	관내 주요 대상물을 미리 그려 두고 재사용
저장 범위	**전부** — 그림·표지·배경, 출동대(미도착 포함), 구조대상자, 체크·대응단계·통제단, 메모, 기록, 경과시간, 사고명	**현장 그림 부분** — 건물, 그림, 표지, 배경사진(선택), 현장 차량 배치(선택)
빠지는 것	없음	구조대상자, 진행사항 체크·메모·기록, 경과시간, 미도착 차량, 패널 안 내용
불러오면	저장 당시 그대로 새 탭	새 상황판으로 열거나 현재 상황판에 덮어쓰기
다른 기기로	JSON(상황판 1개)	파일 1개에 레이아웃 전체

'현재 상황판에 적용' 후 되돌리기(`Ctrl`+`Z`)를 하면 그림·표지는 돌아가지만 옮겨진 차량 위치는 돌아가지 않습니다. 차량이 이미 배치된 상황판에서는 '새 상황판으로 열기'를 권합니다.

스크린샷




그림 8-5 상황판 스크린샷 창 — 표지 정보·임무·회전한 건물·통제선 '통'까지 반영

- 상단 📷 **스크린샷** → 현재 상황판이 이미지로 만들어집니다. 하단에 사고명·주소, 접수·작성 시각이 들어갑니다.
- 💾 **이미지 저장**으로 '사고명_날짜_시간.png' 저장. 저장이 안 되는 환경에서는 이미지를 길게 누르거나(태블릿) 오른쪽 버튼 → '이미지 저장'



그림 9-1 참고자료 탭 — 지도서비스

9 참고자료 화면

1. 사용 매뉴얼	이 매뉴얼의 화면 버전(v2.0 기준, 11개 장)
2. 지휘통제절차	SOP100 웹 교재 장별 바로가기(새 탭)
3. 단계별 지휘절차	출동중 → 현장도착 → 현장활동 → 지휘권이양 → 현장활동 → 완진
4. 선착대장 지휘체계	출동·현장도착·의사교환·안전관리, 무전 교신 예시(전체 문장이 줄바꿈되어 표시) NEW
5. 지휘대장 지휘체계	전략적 지원·지휘권 이양·현장지휘·완진절차, 무전 교신 예시
6. 지도서비스	브이월드 · 네이버 · 카카오 · **구글지도** · 재난정보포털(부산소방 내부망) 새 탭 NEW

3~5번 화면에서 항목을 누르면 수행 체크, '예시 숨기기'로 무전 교신 예시를 감춰 퀴즈처럼 활용합니다. 지도 화면을 캡처해 `Ctrl` + `V` 로 붙이면 배경사진이 됩니다.

10 활용 예시

교육·훈련에서 실제로 작성한 상황판입니다(이전 버전 화면). 건물 템플릿은 구조가 단순한 건물에, 지도·항공사진 배경은 산불·고층·주거지처럼 주변 지형이 중요한 현장에 알맞습니다. 자주 쓰는 대상물은 **대상물 레이아웃**으로 저장해 두면 다음 훈련에 바로 불러올 수 있습니다.




그림 10-1 예시 1 · 공사장 화재 — 건물 템플릿 개황도

- 건물 템플릿 2동(인접 건물 포함)에 계단실·통제선 곡선
- 층별 화점·연소확대·사다리, 진압대 배치와 단위지휘관·RIT 지정
- 소화전 → 중요탱크차 → 1선펌프 수관 연장
- 구조대상자·대원 안전사고, 임시의료소 설치 장소






그림 10-2 예시 2 · 산불화재 — 위성지도 배경

- 브이월드 위성지도를 캡처해 배경사진으로 붙여넣기
- 원으로 화선·확산 범위, 지명으로 방면명 표시
- 화살표로 진입·확산 방향, 펌프·탱크차 분산 배치



- 3D 항공지도 캡처 위에 실제 건물 외형대로 작성
- 층별 진압·구조대 배치와 구조대상자 위치·인원
- 실선·점선 화살표로 진입 경로와 연소확대 방향 구분
- 통제선 범위, 고가·굴절차와 지휘 위치 배치

그림 10-3 예시 3 · 고층건물 화재 — 3D 항공지도 배경



- 도로·건물명이 보이는 일반지도를 배경으로
- 소화전 → 펌프 → 탱크 중계 수관 연장(임무 꼬리표 '중계' 활용)
- 소방대원(진압대원) 아이콘으로 대원 위치
- 직전대기(RIT) 패널에 구1을 두고 R 지정

그림 10-4 예시 4 · 농촌주택 화재 — 일반지도 배경




그림 10-5 이전 버전 표지 활용 — 방수·천막 임시의료소·일반인·역할별 대원·MAYDAY(대원·추락)·소화전 이름·소방차 임무(중계)

11 운용 팁 · 주의사항

데이터 보관

모든 내용(상황판·대상물 레이아웃·출동대 세트·메뉴편집·퀵바 설정)은 사용 중인 기기의 **브라우저에 자동 저장**되며 다른 기기와 자동으로 공유되지 않습니다. 브라우저 데이터 삭제·시크릿 창에서는 사라질 수 있으니 훈련·상황 종료 시 JSON 저장과 스크린샷으로, 대상물 레이아웃은 파일 내보내기로 보관하세요.

접속 비밀번호

접속 비밀번호는 화면을 가리는 용도이며 보안 장치가 아닙니다. 개인정보나 실제 신고자 정보는 입력하지 마세요.

디브리핑 활용

작전 복기로 전개 과정을 처음부터(또는 역순으로) 함께 보고, 기록 텍스트 복사 + 스크린샷으로 정리합니다. 진행사항의 △**(미흡)** 항목과 구조 대상자 '이송 x/n'처럼 끝나지 않은 처리를 중심으로 절차를 되짚으세요.

훈련 전 점검표

- ☐ 기본 체크리스트와 출동대 세트가 과정에 맞게 설정되어 있는가
- ☐ 훈련 대상물의 대상물 레이아웃(또는 도면·지도 이미지)을 준비했는가
- ☐ 배포 주소(GitHub Pages 등)가 최신 버전(전술상황판 v2.0)으로 교체되었는가
- ☐ 태블릿의 메뉴편집·퀵바 구성을 과정에 맞게 맞춰 두었는가
- ☐ 태블릿 전체화면·화면 꺼짐 시간·배터리를 확인했는가
- ☐ 새 상황판을 추가하고 사고명을 입력했는가 — 시작 때 ▶를 누를 준비

훈련 후 점검표

- ☐ 스크린샷(최종 상황판)을 저장했는가
- ☐ 작전 복기로 전개 과정을 함께 돌아봤는가
- ☐ 기록 텍스트를 복사해 보고서에 반영했는가
- ☐ 진행사항 △(미흡) 항목을 디브리핑에서 다뤘는가
- ☐ 상황판을 JSON 또는 '이 기기에 저장'으로 보관했는가
- ☐ 다음 훈련을 위해 탭 닫기 또는 초기화를 했는가




그림 11-1 ⓘ 만든이

문의 및 피드백

기능 개선 제안·오류 신고는 아래로 연락해 주세요.

051-760-5992 · jkseo@korea.kr

부산지휘역량강화센터 · 지휘교수 서종근

© 2026 부산지휘역량강화센터(제작 : 지휘교수 서종근)