C++ 简介

C++ 从 C 发展而来,除极少数情况外,几乎完全兼容 C,同时又引入了一些新特性。这篇文档是对 C++ 的一个简单介绍,仅供参考。

1. 更安全的类型检查

C语言允许隐式类型转换,如 short与 int 类型的变量可以相互赋值,C编译器会自动完成类型转换,不会有任何提示。

C++ 为了兼容 C,没有禁止隐式转换,但对于不安全的类型转换,C++ 编译器会给出警告信息。如从 short 到 int 的隐式转换,不会丢失数据,C++ 编译器不会说什么。但从 int 到 short 的转换,可能丢失数据,C++ 编译器会无条件发出警告,除非显示的将 int 转换为 short。

对 C++ 编译器的警告,必须足够重视,通常能够避免一些不必要的错误。

2. 内联(inline)函数

在 C/C++ 中, 函数调用有一定的开销, 频繁调用一些短函数, 会导致程序性能下降。C 语言中可以用宏定义避免函数调用, 如像下面这样:

```
# define min(x, y) ((x) < (y) ? (x) : (y))
```

但用宏写的代码,存在一些安全隐患。考虑下面的代码:

```
int x = min(func(), v);
```

按宏定义展开后, func() 函数可能被调用两次,这通常不是我们想要的行为。

C++则引入内联函数,兼顾性能的同时,又避免了宏的各种危害。可以显示的将函数声明为 inline, 像下面这样:

```
inline int min(int x, int y) {
   return x < y ? x : y;
}</pre>
```

编译器,在调用内联函数的地方,直接插入代码,而不是函数调用。需要注意的是,inline 对编译器而言只是一个建议,它不一定会这么做。如对于一个成百上千行的函数,编译器几乎肯定不会内联它。

3. 类与对象

3.1 自定义类型

在 C 语言中,可以用 struct 定义类型,但定义 struct 变量时,必须带上 struct 关键字:

```
struct Apple apple;
```

C 中的 struct 内部只能包含数据,不能定义函数,数据与操作是严格分开的。C++ 中可以用关键字 class 或 struct 定义类型,类中除了数据成员,还可以定义对数据进行操作的函数成员。

C++ 中类的实例称为对象(object),类与对象的关系,对应于内置类型与变量的关系。定义对象时,不用在类名前面加上 class 或 struct 关键字。按 Stroustrup 的说法,他不想让用户定义的类型,成为语言中的二等公民。

下面的代码,基于 pthread 的 pthread_mutex_t 定义了一个 Mutex 类,这种互斥锁在多线程编程中经常用到:

```
class Mutex {
  public:
    Mutex() {
      pthread_mutex_init(&_mutex, NULL);
    }

    ~Mutex() {
      pthread_mutex_destroy(&_mutex);
    }

    void lock() {
      pthread_mutex_lock(&_mutex);
    }

    void unlock() {
      pthread_mutex_unlock(&_mutex);
    }

    private:
    pthread_mutex_t _mutex;
};
```

Mutex 类包含一个数据成员:_mutex,以及几个函数成员,这里暂时只考虑 lock()与 unlock()两个函数。类中的函数,必须通过类的对象来调用它们,像下面这样:

```
Mutex mutex;
mutex.lock();
mutex.unlock();
```

以 mutex.lock() 为例,它意味着 lock() 方法被绑定到对象 mutex 上,因此操作的是对象 mutex 中的数据成员 _mutex,而非其他 Mutex 对象中的 _mutex。

方法与对象的绑定是怎么实现的呢?事实上,C++ 内部有一个隐藏的 this 指针,指向当前的类对象。上面的 lock() 方法 其实有一个隐藏的参数,它的真身如下:

```
void lock(Mutex* this) {
   pthread_mutex_lock(&this->_mutex);
}
```

通过 mutex.lock() 调用 lock() 方法时, C++ 编译器默默的将 mutex 的地址传给了 lock()。

另外指出, this 是 C++ 中的一个关键字, 可以在类的函数成员中显示使用它, 如下所示:

```
void lock() {
    pthread_mutex_lock(&this->_mutex);
}
```

3.2 类的访问修饰符(Access Modifiers)

现在来解释 Mutex 类中出现的 public 与 private,在 C++ 中它们称为类的访问修饰符,同一个修饰符在一个类中可以出现 多次。

除 public 与 private 外,还有一个 protected 修饰符。对于访问修饰符, C++ 有如下规定:

- public 成员在类外、类中都可以访问
- private 成员只允许本类中的函数成员访问
- protected 成员在类或子类中可以访问,但不能从类外访问

"访问"的涵义,包括读、写类中的数据成员,以及调用类中的函数。

```
Mutex mutex;
mutex.lock(); // 类外调用 public 函数, 没问题
mutex._mutex; // 类外访问 private 成员, 编译器报错

// 再看看 Mutex 中 lock() 的实现
void lock() {
    pthread_mutex_lock(&_mutex); // lock() 是类中函数成员,访问 private 成员 _mutex,没问题
}
```

3.3 构造函数与析构函数

接下来解释 Mutex 类中出现的 Mutex() 与 ~Mutex(), 它们分别被称为类的构造函数、析构函数。有下面几点需要注意:

- 构造函数、析构函数没有返回值,不能在函数名前面加 void,不信你试试
- 构造函数名字与类名相同,可以带参数
- 析构函数名字在类名前加了一个~,不能带参数
- 创建类对象时, C++ 自动调用类的构造函数
- 销毁类对象时, C++ 自动调用类的析构函数

以 Mutex mutex;为例,C++ 会创建一个 Mutex 对象,并调用 Mutex 的构造函数,进行初始化工作。而当 mutex 超出 生存期时,C++ 会调用 Mutex 的析构函数,释放系统资源。

在 C 中定义一个 struct 变量时,必须手动调用初始化代码,而它寿终正寝时,还得手动处理它的后事。在 C++ 中,这些杂活可以一次性写入构造函数与析构函数,然后交给 C++ 编译器就好了,它会在需要的地方插入相关的代码。与 C 相比,C++ 就像是一个优雅的仆人。

还有一点要注意,不能通过 mutex.Mutex() 手动调用构造函数,原因在于构造函数在内部是匿名(没有名字)的,Mutex 类中根本就不存在名字为 Mutex 的函数。然而,C++ 允许调用析构函数,像下面这样:

```
mutex.~Mutex();
```

建议不要这么做,它会导致析构函数被调用两次,程序很可能因此崩溃。

3.4 额外的函数调用开销?

可能有人担心 C++ 的构造函数、析构函数与 C 相比,多了一次函数调用的开销。然而,不要忘了内联。C++ 规定在类的内部定义的函数,默认是内联的。因此,上述 Mutex 类中的所有函数,包括构造函数、析构函数,都是内联的,经过编译器优化后,不会有任何额外的函数调用开销。

类的函数成员也可以在类外定义,像下面这样:

```
// 类中仅声明函数: void lock();
inline void Mutex::lock() {
   pthread_mutex_lock(&_mutex);
}
```

需要注意的是,得加上 Mutex:: 限定符,以表明 lock()是 Mutex 类中的成员函数。另外,如果希望编译器内联它,必须显示声明为 inline。

3.5 动态创建对象

在 C 中,可以像下面这样动态的创建或释放一个对象:

```
struct T* t = (struct T*) malloc(sizeof(*t));
init(t);
destroy(t);
free(t);
```

C++ 中不能这样做,malloc 与 free 只负责分配、释放内存,不会调用构造函数、析构函数。C++ 中分别用 new 与 delete 取代 malloc 与 free。上面那段代码的 C++ 版本看起来像这样:

```
T* t = new T; // 分配内存, 并调用 T 的构造函数 delete t; // 调用 T 的析构函数, 并释放内存
```

如果调用的是带参数的构造函数,代码可以写成这样:

```
T* t = new T(para1, para2);
```

特别的,对内置类型也可以进行 new 与 delete 操作:

```
int* p = new int(3); // ok. *p = 3
delete p;
```

另外,如果需要动态创建对象的数组,可以用 new[]与 delete[]操作符,代码如下:

```
T* t = new T[3];
delete[] t;
```

但是有一个限制,没办法调用类的带参数的构造函数,如下的代码是错误的:

```
T* t = new T[3](2);
T* t = new T(2)[3];
```

C++11 中提供了一个解决办法:

```
T* t = new T[3] {2, 2, 2};
```

但是,当创建对象的数量比较多时,仍然会有麻烦。无论如何,new[]与 delete[]不是什么优雅的东西,应该尽量避免在代码里使用它们。

4. 函数重载

C++ 允许函数重载(function overloading),即定义多个同名的函数。重载这个词可以理解为,给同一个名字定义不同的意义,像文言文中的一词多义一样。而名字具体表达的意义,取决于它的使用场景(传的什么参数)。

引入函数重载的原因之一是,定义多个版本的构造函数,通常会有好处。如下述代码:

```
std::string s("hello world"); // ok. s = "hello world"
std::string s(5, 'a'); // ok. s = "aaaaaa"
```

编译器会根据传递的参数类型,决定调用哪个同名函数。如果存在参数类型完全匹配的函数,当然最好,否则编译器会根据隐式类型转换的规则,选择匹配度最高的那个函数。

需要注意的是,函数重载只与函数的参数有关,而与函数的返回值无关。因为在一般情况下,编译器不能通过函数的返回值判断你要调用哪个版本的函数。像下面这样的代码,虽然看起来比较合理,但编译器会报错:

```
void fun() {}
int fun() { return 0; }
int x = fun();
```

调用一个函数,需要知道它的地址。在 C 中函数名是全局唯一的,因此可以用函数名标志函数地址。在 C++ 中,引入函数重载后,函数名的全局唯一性被破坏了,不可能用同一个名字,标志多个重载函数的地址。

为了解决这个问题,C++ 采用了 name mangling 机制,即重载的同名函数,在内部实现中有着不同的名字。但 C++ 标准 对函数内部的名字并没有任何规定,不同的编译器可能使用了不同的实现方法。这样就不能方便的得知函数在内部的真实 名字,当然也就不能轻松的从内部名字还原(demangling)出函数的本来面目。

5. 操作符重载

操作符本质上相当于函数,因此操作符重载也就是函数重载。下面以一段简短的代码进行说明:

上面的代码为 Apple 类定义了加法操作。可以看到,重载 + 只需要定义一个名为 operator+ 的函数, + 前面可以加空格。operator+ 这个名字确实有些奇怪,但它事实上就是一个函数而已,可以直接调用它。

其他操作符的重载是类似的,定义相应的函数就行了。因为函数可以在类中定义,所以也可以在类中重载操作符,只是要少传一个参数,因为编译器默认会传 this 指针,操作符的第一个参数就是 this 所指的当前对象。

C++ 中允许重载的操作符有几十种,但常用的并不多,不用浪费太多时间在上面,必要时可以参考 cppreference。

6. 引用

6.1 为什么需要引用?

引入操作符重载后,就有一个新问题,不能像普通函数那样传递指针:

```
Apple operator+(Apple* a, Apple* b); // 编译器报错, 不允许传指针 Apple a, b; &a + &b; // 如果允许传指针的话, 就得写出这种奇怪的东西
```

因为操作符重载不能传指针,为了解决大对象的传参问题,就需要引入引用的概念。

6.2 引用的基本概念

在 C++ 中, 类型名后面加上符号 & 就表示这个类型的引用。

上述代码中,y 是变量 x 的引用,通过操作 y 最终改变了 x 的值。可以看出,与变量、指针相比,引用是截然不同的概念。

6.3 深入理解引用

• 变量的本质

考虑上面代码中的 int x = 3; ,编译器会申请一块 4 个字节的内存,并将内存的值设成 3,然后将变量名 x 绑定到这块内存。

注意,"绑定"的涵义是指:代码中对x的操作,就是对x所代表的内存的操作(读、写内存中的值)。如在代码中执行x=7,实际上就是将x代表的内存的值设成7。

因此,变量本质上就是一块内存,变量名被绑定到这块内存上,通过变量名可以操作这块内存。

• 指针的本质

考虑代码 int* p = &x;,在 64 位机器上,编译器会申请一块 8 个字节的内存,并将内存的值设成变量 x 的地址,然后将名字 p 绑定到这 8 个字节的内存上。注意这里的 int*,它也是一种类型。

因此,指针也是变量,本质上也是一块内存,只不过内存中存储的是某个变量的地址。

• 引用的本质

现在再来看引用。考虑上面的代码 $int \ y = x;$,编译器在这里并没有分配内存,它只是将名字 y 也绑定到变量 x 所表示的内存上,所以通过名字 y 也可以操作 x 所表示的内存。

定义一种类型的变量(对象)时,编译器会分配一块内存,而定义引用时并没有内存分配的操作。因此,引用并不是一种类型,"引用类型"这种说法是错误的。本质上,引用只是给某块内存绑定了一个新的名字。

6.4 引用的注意事项

在 C++ 中定义引用时,必须初始化,而且初始化后,没办法更改,不可能再让它引用别的变量(对象)。像下面的代码都是错误的:

6.5 const 引用

引用可以用 const 修饰, const 引用对外宣称它引用的是 const 对象(实际上可能并不是 const 的),不能通过它改变这个对象。以下面的代码为例:

const 引用可以引用变量、常量,甚至像7这样的字面常量,只是不能通过它修改所引用的变量或对象。

注意上面的 const int& z=7;,编译器在这里生成一个临时变量保存7,因为对临时变量的 const 引用是无害的。而对于 int& x=7;,编译器会直接报错,而不会生成一个临时变量供x引用,因为改变一个临时变量通常不是我们想要的行为。

6.6 在函数参数中传递引用

前面已经说过,引用本质上就是给一块内存绑定一个新的名字。在函数参数中传递引用,编译器会将形参的名字,直接绑定到所引用对象的那块内存上,不存在内存拷贝,也不会传递地址。详情见下面的代码:

7. 类的初始化列表

如果类中含有引用、常量,怎么初始化它们呢?不能在构造函数中初始化它们,所以得引入初始化列表的概念。下面的代码给出了一个例子:

```
class MutexGuard {
  public:
    explicit MutexGuard(Mutex& mutex)
        : _mutex(mutex) {
        _mutex.lock();
    }

        "MutexGuard() {
            _mutex.unlock();
    }

    private:
        Mutex& _mutex; // 类中的引用, C++ 内部可能会用指针实现
};
```

注意代码中的:_mutex(mutex),这个:开头的区域就称为初始化列表,如果有多项,可以用逗号隔开。这个区域的初始化工作在进入构造函数之前完成。

另外,如果类中包含其他类的对象,那么这些对象的初始化一般也要放到初始化列表中,因为没有办法显示调用类的构造 函数。

如果这些类定义了默认构造函数,即不带任何参数的构造函数,那么可以不将它们放到初始化列表中,因为编译器会自动调用默认构造函数进行初始化。

关于初始化列表的更多详情, 可以参考这里。

8. 拷贝构造函数与赋值操作

8.1 定义拷贝构造函数与赋值操作

直接以一段代码进行说明:

```
class Apple {
    public:
    Apple() {
        _v = 0;
    } // 默认构造函数

Apple(int v) {
        _v = v;
    } // 带参数的构造函数

Apple(const Apple& another) {
        if (this == &another) return; // 防止自栽拷贝
        _v = another._v;
    } // 拷贝构造函数

Apple& operator=(const Apple& another) {
        if (this == &another) return *this; // 防止自栽赋值
        _v = another._v;
```

注意执行 Apple z = x; 时,z还没有初始化,因此调用的是拷贝构造函数。而执行 z = y 时,z已经初始化了,而一个对象只能被初始化一次,因此这里调用的是赋值操作。

8.2 禁用拷贝构造函数与赋值操作

在大多数时候,我们不希望类支持拷贝或赋值操作。为了不让编译器自动生成这些函数,可以使用下面的小技巧,定义一个宏:

```
#define DISALLOW_COPY_AND_ASSIGN(Type) \
    Type(const Type&); \
    void operator=(const Type&)
```

要禁用拷贝、赋值操作,以 Apple 类为例,只需要在 Apple 类的 private 域加上:

```
DISALLOW_COPY_AND_ASSIGN(Apple);
```

这里将拷贝构造函数与赋值操作声明为私有的,并且不定义它们。这样的话,代码中试图对该类进行拷贝、赋值操作时,编译器就会报错。

指出一点,上述 operator= 的返回值是 void,因为函数重载与返回值无关。其实,返回一个 Type& 也是可以的。

在 C++11 中,也可以将上面的宏写成如下的形式,好处是不用放到 private 域中:

```
#define DISALLOW_COPY_AND_ASSIGN(Type) \
   Type(const Type&) = delete; \
   void operator=(const Type&) = delete
```

9. 模板

模板是个强大而且非常有用的特性。C++ 提供了一套标准模板库 STL, 里面用到了各种模板技术。不过,这里只能简单的介绍下模板的概念。

9.1 函数模板

```
template <typename T>
inline T add(T x, T y) {
    return x + y;
}
```

上面定义了一个函数模板,调用 add(1,1) 时,编译器会生成实际的代码:

```
inline int add(int x, int y) {
   return x + y;
}
```

同理,调用 add(1.0, 2.3) 时,编译器则会生成 double 版的代码。

9.2 类模板

```
template <typename T>
class unique_ptr {
 public:
   unique_ptr(T* ptr = 0) { // 提供默认参数 0
       _ptr = ptr;
   ~unique_ptr() {
       delete _ptr; // 释放内存, delete NULL 不会有问题
   T* get() const { // const 成员函数表示不修改类中的数据, 仅此而已
       return _ptr;
   // 重载操作符 -> 与 *, 使得 unique_ptr 的行为更像指针
   T* operator->() const {
       //assert(_ptr != 0);
       return _ptr;
   }
   T& operator*() const {
       //assert(_ptr != 0);
       return *_ptr;
   }
   void reset(T* ptr = 0) {
       delete _ptr;
       ptr = _ptr;
   T* release() { // 交出指针所有权
      T* ptr = _ptr;
       _ptr = 0;
       return ptr;
   }
 private:
   T* _ptr;
   //DISALLOW_COPY_AND_ASSIGN(unique_ptr);
};
```

上面的代码,实际上是 C++11 中 std::unique_ptr 的一个简单实现,用到了模板、操作符重载。unique_ptr 类的用法很简单:

10. 命名空间(namespace)

在 C 中,函数、全局变量都在全局空间,所以取名字时,必须非常小心,以免出现冲突。C++ 则引入命名空间,不同项目或模块的名字,可以放到不同的命名空间。C++ 标准库提供的东西,都在命名空间 std 中。

```
// 在 namespace str 中声明 split 函数
namespace str {
std::vector<std::string> split(const std::string& s, char sep);
}

str::split("hello world", ' '); // 调用 split 函数
namespace xx = ::std; // 给 std 取别名, :: 表示全局空间
using namespace std; // 将 std 中的名字全部引入当前命名空间, 不推荐
using std::cout;
using std::endl;
cout << "hello world" << endl;
```

11. 继承

C++ 中的继承机制比较复杂,既支持单继承,又支持多继承。另外,继承又分为 public、protected、private 继承。呃.. 还 有 virtual 继承..

```
class X : public A, protected B, private C, public virtual D {
    // bla bla bla.....
};
```

上面是个极端的例子,类 X 有 4 个基类,分别采用了不同的继承方式。A, B, C 分别被称为 X 的 public, protected, private 基类, 而 D 则是 X 的 public 虚基类。虚基类中的 virtual 与虚函数中的 virtual 是两个完全不同的概念。

public、protected、private继承的区别在于,基类成员在子类中的访问权限不同:

- public 继承最常用,基类成员的访问权限在子类中保持不变。
- protected 继承很少用,基类的 public 成员在子类中会变成 protected 成员。
- private 继承偶尔会用到,基类的所有成员在子类中都变成 private 成员。

而引入 virtual 继承,则是为了解决多继承中的棱形继承问题(有些 C++ 面试官会问到)。实际代码中很少遇到这种问题。

用继承写出的代码,可读性比较差,不容易理解。因此,在实际项目中建议:

- 尽量用组合取代继承。
- 尽量避免使用多继承。
- 尽量避免三层及以上的继承关系。

```
class A {
};

// 继承
class B: public A {
};

// 组合
class B {
    A _a;
};

// 组合比继承更灵活,可以只保存对象的指针,以减轻代码的耦合性
class B {
    A* _a; // 类 A 发生变化时,不用重新编译类 B 的代码
};
```

12. 虚函数

12.1 为什么引入虚函数?

C++ 引入虚函数(virtual function)的目的很简单,就是为了解决用基类指针或引用调用子类方法的问题。

考虑下面的代码:

```
#include <iostream>
class A {
public:
   void fun() {
      std::cout << "A::fun() is called" << std::endl;</pre>
  }
};
class B : public A {
public:
   void fun() {
      std::cout << "B::fun() is called" << std::endl;</pre>
   }
};
int main() {
   вb;
  A* pa = &b;
  A\& ra = b;
   pa->fun();
   ra.fun();
   return 0;
}
```

上述代码编译后执行结果如下:

```
A::fun() is called
A::fun() is called
```

没有虚函数的机制,上述 fun() 始终被静态绑定(编译期绑定)到基类 A 中的版本,而不会调用子类 B 中的 fun()。

现在加上虚函数:

```
#include <iostream>
class A {
 public:
   void fun() {
       std::cout << "A::fun() is called" << std::endl;</pre>
    }
    virtual void vfun() {
        std::cout << "A::vfun() is called" << std::endl;</pre>
};
class B : public A {
    virtual void fun() {
        std::cout << "B::fun() is called" << std::endl;</pre>
    }
   virtual void vfun() {
       std::cout << "B::vfun() is called" << std::endl;</pre>
   }
};
int main() {
    B b;
   A* pa = \&b;
   A\& ra = b;
    pa->fun();
   ra.fun();
   pa->vfun();
   ra.vfun();
    return 0;
}
```

编译后执行结果如下:

```
A::fun() is called
A::fun() is called
B::vfun() is called
B::vfun() is called
```

可以看到, fun() 在基类 A 中不是虚函数, 通过 A 类指针或引用调用的始终是 A 类中的版本。尽管 fun() 在子类 B 中被声明为 virtual, 但没有造成任何影响。

而 A 中的虚函数 vfun() 则执行动态绑定,A 类指针(引用)实际指向(引用)的是 B 类对象,所以最终调用的是 B 中的 vfun() 。

12.2 虚析构函数

带有虚函数的类,析构函数一般也要声明为 virtual。考虑下面的代码:

```
#include <iostream>
class A {
 public:
   A() {
      std::cout << "A() is called" << std::endl;</pre>
   ~A() {
      std::cout << "~A() is called" << std::endl;</pre>
    }
};
class B : public A {
 public:
   B() {
      std::cout << "B() is called" << std::endl;</pre>
    ~B() {
      std::cout << "~B() is called" << std::endl;</pre>
};
int main() {
  A* pa = new B;
  delete pa;
   return 0;
}
```

上面的代码,执行结果如下:

```
A() is called
B() is called
~A() is called
```

可以看到,尽管 pa 实际指向的是 B 类对象,delete pa 时调用的却是 A 的析构函数。因为 A 的析构函数不是 virtual 的,编译器执行的是静态绑定。

将 A, B 中的析构函数声明为 virtual:

```
#include <iostream>

class A {
    public:
        A() {
            std::cout << "A() is called" << std::endl;
        }

        virtual ~A() {
            std::cout << "~A() is called" << std::endl;
        }
};

class B : public A {
    public:
        B() {
            std::cout << "B() is called" << std::endl;
}</pre>
```

```
virtual ~B() {
    std::cout << "~B() is called" << std::endl;
};

int main() {
    A* pa = new B;
    delete pa;
    return 0;
}
</pre>
```

重新编译执行后,结果如下:

```
A() is called
B() is called
~B() is called
~A() is called
```

现在 delete pa 调用的就是 B 的析构函数,不要误认为编译器先调用 B 的析构函数,再调用 A 的析构函数,A 的析构函数,被调用,是因为编译器在 B 的析构函数中插入了调用 A 类析构函数的代码。

总之,类中含有虚函数时,其析构函数一般也必须是 virtual 的,不然 delete 指向子类对象的基类指针时,子类的析构函数不会被调用。

12.3 虚函数的内部实现机制

C++ 内部实现中,每个包含虚函数的类,都有一张虚函数表(virtual table),保存类中可调用的虚函数的地址。编译器会在类中,插入一个指针(vptr),指向类的虚函数表。

考虑下面的代码:

```
class A {
  public:
    virtual void f1() {}
    virtual void f2() {}
};

class B : public A {
    public:
        virtual void f1() {}
};

class C : public A {
    public:
        virtual void f2() {}
};
```

A, B, C三个类的 vptr 与 vtbl 分别如下:

```
A::_vptr -> vtbl_A
------
vp1 -> A::f1
vp2 -> A::f2
```

A, B, C中都只有一个vptr,构建对象时,vptr会被初始化,指向实际类型的vtbl。下面的代码展示了vptr是如何工作的:

```
B b; // _vptr -> vtbl_B
A* pa = &b;
pa->f1(); // (*pa->_vptr[0])() 实际调用的是 vtbl_B 中 vp1 指向的 B::f1
pa->f2(); // (*pa->_vptr[1])() 实际调用的是 vtbl_B 中 vp2 指向的 A::f2
```

上面只涉及到单继承,在多继承中,情况会复杂些,类中可能不只一个vptr,详情可以参考这里。

12.4 纯虚函数

C++ 中引入了纯虚函数(pure virtual function)的概念,声明纯虚函数的语法比较丑陋:

```
class X {
    public:
        virtual void xx() = 0; // 函数声明后面加上 = 0,表示纯虚函数
};
```

含有纯虚函数的类,被称为抽象类,不允许实例化,即不能创建抽象类的对象。不能创建对象的类,有什么用?对外提供统一的抽象接口,而由子类实现这些接口。

```
class AbstractFs {
 public:
   virtual ~AbstractFs() {}
   // 为了简单, 略去了函数的返回值及参数
   virtual void create() = 0;
   virtual void open() = 0;
   virtual void read() = 0;
   virtual void write() = 0;
   virtual void close() = 0;
   // .....
};
// 实现一种文件系统
class Ext4Fs : public AbstractFs {
public:
   // 实现文件系统的操作.....
// 给一种文件系统添加输入、输出日志
class DebugFs : public AbstractFs {
 public:
   virtual void create() {
     // 打印 create 的输入参数
```

13. 标准库

C++ 标准库非常精简,学习成本相对比较低。尤其是 C++ 的标准模板库 STL,实现了常见的数据结构,用起来非常方便。可以去 cplusplus 上查看 STL 的用法。

14. 推荐的 C++ 参考书

• 入门

很多人推荐 C++ Primer, 有点厚, 可以跳过无关紧要的内容。

• 进阶

Scott Meyers 的 Effective C++ 不错,可以吸收一些有用的经验。

深入

Stanley B. Lippman 的《深度探索 C++ 对象模型》(侯捷译) 值得一看,可以深入了解 C++ 的内部实现细节。

• 语言设计

Bjarne Stroustrup 的《C++语言的设计和演化》,可以从语言设计层面了解 C++ 引入的新特性。