



Adverbios de frecuencia en japonés A1 — いつも, よく, たまに

いつも (itsumo=siempre) よく (yoku=a menudo) 時々 (tokidoki=a veces) たまに (tama ni=de vez en cuando) あまり～ない (amari～nai=no mucho) 全然～ない (zenzen～nai=para nada). あまり y 全然 van SIEMPRE con negativo.

META DE LA LECCIÓN

Usar adverbios de frecuencia en japonés A1 con la forma verbal correcta, especialmente あまり y 全然 con negativo.

Al terminar podrás

1. Usa los seis adverbios de frecuencia principales en posición correcta
2. Recuerda que あまり y 全然 exigen forma negativa del verbo
3. Evita el error de usar あまり con frases afirmativas

MODELO

いつも コーヒーを 飲みます。(Siempre bebo café.) / あまり にくを 食べません。(No como mucha carne.)

Cómo usar este cuaderno

Lee la explicación, reconstruye el mapa visual sin mirar y completa la práctica. Corrige al final: las soluciones están separadas para favorecer la recuperación activa.

La idea esencial

Los adverbios de frecuencia japoneses indican con qué regularidad ocurre algo. La regla MÁS

IMPORTANTE: あまり (amari) y 全然 (zenzen) son adverbios de polaridad negativa — SIEMPRE deben ir con forma negativa del verbo. "あまり食べません" (no como mucho) , "あまり食べます" . Este error es el más frecuente en estudiantes hispanohablantes.

¿Cómo se usan あまり y 全然 en japonés?

La regla más importante de los adverbios de frecuencia en japonés: あまり (amari) y 全然 (zenzen) son adverbios de POLARIDAD NEGATIVA. Esto significa que gramaticalmente requieren que el verbo esté en forma negativa. En español decimos "no como mucho" — en japonés el "no" ya está implícito en あまり: あまり 食べません (literalmente "mucho no-como" = "no como mucho").

Este concepto no existe en español, donde "mucho" puede ir con formas afirmativas o negativas. En japonés, usar あまり con una forma afirmativa (あまり 食べます) es gramaticalmente incorrecto. Aprende esto desde A1 y evitarás un error que cometen incluso estudiantes intermedios.

¿Dónde se colocan los adverbios de frecuencia en japonés?

Los adverbios de frecuencia en japonés son bastante flexibles en su posición. Pueden ir al inicio de la frase (antes del tema): いつも わたしは べんきょうします. O pueden ir directamente antes del verbo: わたしは いつも べんきょうします. Ambas posiciones son correctas, aunque la segunda es más natural en conversación.

A diferencia del inglés (donde "always" va entre sujeto y verbo) o del español (donde puede ir en muchas posiciones), en japonés el adverbio de frecuencia NUNCA va entre el objeto y la partícula を. La estructura correcta es: [tema]は + [adverbio] + [objeto]を + [verbo] o [adverbio] + [tema]は + [objeto]を + [verbo].

¿Cuáles son los adverbios de frecuencia en japonés?

Los más usados en A1, de más a menos frecuente: いつも (itsumo, siempre), よく (yoku, a menudo), ときどき (tokidoki, a veces), たまに (tama ni, de vez en cuando), あまり (amari, no mucho) y ぜんぜん (zenzen, para nada). La gran trampa para el hispanohablante es que あまり y ぜんぜん SIEMPRE exigen verbo en negativo: あまり 食べません (no como mucho), ぜんぜん 分かりません (no entiendo nada). Nunca se usan con verbo afirmativo. Los demás (いつも, よく, ときどき) van con verbo afirmativo. El adverbio se coloca normalmente antes del verbo, tras el sujeto y sus partículas.



La regla de una sola mirada

FÓRMULA

[adverbio de frecuencia] + [sujeto]は + [objeto]を + [verbo] — el adverbio puede ir al inicio o antes del verbo

Decide en este orden

1. いつも (itsumo) = siempre — con afirmativa: いつも べんきょうします
2. よく (yoku) = a menudo, frecuentemente — con afirmativa: よく えいがを 見ます
3. 時々 (tokidoki) = a veces — con afirmativa: 時々 うちで たべます
4. たまに (tama ni) = de vez en cuando, raramente — con afirmativa: たまに すしを 食べます
5. あまり (amari) = no mucho — SIEMPRE con negativa: あまり 食べません
6. 全然 (zenzen) = para nada/totalmente — SIEMPRE con negativa: 全然 わかりません

いつも	itsumo = siempre	いつも にほんごを 勉強します。
よく	yoku = a menudo	よく えいがを 見ます。
時々	tokidoki = a veces	時々 ともだちと あいます。
たまに	tama ni = de vez en cuando	たまに コーヒーを 飲みます。
あまり～ない	amari～nai = no mucho	あまり にくを 食べません。
全然～ない	zenzen～nai = para nada	全然 わかりません。

Errores típicos de hispanohablantes

- × "あまり 食べます" — あまり SIEMPRE con negativa: あまり 食べません . Error crítico.
- × "全然 わかります" — 全然 (zenzen=para nada) SIEMPRE con negativa: 全然 わかりません .
- × Posición: los adverbios van al inicio de la frase O justo antes del verbo. NO entre sujeto y partícula.

De reconocer a producir

Trabaja sin consultar las soluciones. Pronuncia cada frase japonesa después de completarla.

1. [El adverbio correcto] ____ にほんごを べんきょうします。(Siempre estudio japonés.) Opciones: いつも・あまり・全然・たまに
2. [El adverbio correcto] ____ にくを 食べ____。(No como mucha carne.) Opciones: あまり / ません・いつも / ます・よく / ます・たまに / ます
3. [El adverbio correcto] ____ えいがを 見ます。(A menudo veo películas.) Opciones: よく・あまり・全然・いつも
4. [El adverbio correcto] ____ わかり____。(No entiendo para nada.) Opciones: 全然 / ません・いつも / ます・よく / ます・たまに / ます
5. [El adverbio correcto] ____ そとで たべます。(A veces como fuera de casa.) Opciones: 時々・いつも・あまり・全然
6. [El adverbio correcto] ____ すしを たべます。(De vez en cuando como sushi.) Opciones: たまに・いつも・あまり・全然
7. [El adverbio correcto] コーヒーは ____ 飲み____。(Casi no tomo café.) Opciones: あまり / ません・よく / ます・いつも / ます・時々 / ます
8. [El adverbio correcto] にほんごは ____ 話し____。(No hablo japonés para nada.) Opciones: 全然 / ません・いつも / ます・たまに / ます・よく / ます
9. [Adverbio y forma verbal] わたしは _____ にほんごを べんきょうし_____.(Siempre estudio japonés.) Opciones: いつも・あまり・全然 / ます・ません・ました
10. [Adverbio y forma verbal] わたしは _____ さかなを たべ_____.(No como mucho pescado.) Opciones: あまり・いつも・よく / ません・ます・ました



03 · Práctica

Producción y transferencia

11. [Adverbio y forma verbal] _____ ともだちと えいがを _____. (A veces veo películas con amigos.) Opciones: 時々・全然・あまり / 見ます・見ません・みません
12. [Adverbio y forma verbal] スポーツは _____ し _____. でも、さんぽは _____ し _____. (No hago deporte para nada. Pero camino a menudo.) Opciones: 全然 / よく・いつも / あまり・たまに / 全然 / ません / ます・ます / ません・ました / ました
13. [Texto guiado — los hábitos de Sofia] わたしは _____ にほんごを べんきょうします。 _____ えいごも べんきょうします。でも、かんじは _____ べんきょうし _____. ごはんは _____ うちで たべます。レストランは _____ 行き _____. コーヒーは _____ 飲み _____.
14. [Sin opciones] わたしは _____ (siempre) にほんごを べんきょうします。 _____ (a menudo) アニメを 見ます。でも、かんじは _____ (no mucho) べんきょうしません。すしは _____ (de vez en cuando) たべます。スポーツは _____ (para nada) しません。 _____ (a veces) ともだちと カラオケに いきます。
15. [Producción] Escribe: Siempre bebo agua. ____ みずを ____.
- _____
16. [Producción] Escribe: No como mucho azúcar. ____ さとうを ____.
- _____
17. [Producción] Escribe: No entiendo nada de kanji. ____ かんじは ____.
- _____
18. [Producción] Escribe: A veces como sushi con amigos. ____ ともだちと すしを ____.
- _____
19. [Misión de hábitos] いつも ____ ます。よく ____ ます。(Siempre... A menudo...)
- _____
20. [Misión de hábitos] あまり ____ ません。全然 ____ ません。(No mucho... Para nada...)
- _____
21. [Misión de hábitos] ____ ます。 ____ ます。 ____ ます。 ____ ません。 ____ ません。
- _____

04 · Soluciones

Corrige y explica la regla

Marca cada acierto. En los ejercicios abiertos, compara la estructura y no solo la puntuación o el uso de kanji.

1. いつも — いつも (itsumo) = siempre. Con forma afirmativa. いつも べんきょうします.
2. あまり / ません — あまり (no mucho) SIEMPRE con negativo: あまり 食べません . ERROR: あまり 食べます .
3. よく — よく (yoku) = a menudo, frecuentemente. Con forma afirmativa.
4. 全然 / ません — 全然 (zenzen) = para nada. SIEMPRE con negativo: 全然 わかりません .
5. 時々 — 時々 (tokidoki) = a veces. Con forma afirmativa. 時々 たべます.
6. たまに — たまに (tama ni) = de vez en cuando, raramente. Con forma afirmativa.
7. あまり / ません — あまり + ません = no mucho. コーヒーはあまり 飲みません.
8. 全然 / ません — 全然 (zenzen=para nada) + ません. 全然 話しません.
9. いつも / ます — いつも = siempre. Con forma afirmativa. いつも forma afirmativa ます.
10. あまり / ません — あまり = no mucho. SIEMPRE con negativo. あまり EXIGE negativo: たべません.
11. 時々 / 見ます — 時々 (tokidoki) = a veces. Con afirmativa. 時々 afirmativa 見ます.
12. 全然 / よく / ません / ます — 全然 (para nada)+ません よく (a menudo)+ます. Contraste. 全然+ません / よく+ます.
13. いつも / 時々 / あまり / ません / よく / たまに / ます / 全然 / ません — いつも (siempre) + ます (afirmativa). 時々 (a veces) + ます (afirmativa). あまり (no mucho) necesita negativo. あまり + ません = no estudio mucho kanji. よく (a menudo) + ます (afirmativa). たまに (de vez en cuando) + ます (afirmativa). たまに + ます = de vez en cuando voy. 全然 (para nada) necesita negativo. 全然 + ません = no bebo café para nada.
14. いつも / よく / あまり / たまに / 全然 / 時々 — いつも (itsumo) = siempre. Con forma afirmativa. よく (yoku) = a menudo. Con forma afirmativa. あまり (amari) = no mucho. La frase ya tiene ません (negativo). たまに (tama ni) = de vez en cuando. Con forma afirmativa. 全然 (zenzen) = para nada. La frase ya tiene ません. 時々 (tokidoki) = a veces. Con forma afirmativa.
15. いつも みずを 飲みます。 — いつも (siempre) + 飲みます (bebo). Afirmativa con いつも.
16. あまり さとうを 食べません。 — あまり + 食べません. REGLA: あまり SIEMPRE con negativo. さとう = azúcar.
17. かんじは 全然 わかりません。 — 全然 + わかりません. REGLA: 全然 SIEMPRE con negativo.
18. 時々 ともだちと すしを 食べます。 — 時々 (a veces) + 食べます (afirmativa). 時々 = ときどき.
19. いつも にほんごを べんきょうします。よく えいがを 見ます。 — いつも y よく con formas AFIRMATIVAS (ます).
20. あまり にくを 食べません。全然 テレビを 見ません。 — あまり y 全然 SIEMPRE con NEGATIVO (ません). Regla de polaridad negativa.
21. いつも べんきょうします。よく えいごを 話します。時々 たまに すしを 食べます。あまり さかなを 食べません。全然 わかりません。 — Escala: いつも よく 時々 たまに (afirmativas) + あまり 全然 (negativas).

CIERRE

Escribe tres frases nuevas con esta estructura, léelas en voz alta y vuelve al mapa visual dentro de 24 horas.