



Service de Cardiologie Service de Médecine Interne Générale Service des Urgences

Itinéraire clinique – insuffisance cardiaque Prise en charge clinique aux Urgences

Durée maximale de prise en charge dans la zone des boxes du SU: 4 heures

Marche à suivre pour activer l'itinéraire dans PRESCO

- 1. Cliquer sur l'onglet:
- « prescriptions »
- 2. Dans « SMIG », cliquer sur
- « Création d'un itinéraire clinique » 3. Cliquer sur « Démarrer » (cf. image)
- ITINERAIRES CLINIQUES Démarrage d'un nouvel itinéraire InsuffisanceCardiaque 💌 Bienvenue sur l'écran de démarrage de l'itinéraire

Equipement / surveillance

- 1 VVP, scope
- FC, TA, FR, SaO2
- Diurèse

Bilan initial

- ECG, Rx thorax
- Electrolytes, créatinine
- NT-proBNP
- Troponine si IC inaugurale ou suspicion d'ischémie

Traitement

- Dans les 10 premières minutes:
 - O2, Diurétiques IV, TNT IV, Morphine IV
- En présence d'un OAP sévère d'emblée (détresse respiratoire / SaO2 < 90%) ou en l'absence d'amélioration rapide sous ttt:
 - Discuter précocement CPAP/VNI
 - OBJECTIFS: SaO2 > 90%, FR < 25/min
- Dans les 2 premières heures
 - Initier ttt IEC/ARA p.o.

Quand appeler le cardiologue 6 828 888?:

- Ischémie myocardique
- Décompensation inaugurale *
- Valvulopathie aiguë *
- Brady / tachycardie mal
- supportée *
- Ne répondant pas au ttt initié au SU

Critères de transfert à l'étage (cardio/SMIG) ou à I'UO du SU:

- TA syst > 90 et < 170 mmHg et
- TA diast < 120 mmHg et
- FC > 50 et < 130/min et
- FR < 25/min et
- SaO2 > 90%

Critères d'admission aux SI:

- Dyspnée persistante après une séance de CPAP/VNI
- Amines vasoactives
- Arythmie ventriculaire
- Ischémie myocardique
- Indication à hémofiltration

