


Procedimiento para cambiar el hostname en Proxmox (con certificados autofirmados)

1. Verificación por modo web de nombre proxmox

Ejemplo

GZ40008_Monteria_Principal <https://10.140.0.31:8006>



Hostname de proxmox no es el corresponde

2. Check de certificados

Ingresamos por ssh a proxmox este comando verifica el nombre

`ls -l /etc/pve/nodes/${hostname}/pve-ssl.pem`

`ls -l /etc/pve/nodes/${hostname}/pve-ssl.key openssl x509 -in /etc/pve/local/pve-ssl.pem -noout -subject`

```
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Feb 23 15:20:53 2026 from 172.25.215.4
root@EX0580PSAT01I:~# ls -l /etc/pve/nodes/${hostname}/pve-ssl.pem
-rw-r----- 1 root www-data 1842 Nov  6 2024 /etc/pve/nodes/EX0580PSAT01I/pve-ssl.pem
root@EX0580PSAT01I:~# ls -l /etc/pve/nodes/${hostname}/pve-ssl.key openssl x509 -in /etc/pve/local/pve-ssl.pem -noout -subject
ls: invalid option -- 'j'
Try 'ls --help' for more information.
root@EX0580PSAT01I:~#
```

3. Cambiar el hostname:

hostnamectl set-hostname EX40002PSAT02 ***** ojo cambiao el host
ingresamos hostname para verificar cambio

```
root@EX0580PSAT01l:~# hostnamectl set-hostname EX40008PSAT01
root@EX0580PSAT01l:~# hostname
EX40008PSAT01
root@EX0580PSAT01l:~#
```

4. Verificacion IP de Gestion

nano /etc/hosts ***** y asegurarse de que la IP de gestión tenga la entrada correcta: nota mira que es hosts terminado en S

```
GNU nano 7.2
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
0.0.0.0 EX0580PSAT01l.bancolombia.corp EX0580PSAT01l
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts


::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
```

En este caso no es la IP procedemos a cambiarla nos posicionamos con las flechas del teclado cambiamos la ip el hostname y el nombre del dominio recuerda quitar la letra L del dominio

0.0.0.0 EX400656PSAT01l.bancolombia.corp EX400656PSAT01l *** malo

10.140.0.34 EX40008PSAT01.bancolombia.corp EX40008PSAT01 *** bueno

y guardamos con control O ENTER control X




```
GNU nano 7.2
127.0.0.1 localhost localdomain localhost
10.140.0.34 EX40008PSAT01.bancolombia.corp EX40008PSAT01
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1      ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0  ip6-localnet
ff00::0  ip6-mcastprefix
ff02::1  ip6-allnodes
ff02::2  ip6-allrouters
ff02::3  ip6-allhosts
```

5. Check de nodos

ls -l /etc/pve/nodes/ **** solo debe haber uno solo

Si hay otro antiguo renombrarlo – opcional



```
root@EX0580PSAT01l:~# ls -l /etc/pve/nodes/
total 0
drwxr-xr-x 2 root www-data 0 Nov  6  2024 EX0580PSAT01l
root@EX0580PSAT01l:~#
```

mv /etc/pve/nodes/ EX0580PSAT01l /etc/pve/nodes/EX40002PSAT02

***cambiamos el segundo hostname por el correcto


6. Back up para mover los archivos

cp -a /etc/pve/nodes/EX0580PSAT01l /root/EX40002PSAT02.bak

solo se cambia el ultimo hostname en este caso el que esta resaltado en amarillo

Listamos el directorio anterior

ls -R /etc/pve/nodes/EX0580PSAT01l *** NO SE LE CAMBIA NADA ESTE
COMANDO



```
root@EX0580PSAT01l:~# cp -a /etc/pve/nodes/EX0580PSAT01l /root/EX40002PSAT02.bak
root@EX0580PSAT01l:~# ls -R /etc/pve/nodes/EX0580PSAT01l
/etc/pve/nodes/EX0580PSAT01l:
lrn_status lxc openvz priv pve-ssl.key pve-ssl.pem qemu-server ssh_known_hosts

/etc/pve/nodes/EX0580PSAT01l/lxc:

/etc/pve/nodes/EX0580PSAT01l/openvz:

/etc/pve/nodes/EX0580PSAT01l/priv:

/etc/pve/nodes/EX0580PSAT01l/qemu-server:
100.conf 101.conf 102.conf
root@EX0580PSAT01l:~#
```

Reiniciamos Proxmox reboot esperamos 4 min


```
100.conf 101.conf 102.conf
root@EX0580PSAT01l:~# reboot
root@EX0580PSAT01l:~#
Remote side unexpectedly closed network connection

Session stopped
- Press <Return> to exit tab
- Press R to restart session
- Press S to save terminal output to file
```

Si al reiniciar no puedes ingresar por modo web al proxmox verificar los nombres en el **PUNTO 4 Verificacion IP de Gestion** la IP Y LOS NOMBRES DEBEN COINCIDIR

```
GNU nano 7.2
127.0.0.1 localhost localdomain localhost
10.140.0.34 EX40008PSAT01.bancolombia.corp EX40008PSAT01
```

Al encender el proxmox en este paso debe de estar asi



En verde vemos las maquinas apagadas y desactivadas que pertenecen al nodo viejo EX580 y que estan en el back up que hicimos anteriormemnte

Y en amarillo es el nuevo nodo creado con el nombre corregido

7. movimiento de maquinas virtuales

```
cp -a /etc/pve/nodes/EX0580PSAT01l/root/backup_EX0580PSAT01l_$(date +%F)
```

a este comando no se le cambia nada


```
mv /etc/pve/nodes/EX0580PSAT01l/qemu-server/*  
/etc/pve/nodes/EX40002PSAT02/qemu-server/
```

se cambia el nombre al segundo host del comando en este caso el que esta en amarillo


```
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
Last login: Tue Feb 24 12:47:17 2026 from 172.25.215.4  
root@EX40008PSAT01:~# cp -a /etc/pve/nodes/EX0580PSAT01l /root/backup_EX0580PSAT01l_$(date +%F)  
root@EX40008PSAT01:~# mv /etc/pve/nodes/EX0580PSAT01l/qemu-server/* /etc/pve/nodes/EX40008PSAT01/qemu-server/  
root@EX40008PSAT01:~#
```

8. verificacion de cambio por modo web

ingresamos modo web al proxmox y notaremos que el nodo EX580 y las maquinas virtuales estan se movieron y estan apagadas



Las prendemos



9. borrado de nodo viejo EX580

Eliminamos el nodo viejo así no se vea por modo WEB con este comando

```
rm -rf /etc/pve/nodes/EX0580PSAT01
```

10. Regenerar los certificados SSL de Proxmox:

```
pvecm updatecerts --force
```

11. Reiniciar los servicios de Proxmox

Ingresamos estos comandos individualmente uno por uno

```
systemctl restart pve-cluster
```

```
systemctl restart pvedaemon
```

```
systemctl restart pveproxy
```

12. Montaje y permisos para que las VM asocien su hostname de nuevo

```
mount | grep /etc/pve
```

13. Reiniciar los servicios de gestión web y dominio

```
systemctl restart pvedaemon pveproxy
```

14. Reiniciar el clúster interno de Proxmox

```
systemctl restart corosync pve-cluster
```

15. Verificación de nodo

Verificamos que el nodo los reconoce

pvesh get /nodes/EX40002PSAT02/qemu
MAQUIIINA

*** SE CAMBIA NOMBRE DE LA

```
root@EX40008PSAT01:~# pvecm updatecerts --force
(re)generate node files
generate new node certificate
merge authorized SSH keys
root@EX40008PSAT01:~# systemctl restart pve-cluster
root@EX40008PSAT01:~# systemctl restart pvedaemon
root@EX40008PSAT01:~# systemctl restart pveproxy
root@EX40008PSAT01:~# mount | grep /etc/pve
/dev/fuse on /etc/pve type fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other)
root@EX40008PSAT01:~# systemctl restart pvedaemon pveproxy
root@EX40008PSAT01:~# systemctl restart corosync pve-cluster
root@EX40008PSAT01:~# pvesh get /nodes/EX40008PSAT01/qemu
```

status	vmid	cpus	lock	maxdisk	maxmem	name	pid	qmpstatus	running-machine	running-qemu	tags	uptime
running	102	2		100.00 GiB	2.00 GiB	nvsnm- image	3972				vm	11m
running	101	4		100.00 GiB	3.00 GiB	LX40008PSNT01V	3954				vm	11m
running	100	4		99.18 GiB	8.00 GiB	LX40008PVSNT01V	3933				vm	11m

```
root@EX40008PSAT01:~#
```

En la imagen vemos los comandos ingresados desde el punto 10 al 15

16. Comandos para corregir captura de trafico

Los ingresamos individualmente

brctl stp vmbr1 off

brctl setageing vmbr1 0

brctl setfd vmbr1 0