# monitor节点删除与新建

## 1.删除现有的monitor

## 1、首先删除该节点上面所有的osd

1.1、检查集群状态

注意事项:只能同时操作一个节点上面的OSD,待平衡再进行下一个操作

▼ 检查集群迁移数据

- 1 ceph -s # 检查健康状态
- 2 ceph df # 检查集群使用率,如果删除OSD数据会平衡到其他OSD上面去,会增加其他osd使用率
- 3 在平台上面开启低速恢复(第4步和第5部可在平台上操作)
- 4 ceph daemon osd.X config show | grep osd\_recovery\_sleep # 查看某一个osd的平衡速度
- 5 ceph tell osd.\* injectargs "--osd-recovery-sleep 0.7" # 设置所有的osd平衡速度(取值 范围0~1,数值越大恢复越慢)
- 6 ceph osd crush reweight osd.X 0 #调整权重为0,触发数据迁移,注意与ceph osd reweight命令区别开
- 7 ceph osd df | grep osd.x 查看osd.x 上面是用来是否降低,确保上面已经没有数据

#### 1.2 开始卸载osd

▼ 卸载osd

1 systemctl stop ceph-osd@X

2 systemctl disable ceph-osd@X

3 ceph osd out osd.X

4 ceph osd crush remove osd.X 再次触发数据平衡)

5 ceph auth del osd.X 作无效

6 ceph osd rm osd.X

7 umount /var/lib/ceph/osd/ceph-X #对于filestore类型,考虑取消硬盘挂载:

#删除osd.X

#停掉上述已没数据的osd.X #关闭osd.X的开机自启

#把osd.X标记为out

#从crush map中删除osd.X(前提:权重已为0,否则会

#从认证中删除osd.X,品高Ceph未启用keyring,该操

8 对于bluestore类型有eio设备的情况,考虑删掉不要的eio设备:

9 # readlink -f /var/lib/ceph/osd/ceph-X/block

10 # eio cli info

11 # eio cli delete -c <eio name>

## 2、删除Monitor

```
1 systemctl stop chep-mon@{id} #停止mon进程
2 systemctl disable chep-mon@{id} #禁止开机自启
3 systemctl stop chep-mgr@{id} #停止mgr进程
4 systemctl disable chep-mgr@{id} #禁止开机自启
5 ceph mon remove {mon-id} # 如ceph mon remove 3, 删除mon.3
6 vi /etc/ceph/ceph.conf #从配置文件中移除 mon.id 的IP地址
```

### 在平台上面删除mon状态服务。删除mgr





## 3.新增Monitor节点

前提条件是已经安装好osd节点服务,通过wizard界面安装

安装所需要的包 yum install ceph-osd ceph-mgr

```
mkdir /var/lib/ceph/mon/ceph-{mon.id}
ceph mon getmap -o {tmp}/{map-filename} #获取集群的monmap文件
#如 ceph mon getmap -o /tmp/getmap.txt
monmaptool --print /tmp/getmap.txt # 查看monmap文件里面mon信息
ceph-mon --cluster ceph -i {mon.id} --mkfs --monmap /tmp/monmap.txt #从monmap文件恢复monitor
muceph-mon --cluster ceph -i 3 --mkfs --monmap /tmp/monmap # 3为该次新增的mon.3
chown -R ceph:ceph /var/lib/ceph/mon/ceph-{mon.id}
```

- 8 systemctl reset-failed ceph-mon@0.service # 启动mon
- 9 systemctl start ceph-mon@0 #启动mon

#### 备注:

平台上面的物理机记录无法删除,可在数据库中删除

/usr/local/bcceph-ctrler下面的local.db 为平台数据库(sqlite3数据库)

\_

- 1 sqlite3 local.db # 进入sqlite3的shell 界面
- 2 SELECT \* FROM hosts ; # 查找所有的主机记录
- 3 .header on # 可以开启表头显示,注意前面的 . 符号
- 4 DELETE FROM hosts WHERE ipaddress='192.168.1.1'; # 删除ip为192.618.1.1的数据,平台就不会显示了
- 5 .quit # 退出数据库shell
- ▼ sqlite3数据库操作
- 1 .help # 显示帮助
- 2 .header {on|off} # 开启或者关闭表头,就是select 输出的列名字
- 3 .tables # 显示目前所有的表名

SearchKey:删除monitor、物理主机删除、monitor新建、monmap重建、查看monmap文件、sqllit数据库操作、

sqllit3数据库操作