Ley de Gauss


Hemos visto como se puede representar un campo electrostático por medio de vectores de campo.

Ahora veremos las <u>propiedades</u> que tiene el <u>campo</u> <u>electrostático.</u>


Una de estas propiedades tiene que ver con la dependencia del campo eléctrico de una carga puntual con la inversa del cuadrado de la distancia.


Esta propiedad se visualiza mejor desde el punto de vista del concepto de líneas de campo

Recuerdos de Hidrodinámica



En Hidrodinámica, se llama línea de corriente al lugar geométrico de los puntos tangentes al vector velocidad de las partículas de fluido en un instante determinado






Tubo de Venturi

Túnel de viento







Flujo de volumen, flujo másico (caudal): cantidad de fluido que atraviesa determinada área por unidad de tiempo

$$\Phi = \frac{volumen}{unidad\ de\ tiempo} = \frac{A\ v\ \Delta t}{\Delta t} = A\ v$$

El flujo debe medirse sobre un área perpendicular a la velocidad





E

Cálculo del flujo de un campo vectorial

Figura 23.12 Líneas de fuerza correspondientes a un campo eléctrico uniforme E que atraviesa un área A perpendicular al campo. El producto EA es el flujo ϕ a través del área.

Caso particular

Caso general

Paul Tipler, "Física para la Ciencia y la Tecnología", Vol 2, 4ta edición. Editorial Reverté.




Figura 23.14 Cuando E varía en módulo o dirección, el área se divide en elementos de área pequeños ΔA_i . El flujo a través del área se calcula sumando $\mathbf{E} \cdot \mathbf{n} \ \Delta A_i$ para todos los elementos.


Integral de superficie (Matemática B)


Definición 6.5.1 Sea $\vec{F}(x, y, z)$ un campo vectorial con dominio $E \subset \mathbb{R}^3$, y sea $S \subset E$ una superficie paramétrica en el espacio. Sea $S : \vec{r}(u, v)$, con $(u, v) \in D_{uv}$, una parametrización de la superficie. La *integral de superficie* (o *flujo*) de \vec{F} a través de S está dada por

$$\iint_{S} \vec{F} \cdot d\vec{S} =$$

$$= \iint_{D_{uv}} \vec{F}(\vec{r}(u,v)) \cdot (\vec{r}_{u}(u,v) \times \vec{r}_{v}(u,v)) du dv.$$

En la definición, $d\vec{S} = \vec{n} dS$ representa un vector de módulo dS (elemento de superficie) y con dirección perpendicular al mismo dada por el vector normal inducido por la parametrización, $\vec{r}_u \times \vec{r}_v$ (repasar lo visto en la Sección 4.1 del Capítulo 5). Luego, dado que se tiene el producto escalar $\vec{F} \cdot \vec{n}$, podemos interpretar la integral del campo vectorial a través de la superficie como el flujo de la componente del campo que es *normal* a la superficie. 1







Representación gráfica del campo eléctrico Q puntual

(software: E M Field)

Una forma: dibujar el vector CE para c/punto del espacio




Representación gráfica del campo eléctrico Q puntual por líneas de campo:



Q puntual positiva: las líneas de campo son radiales y salientes de la carga


Q puntual negativa: las líneas de campo son radiales y entrantes a la carga

Para distribuciones simples (dipolo: dos cargas puntuales del mismo valor y signo opuesto), la representación vectorial gráfica se complica




Otra forma: dibujar líneas que en c/ punto sean tangentes al CE calculado en el mismo

(líneas de campo)




Electric field is everywhere tangent to field lines.
(Field lines may be drawn inaccurately in regions of very small field.)

Ejemplo de líneas de campo de un dipolo: todas las líneas que salen de la carga positiva entran en la negativa



Ejemplo de líneas de campo de un dipolo asimétrico: por cada línea que entra en la carga negativa, salen dos de la positiva



Electric field is everywhere tangent to field lines.
(Field lines may be drawn inaccurately in regions of very small field.)

Las líneas de campo son representaciones parciales pero útiles del campo eléctrico

Las líneas de campo se pueden dibujar con las siguientes reglas:

- Las líneas deben empezar en una carga positiva (fuente) y terminar en una carga negativa (sumidero)
- Las líneas de campo nunca se cruzan (campo monovaluado)
- El número total de líneas de campo que salen o entran a una carga deben ser proporcionales al valor de la carga

Proporcionalidad entre nº total de líneas (N) y valor de la

carga
$$N = \alpha \ q$$
 Superficie esférica
$$\eta = \frac{N}{\acute{a}rea} = \frac{N}{4\pi \ r^2} = \frac{\alpha \ q}{4\pi \ r^2}$$
 Densidad de líneas

Pero el módulo del campo para una carga puntual es:

$$E = \frac{1}{4\pi \,\varepsilon_0} \frac{q}{r^2} \qquad \eta = \alpha \,\varepsilon_0 E$$

$$\sin \alpha = \frac{1}{\varepsilon_0} \qquad \eta = E$$

Así, la densidad de líneas es igual a la intensidad del campo: cuanto más "apretadas", mayor es el campo eléctrico en ese punto.

¿Cuántas líneas de campo debemos dibujar por unidad de carga?

$$N = \alpha \ q = \frac{1}{\varepsilon_0} \ q \approx 10^{11} \ q$$

Si
$$q = 1\mu C$$
 $N = 10^5$


Si
$$q = 1nC$$
 $N = 10^2$

Volvemos a electrostática: haciendo un ejercicio de abstracción, podemos definir el flujo del campo electrostático sobre una superficie abierta cualquiera:


$$\Phi = \iint_{A} \vec{E} \cdot d\vec{a} = \iint_{A} E \ da \cos(\theta) = \iint_{A} \eta \ da'$$

$$N^{o} \text{ total de líneas que atravies an la superficie A}$$

Si el flujo del CE cuenta el nº de líneas que atraviesan un área y el nº total de líneas es proporcional a la carga que las origina, ¿existirá alguna relación entre Φ y q?



"medidor" de nº de líneas de campo, de área A = 1m² (por ejemplo)



Si el área A es pequeña \rightarrow E \approx cte \rightarrow N = η . A = E . A

Dipolo





Figura 23.10 Dipolo eléctrico encerrado en una superficie de forma arbitraria. El número de líneas que abandonan la superficie es exactamente igual al número de líneas que entran en ella sin que importe donde se dibuje la superficie, siempre que se encierren dentro de ella ambas cargas.

Todas las líneas de campo eléctrico que salen de la carga positiva, entran en la carga negativa. Si encerramos a AMBAS cargas dentro de una superficie CERRADA CUALQUIERA, el flujo neto será NULO.

Paul Tipler, "Física para la Ciencia y la Tecnología", Vol 2, 4ta edición. Editorial Reverté.


Dipolo asimétrico




Las líneas de campo eléctrico que terminan en (-q) o bien no salen de la superficie o bien salen y vuelven a entrar.

El número neto de líneas que salen es el que corresponde a una carga neta encerrada de: 2q -q = q

Paul Tipler, "Física para la Ciencia y la Tecnología", Vol 2, 4ta edición. Editorial Reverté.





Para medir el nº total de líneas, supongamos una superficie cerrada arbitraria dentro de un campo eléctrico.

El teorema de Gauss afirma que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga neta en el interior de dicha superficie

$$\Phi = \iint_{s} \vec{E} \cdot d\vec{a} = \frac{q_{neta}}{\varepsilon_0}$$

$$\Phi = \iint_{s} \vec{E} \cdot d\vec{a} = \frac{q_{neta}}{\mathcal{E}_{0}}$$

$$\iint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{a} = \iint_{S} |\vec{E}| |d\vec{a}| \cos(\theta)$$

En general, varían para cada $d\vec{a}$

Integral doble
sobre la
superficie
cerrada S

Carga neta
dentro de la
superficie
cerrada S

$$\Phi = \iint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{a} = \frac{q_{neta}}{\mathcal{E}_{0}}$$

Superficie cerrada S (<u>su</u> <u>forma es</u> <u>arbitraria</u>) <u>Campo</u>
<u>eléctrico</u> total
<u>debido a todas</u>
<u>las cargas</u>

$$\iint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{a} = \iint_{S} |\vec{E}| |d\vec{a}| \cos(\theta)$$

Si el problema tiene alta simetría , podemos elegir S de tal modo que $|\vec{E}|$ y $\cos(\theta)$ sean constantes para todos los $|d\vec{a}|$


Simetría esférica

Simetría cilíndrica


Simetría plana

Carga puntual Esfera cargada Alambre cargado Cilindro cargado

Plano cargado








Resto de la Práctica 3


En todos los puntos de la superficie gaussiana, \bar{E} y da son paralelos, $\theta = 0$

Además, el módulo de E sólo depende de r, por lo que será constante en todos los puntos de la superficie esférica S:



$$\Phi = \iint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{a} = E \iint_{S} da = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \frac{q}{r^{2}} 4\pi r^{2} = \frac{q}{\varepsilon_{0}}$$

 N^{o} de líneas que atraviesa S_{1} : $\Phi_{1} = q/\epsilon_{0}$



 N^{o} de líneas que atraviesa $S_{2} = N^{o}$ de líneas que atraviesa $S_{1} = q/\epsilon_{0} = \Phi_{2}$

La ley de Gauss vale para cualquier superficie cerrada

superficie gaussiana arbitraria

superficie esférica de radio r ⇒dā cos θ $\Rightarrow d\Omega = \frac{da\cos(\theta)}{a^2}$

Diferencial de ángulo sólido subtendido por da y por da cos (θ)

$$d\Phi = \vec{E} \cdot d\vec{a} = E \, da \cos(\theta) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^2} \frac{da\cos(\theta)}{da\cos(\theta)} d\Phi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^2} d\Omega$$

$$\Phi = \iint_{S} d\Phi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \frac{q}{4\pi} \int_{0}^{4\pi} d\Omega = \frac{q}{4\pi\varepsilon_{0}} 4\pi = \frac{q}{\varepsilon_{0}}$$

CE de une recta de cerga x Ley GAUSS

1: densided lineal de Carga.

Per simetria: "cilindrica": E solo

tième componente radible

médulo cte para r cte

s. Sup. Gaussiana: cilindre

E Sup. Gaussiana: cilindro

D= DE. dA = || E dA cos 1/2 + || EdA cos o

Tepes = 0 Leteral

 $\Phi = E \iint dA = E 2\pi r L = \frac{9 \text{ nets}}{60} = \frac{3L}{60}$ Lat $E = \frac{3}{2760} I$