# Coeficientes de Fresnel

La Óptica geométrica no pueden decir cuánto se refleja y cuanto se transmite en una interfaz. Esto puede ser derivado de las ecuaciones de Maxwell. Estos se describen en términos de los coeficientes de reflexión y de transmisión r y t (R y T), que son, respectivamente, la fracción de la amplitudes (intensidades) incidente a reflejada e incidente a transmitida.

Encontraremos las relaciones de **amplitudes y fase** entre los campos  $\mathbf{E}$  y  $\mathbf{B}$  que representan las ondas incidente ( $\mathbf{E}_i$   $\mathbf{B}_i$ ), reflejada ( $\mathbf{E}_r$   $\mathbf{B}_r$ ) y transmitida ( $\mathbf{E}_t$   $\mathbf{B}_t$ ) entre dos medios dieléctricos homogéneos e isotrópicos de distinto índice de refracción:

n<sub>i</sub>: índice refracción medio incidente.

n<sub>+</sub>: índice refracción medio transmitido.

## Vector de propagación

Supongamos que una onda plana monocromática incide sobre la superficie de la interfase entre los dos medios.

Definimos el vector de propagación  $(\vec{k})$  como un vector paralelo a la dirección de propagación de la onda (Poynting):

$$|\vec{k}| / |\vec{S}| / |\vec{E}| \times |\vec{B}|$$
  
 $||\vec{k}|| = \text{cte} = 2\pi/\lambda$ 

 $\Rightarrow$ Norma para una onda plana:  $E(\vec{r},t) = E_0 \operatorname{sen} \left( \vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t \right)$ 


Por conveniencia también podemos usar el versor de propagación  $\check{k}$ , que apunta en la misma dirección que  $\vec{k}$  y tiene la ventaja que  $||\check{k}|| = 1$  (sin unidades).

Así como  $\vec{E}$ ,  $\vec{B}$  y  $\vec{S}$  formaban una terna oredenada a derecha también será terna ordenada a derecha  $\vec{E}$ ,  $\vec{B}$  y  $\check{k}$  (o  $\vec{k}$ );

$$\check{k} \cdot \vec{E} = 0; \qquad \check{k} \times \vec{E} = v \, \vec{B}$$

#### Condiciones de contorno en una interfase:

- Las componentes **tangenciales** de  $\vec{E}$  se conservan a ambos lados de la interfase [¡Tangenciales a la interfase!]
- Las componentes **normales** de de  $\vec{B}$  se conservan a ambos lados de la interfase [Normales a la interfase!]



#### Plano de incidencia

Los rayos incidente (paralelo a  $\vec{k}_i$ ), reflejado (paralelo a  $\vec{k}_r$ ) y transmitido (paralelo a  $\vec{k}_t$ ) están en un mismo plano: el plano de incidencia.


Dicho de otra manera:

El plano de incidencia es el plano sobre el que están contenidos  $\check{k}_i$ ,  $\check{k}_r$  y  $\check{k}_t$ .

Como  $\vec{E}$ ,  $\vec{B}$  y  $\hat{k}$  forman una terna ordenada a derecha, basta saber cómo está orientado  $\vec{E}$  para tener perfectamente orientados a los tres vectores.

#### Hay dos posibilidades principales:

- 1.  $\vec{E}$  es perpendicular (normal) al plano de incidencia
- 2.  $\vec{E}$  es paralelo al plano de incidencia




#### **Ecuaciones de Fresnel**

Queremos calcular la fracción de una onda de luz reflejada (r) y transmitida (t) al pasar ésta por una interfase entre dos medios con diferentes índices de refracción.

Si  $E_{0i}$ ,  $E_{0r}$  y  $E_{0t}$  son las amplitudes de los campos.

$$\begin{cases} r_{\perp} = (E_{0r}/E_{0i})_{\perp} \\ t_{\perp} = (E_{0t}/E_{0i})_{\perp} \end{cases}$$

1.  $\vec{E}$  es perpendicular (normal) al plano de incidencia



$$r_{\parallel} = (E_{0r}/E_{0i})_{\parallel}$$

$$t_{\parallel} = (E_{0t}/E_{0i})_{\parallel}$$

- 2.  $\vec{E}$  es paralelo al plano de incidencia
- •Consideramos las condiciones límite en la interfase de los campos eléctricos y magnéticos de las ondas de luz.
- Dependen del ángulo de incidencia de una manera complicada.

# Caso 1. E perpendicular al plano de incidencia


Consideramos las amplitudes de las ondas respectivas cuando E es perpendicular (normal) al plano de incidencia:

- $E_i(\vec{r},t) = E_{0i} \operatorname{sen} \left( \vec{k}_i \cdot \vec{r} \omega t \right)$  onda incidente
- $E_r(\vec{r},t) = E_{0r} \operatorname{sen} \left( \vec{k}_r \cdot \vec{r} \omega t \right)$  onda reflejada
- $E_t(\vec{r},t) = E_{0t} \operatorname{sen} \left( \vec{k}_t \cdot \vec{r} \omega t \right)$  onda transmitida

Elegimos la dirección de la onda incidente  $E_i(\vec{r},t)$  y suponemos que las direcciones de  $E_r(\vec{r},t)$  y  $E_t(\vec{r},t)$  son como en la figura.

#### Condiciones de contorno:

Las condiciones se deben cumplir en cualquier lugar de la interfase y para cualquier tiempo. Por lo tanto debemos considerar:



$$\operatorname{sen}\left(\vec{k}_i \cdot \vec{r} - \omega t\right) = \operatorname{sen}\left(\vec{k}_r \cdot \vec{r} - \omega t\right) = \operatorname{sen}\left(\vec{k}_t \cdot \vec{r} - \omega t\right) = 1$$

# Caso 1. E perpendicular al plano de incidencia

$$r_{\perp} = \left(\frac{E_{0r}}{E_{0i}}\right)_{\perp} = \frac{n_i \cos(\theta_i) - n_t \cos(\theta_t)}{n_i \cos(\theta_i) + n_t \cos(\theta_t)}$$


$$t_{\perp} = \left(\frac{E_{0t}}{E_{0i}}\right)_{\perp} = \frac{2 n_i \cos(\theta_i)}{n_i \cos(\theta_i) + n_t \cos(\theta_t)}$$


Estas ecuaciones que permiten calcular la relación de amplitudes de la onda reflejada y transmitida respecto de la incidente son las ecuaciones de Fresnel para luz polarizada perpendicularmente al plano de incidencia

# Caso 2. E paralelo al plano de incidencia

Igual que en el caso 1, elegimos la dirección de la onda incidente  $E_i(\vec{r},t)$  y suponemos que las direcciones de  $E_r(\vec{r},t)$  y

 $E_t(\vec{r},t)$  son como en la nueva figura.





#### **Condiciones de contorno:**

Igual que en el caso 1, las condiciones se deben cumplir en cualquier lugar de la interfase y para cualquier tiempo. Por lo tanto debemos considerar:

$$\operatorname{sen}\left(\vec{k}_i \cdot \vec{r} - \omega t\right) = \operatorname{sen}\left(\vec{k}_r \cdot \vec{r} - \omega t\right) = \operatorname{sen}\left(\vec{k}_t \cdot \vec{r} - \omega t\right) = 1$$

# Caso 2. E paralelo al plano de incidencia

$$r_{\parallel} = \left(\frac{E_{0r}}{E_{0i}}\right)_{\parallel} = \frac{n_t \cos(\theta_i) - n_i \cos(\theta_t)}{n_i \cos(\theta_t) + n_t \cos(\theta_i)}$$

$$t_{\parallel} = \left(\frac{E_{0t}}{E_{0i}}\right)_{\parallel} = \frac{2 n_i \cos(\theta_i)}{n_i \cos(\theta_t) + n_t \cos(\theta_i)}$$

Estas ecuaciones que permiten calcular la relación de amplitudes de la onda reflejada y transmitida respecto de la incidente son las ecuaciones de Fresnel para luz polarizada paralelamente al plano de incidencia

#### Ecuaciones de Fresnel simplificadas para dieléctricos

Usando la Ley de Snell se puede hacer una simplificación en las Ecuaciones de Fresnel válida para medios dieléctricos.

Caso 1. E perpendicular al plano de incidencia

$$r_{\perp} = -\frac{\operatorname{sen}(\theta_i - \theta_t)}{\operatorname{sen}(\theta_i + \theta_t)}$$

$$t_{\perp} = \frac{2 \operatorname{sen}(\theta_t) \cos(\theta_i)}{\operatorname{sen}(\theta_i + \theta_t)}$$

Caso 2. E paralelo al plano de incidencia

$$r_{\parallel} = +\frac{\tan(\theta_i - \theta_t)}{\tan(\theta_i + \theta_t)}$$

$$t_{\parallel} = \frac{2 \operatorname{sen}(\theta_t) \cos(\theta_i)}{\operatorname{sen}(\theta_i + \theta_t) \cos(\theta_i - \theta_t)}$$

Notar que los signos de los coeficientes de Fresnel son válidos para la elección particular de las direcciones Ejemplo: el signo negativo del coeficiente  $r_{\perp}$  es porque es incorrecta la dirección del vector  $\vec{E}$  reflejado.

# Los coeficientes de amplitud de Fresnel en función del ángulo incidente (ej aire –vidrio, n<sub>i</sub><n<sub>t</sub>)

Si  $n_i < n_t$  se cumple que

$$r_{\perp} = -\frac{\sin(\theta_i - \theta_t)}{\sin(\theta_i + \theta_t)} < 0$$
 para todo  $\theta_i$ 

pero

$$r_{\parallel} = + \frac{\tan(\theta_i - \theta_t)}{\tan(\theta_i + \theta_t)}$$
 es


$$> 0$$
 para  $\theta_i = 0$  y decrece

$$= 0 \text{ para } \theta_i + \theta_t = \pi/2 \equiv 90^\circ$$

< 0 para  $\theta_i$  mayores

El ángulo de incidencia para el cual se cumple que  $r_{\parallel}=0$  se llama ángulo de polarización  $(\theta_i=\theta_p=\theta_B)$  o ángulo de Brewster.

La luz reflejada a  $\theta_B$  está SÓLO polarizada **perpendicularmente** al plano de incidencia.



# Los coeficientes de amplitud de Fresnel en función del ángulo incidente (ej. vidrio-aire $n_i > n_t$ )

Si  $n_i > n_t$  se cumple que

$$r_{\perp} = -\frac{\operatorname{sen}(\theta_i - \theta_t)}{\operatorname{sen}(\theta_i + \theta_t)} > 0$$
 para todo  $\theta_i$ 

pero

$$r_{\parallel} = + \frac{\tan(\theta_i - \theta_t)}{\tan(\theta_i + \theta_t)}$$
 es


$$< 0$$
 para  $\theta_i = 0$  y crece


$$=0$$
 para  $\theta_i=\theta_B'$ 

$$> 0$$
 para  $\theta_i > \theta'_B$ 

Además hay reflexión total interna para

$$\theta_i = \theta_c = \operatorname{sen}^{-1} \left( n_t / n_i \right)$$





Para los coeficientes de transmisión siguen valiendo las ecuaciones anteriores.

### Ley de Brewster

Cuando  $\theta_i + \theta_t = \pi/2 \equiv 90^\circ$  la luz reflejada a  $\theta_i = \theta_B$  está SÓLO polarizada **perpendicularmente** al plano de incidencia  $(r_{\parallel} = 0)$ . Por Ley de Snell sabemos que  $n_i$  sen  $(\theta_i) = n_t$  sen  $(\theta_t)$ :

$$\implies \underline{n_i \operatorname{sen}(\theta_i)} = n_t \operatorname{sen}(\theta_t) = n_t \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} - \underline{\theta_i}\right) = \underline{n_t} \operatorname{cos}(\theta_i)$$

$$\Longrightarrow \tan (\theta_B) = \frac{n_t}{n_i}$$

Ej: n<sub>i</sub> = 1 (aire), n<sub>t</sub> = 1.5 (vidrio)

$$\theta_B = 56^0$$

#### Coeficientes de amplitud de Fresnel para incidencia cuasinormal

Si la incidencia es cuasinormal  $\theta_i \approx 0 \Longrightarrow \operatorname{sen}(\theta_i) \approx \tan(\theta_i) \approx \theta_i$  (¡en radianes!). Ahora hacemos las aproximaciones en los coeficientes de Fresnel y luego de aplicar Snell hallamos:

$$-r_{\perp}(\theta_{i} \approx 0) = r_{\parallel}(\theta_{i} \approx 0) = \frac{n_{t} \cos(\theta_{i}) - n_{i} \cos(\theta_{t})}{n_{t} \cos(\theta_{i}) + n_{i} \cos(\theta_{t})}$$

$$t_{\perp} (\theta_i \approx 0) = t_{\parallel} (\theta_i \approx 0) = \frac{2 n_i}{n_i + n_t}$$

Ejemplo: si  $n_i = 1$  (aire) y  $n_t = 1, 5$  (vidrio) y  $\theta_i = 0$ :  $-r_{\perp} (\theta_i = 0) = r_{\parallel} (\theta_i = 0) = 0, 2$   $t_{\perp} (\theta_i = 0) = t_{\parallel} (\theta_i = 0) = 0, 8$ 

¡CUIDADO! Se puede demostrar que

- $t_{\perp} + (-r_{\perp}) = 1$  para todo  $\theta_i$
- $t_{\parallel} + (-r_{\parallel}) = 1$  sólo si  $\theta_i = 0$

# Reflectancia y transmitancia

En lugar de los cocientes de las amplitudes de campos (coeficientes de Fresnel para la reflexión y la transmisión) se considera el cociente entre la intensidad lumínica que llega a una interfase y la que se refleja o transmite respectivamente:

$$R = rac{I_r}{I_i}$$
 Reflectancia


$$T=rac{I_t}{I_i}$$
 Transmitancia

Es posible demostrar que R + T = 1

# Reflectancia y transmitancia

Recordemos el vector de Poynting es la potencia por unidad de área que atraviesa una superficie cuya normal es paralela a él. En el vacío:

$$\vec{S} = c^2 \varepsilon_0 \vec{E} \times \vec{B} \quad I = \left\langle \left\| \vec{S} \right\| \right\rangle = \left\langle \left\| c^2 \varepsilon_0 \vec{E} \times \vec{B} \right\| \right\rangle = \frac{c^2 \varepsilon_0}{2} E_0^2$$




Sean

- $I_i$  la intensidad incidente,
- $I_r$  la intensidad reflejada,
- $I_t$  la intensidad transmitida
- A una cierta área sobre la interfase

 $A \cos(\theta_j)$  es el área transversal en la dirección de  $\theta_j$ 

# Reflectancia y transmitancia

$$(I_i)_{\parallel,\perp} = \frac{v_i^2 \varepsilon_i}{2} (E_{0i}^2)_{\parallel,\perp} \quad (I_r)_{\parallel,\perp} = \frac{v_i^2 \varepsilon_i}{2} (E_{0r}^2)_{\parallel,\perp} \qquad \qquad \mu_i = \mu_t = \mu_0$$



$$(R)_{\parallel,\perp} = \frac{(I_r)_{\parallel,\perp} A \cos(\theta_r = \theta_i)}{(I_i)_{\parallel,\perp} A \cos(\theta_i)} = \frac{(I_r)_{\parallel,\perp}}{(I_i)_{\parallel,\perp}}$$

$$(T)_{\parallel,\perp} = \frac{(I_t)_{\parallel,\perp} A \cos(\theta_t)}{(I_i)_{\parallel,\perp} A \cos(\theta_i)} = \frac{(I_t)_{\parallel,\perp} \cos(\theta_t)}{(I_i)_{\parallel,\perp} \cos(\theta_i)}$$

$$(R)_{\parallel,\perp} = \left(\frac{E_{0r}}{E_{0i}}\right)_{\parallel,\perp}^2 = r_{\parallel,\perp}^2$$

$$(T)_{\parallel,\perp} = \frac{n_t \cos(\theta_t)}{n_i \cos(\theta_i)} \left(\frac{E_{0t}}{E_{0i}}\right)_{\parallel,\perp}^2 = \left(\frac{n_t \cos(\theta_t)}{n_i \cos(\theta_i)}\right) t_{\parallel,\perp}^2$$

Se puede probar que por conservación de la energía  $(R)_{\parallel,\perp} + (T)_{\parallel,\perp} = 1$ 

#### Reflectancia y transmitancia para incidencia normal

Recordemos los coeficientes de Fresnel cuando  $\theta_i = \theta_t = 0$  (incidencia normal)

$$-r_{\perp}(\theta_{i}=0) = r_{\parallel}(\theta_{i}=0) = \frac{n_{t}-n_{i}}{n_{t}+n_{i}}$$
  $t_{\perp}(\theta_{i}=0) = t_{\parallel}(\theta_{i}=0) = \frac{2 n_{i}}{n_{i}+n_{t}}$ 

$$(R)_{\parallel,\perp} = r_{\parallel,\perp}^2 = \left(\frac{n_t - n_i}{n_t + n_i}\right)^2 \left[ (T)_{\parallel,\perp} = \left(\frac{n_t}{n_i}\right) t_{\parallel,\perp}^2 = \frac{4 n_i n_t}{(n_i + n_t)^2} \right]$$


Ejemplo: si  $n_i = 1$  (aire) y  $n_t = 1, 5$  (vidrio) y  $\theta_i = 0$ :

$$(R)_{\parallel,\perp} = 0.04 \equiv 4\%$$
  
 $(T)_{\parallel,\perp} = 0.96 \equiv 96\%$ 

Estos valores son los mismos cualquiera sea la dirección en que viaje la luz.


Este 4% tiene gran importancia en el caso de muchas interfases aire/vidrio, por ejemplo el sistema de lentes en una cámara fotográfica. En la foto mostramos pilas de distintas cantidades

en la foto mostramos pilas de distintas cantidades de portaobjetos directamente bajo una lámpara.




# Recordemos: ondas en una cuerda

Recordemos el comportamiento de la onda cuando una onda se transmite a un medio de diferente densidad (mayor o menor)





Onda reflejada está desfazada en 180 grados cuando n<sub>1</sub> < n<sub>2</sub>



# Análisis de la fase reflejada de $\mathbf{E}_{\perp}$ con los coeficientes de Fresnel para incidencia externa

 $E_{\perp}$  es la amplitud del campo perpendicular al plano de incidencia.

$$t_{\perp} = \left(\frac{E_{0t}}{E_{0i}}\right)_{\perp} = \frac{2 \, n_i \cos{(\theta_i)}}{n_i \cos{(\theta_i)} + n_t \cos{(\theta_t)}} > 0 \quad \forall \theta_i$$
  
Que  $t_{\perp} > 0$  siempre implica que  $(\vec{E}_{0t})_{\perp}$   
apunta  $igual$  que  $(\vec{E}_{0i})_{\perp}$ .  
Esto significa que  $(E_{0t})_{\perp}$  está en fase con la amplitud de  $(E_{0i})_{\perp}$   $(\Delta \phi = 0)$ .


$$r_{\perp} = \left(\frac{E_{0r}}{E_{0i}}\right)_{\perp} = \frac{n_i \cos(\theta_i) - n_t \cos(\theta_t)}{n_i \cos(\theta_i) + n_t \cos(\theta_t)} < 0 \quad \forall \theta_i$$

Que  $r_{\perp} < 0$  siempre implica que  $(\vec{E}_{0r})_{\perp}$ 

apunta al revés que  $(\vec{E}_{0i})_{\perp}$ .

Esto significa que hay una

inversión de fase  $\Delta \phi = \pi$  (rad) para
la amplitud  $(E_{0r})_{\perp}$  respecto de  $(E_{0i})_{\perp}$ .



La componente del campo eléctrico perpendicular al plano de incidencia sufre un cambio de fase de  $\frac{1}{4}$  rad (180°) cuando  $n_i < n_t$ .