
Dispersión extensible de archivos

# CONCEPTOS DE BASES DE DATOS


Función de dispersión: Retorna 32 bits Capacidad para 2 registros por dirección. Se van a dispersar 10 claves en total.

Clave	FH(clave)
Alfa	001001
Beta	000100
Gamma	000010
Delta	001111
Epsilon	000000
Rho	001011
Pi	000110
Tau	001101
Psi	000001
Omega	000111

Se agregan los siguientes elementos : Alfa , Beta




La tercera llave a dispersar es Gamma. La inserción de Gamma produce overflow. Se aumenta en uno el valor asociado al nodo saturado. Se genera un nuevo nodo con el mismo valor asociado al nodo saturado




Si el valor del nodo es mayor al valor asociado a la tabla, entonces la tabla no dispone de entradas suficientes para direccionar al nuevo nodo.

La tabla tiene una celda única, y como se dispone ahora de dos nodos, hace falta generar mas direcciones. La cantidad de celdas de la tabla se duplica y el valor asociado a la tabla se incrementa en uno






La nueva llave a insertar es Delta tiene un uno en el Bit menos significativo. Al direccionar el nodo correspondiente al bit en uno , no se genera overflow, Delta se almacena junto a Alfa.




Siguiente llave Epsilon debe ser almacenada en el nodo asociado a la celda 0 de la tabla. Nodo completo=>overflow


Al no disponer de celdas suficientes en la tabla en memoria principal, se duplica el espacio disponible, que a partir de este momento necesita 2 bits de la función de hash para poder direccionar un registro.



La celda de referencia 00 contiene la dirección del nodo saturado, en tanto que la celda de referencia 10 contiene la dirección del nuevo nodo.




Siguiente llave Rho, su dirección de almacenamiento corresponde al nodo asociado a la celda 11. Nodo completo =>Saturación. Se crea un nuevo nodo, el valor asociado a ambos nodos = al valor asociado a la tabla en memoria => la tabla posee direcciones suficientes para direccionar al nuevo nodo.





Se insertan Pi y Tau sin problema ya que no se produce overflow.



La Psi se direcciona al nodo correspondiente a la celda 01, la cual produce saturación.







Alta llave Omega se direcciona al nodo correspondiente a la celda 111, nuevamente hay saturación. Se muestra la tabla final.

