一、接口性能测试概念

(可以简单,也可以很难)

简单:只需要验证接口,符合业务需求的性能指标:系统10W用户、公司内部的项目: APP 4k人

难:精益求精

一个系统拥有多个服务程序/进程,拥有更多的接口,并不是所有接口都需要做性能测试

每个程序负责多个功能,每一个功能由单独的接口进行逻辑处理

并不是所有接口都需要做性能测试: 因为这部分接口使用的频率较低, 有时会比较少人去使用

性能测试的概念

通过使用一定的工具/手段在多并发(模拟多用户操作)的情况下,获取服务器系统各项性能指标,验证系统在高并发的处理能力(多),响应能力(快),稳定性(好)等,是否满足预期。

定位性能瓶颈,排查性能隐患,保障系统质量,提升用户体验(满足多快好省处理请求多响应速度快稳定性节省后台资源)

把服务程序当做 高铁站:

多: 入口--多个入口: 高并发(同时)的处理能力

快:响应能力--过高铁身份验证的速度

好: 稳定性--长时间运行验证系统流畅运行

省: 资源使用率少

按照测试种类分:

性能测试

【满足我们的业务需求就好】

模拟用户负载来测试系统在负载情况下,系统的响应时间、吞吐量等指标是否满足性能要求。

内部系统:公司内部4000人,做出来的系统只要满足6000人同时使用就好。

负载测试

【逐渐加压,测试出极限】

在一定/固定软硬件环境下,通过不断加大负载(设置不同虚拟用户数)来确定在满足性能指标情况下能够承受的最大用户数。简单说,可以帮我们对系统进行定容定量,找出系统性能的拐点,给予生产环境规划建议。这里的性能指标包括TPS(每秒事务数)、RT(事务平均响应时间)、CPU Using (CPU利用率)、Mem Using(内存使用情况)等软硬件指标。从操作层面上来说,负载测试也是一种性能测试手段,比如下面的配置测试就需要变换不同的负载来进行测试。

生产环境=商用环境=线上环境

研发环境=开发环境

配置测试

【服务器配置、寻找合适配置, 合适的才是最好的】

服务程序: 16核64G 2W 实际服务运行需求只要8核32G 5K

为了合理地调配资源,提高系统运行效率,通过测试手段来获取、验证、调整配置信息的过程。通过这个过程我们可以收集到不同配置反映出来的不同性能,从而为设备选择、设备配置提供参考。

压力测试

【极限测试,在极限状态300人同时操作,业务接口处理能力是否正常】

在一定软硬件环境下,通过高负载的手段来使服务器资源(强调服务器资源,硬件资源)处于极限状态,测试系统在极限状态下长时间运行是否稳定,确定是否稳定的指示包括TPS、RT、CPU Using、Mem Using 等。

稳定性测试

【长时间运行,业务处理能力是否正常】

在一定软硬件环境下,长时间运行一定负载,确定系统在满足性能指标的前提下是否运行稳定。与上面的压力/强度测试区别在于负载并不强调是在极限状态下(很多测试人员会持保守观念,在测试时会验证极限状态下的稳定性),着重的是满足性能要求的情况下,系统的稳定性、比如响应时间是否稳定、TPS是否稳定。一般我们会在满足性能要求的负载情况下加大1.5到2倍的负载量进行测试。

什么样的系统/接口需要做性能测试

- 用户量大,pv比较高的系统(pv page view网页浏览量、点击量不管是否是同一个人去访问,按次数算。 UV unique view 查看用户有多少次请求(去重,按用户算)) 淘宝 天猫 京东(百万/千万)
- 系统的核心模块和接口:公司内部项目--打卡上班、下班 请假? 汇报工作?

• 业务逻辑/算法比较复杂: 搜索商品--添加购物车--下单、火车票抢票

• 促销/活动推广计划: 双十一、年货节、618

• 公司新做 新系统、新项目: 小版本迭代--功能测试

• 线上性能问题验证和调优:线上环境出现了问题,那么就需要回过来在测试环境上进行性能测试验证

• 新技术选型: java-->python/C++

• 性能容量评估和规划: 内部4000人同时使用--4500/4800

• 日常系统性能回归:

性能测试指标

TPS/QPS 重点

TPS: 每秒钟处理的事务数(每秒处理的业务请求量) post

QPS: 每秒查询率 (只查询,没有请求需要处理) get

每秒钟处理的事务数: transaction per second,query per second,性能测试领域,衡量一个系统性能的好坏,主要看单位时间内系统可以处理多少业务量,各个系统的业务各不相同,为了方便使用统一指标衡量业务的性能,用事务代表业务操作,一个事务代表一个业务,也可以代表多个业务操作,事务是用户人为定义的,测试什么业务的性能就把该业务加到事务中

举例:事务就是从头到尾的操作流程看作一个事务/事件 (人为定义)


单个业务: 下单---事务

多个业务: 搜索--添加购物车--下单--付款 -- 事务

响应时间 重点

平均响应时间

一个请求的响应包含哪些时间



网络设备:路由器

中间件:平台+通信, Apache、PHP

应用程序: 比如fanwe

数据库: 处理数据

响应时间=网络传输总时间+各组件业务处理时间

平均响应时间: 在测试过程中, 所有每次请求的平均耗时 25/30/35

top响应时间

算法:对于所有的请求都从大到小排列,计算指定比例的请求小于某个时间,该指标统计的是大多数的耗时

Tp90 (90%的响应时间) 90%的请求耗时都低于某个时间

Tp95 (95%的响应时间) 95%的请求耗时都低于某个时间

Tp99 (99%的响应时间) 99%的请求耗时都低于某个时间

拓展(了解): 性能指标:

对于网络的请求: 2,5,8秒, 这种说法不恰当, 能满足需求就好

大公司服务接口(内网): 100ms以内,小公司项目接口200~300ms以上5S

基于协议的性能测试

并发用户数 重点

系统用户数:在系统里面创建了多少个成员(数据库中有记录的用户数)

在线用户数: 在线的用户但是没有进行具体的操作(登陆之后的用户,创建了session会话,但不一定有实时操

作。如挂QQ)

并发用户数(抢购):在一个节点内同时进行操作的用户(同时间段(几秒内、十几秒内、几十秒内)操作)

压测工具中设置的并发线程/进程数量,指的是后端服务端支持的并发用户,而不是指单个客户端支持的并发用户数。(总结:接口性能测试,是针对后台服务的接口,不依赖客户端)

拓展(了解):进程和线程的区别:

进程:操作系统资源的分配

线程: 任务的调度和执行

进程:公司线程:员工

【一个进程内可以拥有多个线程、但至少有一个线程】

成功率 重点

请求成功率, 跟异常率是互补的

PV (page view)

页面/接口的访问量,强调的是页面的访问次数、访问量、浏览量:10个人操作了500次,PV=500

UV (unique visitor)

页面/接口的唯一接口,强调的都是不同用户的请求:同一个用户的操作,都属于同一UV。10个人不管操作多少次(成千上万次),UV都是10

吞吐量 重点

网络上行和下行的流量总和(发送的请求+接收的响应 总流量),吞吐量代表网络的流量,TPS越高,吞吐量越大交互应用:吞吐量越大的是服务器承受的压力越大,说明系统负载的能力越强

性能测试工具直接会统计出吞吐量, 不需要人工去计算

拓展(了解): 计算公式: F=VU*R/T

F:吞吐量

VU:虚拟用户的个数 virtual user

R: 代表每个虚拟用户发出的请求数


T: 代表性能测试使用的时间

TPS 响应时间 并发数的关系 (主要应用在负载测试)


【系统达到极限瓶颈之前,tps和并发数成正比关系】

П	
并发用户数	TPS/QPS
10	10
20	20
30	30
40	40
50	40
60	40
100	40
	10 20 30 40 50

系统达到瓶颈之前, tps和并发数成正比关系(下图)



并发数不变的情况下,tps和响应时间成反比关系 TPS越大 时间越短 TPS越小 时间越长



响应时间为秒的情况下: TPS = 1/响应时间*并发数或者并发数/响应时间

磁盘的I/O

【不同服务器配置有不同的磁盘读写速度】

访问应用离不开系统的磁盘数据的读写,IO读写的性能直接会影响系统程序的性能。读写的性能直接会影响系统程序的性能,磁盘IO系统是系统中最慢的部分。主要是CPU处理频率较磁盘的物理操作快几个数量级,如果拿读取磁盘和内存的时间作比较就是分钟级到毫秒的区别。

性能测试流程

需求调研

- 项目调研
- 测试范围: 并不是所有模块/接口都需要做性能测试
- 业务逻辑&数据流向:数据从哪里产生,流向哪里(有哪些模块用得上)
- 系统架构 (中间件信息 需要找开发了解)
- 配置信息(服务器硬件配置)--项目组(架构师跟开发确定)

服务器配置: 几核几G

- 测试数据量 (量级要一致:要在测试环境制造跟线上环境一样的数据)
- 外部依赖(支付宝、微信接口mock: 支付要模拟真实用户支付。拓展: mock沙箱,将测试环境与真实环境 隔离开来,所有的外部接口,都直接返回处理成功)
- 系统使用场景,业务比例 (核心用户场景的设计,以及数据流向)
- 日常业务量
- 预期指标
- 上线时间: 性能测试通过, 才能上线

性能测试计划

(工作中是有模板,"抄作业")

可能包含的内容:

- 项目描述
- 业务模型(项目组--产品)以及性能指标(所有的需求来源:项目组--产品进入,测试跟开发说了都不算)
- 测试环境说明
- 测试资源
- 测试方法以及场景设计原则

基准测试: 找到性能基准数据 (能满足业务需求性能指标)

单交易负载测试: 单接口的测试, 单交易接口先做 重要

搜索

下单

支付

杳看订单详情

混合场景测试:需要在需求调研中分清楚比例 重要


搜索--下单--支付--查看订单详情

(使用动态关联)

(不同核心业务场景,对应的接口性能指标不同,比如抢购时的添加购物车、下单支付要求在100ms内,而次重要是商品说明/评论,要求可以放宽到1000ms)

高可用性测试:集群测试

(集群作用:可以把多台服务器连接到一起,把用户的请求平均分布到每一台服务器上面,以此分担单台服务器的压力)



异常场景测试:比如考虑一些弱网场景: linux延迟时间注入(数据库读取数据速度差异)

稳定性测试:长时间运行混合场景的性能测试 重要

其他特殊场景:

• 测试进度安排以及测试准则

环境搭建

注意要点:

1. 测试服务器硬件配置尽量和线上环境(商用环境)一致:测试环境、线上环境。

如果不一致,那么测试要求按配置比例缩减

举例,线上: 16核32G 测试环境: 8核16G, 4核8G,

线上4000, 测试环境 2000, 1000

线上10W,测试环境5W, 2.5W

- 2. 操作系统(代码服务程序)版本和线上一致线上: V 7.2.1 测试环境: 不能是V7.1 V7.5 运维操作
- 3. 测试环境部署线上最小模块:不关联的模块没必要部署,不相关,非此次项目的系统不要部署 (很多公司都会出现一种情况:多个项目公用服务器,

尽可能项目有独立的服务器,如果没有,那么可以把该服务器上的其他服务先停掉)

- 4. 应用程序、中间件、数据库配置与线上一致
- 5. 其他特殊配置

初始化环境关注点:

网络:

比如数据库的查询,两台在一起的服务器和两台不在一起的时候,服务器查询出来的数据耗时是不一样的,比如:A在北京的服务器,B在广州,两者的请求的时间是完全不一样的,解决方案:运维使用linux系统注入网络延时方法解决

磁盘空间: 200M 10G (磁盘空间不足,需要定期清理日志文件)

多或者少完全不一样的

在线用户数

初始化环境: warm-up

热机(准备运动): 从磁盘跑入内存先将数据调用出来 仿真环境

个人电脑刚开机是比较忙,就行因为开机时进程刚起来,一段时间后恢复正常

数据准备

(在测试环境量级, 跟线上一样)

通常使用一下三种方法进行构造(准备数据):

业务接口(功能/接口):

(通过相应的接口生成数据)

--适合数据表关系复杂

--优点:数据完整性比较好

--缺点: 费时费力

100ms注册一个用户 1秒10 造10w数据 需要1万秒 2.7小时

存储过程:

--适合关联表 数量少,简单

--优点:速度最快

脚本导入:

(让运维人员把线上生产环境数据导出来给我们,测试人员直接导入测试环境)

要求提供的数据脚本类型: SQL。敏感信息需要脱敏--把真数据改成假数据)

- --适合数据逻辑复杂
- --自由度比较高

性能测试脚本编写

工具选择

loadrunner收费软件、Jmeter (免费开源)、locust(python压测)

选择协议

http TCP RPC

参数化

关联

检查点

事务判断(断言)

压测执行

项目并发用户数: 5000满足大多数项目 单台电脑模拟的并发用户建议不超1000, 甚至600以内

分布式执行

如果是单机电脑 那么一台机器就可以

如果是集群测试,那么需要对应的1:1来进行测试,几台服务器--几台电脑

监控--jmeter聚合报告

收集测试结果--简单的性能测试:满足业务需求即可

精益求精:数据分析、瓶颈定位

调优回归

性能调优 (优化,提升) 需要整个项目团队来完成:项目经理牵头,组织开发、测试、运维

反复尝试

回归验证

监控工具

全链路排查

日志分析

模块隔离:逐个模块隔离开来去判断对接口响应时间是有有影响

测试报告

(可能包含的内容,"抄作业")

概述

测试环境

结果与分析

调优说明

项目时间表

结论

建议

现状与趋势

性能自动化,平台化 --- 更好用,方便测试,才好收费

测试工具多样性: 开源(jmeter) 二次开发

在高并发下验证功能正确性

线上(商用--真实用户)线下(测试数据)相结合线上发现问题线下调优

二、性能测试操作:

接口信息:

请求行: http://1.15.24.75:8080

请求方式: GET

请求期路径: /pinter/com/getSku


请求参数: id=1



线程组参数解释:



添加聚合报告: 查看接口性能指标



聚合报告的数据查看说明



TPS==QPS

怎么判断接口性能指标是否符合业务需求?

性能指标: TPS, 达到多少可以需求?

- 1、产品告知需求文档:
- 2、通过历史数据来判断(适用于后续的版本迭代)

今年618活动,拿去年618(双十一、促销抢购活动)活动接口性能指标参数来做参照。

去年用户量 10W, TPS --2300

今年用户量15W, TPS ---3500

3、项目新成立:没有历史数据,只能预估

二八原则:每天80%用户点击量访问量集中在每天20%时间段内;

计算公式: (总PV x 80%) / (24x60x60x20%) = 峰值每秒处理事务数/查询率 峰值TPS/QPS

购物电商: 2000W系统用户, 一天可以贡献 PV: 5000W

(50000000x80%) / (24x60x60x20%) = 2320

(有备用服务器,以防万一,可以随时满足线上需求)

定位接口性能瓶颈:

测试时间15~30分钟

并发用户数 峰值TPS/QPS

第一次: 200 2300?

第二次: 300 3300

第三次: 400 3200

第四次: 700 3300

(操作要点:

- 1、刚开始性能测试的时候,可以三五十/成百的增加,
- 2、待TPS平稳之后,查看有无错误率,
- 3、没有的话可以即刻停止,增加并发用户,再次发起测试,直到出现错误率,或者出现性能瓶颈如果有错误率,那么说明并发用户数过高,需要适当减少,直到没有错误率 错误率只要不超0.05%可以忽略)

通过尝试增加并发用户数,发现平稳下来之后的TPS都在3300左右,

结论:该接口的TPS瓶颈为3300

方维登陆接口:

并发用户数 TPS/QPS

第一次: 10 19

第二次: 15 11

第三次: 2011

第四次: 30 31

第五次: 50 16


第五次: 100 29

接口需要进行优化改善

三、定时器与逻辑控制器的操作

1、固定定时器:

作用:可以设置每个请求固定等待的时间,等待设置时间后才开始执行。



	固定定时器
	名称: 固定定时器
	注释:
	线程延迟(毫秒): 1000
	设置延迟发送请求的时间
	线程组
	名称: 固定定时器
1	注释:
	在取样器错误后要执行的动作
	●继续 ○启动下一进程循环 ○停止线程 ○停止测试 ○立即停止测试
	线程属性
	线程数: 1
	Ramp-Up时间(秒): 1
	循环次数
	☑ Same user on each iteration
:	□延迟创建线程直到需要
	☑调度器
	持续时间(秒) 设置运行10s
	启动延迟(秒)

2、同步定时器:


作用:可以使请求达到设置用户数之后在同一时刻发起请求。

场景: 抢购、抢红包

数量5份, 抢购人员超过30人, 设置在同一时间毫秒内有超过5个用户的请求, 看是不是只有5个抢购成功。

(断言的方式去看是否就5个断言成功,而其他是断言失败)

使用表格查看结果



BeanShell Listener

用表格察看结果

名称: 用表格察看结果

注释:


所有数据写入一个文件 **没有按照序号的先后顺序进行发送**

文件名

发送的时间是有间隔

Sample #	Start Time †	Thread Name	Label	Sample Time(m
1	17:23:48.575	同步定时器 1-1	方维登陆	181
2	17:23:48.606	同步定时器 1-2	方维登陆	251
3	17:23:48.639	同步定时器 1-3	方维登陆	271
5	17:23:48.673	同步定时器 1-4	方维登陆	295
4	17:23:48.706	同步定时器 1-5	方维登陆	262
6	17:23:48.739	同步定时器 1-6	方维登陆	296
9	17:23:48.756	同步定时器 1-1	方维登陆	329
7	17:23:48.772	同步定时器 1-7	方维登陆	263
8	17:23:48.806	同步定时器 1-8	方维登陆	275
10	17:23:48.837	同步定时器 1-9	方维登陆	248
11	17:23:48.858	同步定时器 1-2	方维登陆	228
39	17:23:48.871	同步定时器 1-10	方维登陆	1236
36	17:23:48.904	同步定时器 1-11	方维登陆	1156
12	17:23:48.910	同步定时器 1-3	方维登陆	311
52	17:23:48.939	同步定时器 1-12	方维登陆	1680
13	17:23:48.968	同步定时器 1-4	方维登陆	370

添加同步定时器



Sample #	Start Time †	T以按照设置的 Thread Name	7用尸数为一 Label	组进行发送请求 Sample Time(m	Statu
135	17:32:29.259	同步定时器 1-16	方维登陆	707	•
138	17:32:29.259	同步定时器 1-14	方维登陆	710	0
125	17:32:29 <mark>.286</mark>	同步定时器 1-30	方维登陆	675	•
127	17:32:29 <mark>.</mark> 286	同步定时器 1-7	方维登陆	677	•
136	17:32:29 <mark>.</mark> 286	同步定时器 1-26	方维登陆	680	•
120	17:32:29 <mark>.</mark> 287	同步定时器 1-29	方维登陆	673	•
121	17:32:29 <mark>.</mark> 287	同步定时器 1-24	方维登陆	673	•
129	17:32:29 <mark>.</mark> 287	同步定时器 1-17	方维登陆	676	•
130	17:32:29 <mark>.</mark> 287	同步定时器 1-6	方维登陆	677	•
137	17:32:29 <mark>.</mark> 287	同步定时器 1-22	方维登陆	682	②
139	17:32:29 <mark>.</mark> 287	同步定时器 1-13	方维登陆	682	②
140	17:32:29 <mark>.</mark> 287	同步定时器 1-27	方维登陆	738	②
142	17:32:29.961	同步定时器 1-12	方维登陆	828	•
			5 25 mm m l		

3、常数吞吐量定时器

作业:可以让接口以固定TPS来运行

在实际工作中,有些时候是不需要让TPS有太大的波动,或者不需要太高的TPS来进行稳定性测试(长时间运行),可以使用常数吞吐量来固定TPS。







4、仅一次逻辑控制器:

在实际工作中如果用上动态关联,在并发多线程请求的时候,会将上下两个接口都进行多并发

仅一次控制器: 可以使其中一个接口不会进行多并发请求




注意下从属关系:



查看操作结果:

只登陆了一次, 而充值了多次



四、性能测试的监控

为什么做性能监控?

出现性能瓶颈,需要对综合详细的数据对监控的数据进行分析,整个系统架构中的每一个环节都需要监控(压力机,网络,中间件,服务器硬件资源等)性能监控做好了就可以快速定位问题,找到问题的瓶颈。

压力机: 对服务接口产生压力的机器

性能监控: 对服务接口进行性能测试, 监控就是监控该服务接口所在的的服务器

举例:对方维的接口进行测试,监控方维接口所在服务器

压测哪台服务器, 监控该服务器

监控步骤:

- 1、在性能测试之前,先连接上服务器,使用命令查看服务的CPU、内存 状态
- 2、在性能测试过程中,再次进行查看
- 3、做对比,进行判断

总结:程序代码、服务器,只有两者的质量都高的情况下,性能指标才会高,但其中一个质量不行,那么性能指标会受影响 (类似木桶原理)

如果代码质量OK,但服务器配置低,那么运行起来,CPU会接近100%使用情况,那是因为服务器配置跟不上;需要换服务器

如果CPU使用不高,没有跑满接近100%,但接口响应出现了异常报错,那么就可能是服务代码的问题。如果没有出现异常报错,那么可以增加并发用户数,去查看TPS有无增加。

操作系统级别的监控(掌握)

CPU使用率

反映系统服务器的cpu繁忙程度

内存使用率

(使用内存,决定了可以运行多少服务)

反映系统内存的使用空间

磁盘I/O

反映磁盘的读写状态

操作系统监控--top命令--CPU检测

主要对cpu,内存,进程监控(在top命令下,按数字1,可以查看每个CPU使用情况)

load average 所有的等待和正在执行数据之和

total: 任务

us:用户空间占比

sy:内核空间占比

id 代表空闲cpu占比 idle

wa 代表io wait 如果比较高需要排查网络和磁盘

hi:硬中断 硬件中断 比如键盘或者鼠标、硬盘/U盘直接硬插拔导致的中断

si: 软中断 软件中断, 其他服务程序影响导致的中断

性能测试之前

```
top - 14:18:59 up 3 min, 1 user, load average: 0.04, 0.03, 0.01
Tasks: 142 total,
                   2 running, 140 sleeping, 0 stopped,
                                                         0 zombie
                 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id,
%Cpu0 :
         0.0 us,
                                                    0.0 hi,
                                            0.0 wa,
                                                             0.0 si,
%Cpu1 :
                                           0.0 wa,
                                                    0.0 hi,
                 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id,
                                                             0.0 si,
         0.0 us,
                                                             0.0 si,
         0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id,
                                            0.0 wa, 0.0 hi,
%Cpu2
                                                                     0.0 st
         0.0 us,
                  0.0 sy, 0.0 ni, 100.0 id,
                                            0.0 wa,
                                                    0.0 hi,
                                                             0.0 si,
                                                                      0.0 st
          3861292 total, 3295984 free, 377868 used,
                                                       187440 buff/cache
          2097148 total,
                         2097148 free,
                                                      3263608 avail Mem
                                              0 used.
```

性能测试过程中:

```
top - 14:24:04 up 8 min, 1 user, load average: 22.00, 7.25, 2.58
                                               0 stopped,
Tasks: 165 total, 32 running, 133 sleeping,
                                                             0 zombie
                            0.0 ni, 0.0 id,
%Cpu0
       : 85.2 us, 14.5 sy
                                              0.0 wa,
                                                      0.0 hi,
                                                                 0.3 si,
                                                                          0.0 st
       : 84.3 us, 15.7 sy,
                            0.0 ni, 0.0 id,
                                              0.0 wa,
                                                       0.0 hi.
                                                                 0.0 si,
%Cpu1
                            0.0 ni, 0.0 id,
0.0 ni, 0.0 id,
                                              0.0 wa, 0.0 hi,
       : 85.3 us, 13.0 sy,
                                                                          0.0 st
%Cpu2
                                                                 1.7 si,
%Cpu3 : 84.7 us, 15.3 sy,
                                              0.0 wa,
                                                       0.0 hi,
                                                                 0.0 si,
                                                                          0.0 st
KiB Mem : 3861292 total, 3010580 free,
                                           588352 used,
                                                           262360 buff/cache
KiB Swap:
          2097148 total,
                           2097148 free,
                                                0 used.
                                                         3038348 avail Mem
```

操作系统监控 -- free -m 内存使用

(比如:在性能测试前,剩余运行内存500M左右,但在压测时,内存还有剩余,只剩下300M左右)

内存使用情况

total: 总的内存

used:已使用的内存

free: 剩余内存

-m 是以MB为单位显示

-g 是以GB为单位显示

buffer 即将写入磁盘中的数据

cache 从磁盘上读出来的数据

swap: 交换分区 临时的使用,一般情况下不使用,频繁发生swap说明整个系统资源不够使用会带来性能的问题

测试之前:

[:==ot@Cen	t0S ~]# free -	m				
	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	3770	491	2662	11	616	3015
Swap:	20 <u>4</u> 7	0	2047			

测试时:

[:=:ot@Cent(OS ~]# free -	m				
	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	3770	686	2355	11	729	2810
Swap:	20 <u>4</u> 7	0	2047			

通过性能测试前、过程中的数据对比,发现在性能测试过程中,运行内存需要额外消耗接近: 200

如果这时候,服务器的剩余内存不足200,或者说只有50,那么可以进行性能测试吗?

在性能测试的过程中,剩余内容不能接近于0,接近的话,代表无法确定是否无法满足性能测试需求,还是刚好满足。

如果内存接近0,那么需要更换更高配置的服务器。或者从该服务器中的其他服务进程中释放出内存出来,以满足 我们的性能测试需求

系统: A 已使用1500M 服务器空闲内存只有500, 无法满足 B 服务性能测试需要的 700M

操作系统监控命令 -- 磁盘空间 df -h

(单台服务器可以部署多个服务)

工作常见的是因为服务运行日志会占用大量的磁盘空间(几十G)

监控磁盘

性能测试之前检查磁盘空间是否够用,需要清理之前的日志避免日志出现问题导致报错 (删除命令: rm)

(生成的日志路径,需要跟开发确认,不同的公司,或者不同的开发,设计的服务日志存放位置都不一样。)

[root@CentOS ~]# df -h					
文件系统	容量	已用	可用	已用%	挂载点
devtmpfs	1.9G	0	1.9G	0%	/dev
tmpfs	1.9G	0	1.9G	0%	/dev/shm
tmpfs	1.9G	12M	1.9G	1%	/run
t <u>m</u> pfs	1.9G	0	1.9G	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/mapper/centos_centos-root	17G	3.1G	14G	19%	/
/dev/sda1	1014M	151M	864M	15%	/boot
tmpfs	378M	0	378M	0%	/run/user/0
[root@CentOS ~]#					

操作系统监控 -- vmstat 监控内存

监控内存: vmstat 秒数, 间隔多少秒采集一次

主要检查服务器的内存是否频繁调用

si: 每秒读取虚拟缓存磁盘文件大小

so: 每秒写入虚拟缓存磁盘文件大小

如果si、so不为0,说明可能存在内存溢出或内存泄漏

```
[root@CentOS ~1# vmstat
procs
                --memory----
                                     ---swap-- ----io----
                                                             -system-- ----cpu-----
                free
                       buff
                                                         bo
    b
        swpd
                              cache
                                            50
                                                   bi
                                                               in
                                                                    cs us sy id wa st
 1
    0
           0 2405344
                         2108 904596
                                         0
                                              0
                                                          48
                                                               284
                                                                    465 19
                                                                            3 78
                                                    12
                                                                                   0 0
[root@CentOS ~]# vmstat 2
procs
              ----memory-
                                     ---swap-- ----io---- -system-- ----cpu-----
 r
    b
        swpd
                free
                       buff
                              cache
                                       si
                                            50
                                                   bi
                                                         bo
                                                               in
                                                                    cs us sy id wa st
10
    0
           0 2405088
                         2108 904628
                                         0
                                              0
                                                    12
                                                          48
                                                               282
                                                                    462 18
                                                                             3 78
                                                                                   0
                                                                    134
    0
           0 2405096
                         2108 904628
                                         0
                                              0
                                                     0
                                                            0
                                                                          0
                                                                             0 100
                                                                78
                                                                                     0
                                                                                        0
 0
    0
           0 2405096
                         2108 904628
                                         0
                                              0
                                                     0
                                                            0
                                                                69
                                                                    122
                                                                          0
                                                                             0 100
                                                                                    0
 0
    0
           0 2405096
                         2108 904628
                                         0
                                              0
                                                     0
                                                            0
                                                                69
                                                                    128
                                                                          0
                                                                             0 100
                                                                                     0
                                                                                        0
```

操作系统监控--ps--监控进程

监控进程

ps == process status

常用的命令: ps -ef 查看所有进程信息

拓展:

一般与 grep连用 查看指定进程:通过查询指定进行来确定我们的服务是否启用。

(进程名怎么来,是由后端开发编写代码的时候设定好的)

ps -ef | grep 进程名关键字

```
[root@CentOS ~]# ps
UID
                    PPID
             PID
                          C STIME TTY
                                                  TIME CMD
                             14:15
                                              00:00:01 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize 22
root
                       0
                       0
                          0 14:15
                                              00:00:00 [kthreadd]
root
                          0
                             14:15
                                                        [kworker/0:0H]
root
                                              00:00:00
                             14:15
                                              00:00:00
                                                        [ksoftirqd/0]
root
                       2
2
                          0
                             14:15
                                              00:00:00
                                                        [migration/0]
root
                          0
               8
                             14:15
                                              00:00:00
                                                        [rcu_bh]
root
               9
                       2
                          0 14:15
                                              00:00:03 [rcu_sched]
00:00:00 [lru-add-drain]
root
                             14:15
              10
                          0
root
                                              00:00:00 [watchdog/0]
                             14:15
```


监控工具-- easynmon工具

nmon IBM公司开发的linux性能测试工具,可以实时展示性能的情况,也可以将监控数据写入文件中,使用nmon分析器进行数据分析

easynmon是nmon的升级版,可以直接在线采集数据并生成图形化曲线图,以肉眼直观的形式看到服务器的性能指标的变化情况。

easyNmon的部署与启动:

1、将 easyNmon.tar.gz 包上传到服务器 (虚拟机)



2、进行解压,命令:

tar -xzvf easyNmon.tar.gz

解压后进行查看:

```
[root@CentOS home]# ls
easyNmon easyNmon.tar.gz hzf monitor test01
[root@CentOS home]#
```

3、给予755权限: chmod -R 755 easyNmon

```
[root@CentOS home]# chmod -R 755 easyNmon
[root@CentOS home]#
```

4、启动服务:

需要去到easyNmon目录下进行启动

cd easyNmon

```
[root@CentOS home]# cd easyNmon
[:=pot@CentOS easyNmon]# ls
easyNmon nmon web
[root@CentOS easyNmon]# pwd
/home/easyNmon
[root@CentOS easyNmon]#
```

启动服务命令: nohup ./easyNmon &

(以默认状态进行启动,默认的端口号9999)

出现提示,直接回车即可

```
[三ot@CentOS easyNmon]# nohup ./easyNmon & [1] 5395
[root@CentOS easyNmon]# nohup: 忽略输入并把输出追加到"nohup.out"

[root@CentOS easyNmon]#
```

5、使用,通过IP+端口号进行访问:

(IP是使用自己虚拟机的IP,端口号默认统一9999)



关闭linux防火墙: systemctl stop firewalld.service

开启指定端口号: firewall-cmd --zone=public --add-port=9999/tcp --permanent

easyNmon的使用



easyNmon会采集服务器的指标:

CPU: 处理器使用情况

内存: 运行内容

磁盘读写:

网络宽带:

通过服务器性能指标以及imeter的聚合报告参数结合起来进行判断。



性能测试汇总 (重点):

1、性能测试包含的种类:

性能测试:满足性能指标即可,主要是看TPS

压力测试: 在极限情况(高并发), 服务的处理能力是否正常;

负载测试:逐步增加压力(并发用户数),找出性能瓶颈(TPS)

配置测试:找到最适合服务器,没有造成资源浪费

稳定性测试:长时间运行的测试

2、什么样的系统/接口需要做性能测试?

并不是所有的系统, 所有的接口都需要做性能测试

- 用户量大,pv比较高的系统
- 系统的核心模块和接口
- 业务逻辑/算法比较复杂
- 促销/活动推广计划:
- 公司新做 新系统、新项目

3、性能测试操作:

jmeter: 先考虑单交易、混合场景

写好接口脚本 --- 线程组设置并发用户数 --- 聚合报告

运行时间: 15~30 分钟

4、接口性能指标参数:聚合报告

平均响应时间、tp响应时间(90/95/99)、最小最大响应时间、异常错误率、TPS、吞吐量

5、如何确定接口性能 (TPS/QPS) 是否满足业务需求?

1、业务产品需求 --- 优先级最高

2、历史数据:参照历史活动 --- 优先级一般

3、新系统根据PV进行推算:二八原则 (一天中的80%PV 是集中在 20%时间内) --- 迫不得己才选择