# Apunte Orga 2

## June 2019

Este apunte esta hecho en base al primer cuatrimestre de 2019. Puede haber varios errores y simplificaciones. Úselo bajo su propio riesgo.

La materia esta dividida en 2 partes, programacion usando Assembler y programacion de OS.

# Temas

Ι	Programacion usando Assembler	2
1	Funcionamiento basico y Esqueleto de un codigo en ASM  1.1 Registros y nombres	2 2 3
2	Programas simples en Assembler 2.1 Pseudo-Instrucciones y similares 2.2 System Calls 2.3 Macros.	5 5 6
3	Convencion C. (Combinar ASM y C)  3.1 Usar estructuras de datos	7 8 10 10
4	4.1 Cifrado cesar	11 11 13 18
5		<b>22</b> 23
6	<del></del>	24 25
7	3	27 27 28

## Part I

# Programacion usando Assembler

# 1 Funcionamiento basico y Esqueleto de un codigo en ASM

Queremos hacer un codigo en asm. Para esto tenemos que hablar de registros y nombres impuestos por Intel.

## 1.1 Registros y nombres

Primero, que es un registro? La CPU tiene unidades que guardan una pequeña cantidad de informacion con las que puede trabajar. El operar con estas es mucho mas rapido que operar con memoria. Pedir un dato a la memoria es unidades de tiempo mas lento (el impacto tambien dependera si se realiza cache miss pero en este momento eso no es lo relevante). Los registros principales se muestran en la figura 1.

64-bit register	Lower 32 bits	Lower 16 bits	Lower 8 bits
rax	eax	ax	al
rbx	ebx	bx	bl
rcx	ecx	cx	cl
rdx	edx	dx	dl
rsi	esi	si	sil
rdi	edi	di	dil
rbp	ebp	bp	bpl
rsp	esp	sp	spl
r8	r8d	r8w	r8b
r9	r9d	r9w	r9b
r10	r10d	r10w	r10b
r11	r11d	r11w	r11b
r12	r12d	r12w	r12b
r13	r13d	r13w	r13b
r14	r14d	r14w	r14b
r15	r15d	r15w	r15b

Figure 1: Registros Generales. Notar que, por ejemplo, eax, ax, etc no son registros distintos sino que son parte de los bits de rax.

Solo hay uno de los que se encuentran en la tabla que no es realmtente general. El **rsp**. Este se usa para indicar el tope del stack.

Cuando uno hace un push, el valor de rsp disminuye en el tamaño de lo que se pushea en bytes y se escribe en memoria a partir de esta posicion.

Ejemplo: pushear un numero x de 4 bytes (como son los int) hace

$$\mathbf{rsp} \leftarrow \mathbf{rsp} - 4$$
 $[\mathbf{rsp}] \leftarrow \mathbf{x}$ 

De manera que cuando se pushea, **rsp** apunta a lo que se acaba de pushear. Habiendo dicho esto, se puede realizar con el **rsp** cualquiera de las instrucciones que se realizar con el resto, aunque hay que tener cuidado ya que esta conectado con el stack.

Algunos casos en los que uno quiere jugar con el **rsp** son: Alinear la pila (en cuyo caso restamos para alinear), Terminamos de usar una parte del stack y no nos interesa recuperarlo (restamos el espacio en bytes)

Ademas de estos registros, la CPU tiene muchos otros, aunque suelen cumplir propositos especificos. El registro **rip** es el *instruction pointer*, contiene la direccion de memoria donde comienza la proxima instruccion a ejecutar. Una vez que se sabe la instruccion a ejecutar actualmente, **rip** aumenta (solo) de manera que apunte a la instruccion inmediatamente despues a esta. Mas precisamente, luego de que se lee la instruccion y los operandos a utilizar, el **rip** aumenta en base a esto. Notar que al ejecutar la instruccion actual tambien puede modificarse el **rip**, como es en el caso de la instruccion jmp. Como se modifico el **rip**, la instruccion que se ejecutara despues puede ser otra que la siguiente en memoria, esto es el "salto".

Otro registro de la CPU es el registro de los flags. Para una arquitectura de 64-bits, este es un registro de 64 bits llamado **rflags** y para uno de 32-bits es de 32 y se llama **eflags**. Para el sistema de 64-bits, los 32 bits mas significativos estan reservados por lo que este es basicamente identico a **eflags**. Este es el registro donde se encuentran los resultados de las distintas operaciones como el carry flag (aca se encuentra la lista). Entre otras funciones, estos son los que se usan al momento de los saltos condicionales. Algunas instrucciones pueden modificar los flags.

En 1999 se introdujeron los registros xmm (de 128 bits). En 2011, con AVX, los ymm (de 256 bits). En la materia se usan exclusivamente los xmm, principalmente para SIMD.

#### 1.2 Sections

Ahora, un programa escrito en asm tiene varias secciones.

- section.text. Donde se escribe el codigo
- section.data. Donde se escribe datos que pueden ser leidos y escritos.
- section.rodata. Donde se escribe datos que solo pueden ser leidos.

Puesto en palabras simples, se escribira distintas cosas en cada parte. No hay un orden especial para escribirlos en el archivo de texto ni se esta obligado a agregar todos estos. Además, existen otras secciones que se pueden declarar aunque no se usan en la materia, como section.bss.

- -¿Si uno puede leer la parte de codigo, no puedo poner mis datos ahi tambien?
- -Depende, se puede pero CUIDADO, uno no puede escribir en section.text, es read-only. Si estos datos se van a modificar en ejecucion, debe ir en section.data.

Un ejemplo que imprime Hola Mundo en la consola. No es necesario entender como funciona en detalle.

```
1  section .data
2   msg: db 'Hola Mundo', 10
3  largo equ $ - msg
4  global start
5  section .text
6   start:
7   mov rax, 4  ; funcion 4
8   mov rbx, 1  ; stdout
9   mov rcx, msg  ; mensaje
10   mov rdx, largo ; longitud
11  int 0x80
12   mov rax, 1
13   mov rbx, 0
14  int 0x80
```

# 2 Programas simples en Assembler

Hay un par de instrucciones que componen la parte basica de basica de programar en Assembler. add, jmp, cmp... son simples y faciles de entender por lo que no se desperdicia tiempo en ellas

# 2.1 Pseudo-Instrucciones y similares

Además de instrucciones para ejecutar, existen otras cosas utiles que se pueden escribir usando nasm (ver aca)

	Descripcion	Ejemplos
db	Coloca en la posicion de memo-	db 5
	ria lo indicado como byte. Puede	db 5,"a", 0xf
	tomar tanto enteros como carac-	db "a","b"
	teres (los escribe en ASCII). Si	db "ab"
	se le pasa una string se usa esta	db "ab", 10
	posicion de memoria y las sigu-	
	ientes	
dw/dd/dq	Coloca en la posicion de memo-	dw 5
	ria lo indicado como 2 bytes,	dd 5
	4 bytes y 8 bytes respectiva-	dd 5.0
	mente. Toman enteros y dd y	dd 5, 5.0
	dq pueden tomar tambien punto	dq 5.0
	flotante correspondiente a float	
	y double*	
resb/resw/resd/resq	Reserva la cantidad indicada la	resb 8
	unidad correspondiente	resw 4
		resd 2
		resq 1
\$	Direccion de memoria de la linea	jmp \$ (esta cuelga el programa en el
	en la que se escribe este	lugar)
times	Repite la proxima instruccion	times 100 db 0 (genera 100 bytes de
	la cantidad de veces indicada.	0)
	Puede pensarse como un copy-	
	paste n veces de la instruccion,	
	uno abajo del otro	
%define	Hacer defines. Cuando aparezca	%define OFFSET_ARREGLO 125
	el texto se cambia por el signifi-	%define SELECTOR_CODIGO 0X45
	cado	%define LETRA_A "a"
		%define registro_rdi rdi
equ	Similar a %define. Este sin em-	equ PERSONAS_EXTRA 125+7 (se define
	bargo evalua significados. Es de-	a 132)
	cir, puede usarse con operaciones	

<sup>\*</sup> En realidad uno puede utilizar punto flotante con db y dw con sus respectivas precisiones pero en la materia no se usa.

## 2.2 System Calls

Hay ciertas operaciones que no puede realizar nuestro programa ya que no tiene los privilegios necesarios para hacerlo. Un ejemplo de eso es imprimir texto en la terminal. Para hacerlo entonces, lo que realizamos es un *syscall*. Basicamente, llamamos al sistema operativo para que realize esta accion.

Que significa esto en la practica? Se pone en los registros la informacion relevante y se llama a una interrupcion para la accion a realizar. (int numero\_interrupcion).

La realidad es que en la primer parte de la materia no se usan mayormente las *syscall* para realizar cosas sino que se llaman a funciones de C que se encarga de hacer las syscalls necesarias. (Ejemplo de esto es hacer printf)

En la segunda parte de la materia se ve un poco la contra cara de esto y se ve las *syscall* desde la perspectiva del sistema. No se onda en detalles.

Veamos ahora ejemplos tomando el hola mundo.

```
mov rax, 4 ; funcion 4
mov rbx, 1 ; stdout
mov rcx, msg ; mensaje
mov rdx, largo ; longitud
int 0x80
```

Escribir texto en la terminal de Linux usando syscall

En rax va 4, rbx va 1, en rcx va puntero al comienzo de la string, rdx va en largo en bytes de nuestro texto

```
mov rax, 1
mov rbx, 0
int 0x80
```

Indicar la finalizacion del programa (exit) usando syscall

Esto le indica a Linux que la ejecucion del programa termino correctamente. Notar que el programa en Assembler correra hasta que se realize una operacion invalida o el mismo programa indique su finalizacion. Nuevamente, esto se ve desde la persepectiva del sistema operativo en la segunda parte de la materia.

Una ultima nota sobre las *syscalls*. Son especificas al sistema operativo. Es decir, la forma en la que se imprimiese texto en la terminal dependera del sistema operativo. Quizá nuestro sistema use otra interrupcion u otro estado de los registros.

#### 2.3 Macros

Hacer macros en asm (nasm mas concretamente) es simple.

```
1 %macro mi_macro <numero_de_parametros>
2 ; ...
3 %endmacro
```

Se accede a cada parametro con su indice i de la forma %i

Hagamos un ejemplo, creando una macro que mueva el contenido de un lugar a otro.

```
1 %macro macro_mover 2
2 mov %1, %2
3 %endmacro
```

De esta forma, al escribir macro\_mover rax 75 (no hay comas) se convierte en mov rax, 75. Notar que si se invoca de la forma macro\_mover 75 rax habra un error ya que mov 75, rax no es ninguna instruccion valida.

Si creamos una macro que utiliza etiquetas hay que tener cierto cuidado. Si se invoca la macro mas de una vez significara que habra multiples apariciones de la misma etiqueta. Para arreglar esto existe %%. Este sera remplazado por un identificador distinto para cada invocacion a la macro.

```
1 %macro retz 0
2 jnz %%skip
3 ret
4 %%skip:
```

Hay muchas otras cosas que pueden realizarse con el preprocesador. *Conditionals* y *loops* por ejemplo. Mas informacion sobre otras cosas que se pueden hacer aca

# 3 Convencion C. (Combinar ASM y C)

Supongamos que estamos escribiendo codigo en asm y queremos llamar a una funcion realizada en C que toma ciertos parametros. Como hacer esto?

Desde asm llamamos rutinas con call, por lo que hacer algo como call funcion permitiria empezar a ejecutar desde el comienzo de la funcion pero sigue estando el problema de como sabe la funcion de C los parametros. Deberia de alguna forma saber donde buscar los parametros que necesita. Podria ser que cada funcion tenga su propio set de reglas para donde quiere que se encuentren los parametros, entonces el llamador a esta funcion deberia "saber" este al momento de necesitar cierta funcion. Colocaria todos los parametros en su sitio y luego ejecuta call funcion. Podriamos simplificar cosas y establecer una convencion comun y que todas nuestras funciones la respeten. Esto es lo que hace C.

#### Convencion C 64 bits

- Los parametros se pasan de izquierda a derecha usando rdi, rsi, rdx, rcx, r8 y r9. Si no alcanzan, el resto se va pusheando en la pila de izquierda a derecha. Para numeros de punto flotante se utiliza los registros xmm. (son registros de 128 bits).
- Algunos registros no cambian antes y despues de llamar a una funcion. rbx, r12, r13, r14, r15
- El rbp es utilizado como la base de la pila actual. Tambien debe preservarse.
- Alineacion de la pila al comienzo de funcion a 16 bytes
- Retorna el resultado en rax (y rdx si ocupa 128 bits) o xmm0 (si es un numero de punto flotante)

#### Convencion C 32 bits

- Los parametros se pasan usando la pila. Pusheandose de derecha a izquierda.
- Algunos registros no cambian antes y despues de llamar a una funcion. ebx, esi, edi
- Alineacion de la pila al comienzo de funcion a 4 bytes
- Retorna el resultado en eax (y edx si ocupa 64 bits)

Cuando escribimos un programa en C, el compilador se encarga de hacer valer la comvencion. Por eso, si se quiere mezclar asm y C, necesitamos nosotros en asm respetar la convencion "manualmente" cuando sea nesesario.

Un exelente recurso para entender esto es godbolt. Ahi se puede comparar el programa en C con su compilado en asm y ver como se pone en practica las convenciones.

Veamos ejemplos de como quedan los parametros para ambas convenciones.

```
Para 64 bits usemos int g64(int x, float y1, int* puntero, double y2)
Para la funcion g64 queda, x en edi (parte baja de rdi), y1 en xmm0, puntero en rsi y y2 en xmm1.
La funcion devolvera el resultado en eax (parte baja de rax).
```

```
Para 32 bits usemos int h32(int x, int* puntero, float y)
```

Para la funcion h32 queda, la direccion de retorno en el tope del stack. (Ya que al realizar un call se pushea la dreccion) luego x, puntero y y en ese orden. Esto conlleva a que al llamar a funciones que respeten la convencion C 32 bits desde asm debemos pushear los parametros de derecha a izquierda.

Otra utilidad para ver la convencion C en funcionamiento y analizar lo que hace el compilador es el desensamblado (convertir binario en assembler). Para esto, dado un binario programa, se llama en la terminal.

```
objdump -d programa
```

#### 3.1 Usar estructuras de datos

Supongamos ahora que creamos la siguiente estructura de datos en C con las respectivas definiciones de funciones.

```
1 typedef struct str_barco {
2    int x;
3    char* nombre;
4    int y;
5 } barco;
6
7 int x_barco(barco* b);
8 char* nombre_barco(barco* b);
9 int y_barco(barco* b);
```

Ahora queremos implementar estas funciones en asm. Una estructura no es mas que un dato puesto en memoria uno luego de otro. Notar que esto significa que el orden en que escribamos los campos

de la estructura importa. No es lo mismo escribir los campos en el orden int, char\*, int que escribirlos como int, int, char\*

En C, los campos de la estructura estan alineados a sus tamaños y las estructura en si esta alineada a su campo de mayor tamaño (a menos que diga explicitamente la propiedad packed).

Veamos como estan colocados en memoria y como cambia dependiendo de como escribamos la estructura

Un int ocupa 4 bytes. Un puntero ocupa 8 bytes (ya que es una dirección de memoria de 64 bits).

```
typedef struct str_barco {
       int x;
2
       char* nombre;
                                                                               nombre
3
       {\color{red} i\, n\, t} \quad \  y\,;
5 } barco;
1 typedef struct str_barco {
                                                                                   У
       int x;
                                                                               nombre
       int y;
       char* nombre;
5 } barco;
1 typedef struct str_barco {
                                                                               nombre
       char* nombre;
2
                                                                                   У
       int \quad x\,;
3
       i\,n\,t \qquad y\ ;
5 } barco;
```

Escribamos el codigo para las funciones previas en asm, ateniendonos al orden original para la estructura.

```
1 global x_barco
2 global nombre_barco
3 global y_barco
_{6} %define OFFSET_X _{0}
7 %define OFFSET_NOMBRE 8
8 %define OFFSET_Y 16
     x_barco:
10
      ; nuestro parametro es un puntero, se encuentra en rdi. Por lo que debemos
11
      calcular manualmente donde se encuentra el campo que queremos
     mov eax , [rdi + OFFSET_X]
13
     ret
14
     nombre_barco:
     mov rax , [rdi + OFFSET_NOMBRE]
16
17
18
19
     y_barco:
     mov eax, [rdi + OFFSET_Y]
20
21
     ret
```

#### 3.2 Nota sobre char, strings y punteros

En C las strings son simplemente arreglos de char. La finalizacion de un string se indica con un 0. Si se quiere manipular o generar strings en asm debe tenerse en cuenta. Ej: "ahora" se escribe en asm como db "ahora", 0

La razon de que en la estructura de barco se uso char\* para nombre es que si queremos que el nombre este en la estructura en lugar de un puntero a ella, se necesitaria "generar el espacio en la estructura". Por ejemplo, definiendo char nombre [50], eso asignaría un espacio de 50 bytes (uno por cada caracter) para el nombre. Para que el tamaño de la string sea variable, usamos un puntero al comienzo del arreglo de caracteres.

### 3.3 Hola mundo usando printf

Queremos implementar la funcion void imprimir\_hola() a ser usada desde C que imprima "Hola mundo" en la terminal

Ademas, hagamos una funcion void imprimir\_teorema (int x). Esta imprimira "El numero <x> no es igual a <x+1>

```
1 section .rodata
2 formato_hola_msg db "%s"
_{\rm 3} hola_msg: db "Hola mundo", 10 , 0 ; 10 es el caracter de nueva linea
5 section .text
6 extern printf
9 ; printf(formato_hola_msg, hola_msg)
10
imprimir_hola:
      ; como es llamada desde C, se esta alineado a 16 bytes. Si llamamos a printf de
      esta forma, entraria desalineado (ya que el call pushea la direccion de retorno,
      8 bytes)
13
       ; por esto movemos manualmente el stack para que entre alineado
14
      sub rsp, 8
15
16
17
      mov rdi, formato_hola_msg ; char*
18
      mov rsi , hola_msg ; char *
      call printf
20
      add rsp, 8
21
22
      ret
24 imprimir_teorema:
25
      sub rsp, 8
26
      mov rsi, rdi; int
27
28
      mov rdx, rdi
      inc rdx; int
      mov rdi, formato_teorema_msg ; char*
30
       call printf
31
32
      add rsp, 8
33
34
35
       ; como esto es solo lectura, tambien puede ponerse en la seccion de codigo
36
       ; siempre y cuando no se ejecute
```

## 4 Ejercicios de Estructura

#### 4.1 Cifrado cesar

Queremos escribir en asm la funcion void cifrar\_cesar(char\* mensaje, int n).

Esta funcion toma un puntero a una string y hace lo siguiente: por cada caracter, si es una letra, la remplaza por el que se encuentra n lugares mas adelante en el alfabeto.

Por ejemplo: si n = 1 todas las  $a \to b$ , todas las  $b \to c$  etc. Es ciclico por lo que todas las  $z \to a$ . Los caracteres que no sean letras como ! o # no son modificados.

Escribamos primero el codigo en C.

```
1 #define INICIO_LETRAS 97
2 #define TAM_ALFABETO 26
4 void cifrar_cesar(char* mensaje, int n) {
      int i = 0;
       /*mientras no sea el caracter de finalizacion del mensaje*/
       while (mensaje[i] != 0) {
           char letra = mensaje[i];
           /*si el caracter es una letra*/
10
           if (INICIO_LETRAS <= letra && letra < INICIO_LETRAS + TAM_ALFABETO) {
11
               /*realizamos los calculos*/
int offset = (int) letra - INICIO_LETRAS;
13
               offset = (offset + n) % TAM_ALFABETO;
14
               letra = (char) INICIO_LETRAS + offset;
15
               /*reescribimos la letra*/
16
               mensaje[i] = letra;
18
           ++i;
19
1 global cifrar_cesar
2 %define INICIO_LETRAS 97
3 %define TAM_ALFABETO 26
5
       cifrar_cesar:
       ; rdi contriene el puntero al mensaje y esi contiene n
       .ciclo:
           mov al, [rdi]; leemos la letra
           cmp al, 0; es el caracter de finalizacion?
10
11
           je .fin
12
           ; es letra?
           cmp al , INICIO_LETRAS
14
15
           jb .seguir
           mov bl , INICIO_LETRAS
16
           add bl, TAM_ALFABETO
           cmp al, bl
18
           jae .seguir
19
```

```
20
             ; limpiamos la parte alta del registro. de esta manera "casteamos" el char a
21
        int
             shl eax, 31
shr eax, 31
22
23
24
             ; eax = offset + n


sub eax, INICIO_LETRAS
26
27
             add eax, esi
28
29
30
             ; eax = eax % TAM_ALFABETO = nuevo offset
31
             \mathbf{xor}\ \mathbf{rdx} , \mathbf{rdx} ; seteamos \mathbf{rdx} en 0 para que no afecte la division mov ecx , TAMALFABETO
32
33
             idiv ecx
34
             mov eax, edx
35
36
             ; eax = eax + INICIO_LETRAS = nueva letra (como int) add eax, INICIO_LETRAS
37
38
39
             ; reescribimos en memoria
40
41
             mov [rdi], al
42
             .seguir:
43
44
             ; avanzamos el puntero 1 byte
             inc rdi
45
             jmp .ciclo
46
47
        .\,f\,i\,n\,:
48
        ret
```

# Ej. 1. (40 puntos)

Sea un árbol binario doblemente enlazado que respeta la siguiente estructura:

```
struct nodo {
    struct nodo* derecho,
    struct nodo* izquierdo,
    struct nodo* padre,
    void* data,
    void (*borrar)(void*)
}
```

- (15p) a. Programar en ASM la función ContarPorNivel que dado un puntero a nodo y un número de nivel, cuenta la cantidad de nodos que hay en el nivel indicado. El resultado es retornado en un puntero a entero denominado cantidad. Su aridad es: void contar\_por\_nivel(struct nodo\* arbol, unsigned int nivel, unsigned int\* cantidad).
- (25p) b. Programar en ASM la función borrar\_nivel\_conectando\_izquierda que dado un doble puntero a nodo y un número de nivel, borra todos los nodos del nivel indicado, conectando al padre solamente los hijos izquierdos. El subarbol derecho debe ser eliminado. Su aridad es: void borrar\_nivel\_conectando\_izquierda(struct nodo\*\* arbol, unsigned int nivel). Considerar que el puntero al primer nodo puede cambiar y debe ser retornado en el parámetro arbol.



Nota: Para borrar data se debe llamar a la función almacenada en el nodo en borrar. La misma tienen la misma aridad que la función free.

```
a) Implementacion en C.
1 void contar_por_nivel(struct nodo* arbol, unsigned int nivel, unsigned int* cantidad)
       /* setea el acumulador en 0. Por si este no lo estaba antes*/
       *cantidad = 0;
3
       {\tt contar\_por\_nivel\_aux}\,(\,{\tt arbol}\,,\,{\tt nivel}\,,\,{\tt cantidad}\,)\,;
4
5 }
6
7 void contar_por_nivel_aux(struct nodo* arbol, unsigned int nivel, unsigned int*
       cantidad) {
8
       if (arbol != NULL) {
9
           /*si este es el nivel buscado */
10
           if (nivel = 0) {
11
                /* se ira incrementando como acumulador en el caso recursivo*/
12
                *cantidad += 1;
           }
14
15
           else {
16
17
                contar_por_nivel_aux(arbol->izquierdo, nivel-1, cantidad);
                contar_por_nivel_aux(arbol->derecho, nivel-1, cantidad);
18
           }
19
20
      }
21 }
  Implementacion en asm
_{1} %define OFFSET_DERECHO _{0}
2 %define OFFSET_IZQUIERDO 8
3 %define OFFSET_PADRE 16
4 %define OFFSET_DATA 24
5 %define OFFSET_BORRAR 32
7 %define NULL 0
9 contar_por_nivel:
      mov dword [rdx], 0
10
       call contar_por_nivel_aux
11
12
13 contar_por_nivel_aux:
       ; movemos datos a registros seguros
14
       push r12
15
      push r13
16
17
       ; en r12 esta arbol, r13d nivel y en rdx cantidad
18
19
      mov r12, rdi
20
      mov r13d, esi
21
       ; es arbol vacio?
22
      \frac{\text{cmp}}{\text{r}} r12, NULL
23
      je .fin
24
25
       ; nivel = 0 ?
26
      cmp r13d, 0
27
       je .raiz
29
       ; llamado para el hijo derecho
30
31
      mov rdi, [r12 + OFFSET_DERECHO]
      mov esi, r13d
32
```

```
dec esi
33
       call contar_por_nivel_aux
34
35
36
       ; llamado para el hijo derecho
       mov rdi , [r12 + OFFSET_IZQUIERDO]
37
       mov esi, r13d
38
       dec esi
39
       call contar_por_nivel_aux
40
41
       jmp .fin
42
43
44
       .raiz:
       ; *cantidad += 1
45
       mov eax, [rdx]
46
47
       inc eax
       mov [rdx], eax
48
49
50
       .fin:
       pop r13
51
52
       pop r12
       ret
53
```

Notar que en esta implementacion no se preocupa por guardar cantidad nunca. Esto se puede hacer porque esta implementacion mantiene intacto el registro rdx, de esta forma, el llamado no le afecta. arbol y nivel, en cambio, van alterandose para cada llamado. Necesitamos establecer registros que nuestra funcion mantenga en su estado original posterior al llamado. Podia usarse cualquiera (siempre y cuando se mantenga la convencion C)

#### b) Implementacion en C

```
void borrar_arbol(struct nodo* raiz) {
       if (raiz != NULL) {
3
           nodo* izquierdo = raiz->izquierdo;
4
           borrar_arbol(izquierdo);
6
           nodo* derecho = raiz->derecho;
           borrar_arbol(derecho);
9
           (raiz->borrar)(raiz->data);
10
           free (raiz);
11
      }
12
13
14 }
15
16 void borrar_nivel_conectando_izquierda(struct nodo** arbol, unsigned int nivel) {
      nodo* raiz = *arbol;
17
      if (raiz != NULL) {
18
           if (nivel = 0) {
19
               *arbol = raiz->izquierdo;
20
21
               if (raiz->izquierdo != NULL) {
22
                   raiz -> izquierdo -> padre = raiz -> padre;
25
               // se desconecta el hijo izquierdo para que no sea borrado
26
27
               raiz->izquierdo = NULL;
28
```

```
borrar_arbol(raiz);
29
           }
30
31
            else {
                nivel = 1;
33
34
                nodo** izquierdo = &(raiz->izquierdo);
                borrar_nivel_conectando_izquierda (izquierdo, nivel);
36
37
                nodo** derecho = &(raiz->derecho);
38
                borrar_nivel_conectando_izquierda (derecho, nivel);
39
40
           }
41
       }
42
43 }
  Implementacion en asm
borrar_arbol:
       push r12
       ;r12 contiene raiz
4
       mov r12, rdi
5
6
       cmp r12, NULL
       je .fin
9
       ; llamado para subarbol derecho
10
       mov rdi, [r12 + OFFSET_DERECHO]
11
       call borrar_arbol
12
13
       ; llamado para subarbol izquierdo
14
       mov rdi, [r12 + OFFSET_IZQUIERDO]
15
16
       call borrar_arbol
17
       ; llamado a funcion borradora con el puntero al dato en rdi
18
       mov rdi, [r12 + OFFSET_DATA]
19
       mov rsi , [r12 + OFFSET_BORRAR]
20
       call rsi
21
22
       ; llamado a free
23
       mov rdi, r12
24
       call free
25
26
27
       . fin:
       pop r12
28
29
       ret
30
31
{\tt 32\ borrar\_nivel\_conect} and {\tt o\_izquierda}:
       push r12
33
       push r13
34
35
       push r14
36
       mov r12, rdi ; arbol esta en r12
37
       mov r13, [rdi]; raiz esta en r13
mov r14d, esi; nivel esta en r14d
38
39
40
```

cmp r13, NULL

41

```
je .fin
42
43
       cmp r14d, 0
44
45
       jne .caso_recursivo
46
47
            .caso_base:
48
            ; *arbol = raiz->izquierdo
49
           mov rdi, [r13 + OFFSETJZQUIERDO]
50
           mov [r12], rdi
51
52
            ; raiz->izquierdo == NULL ?
53
           cmp rdi, NULL
54
            je .borrar_derecha
55
            ; raiz->izquierdo->padre = raiz->padre
57
           mov rsi , [r13 + OFFSET_PADRE]
58
           mov [rdi + OFFSET_PADRE], rsi
59
60
            .borrar_derecho:
61
62
            ; raiz->izquierdo = NULL;
63
           mov qword [r13 + OFFSET_IZQUIERDO], NULL
65
            ; borrar_arbol(raiz)
66
           mov rdi, r13
67
            call borrar_arbol
68
69
70
       jmp .fin
71
72
73
            .caso_recursivo:
74
75
            ; nivel = 1
            dec r14d
76
77
            ; llamado recursivo izquierdo
78
            \begin{array}{lll} \textbf{lea} & \textbf{rdi} \ , & [ \ \textbf{r13} \ + \ \textbf{OFFSET\_IZQUIERDO} ] \end{array}
79
           mov esi, r14d
            call borrar_nivel_conectando_izquierda
81
82
            ; llamado recursivo derecho
83
            84
85
           mov esi, r14d
            call borrar_nivel_conectando_izquierda
86
87
       .fin:
89
       pop r14
90
       pop r13
91
       pop r12
92
93
       ret
```

Una sutileza. Cuando se elimina un nodo n, se conecta el hijo izquierdo de n con el padre de n. Para ello tenemos que setear 2 campos: El de padre para el hijo y el de derecho o izquierdo para el padre. Ahora, se puede setear este ultimo campo sin apelar a casos. Para esto se usa doble punteros. Viendo la version en C, se encuentra que en el llamado recursivo (lineas 35-40) el nuevo doble puntero es un puntero al campo derecho o izquierdo de n (NO es el contenido del campo sino que

un puntero al campo en si!). De esta forma, arbol es un puntero al campo del que "proviene". Es decir, derecho o izquierdo de su padre.

Entonces, el paso que da la conexion del padre de  ${\tt n}$  con el hijo izquierdo de  ${\tt n}$  es \*arbol = raiz->izquierdo

## 4.3 Ejercicio parcial 28/6/18. Listas circulares

# Ej. 1. (40 puntos)


Sea una lista circular que respeta la siguiente estructura:

```
struct nodo {
   struct nodo* siguiente,
   int dato,
   bool (*oraculo)()
}
```

Donde siguiente es un puntero al siguiente nodo, dato es un valor entero almacenado y oraculo es un puntero a función que no recibe nada y devuelve un valor de tipo bool. bool es un entero de 4 bytes, que se interpreta como false si vale 0 y true en caso contrario. Se pide escribir 2 funciones:


■ void insertarDespuesDelUltimoTrue(nodo\* listaCircular, int nuevoDato, bool (\*nuevoOraculo)()):

Inserta un nuevo nodo después del último nodo para el cual el llamado a su oraculo devuelva true. El nuevo nodo debe contener los campos dato y oraculo pasados por parámetro. Si el oráculo de ningún nodo devuelve true, no se debe insertar nada.



■ void borrarUltimoFalse(nodo\*\* listaCircular):

Borra el último nodo cuya llamada a oraculo devuelva false. De borrar el primero debe modificar el puntero a la lista circular. Si el oráculo de ningún nodo devuelve false, no se debe borrar nada.



- (8p) a. Implementar la función insertarDespuesDelUltimoTrue en C.
- (15p) b. Implementar la función insertarDespuesDelUltimoTrue en ASM.
- (17p) c. Implementar la función borrarUltimoFalse en ASM.
  - a) Implementacion en C

```
1 #define FALSE 0
2 #define TAMANO.NODO 24
4 void insertarDespuesDelUltimoTrue(nodo* listaCircular, int nuevoDato, bool
5 (*nuevoOraculo)()) {
      nodo* inicial = listaCircular;
      nodo* ultimo_true = inicial;
      listaCircular = inicial->siguiente;
9
10
      /* se recorre la lista hasta que se vuelva al principio*/
12
      while(listaCircular != inicial) {
           if (listaCircular -> oraculo () != FALSE) {
14
15
               ultimo_true = listaCircular;
16
           listaCircular = listaCircular -> siguiente;
17
18
      }
19
20
       /* si habia alguno true*/
21
       if (ultimo_true -> oraculo () != FALSE) {
           nodo* nuevo = (nodo*) malloc(TAMANO.NODO);
22
           nuevo->siguiente = ultimo_true->siguiente;
24
25
           ultimo_true->siguiente = nuevo;
26
           nuevo->dato = nuevoDato;
27
28
           nuevo->oraculo = nuevoOraculo;
      }
29
30 }
```

Notar que al finzalizar el while todavia no se chequeo el oraculo de inicial. Cuando termina el cuerpo del ciclo pueden darse 2 casos:

- ultimo\_true se actualizo alguna vez. En este caso significa que hay algun true posterior a inicial. De esta forma el oraculo de ultimo\_true es true.
- ultimo\_true no se actualiza nunca. En este caso, significa que no hay true posterior a inicial. Resta ver si el nodo debe agregarse luego de inicial. Como inicial = ultimo\_true, puede chequearse este ultimo.

#### b) Implementacion en asm

```
1 %define OFFSET_SIGUIENTE 0
2 %define OFFSET_DATO 8
3 %define OFFSET_ORACULO 16
5 %define TAMANO_NODO 24
7 %define FALSE
10 insertarDespuesDelUltimoTrue:
      push r12
11
      push r13
12
      push r14
13
14
      push r15
      push rbx ; la pila ya queda alineada para el malloc
15
```

```
16
       mov r12, rdi ; r12 sera inicial
17
       mov r13, rdi ; r13 sera ultimo_true
18
       mov r14, [rdi + OFFSET_SIGUIENTE] ; r14 sera el nodo actual
19
       mov r15, rdx; r15 sera nuevo oraculo
mov ebx, esi; ebx sera nuevo dato
20
21
            .ciclo:
23
             ; actual == inicial ?
24
            cmp r14, r12
25
            je .lista_recorrida
26
27
            ; el oraculo de actual indica false ?
28
            {\color{red} {\sf mov}} \ \ {\tt rsi} \ , \ \ [\ {\tt r14} \ + \ {\tt OFFSET\_ORACULO}]
29
30
             call rsi
            \operatorname{cmp}\ \operatorname{eax}\ ,\ \operatorname{FALSE}
31
            je .actualizar_nodo
32
33
             ; ultimo_true = actual
34
35
            mov r13, r14
36
            .actualizar_nodo:
37
             ; actual = actual -> siguiente
            39
40
            jmp .ciclo
41
42
43
        .lista_recorrida:
       ; el oraculo de ultimo_true indica false ?
44
       mov rsi , [r13 + OFFSET_ORACULO]
45
        call rsi
47
       \operatorname{cmp}\ \operatorname{eax}\ ,\ \operatorname{FALSE}
       je .fin
48
49
       ; nuevo = malloc(TAMANO.NODO)
50
       mov rdi, TAMANONODO
51
       call malloc
52
53
       ; nuevo->siguiente = ultimo_true->siguiente
       \frac{1}{1} mov rsi , [r13 + OFFSET_SIGUIENTE]
55
       mov [rax + OFFSET_SIGUIENTE], rsi
56
57
        ; ultimo_true->siguiente = nuevo
58
       mov [r13 + OFFSET_SIGUIENTE], rax
59
60
       ; nuevo->dato = nuevoDato
61
62
       mov [rax + OFFSET_DATO], ebx
       ; nuevo->oraculo = nuevoOraculo
63
       mov [rax + OFFSET_ORACULO], r15
64
65
        .fin:
66
67
       pop rbx
       pop r15
68
       pop r14
69
       pop r13
       pop r12
71
72
       ret
```

c) Implementacion en C

```
void borrarUltimoFalse(nodo** listaCircular) {
      nodo* inicial = *listaCircular;
      nodo** ultimo_false = listaCircular;
      listaCircular = &(*listaCircular)->siguiente;
6
      /* se recorre la lista hasta que se vuelva al principio*/
      while(*listaCircular != inicial) {
8
           if(*listaCircular->oraculo() == FALSE) {
9
               ultimo_false = listaCircular;
10
11
           listaCircular = &(*listaCircular)->siguiente;
12
      }
14
15
       /* si habia alguno false*/
       if (* ultimo_false -> oraculo () == FALSE) {
17
          nodo* a_eliminar = *ultimo_false;
18
           *ultimo_false = a_eliminar->siguiente;
19
20
           if( a_eliminar == inicial) {
21
               *listaCircular = a_eliminar -> siguiente;
22
           free (a_eliminar);
24
      }
25
26 }
```

Eliminar el primer nodo es un caso especial. Ya que es apuntado desde 2 lugares, (listaCircular pasado por parametro y el ultimo nodo de la lista). En este caso deben actualizarse ambos. Un detalle es que esta implementacion supone que la eliminacion de un nodo no destruye completamente la lista. Es decir si hay un nodo false entonces la lista circular tiene por lo menos 2 nodos.

```
borrarUltimoFalse:
         push r12
2
         push r13
3
         push r14 ; la pila ya queda alineada para el free
         mov r12, [rdi]; r12 sera inicial
         mov r13, rdi ; r13 sera ultimo_false
mov r14, [rdi]
9
         lea r14, [r14 + OFFSET_SIGUIENTE]; r14 sera actual, en este caso es doble
10
         puntero
               .ciclo:
               ; *actual == inicial ?
13
               cmp [r14], r12
14
               je .lista_recorrida
16
               ; el oraculo de actual indica true ?
17
               \color{red} \text{mov} \hspace{0.2cm} \textbf{rsi} \hspace{0.1cm}, \hspace{0.2cm} [\hspace{0.1cm} \textbf{r14}\hspace{0.1cm}]
18
               {\color{red} \mathbf{mov}} \ \ \mathbf{rsi} \ , \ \ [\ \mathbf{rsi} \ + \ \mathbf{OFFSET\_ORACULO}]
19
               call rsi
20
               cmp eax, FALSE
21
               jne .actualizar_nodo
23
               ; ultimo_false = actual
24
25
               \color{red}\text{mov} \ \ r13 \ , \ \ r14
26
```

```
.actualizar_nodo:
27
            ; actual = & (*actual->siguiente)
28
            mov r14, [r14]
29
            jmp .ciclo
31
32
       .lista_recorrida:
33
       ; el oraculo de ultimo_false indica true ?
34
       mov rsi, [r13]
35
       mov rax, [rsi + OFFSET\_ORACULO]
36
       call rsi
37
       \operatorname{cmp}\ \operatorname{eax}\ ,\ \operatorname{FALSE}
38
       jne .fin
39
40
       mov rsi, [r13] ; rsi sera a_eliminar
41
42
       ; *ultimo_false = a_eliminar->siguiente
43
       mov rdi, [rsi + OFFSET_SIGUIENTE]
mov [r13], rdi
44
45
46
47
       ; a_eliminar == inicial ?
       \frac{\text{cmp}}{\text{rsi}}, r12
48
       jne .liberar_memoria
50
       ; *actual = a_eliminar->siguiente
51
       mov [r14], rdi
52
53
54
       .liberar_memoria:
       ; free (a_eliminar)
55
       mov rdi, rsi
56
57
       call free
58
       .fin:
59
60
       pop r14
       pop r13
61
62
       pop r12
63
       ret
```

## 5 Instrucciones de FPU

La CPU puede realizar operaciones matematicas mas avanzadas como seno, coseno y tangente. Para esto se utiliza la *floating point unit* (FPU). El comportamiento de este es un poco diferente.

- Funciona con un stack de registros propios. Nombrados st0 a st7. La FPU solo realiza operaciones con estos registros.
- Estos registros solo pueden ser cargados usando posiciones de memoria. Es decir, si se tiene algun valor en un registro como rax y quiere usarse este en la FPU, se debe copiar el contenido de rax en memoria y luego utilizar la instruccion para cargar la FPU tomando como parametro la direccion donde se encuentra el dato.
- Similar, para obtener los resultados de la FPU en un registro de proposito general debe escribirse en memoria.

- Dependiendo de la instruccion que usemos para cargar los registros puede tomar float, double o int. Opera internamente como double. Similar para colocar los resultados en memoria.
- Algunas operaciones solo pueden realizarse con el tope de la pila (st0).

Aca se encuentra una tabla de las instrucciones de FPU con una breve descripcion.

## 5.1 Ejemplo de uso

Supongamos que hay que implementar double f(float x)

$$f(x) = \sqrt{\cos\left(\frac{2\pi}{x+5}\right)} \tag{1}$$

```
1 section .data
_2 x : dd 0
з y : dq 0
4 5_float : dd 5.0
6 global f
   section .text
9 f:
        ; x se encuentra en los primeros 32 bits de xmm0
10
        movss [x], xmm0
11
12
        finit
        fld dword [x]; dword ya que es un float, son 32 bits. fld dword [5\_float]; dword ya que es un float, son 32 bits.
14
15
                                 ST0
                     5
16
17
18
                     x
                                 ST1
                                 ST2
20
21
22
23
                              ; suma st0 a st1 y realiza pop, eliminando st0
        faddp\ st1\ ,\ st0
24
25
26
                  x + 5
                                 ST0
27
28
                                 ST1
29
                                 ST2
30
31
32
33
        fldpi
34
35
                                 ST0
36
                     рi
37
                  x + 5
                                 ST1
38
39
                                 ST2
40
41
```

```
fadd st0, st0
43
44
                                        ST0
                        2\,\mathrm{pi}
45
46
                       x + 5
                                        ST1
47
48
                                        ST2
49
50
51
                     st1, st0
52
                     2 \operatorname{pi/x} + 5
                                        ST0
54
55
                                        ST1
56
57
                                        ST2
58
59
60
          fcos
61
62
                 |\cos(2\operatorname{pi}/x+5)|
                                         ST0
63
64
65
                                        ST1
66
                                        ST2
67
68
69
          fsqrt
70
71
                                                  ST0
                 |\operatorname{sqrt} \cos(2\operatorname{pi}/x+5)|
72
73
                                                  ST1
74
75
                                                  ST2
76
77
78
          fstp qword [y]
79
80
                                        ST0
81
82
                                        ST1
83
84
                                        ST2
85
86
87
          movsd xmm0, [y]
88
```

# 6 SIMD

Supongamos que tenemos dos pares de numeros  $(x_0, x_1)$   $(y_0, y_1)$  y queremos sumarlos para obtener  $(x_0 + y_0, x_1 + y_1)$ .


Si estos numeros son int podemos sumarlos realizando 2 instrucciones add. Sin embargo un int solo ocupa 4 bytes, tenemos registros de 8 bytes como rax. En cada uno de estos registros entran 2 int. Tenemos incluso registros de 16 bytes como xmm0, estos pueden almacenar 4 int.

Seria util (y mas performante) si pudiesemos realizar esta misma instruccion de forma paralela y no secuencial. Single Instruction- Multiple Data (SIMD)

Las CPU modernas poseen instrucciones para esta clase de problemas. El SSE instruccion set (para xmm) y su extension AVX instruccion set (para ymm).

Algunos ejemplos ilustrativos de las instrucciones.

• paddd xmm0, xmm1. Parallel Add Doubleword. Suma los enteros en xmm1 con los de xmm0. Guarda el resultado en xmm0



• pshufd xmm0, xmm1, imm8. Shuffle Packed Doublewords. Cada 2 bits de imm8 indica que doubleword de xmm1 selecionar, se coloca en xmm0

• pslld xmm0, imm8. Parallel Shift Left Logical Doubleword. Shiftea a la izquierda cada una de las double word en xmm0 la cantidad indicada por imm8

xmm0	x3	x2	x1	x0
xmm0	x3 << imm8	$x2 \ll imm8$	x1 << imm8	$x0 \ll imm8$

No todas las instrucciones normales tienen su equivalente vectorizado. Por ejemplo, no existe una instruccion para division de enteros. Aca se encuentra una tabla de instrucciones entre las cuales se encuentran las SSE y las AVX (util para saber si cierta instruccion existe).

Bien, como afecta la performance el usar estas instrucciones?. Este articulo hace una comparacion de esto para C++ con un par de programas simples. Un detalle interesante es que los compiladores como gcc "intentan" colocar instrucciones SIMD para optimizar codigo. Puede compararse compilando algun programa en C con flag -00 y -03, desensamblar ambos con objdump y observar las diferencias.

#### 6.1 Ejemplo: Sumar 2 arreglos de enteros

La funcion void suma\_vectorial(int\* x, int\* y, int\* res, unsigned int dimension) realiza lo siguiente:

res[i] = x[i] + y[i] para  $0 \le i < dimension$ . Para simplificar, suponer que dimension es multiplo de 4.

```
suma_vectorial:
      ; rdi contiene x
       ; rsi contiene y
3
      ;rdx contiene z
5
       ; ecx contiene dimension
6
       .ciclo:
       \begin{array}{ccc} \mathbf{cmp} & \mathbf{ecx} \;, & 0 \\ \mathbf{je} \;. & \mathbf{fin} \end{array}
8
9
10
       11
12
13
       ; parallel add dobleword
14
       paddd xmm0, xmm1 ; xmm0 = |x3+y3|x2+y2|x1+y1|x0+y0|
15
16
       ; guardamos los datos
17
       movdqu [rdx], xmm0
18
19
       ; avanzamos el puntero 4 int. 16 bytes
20
21
       add rdx, 16
22
       ; reducimos dimension 4
       sub ecx, 4
24
25
26
       jmp. ciclo
27
       .fin: \\
28
29
       ret
```

# 7 Ejercicios de SIMD

#### 7.1 Invertir texto

Queremos escribir una funcion void invertir(char\* mensaje, int len)

Esta funcion toma un puntero a una string y su largo e invierte el orden de los caracteres.

Por ejemplo  $hola \rightarrow aloh$ .

Supongamos que el largo del mensaje es al menos 8.

Puede resolverse sin aprovechar SIMD recorriendo el arreglo e ir intercambiando primeros con ultimos. Mas concretamente en C

```
void invertir(char* mensaje, int len) {
        int por_izquierda = 0;
       int por_derecha = len -1;
        /*mientras no se crucen*/
       while (por_izquierda < por_derecha) {
            /*se intercambian los caracteres*/
6
            \begin{array}{ll} char & temp \, = \, mensaje \, [\, por\_izquierda \, ] \, ; \end{array}
            mensaje [por_izquierda] = mensaje [por_derecha];
            mensaje [por_derecha] = temp;
9
10
11
            /*avanzan los indices*/
            por_izquierda++;
12
            por_derecha --;
13
       }
14
15 }
```

Usando SIMD se pueden intercambiar en paralelo 8 pares de caracteres. La idea es cargar por izquierda y por derecha, invertirlos e intercambiarlos.

```
1 section .data
2 invertidor: db 7,6,5,4,3,2,1,0
4 section .text
5 invertir:
       ; rdi es puntero a inicio
6
       ; esi es largo
       ; limpiamos parte alta de rsi
9
10
       sll rsi, 32
       srl rsi, 32
11
12
13
       ; rdi sera puntero a 8 por izquierda
       ; rsi sera puntero a 8 por derecha
14
       \mathbf{add} \ \mathbf{rsi} \ , \ \mathbf{rdi}
15
16
       sub rsi, 8
17
       movdqu \ xmm0, \ [invertidor] \ ; \ xmm0 = |0|1|2|3|4|5|6|7|
18
19
       .ciclo:
20
21
       cmp rdi, rsi
       ja .fin
22
23
       ; cargado de grupos de 8
       movdqu xmm1, [rdi]
movdqu xmm2, [rsi]
25
26
27
       ; se invierten los grupos
28
```

```
pshufb xmm1, xmm0
29
       pshufb xmm2, xmm0
30
31
       ; intercambio de grupos
32
       movdqu [rdi], xmm2
33
       movdqu \ [\ rsi\ ]\ ,\ xmm1
34
         se avanzan los indices
36
       add rdi, 8
37
       sub rsi, 8
38
39
40
       jmp .ciclo
41
       .fin:
42
```

Un detalle de esta implementación es lo que sucede cuando el largo del mensaje no es multiplo de 8. Si se da esto, en el ultimo ciclo sucedera que los caracteres tomados por izquierda y por derecha tienen un solapamiento parcial. Dicho de otra forma, los ultimos caracteres de los tomados por izquierda serán los primeros caracteres de los tomados por derecha. Sin embargo, si se observan como 3 partes (izquierda, solapada y derecha) puede verse que la parte solapada es invertida en el lugar y las de derecha e izquierda se invierten e intercambian lugar. Esto es una inversion, por lo que funciona. Tambien puede verse como "un giro de 180" con la parte solapada como centro.

#### 7.2 Ejercicio parcial 10/5/18. Numeros de 3 bytes en big-endian


# Ej. 2. (40 puntos)

Considerar un vector de 16 números enteros con signo de 24 bits almacenados en big-endian.

- (25p) a. Construir una función en ASM utilizando SIMD que dado un puntero al vector de números mencionado, retorne la suma de los números del vector como un entero de 4 bytes.
- (15p) b. Modificar la función anterior para que a los números pares los multiplique por  $\pi$ . En este caso el resultado debe ser retornado como double.
  - a) 24 bits son 3 bytes. Un registro xmm puede almacenar 5.33 de estos numeros. Para hacerlo simple, tomemos en cada iteración 4 numeros. Quedando en la parte alta información que no se va a utilizar. Como sobran exactamente 4 bytes podemos "castear" estos numeros para que se conviertan numeros de 4 bytes.

El problema es que estos numeros estan almacenados en big-endian. Como trabajamos con little-endian, cuando los numeros sean cargados de memoria tendran los bytes al reves de como los queremos.

Lo que haremos puede verse graficamente como:



Luego se suma en paralelo con un acumulador xmm. De esta forma suceden 4 sumatorias en paralelo. Notar que el paso 2 y 3 son reordenamientos por lo que podemos reducirlos en un solo *shuffle*.

```
2 section.data
3; al escribirlo hay que tener en cuenta que se invierten los bytes
4 reordenador:
5 db
^{6}\ 2\,,\ 1\,,\ 0\,,\ 15\,,
7 5, 4, 3, 15,
8 8, 7, 6, 15
9 11, 10, 9, 15
10
11
  section.text
  funcion_pedida:
12
       ; rdi contiene puntero a arreglo
13
14
       mov rsi, 16
       movdqu xmm1, [reordenador]
15
16
17
       ;xmm2 sera nuestro acumulador paralelo
18
19
       pxor xmm2, xmm2
20
       .ciclo:
21
22
       \frac{\text{cmp}}{\text{rsi}}, 4
       je .ultimos_cuatro
23
24
       movdqu xmm0, [rdi]
25
       call agregar_a_acumulador
26
27
       ; 4 numeros de 3 bytes son 12 bytes
28
       add rdi, 12
29
30
       jmp .ciclo
31
32
       ; en los ultimos cuatro hay que ser cuidadosos ya que si lo hacemos como los
33
       demas estariamos accediendo a memoria por fuera del arreglo
```

```
. \verb|ultimos_cuatro|:
34
      sub rdi, 4
35
      movdqu xmm0, [rdi]
36
37
       pslldq xmm0, 4
       call agregar_a_acumulador
38
39
       .juntar:
40
                               xmm2 = |s3|s2|s1|s0|
41
      movdqu \ xmm0, \ xmm2 ;
                               xmm0 = |s3|s2|s1|s0|
42
      psrldq xmm0, 8
                               xmm0 = |0|0|s3|s2|
43
      paddd xmm0, xmm2
                              xmm0 = |0|0|s3+s1|s2+s0|
44
45
      movdqu xmm2, xmm0 ;
                               xmm2 = |0|0|s3+s1|s2+s0|
46
       psrldq xmm2, 4
                              xmm2 = |0|0|0|s3+s1|
47
48
      paddd xmm0, xmm2 ;
                              xmm0 = |0|0|s3+s1|s3+s2+s1+s0|
49
50
      movd eax, xmm0
51
52
       ret
53
54 agregar_a_acumulador:
      ; reordenamos segun el diagrama
55
       pshufb xmm0, xmm1
56
57
       ; movemos todo un byte a la izquierda para extender
58
       pslldq xmm0, 1
59
60
61
       ; extendemos.
       ; psrad toma bits y no bytes.
62
       ; este es un shift aritmetico, por lo que el signo se va copiando
63
64
      psrad xmm0, 8
65
       ; agregamos a xmm2
66
67
      paddd xmm2, xmm0
      ret
68
```

b) Lo que se puede hacer es, una vez obtenidas las sumas parciales, separar en |s2+s0| y |s3+s1|, pasar ambos a double y multiplicar por  $\pi$  la suma de los elementos pares.

```
%define pi rdx
      pi_ptr : dq 0
2
3
4
       .juntar:
                             xmm2 = |s3|s2|s1|s0|
                             xmm0 = |s3|s2|s1|s0|
      movdqu xmm0, xmm2 ;
10
                             xmm0 = |0|0|s3|s2|
11
      psrldq xmm0, 8
      paddd xmm0, xmm2
                             xmm0 = |0|0|s3+s1|s2+s0|
12
      movdqu xmm2, xmm0 ;
                             xmm2 = |0|0|s3+s1|s2+s0|
14
      psrldq xmm2, 4 ;
                             xmm2 = |0|0|0|s3+s1|
16
       ; conversion a double
17
      movss eax, xmm0
18
19
      cvtsi2sd xmm0, eax
```

```
movss \ \underline{eax} \ , \ xmm2
21
22
       cvtsi2sd xmm2, eax
23
       ; multiplicacion por pi de los elementos pares finit
24
25
       fldpi
26
       fstp qword [pi_ptr]
27
       mov pi, [pi-ptr]
28
29
       movsd xmm1, pi
mulsd xmm0, xmm1 ;
30
                               xmm0 = |0| pi * (s2+s0)|
31
32
33
       addsd xmm0, xmm2 ; xmm0 = |0| s3+ pi*s2 + s1 + pi*s0
34
       ; el resultado ya se encuentra en xmm0 ret
35
36
37
```