Cours De Résidanat

Sujet : **30**

Les états septiques graves

Objectifs:

- 1. Identifier à partir des données de l'examen clinique et des examens complémentaires les différents stades des états septiques.
- 2. Expliquer les mécanismes physiopathologiques des états septiques graves.
- 3. Décrire les conséquences macro-circulatoires et microcirculatoires d'un état septique grave.
- 4. Réunir les données anamnestiques, cliniques et paracliniques permettant le diagnostic étiologique d'un état septique grave.
- 5. Réunir les arguments qui orientent vers l'origine communautaire ou nosocomiale d'un état septique grave.
- 6. Planifier la prise en charge thérapeutique des états septiques graves.
- 7. Organiser la surveillance d'un état septique grave.

Concepts clés:

- Le sepsis est un syndrome complexe regroupant plusieurs entités cliniques et reste associé à une mortalité élevée.
- La reconnaissance précoce des patients à risque d'évolution défavorable est un des éléments déterminants du pronostic.
- Cette identification est basée sur le consensus de SEPSIS-3 visant à simplifier et améliorer la classification des états septiques aigus. On distingue désormais uniquement le sepsis et le choc septique.
- Les définitions de SEPSIS 3 mettent l'accent sur la notion de dysfonction d'organe menaçant le pronostic vital.
- Un diagnostic rapide, la mise en route d'un support hémodynamique précoce et une antibiothérapie à large spectre débutée dans les plus brefs délais demeurent la pierre angulaire de la prise en charge du patient septique.
- La restauration d'une pression artérielle moyenne suffisante constitue une étape obligatoire du schéma thérapeutique.
- L'administration d'un agent vasopresseur est indispensable lorsque le remplissage vasculaire ne suffit pas à réaliser cet objectif.
- La noradrénaline est l'agent vasoconstricteur recommandé en première intention.

Préambule:

- Les états septiques sont des pathologies fréquentes dont l'incidence est en constante augmentation. Ceci peut s'expliquer par le vieillissement de la population et la fréquence croissante des comorbidités associées.
- Bien qu'une tendance à l'amélioration du pronostic ait été observée dans la dernière décennie, la mortalité des états septiques graves reste élevée, de l'ordre de 50% globalement. Elle est significativement plus élevée en cas de choc septique.
- L'incidence des syndromes septiques est élevée en réanimation, mais près de 50% des cas sont observés en dehors de cette structure. Ceci suggère l'importance d'une sensibilisation à la reconnaissance de ce syndrome pour une prise en charge précoce et adaptée.

Sujet 30 : les états septiques graves.

N° Validation: 0630202234

I. DEFINITIONS ET CLASSIFICATION DES ETATS SEPTIQUES

De nombreuses études ont objectivé l'importance d'une prise en charge précoce et intensive pour

réduire la morbi mortalité associée au sepsis. La reconnaissance des états septiques constitue un

préalable indispensable pour atteindre cet objectif. Les dernières décennies ont vu évoluer les

définitions du sepsis et choc septique, tendant plus récemment vers une simplification.

Selon la mise à jour de 2016 (qui a été adoptée par les recommandations du surviving sepsis compaign :

SSC de 2021), le sepsis a été défini comme une dysfonction d'organe secondaire à une réponse

inappropriée de l'organisme à une infection qu'elle soit documentée ou suspectée.

L'accent mis sur la défaillance d'organe dès le stade sepsis a rendu le terme « sepsis sévère »

redondant (Annexe I). La notion de dysfonction d'organe repose sur le score SOFA qui compte

six défaillances d'organe cotées chacune de 0 à 4 (Annexe II). Un score ≥ 2 est associé à un risque

de mortalité de 10%.

Quant au choc septique, forme grave et continuum du sepsis, sa définition s'appuie sur plusieurs

critères : sepsis avec hypotension persistante, malgré un remplissage vasculaire nécessitant le

recours aux amines vasopressives, afin de maintenir une pression artérielle moyenne ≥ 65mmHg

et hyperlactatémie $\geq 2 \text{ mmol/l}$.

Le risque de mortalité en cas de choc septique est de 40%.

La complexité du score SOFA et la nécessité de prélèvements biologiques limitent son application

en dehors des services de réanimation, amenant à développer une version le Quick SOFA

(qSOFA). Il comporte trois variables (altération de la conscience (GCS ≤13), PAS ≤100 mmHg et

FR ≥ 22 c/min) cotées chacune un point et pouvant être facilement mesurées notamment aux

urgences. Le qSOFA ne constitue pas un critère diagnostique de sepsis mais un outil permettant

une identification rapide des patients les plus graves ou susceptibles de s'aggraver. L'association

de deux variables sur trois a en effet, démontré une valeur prédictive en termes de mortalité

similaire à celle du score SOFA. Cette stratification du risque a pour but de mettre l'accent sur la

précocité de la prise en charge. Cette notion est d'autant plus importante qu'environ 50% des cas

de sepsis sont observés en dehors des services de réanimation.

Points forts à retenir :

- Sepsis = dysfonction d'organe secondaire à une réponse inappropriée de l'hôte envers une infection
 - o On oublie le SIRS
 - o On oublie le sepsis sévère
 - La dysfonction d'organe est définie par un score SOFA ≥ 2 ou augmentation de ≥ 2 points si dysfonction d'organe présente avant l'infection
 - Score SOFA ≥ 2 = risque de mortalité de 10 % dans la population générale de patients hospitalisés avec une suspicion d'infection.
- Identifier rapidement les patients à risque de présenter un sepsis avec le qSOFA (au moins 2 des critères ci-dessous)
 - o Fréquence respiratoire ≥ 22/min
 - o Altération de l'état neurologique (GCS ≤13)
 - o Pression artérielle systolique ≤ 100mmHg
- Définition du Choc Septique (tous les critères ci-dessous)
 - o Sepsis
 - o Vasopresseurs pour maintenir une PAM ≥ 65mmHg
 - Lactates \geq 2 mmol/L(18mg/dL)
 - o Malgré la correction d'une hypovolémie
- Le risque de mortalité en cas de choc septique est de 40%

II. PHYSIOPATHOLOGIE DES ETATS SEPTIQUES

Le choc septique doit être considéré comme une succession d'événements biologiques

survenant extrêmement rapidement après l'introduction anormale dans l'organisme d'un

composant étranger d'origine infectieuse (endotoxine, exotoxine, protéine virale, élément

constitutif d'un champignon ou d'un parasite). Cette succession d'événements met en cause

le système immunitaire de défense de l'organisme, les médiateurs cellulaires de ce système et

les conséquences de l'action de ces médiateurs sur les différents organes.

La prédisposition individuelle génétique à présenter un choc septique suspectée depuis très

longtemps, est aujourd'hui prouvée. Des travaux récents ont mis en évidence que le

polymorphisme du gène codant pour le TNF expose de façon aléatoire le sujet à une mortalité

plus ou moins élevée ou à une expression clinique plus ou moins sévère lors du choc septique.

Les mécanismes connus à l'origine d'états gravissimes lors d'infections habituelles sont : les

déficits de l'adhésion et de la migration des leucocytes, les déficits partiels du système du

complément et les déficits en récepteurs aux immunoglobulines G.

1) Présentation de l'antigène au système immunitaire : la cascade inflammatoire

Les antigènes microbiens au sens large du terme, regroupés sous l'acronyme anglais PAMPs

«Patogen Associated Molecular Patterns », constituent des éléments susceptibles d'activer le

système immunitaire. Il s'agit du peptidoglycane pour les bactéries à Gram positif, le

lipopolysaccharide ou endotoxine pour les bactéries à Gram négatif, les glycolipides et les

acides mycosiques pour les mycobactéries ou bien certaines lipoprotéines ou enveloppes

externes pour les spirochètes. Les protéines des champignons et certains constituants

protéiques viraux, sont également susceptibles d'activer le système immunitaire.

Les antigènes microbiens sont reconnus par des récepteurs spécifiques des cellules

immunitaires appelés « Pattern recognition receptors » (PRR) ce qui induit une activation de

la réponse immunitaire cellulaire et humorale. Cette activation touche:

o Les lymphocytes, notamment natural killer (NK) susceptibles alors de sécréter de

l'interféron gamma et d'activer les polynucléaires neutrophiles

o Les neutrophiles : certains antigènes sont également susceptibles de les activer

directement

 Le système macrophagique responsable de la sécrétion de cytokines. Activation des macrophages a une double consequence:

• activation des lymphocytes NK par le biais du TNF etdel'IL-12

• permettre l'adhésion des phagocytes aux cellules endothéliales

et activation de l'endothélium vasculaire lui-même.

De façon simultanée à l'activation cellulaire par les agents microbiens, les protéines de liaison du manane ou la *C Reactive Proteine* sont susceptibles d'activer le complément et d'exprimer

ainsi, dans la circulation, la fraction C3a et C5a.

Ces éléments contribuent largement à l'activation des phagocytes, au chimiotactisme des polynucléaires neutrophiles et à l'activation des mastocytes. Ces cellules sont susceptibles de sécréter certains médiateurs comme IL-8 responsables eux-mêmes de l'activation des

polynucléaires, de l'histamine ou des bradykinines modifiant considérablement la

perméabilité vasculaire.

À l'échelon de l'organisme entier, cette activation généralisée du système immunitaire et du

contingent cellulaire endothélial va être responsable d'une réaction inflammatoire généralisée.

Les cytokines représentent un groupe hétérogène de polypeptides qui possèdent des actions

de régulation humorale en interagissant et modulant l'activité fonctionnelle de différents tissus

ou cellules. Elles sont divisées en 3 groupes:

• Les cytokines d'immunorégulation : IL-2, IL-3, IL-4

• Les cytokines pro inflammatoires : IL-1β, TNF-α, IL-6, IL-8

• Les cytokines anti inflammatoires : IL-10, IL-1ra, TNF, IL4, IL-13

Les monocytes, les macrophages et les lymphocytes T helper sont les sources les plus

importantes des cytokines.

Les cytokines pro inflammatoires sont impliquées dans les manifestations systémiques du

sepsis. Le taux de TNF-α est corrélé avec la sévérité et la mortalité des patients en choc

septique. L'IL-1β a des effets similaires et synergiques à ceux du TNF-α sur la dépression

myocardique. L'IL-6 est aussi corrélée à la sévérité et au devenir des patients en choc septique

(marqueur de la réponse septique). L'IL-10 a une action anti inflammatoire puisqu'elle inhibe

la sécrétion macrophagique de TNF, IL-1 et IL-6.

2) Action des médiateurs cellulaires sur la perfusion tissulaire et modifications vasculaires

De façon très rapide, les phénomènes décrits ci-dessus, vont s'étendre à l'ensemble du système vasculaire et vont être responsables schématiquement de quatre phénomènes :

- L'augmentation de la perméabilité capillaire, habituellement appelée syndrome de fuite capillaire
- Une modification de la régulation de la perfusion de chaque organe à l'origine d'une mal distribution « des flux sanguins »
- Des modifications du tonus artériolaire et veineux responsables en grande partie de l'état hyperdynamique décrit habituellement dans le choc septique
- Une activation de la coagulation responsable d'une coagulation intravasculaire disséminée (CIVD).

Syndrome de fuite capillaire

L'activation des cellules endothéliales au sein des différents tissus par les médiateurs circulants et plus particulièrement les cytokines, l'histamine et la bradykinine entraînent une modification de la jonction serrée des cellules endothéliales et la possibilité pour les petites et moyennes molécules, de passer du secteur vasculaire dans le secteur interstitiel. La traduction clinique de l'augmentation de la perméabilité capillaire est, de ce fait, une augmentation du volume interstitiel. Au niveau pulmonaire, cet œdème lésionnel est responsable de la dyspnée, témoin clinique très précoce d'un effet shunt existant dès le début du sepsis dont l'évolution se fait vers un syndrome de détresse respiratoire aigu (SDRA). La diminution de la diurèse, indépendamment des conditions de perfusion rénale est en partie liée à un œdème interstitiel rénal. L'augmentation parfois observable, des masses musculaires est liée à un œdème des muscles squelettiques.

Cette séquestration liquidienne au sein de « l'espace physiologique interstitiel » est responsable de l'hypovolémie bien documentée à la phase initiale du choc septique. Il s'agit bien d'une hypovolémie relative par une mauvaise distribution régionale de la perfusion ou fuite capillaire dans le secteur interstitiel et non absolue comme par exemple dans le choc hémorragique. Ceci dit elle peut être absolue quand il y'a une déperdition hydrique associée comme dans une gastroentérite avec vomissements ou diarrhée profuses.

L'hypo-oxygénation tissulaire caractéristique du choc septique est en partie due à cet œdème qui

Cours Commun de Résidanat Mai 2022

Sujet 30 : les états septiques graves.

 N° Validation : 0630202234

augmente la distance à parcourir pour la molécule d'oxygène entre le vaisseau et la cellule cible

4 Modifications de la perfusion tissulaire, mal distribution des flux sanguins

locorégionaux :

Plusieurs éléments sont à prendre en compte, la vasoplégie, l'hyporéactivité vasculaire aux

agents vasoconstricteurs et les anomalies de distribution locorégionale du débit sanguin d'où

l'appellation « choc distributif ».

Le choc septique se caractérise par la « résistance aux agents naturels » sécrétés lors d'une

agression infectieuse (adrénaline et noradrénaline sécrétées par le système sympathique,

angiotensine et dérivés sécrétés par le système rénine-angiotensine). Cette hyporéactivité

semble liée à la sécrétion, par l'endothélium vasculaire, de puissants vasodilatateurs, au

premier rang desquels figure le monoxyde d'azote (NO). La fabrication du monoxyde d'azote

dépend d'un processus enzymatique, la NO synthétase inductible. Cette enzyme est activée

sous l'effet de certaines cytokines proinflammatoires (TNF, IL1, IL8). Elle a pour

conséquence une activité bactéricide intraphagocytaire et une relaxation vasculaire très

importante par son action sur la musculature lisse de la paroi artériolaire. D'autres médiateurs

sont susceptibles de favoriser cette vasoplégie et cette hyporéactivité vasculaire aux

catécholamines : certaines prostaglandines, l'histamine et les bradykinines. Ces molécules

sont libérées par le système mastocytaire.

De plus, certaines substances vasoconstrictives puissantes telles que l'endothéline ou le

tromboxane sont libérées en réaction à la vasodilatation induite par le monoxyde d'azote sur

la musculature lisse. Il en résulte une grande hétérogénéité de l'état de relaxation ou de

constriction des vaisseaux d'un organe à l'autre.

La réactivité vasculaire dans cette situation physiopathologique est dépendante en partie des

gluco-corticoïdes naturels, voire de la fonction surrénalienne qui peut être diminuée

(insuffisance surrénalienne relative).

Les anomalies de distribution et de perfusion locorégionales ont pour conséquence une

altération des capacités pour les tissus d'extraire et/ou d'utiliser l'oxygène délivré.

Plusieurs mécanismes sont évoqués pour expliquer les anomalies de l'extraction de l'oxygène

par les tissus :

o hypoperfusion de l'organe

o L'existence d'un œdème interstitiel empêchant une bonne diffusion de l'oxygène

depuis le vaisseau jusqu'à la cellule

- o Les anomalies de la régulation vasculaire citées ci-dessus
- Un possible (mais non formellement démontré) dysfonctionnement du système énergétique cellulaire mitochondrial.

La mesure itérative de la concentration plasmatique de l'acide lactique (résultante de l'équilibre entre la consommation et la production du lactate en mode anaérobie) est une méthode simple et efficace pour évaluer la sévérité de la situation clinique et la réponse au traitement.

Profil hémodynamique

Les conséquences macrocirculatoires de ces anomalies microcirculatoires sont :

- Une hypovolémie, un état hyperkinétique ou hyperdynamique caractérisé par une augmentation du débit cardiaque et une diminution des résistances artérielles périphériques
- De façon générale, dès que l'hypovolémie est corrigée par le remplissage vasculaire,
 l'état hyperkinétique est attesté par une élévation parfois considérable du débit cardiaque
- À un stade tardif, la dépression myocardique est telle que l'index cardiaque diminue,
 le choc est dit alors hypokinétique (Annexe III)
- O Quant au profil de la PAPO : elle ne s'élève pas ni au cours de la phase hyperkinétique ni celle hypokinétique. En effet, même si le débit cardiaque diminue au cours de la phase hypokinétique (par cardiomyopathie septique due à l'atteinte directe des toxines bactériennes et/ou médiateurs de l'inflammation +++), la post charge (exprimée par les résistances vasculaires systémiques) n'augmente pas car la vasoplégie est dominante et elle devient plutôt réfractaire à cette phase. Par conséquent la précharge du ventricule gauche ne s'élève jamais même si le débit cardiaque s'altère et la pompe cardiaque devient défaillante.

Coagulation intravasculaire disséminée (CIVD)

L'activation des cellules endothéliales par des médiateurs pro inflammatoires produits in situ ou circulants, tels que les cytokines, provoque une activation de la coagulation locale pour

réaliser un tableau de CIVD. La cinétique des événements met en jeu l'activation du système

procoagulant, le « dépassement » du système fibrinolytique et l'agrégation des plaquettes

associée à un dépôt de fibrine, élément initial de la CIVD. Son expression biologique, précoce,

est plus spécifiquement représentée par la présence de complexes solubles, de produits de

dégradation de la fibrine et d'une diminution de la concentration plasmatique en ATIII. Les

organes concernés par ce phénomène sont les poumons, les muscles squelettiques, les reins,

le cerveau...

L'initiation de la CIVD est de deux ordres :

o D'ordre microcirculatoire : ralentissement microcirculatoire, anomalies de la

distribution du flux sanguin locorégional (ouverture des shunts artério-veineux),

augmentation de la viscosité sanguine favorisée par la fuite liquidienne interstitielle et

diminution de la déformabilité des globules rouges

o D'ordre « biochimique », activation des facteurs de la coagulation sous l'effet des

médiateurs proinflammatoires.

3) Dépression myocardique

La diminution de la fonction ventriculaire gauche et droite au cours du choc septique,

contribue à expliquer l'insuffisance circulatoire.

La dépression systolique du ventricule gauche est souvent masquée par l'augmentation de la

fréquence cardiaque et la diminution de la post charge. Elle est présente dès les toutes

premières heures du choc septique, et doit être prise en compte dans la thérapeutique.

Elle est la conséquence de :

o La diminution de la perfusion des coronaires par diminution de la pression artérielle

diastolique secondaire à la vasoplégie

La diminution de la sensibilité des récepteursβadrénergiques

o L'effet direct de certaines cytokines : TNF, IL-1

o Des anomalies de la relaxation diastolique dues à l'œdème interstitiel myocardique.

L'atteinte myocardique au cours de l'état de choc septique est :

Précoce

Biventriculaire

Systolo-diastolique

- D'intensité variable
- Réversible

4) Conséquences viscérales du choc septique

Rapidement après la mise en jeu de la cascade inflammatoire et l'insuffisance circulatoire qui en résulte, les différents organes vont témoigner d'une souffrance ou de dysfonctions qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital du patient.

On peut observer ainsi:

- O Une atteinte pulmonaire, se manifestant par une dyspnée et une polypnée, témoins cliniques de l'œdème interstitiel puis alvéolaire en voie de constitution, responsable d'une diminution du rapport ventilation/perfusion. Au fil de l'évolution, cette atteinte initiale peut évoluer vers un syndrome de détresse respiratoire aigu avec ses lésions propres et ses conséquences physiopathologiques
- Une atteinte rénale sous la forme d'une oligurie et d'une élévation de la créatininémie, témoins d'une diminution de la perfusion glomérulaire et d'une atteinte tubulointerstitielle
- Une atteinte hépatique avec une élévation de la bilirubinémie reflet de l'agression hépatocytaire, une cytolyse, une cholestase et une insuffisance hépato cellulaire dans les cas les plus graves
- Une atteinte intestinale et splanchnique souvent muette cliniquement, qui est jugée responsable pour certains de translocations bactériennes et de l'entretien de l'activation de la cascade inflammatoire
- o une reaction pancréatique
- O Une atteinte cérébrale se manifestant cliniquement par des signes variés tels qu'une anxiété, agitation, confusion, somnolence ou coma. Ces anomalies des fonctions supérieures sont en rapport avec l'existence d'un œdème cérébral induit par les modifications de la perméabilité de la barrière hémato- encéphalique et la perte de l'autorégulation de la circulation cérébrale.

5) Réponse métabolique et neuro-hormonale

Au cours du choc septique, il existe une insuffisance surrénalienne relative et un syndrome de

résistance périphérique aux glucocorticoïdes. Ce sont les médiateurs de la réponse

inflammatoire qui sont impliqués dans l'altération de la stimulation de l'axe corticotrope.

Les glucocorticoïdes possèdent des activités anti inflammatoires, immuno-régulatrices, des

actions myocardiques, artériolaires et capillaires. Ils jouent un rôle dans le maintien du tonus

vasculaire, de l'intégrité endothéliale et de la perméabilité vasculaire. Ils potentialisent

l'action de la noradrénaline et de l'angiotensine II en augmentant le nombre et l'affinité des

récepteurs.

Dans les états septiques, il est décrit un état d'insulino-résistance (relation inversement

proportionnelle entre le TNF-α exprimé par les cellules musculaires septiques et la pénétration

du glucose dans ces cellules).

D'autres dysrégulations endocriniennes et métaboliques existent au cours du sepsis :

aldostérone, vasopressine, dysfonction mitochondriale...

III. CONSEQUENCES MACRO-CIRCULATOIRES ET MICROCIRCULATOIRES

D'UN ETAT SEPTIQUE GRAVE

L'état de choc septique est un choc « distributif », correspondant à une défaillance de la

composante résistive du système cardiovasculaire, responsable d'une hypotension artérielle

profonde susceptible en soi de réduire la perfusion tissulaire et donc l'apport en oxygène aux

tissus. L'abaissement des résistances artérielles systémiques et la tachycardie sont souvent à

l'origine d'une élévation du débit cardiaque. Il s'y associe une mal distribution du débit

sanguin vers les différents tissus et une altération de l'extraction de l'oxygène par les cellules.

La vasodilatation veineuse ainsi que la fuite plasmatique (secondaire à l'hyperperméabilité

capillaire) sont responsables d'une hypovolémie efficace – à la fois relative et absolue – qui

domine le tableau à la phase initiale. Enfin une altération de la fonction cardiaque vient

aggraver encore l'état hémodynamique des patients septiques.

Sujet 30 : les états septiques graves.

N° Validation: 0630202234

1) La macrocirculation

Au cours des états de choc de façon générale, la réduction de la perfusion tissulaire déclenche un ensemble de réflexes qui visent à maintenir le débit cardiaque et la pression artérielle. Le contrôle du débit cardiaque a pour but de maintenir le transport en oxygène vers les différents tissus ; la régulation de la pression artérielle a pour finalité de distribuer le débit cardiaque vers les différents territoires vasculaires périphériques de façon indépendante. L'apparition d'un état de choc met rapidement en jeu les systèmes neuro-hormonaux de l'organisme : la baisse de la pression artérielle stimule les barorécepteurs aortiques et carotidiens ce qui active le système sympathique et induit une augmentation de la production de noradrénaline par la médullo-surrénale et les terminaisons nerveuses orthosympathiques. La baisse de la pression de perfusion de l'artère rénale afférente active le système rénine-angiotensine aboutissant à la production de rénine. L'activation des volorécepteurs de l'oreillette gauche active le système arginine-vasopressine ce qui augmente le taux circulant de la vasopressine. A l'étage de la macrocirculation, ces trois systèmes neuro-hormonaux tendent à mobiliser les réserves physiologiques qui permettent de maintenir le débit cardiaque et la pression de perfusion des organes.

Parmi ces systèmes, le système sympathique est celui qui exerce les effets hémodynamiques les plus rapides et les plus importants. La stimulation sympathique augmente la fréquence cardiaque, la force contractile ventriculaire et le tonus vasculaire périphérique. De façon intéressante, cette vasoconstriction s'exerce sur le réseau veineux (mobilisation du sang à partir du réservoir veineux splanchnique) comme sur le réseau artériel, mais cette dernière (la vasoconstriction artérielle périphérique) ne concerne pas de façon homogène tous les territoires vasculaires, elle intéresse surtout ceux dont la paroi est riche en récepteurs α (cutané, splanchnique, muscles striés).

Mais tous ces mécanismes adaptatifs à l'étage de la macrocirculation sont altérés au cours du choc septique et leur efficacité est moindre. En effet, l'action vasodilatatrice des substances tel le monoxyde d'azote (NO) prédomine globalement sur l'effet vasoconstricteur des substances vasoconstrictrices endogènes. Il en résulte une vasodilatation artérielle et veineuse et une mal distribution du débit sanguin aux différents organes. La diminution globale des résistances périphériques est en rapport avec une hyporéactivité vasculaire à la stimulation sympathique

endogène et exogène sous l'effet d'une production excessive de NO et des anions peroxynitrites.

Dans certains cas, une diminution de la sensibilité cellulaire au cortisol au niveau de son récepteur

peut réduire encore la sensibilité des vaisseaux aux substances vasoconstrictrices. La dysfonction

cardiaque liée au sepsis participe à la baisse de la pression artérielle et rend moins efficace les

effets adaptatifs liés à la stimulation sympathique.

Donc la défaillance hémodynamique du choc septique peut se décomposer en 3 perturbations

primaires:

O Une hypovolémie à la fois absolue (extravasation plasmatique à travers une membrane

vasculaire altérée) et relative (séquestration veineuse par réduction du tonus vasculaire).

o Une défaillance circulatoire périphérique : vasoplégie et hyporéactivité vasculaire aux

agents vasoconstricteurs.

o Une défaillance cardiaque biventriculaire, systolique et diastolique d'importance

variable, mais précoce, aigue et réversible.

2) La microcirculation:

A l'étage de la microcirculation, l'état de choc septique est caractérisé par une vasodilatation

artérielle et veineuse due à une hyporéactivité vasculaire aux catécholamines endogènes et

exogènes. Néanmoins, l'ouverture des capillaires survenant lors du sepsis ne s'accompagne pas

d'une augmentation de l'apport d'oxygène vers tous les tissus de l'organisme mais au contraire

d'une maldistribution du débit sanguin entre les différents territoires vasculaires et d'une

hétérogénéité de distribution d'une zone à l'autre à l'intérieur d'un même territoire.

Cette hétérogénéité reconnaît plusieurs causes. Tout d'abord au cours du sepsis, il existe une

diminution de la déformabilité des hématies, rendant plus difficile leur traversée des capillaires

sanguins. De plus, le pourcentage de polynucléaires neutrophiles activés augmente dans le sang

périphérique et la déformabilité de ces cellules est réduite.

Ensuite, de nombreux facteurs facilitent l'induction d'un état procoagulant qui peut conduire à

une coagulation intravasculaire disséminée et à la formation de thrombifibrino-plaquettaires dans

les vaisseaux de petit calibre.


Outre cette obstruction mécanique des capillaires, des anomalies du système du NO au cours du

sepsis participent aux anomalies de la distribution en oxygène. Ces anomalies sont le fruit d'une

expression inhomogène de la NO synthase inductible au sein de la circulation régionale qui ferme

des zones microvasculaires vulnérables et contribue à la formation de shunt artério-veineux.

L'ensemble de ces facteurs aboutit à une grande inhomogénéité de la perfusion des tissus dans lesquels se côtoient des zones dont la densité capillaire est très réduite et où le flux sanguin est interrompu et des zones de shunt artério-veineux hyperdynamiques. On peut observer des zones de tissu bien perfusé et mal perfusé. Ainsi une augmentation du transport d'oxygène n'est pas toujours capable d'améliorer la perfusion tissulaire. Bien que le débit cardiaque puisse être augmenté dans le sepsis, celui-ci n'est pas également distribué.



Microcirculation sublinguale (lumière polarisée orthogonale)
A. Patient normal, B. Patient en choc septique (densité capillaire

réduite, flux hétérogène)

La diminution des apports en oxygène aux cellules va conduire à un état d'anaérobiose avec production de lactate (formation de 2 molécules d'ATP à partir d'une molécule de glucose). Ce lactate est formé en grande quantité à partir du pyruvate accumulé du fait du blocage du cycle de Krebs. L'élévation de la lactatémie est considérée comme un marqueur d'inadéquation entre apports et besoins en oxygène. Mais il peut résulter d'un dysfonctionnement rénal ou hépatique, ou bien par l'utilisation de l'adrénaline.

Néanmoins au cours du sepsis, la réduction de l'activité énergétique cellulaire pourrait résulter d'autres phénomènes que de la défaillance macro/microcirculatoire que nous venons de décrire. Le sepsis pourrait en effet induire des troubles de l'utilisation cellulaire de l'oxygène du fait de

perturbations du fonctionnement mitochondrial (anomalies d'extraction d'O2), c'est-à-dire qu'il pourrait exister une diminution de l'activité énergétique cellulaire en dépit d'un apport en oxygène à la cellule conservée. Cette situation particulière porte le nom de « dysoxie cellulaire » ou « hypoxie cytopathique ».

Relation entre consommation et transport artériel en O2 :

- o Le transport artériel en O2 (TaO2) = Débit cardiaque x Hb x SaO2 + (0,003 xPaO2)
- La consommation en O2 (VO2) = TaO2 x EO2 (extractiond'O2)

La physiopathologie de l'état de choc septique est résumée dans l'annexe IV

IV. DIAGNOSTIC

1) Diagnostic positif

Les signes cliniques permettant le diagnostic d'état de choc sont les conséquences de l'hypoperfusion et de l'inadéquation entre les besoins et les apports en oxygène des organes périphériques.

A l'examen, on peut trouver des extrémités froides si la composante hypovolémique prédomine. Au-delà, le choc septique est décrit comme étant un "choc chaud" traduisant la baisse des résistances vasculaires systémiques.

Les autres signes observables sont en rapport avec la diminution des débits sanguins régionaux qui entraînent des défaillances d'organes : troubles de la conscience (syndrome confusionnel, agitation, coma) et oligurie principalement.

Une polypnée et une tachycardie (en l'absence de traitement chronique par agents chronotropes négatifs) sont fréquentes et traduisent l'adaptation de l'organisme à l'état de choc (augmentation du transport en oxygène, compensation ventilatoire d'une acidose métabolique,...).

2) Diagnostic de mécanisme

L'interrogatoire

L'interrogatoire minutieux du patient et de sa famille permet souvent de recueillir des données utiles :

- o Les antécédents : diabète, insuffisance rénale chronique, valvulopathie, notion d'immunodépression, chimiothérapie, corticothérapie au long cours.....
- o Les signes fonctionnels qui orientent vers la porte d'entrée infectieuse

Cours Commun de Résidanat Mai 2022

Sujet 30 : les états septiques graves.

N° Validation: 0630202234

- Signes respiratoires: toux, expectorations purulentes
- Signes digestifs : douleurs abdominales, troubles du transit
- Signes urinaires : dysurie, brulures mictionnelles, pollakiurie
- Signes neuro méningés : céphalées, photophobie

Examen clinique

L'hyperthermie est la conséquence de la libération de médiateurs (IL1, IL6) en réponse à l'infection. Toutefois dans certaines circonstances, une hypothermie peut être observée.

L'examen clinique « s'acharnera » à mettre en évidence la porte d'entrée et la nature microbiologique de l'infection.

Un examen clinique bien conduit doit envisager toutes les localisations cliniques et conduire à un prélèvement systématique de tout élément susceptible de faire la preuve d'une infection locale ou locorégionale.

Les signes cliniques à rechercher en fonction de la porte d'entrée présumée :

- Pulmonaire : rechercher des signes d'insuffisance respiratoire aigue, syndrome de condensation alvéolaire ou un syndrome pleural, signes d'épuisement respiratoire (bradypnée)
- O Urinaire: douleur à l'ébranlement lombaire
- o Digestive : sensibilité abdominale, défense, contracture
- Cardiovasculaire : l'apparition d'un souffle cardiaque récent peut orienter vers une endocardite infectieuse
- o Cutanée : plaie infectée, abcès, érysipèle, fasciite
- o Endo vasculaire : inflammation des orifices des cathéters ou issu de pus
- Gynécologique : douleurs pelviennes, leucorrhées, une intervention gynécologique, endométrite...

Examens complémentaires

Aucun examen paraclinique n'est nécessaire pour affirmer le diagnostic d'état de choc, quelque

soit l'étiologie de celui-ci. Il s'agit d'un diagnostic clinique. Les examens complémentaires

biologiques ou d'imagerie permettent de fournir une aide au diagnostic étiologique et d'évaluer

le retentissement de l'état de choc. Leur répétition au cours de la prise en charge thérapeutique

d'un patient en état de choc permet l'évaluation de l'efficacité des thérapeutiques mises en œuvre.

❖ A visée étiologique

Un examen clinique bien conduit doit envisager toutes les localisations cliniques et conduire à

un prélèvement systématique de tout élément susceptible de faire la preuve d'une infection locale

ou locorégionale.

On note fréquemment une hyperleucocytose, parfois une neutropénie transitoire. Il existe souvent

un syndrome inflammatoire avec augmentation de la proteine C reactive et/ou de la

procalcitonine. La procalcitonine est probablement le meilleur marqueur de sepsis à disposition

à l'heure actuelle. L'absence de syndrome inflammatoire n'élimine pas l'origine infectieuse d'un

état de choc.

On sera très vigilant à la recherche de la porte d'entrée qui conditionnera le choix du traitement

antibiotique et l'ablation éventuelle d'un matériel invasif. Les principales portes d'entrée d'un

choc septique sont:

o Pulmonaire (40%)

o Hépato digestive (30%)

o Urinaire (10%)

o Endo vasculaire sur catheter (5%)

o Cutanée et méningée (5%)

Environ un tiers des patients présentant un état septique n'auront pas de documentation

bactériologique.

En réanimation (malade intubé, porteur de cathéters intravasculaires...), chez un patient

immunodéprimé (victime d'une affection hématologique ou carcinologique et/ou sous traitement

immunosuppresseur), la quête des éléments utiles à l'identification microbiologique est encore

plus indispensable. Tout retard dans l'administration d'antibiotiques efficaces sur les germes en

cause est un facteur supplémentaire de mortalité.

En cas de suspicion de sepsis, il est recommandé d'effectuer des cultures microbiologiques avant

le début de l'antibiothérapie (deux paires d'hémocultures au minimum, une culture de tout liquide

biologique ou tissu suspect d'être infecté: urines, LCR, expectorations, liquide pleural, tissu sous-

cutané...).

L'imagerie (ultrasons, scanner, résonance magnétique) est d'une grande utilité diagnostique

(localisation du foyer primaire, ponction à but diagnostique) et thérapeutique (drainage), mais ne

devra en aucun cas retarder la mise en route du traitement anti-infectieux.

Bilan de retentissement

Au terme de la démarche clinique (interrogatoire complet du patient ou de ses proches avec recueil des antécédents, de l'anamnèse et examen physique) et après obtention des résultats des examens paracliniques, un diagnostic étiologique est le plus souvent posé. La gravité de l'état de choc doit également être évaluée (répercussion de l'état de choc en termes de nombre et d'intensité des défaillances d'organes). La prise en charge thérapeutique du patient découle de

ces deux éléments (diagnostic étiologique et son retentissement).

Les examens qui permettent d'évaluer le retentissement de l'état de choc sont :

O Le dosage du taux de lactates plasmatiques dont l'élévation (en l'absence de pathologie

hépatique interférant avec le métabolisme du lactate) est le reflet de l'hypoperfusion

tissulaire.

o Gaz du sang artériels : recherche d'une hypoxémie parfois sévère en cas de syndrome de

détresse respiratoire aigüe, d'une acidose métabolique, d'une hypercapnie traduisant un

épuisement respiratoire.

o Bilan hépatique à la recherche de cytolyse, cholestase ou des signes d'insuffisance

hépatocellulaire témoignant d'une souffrance hépatique.

o Fonction rénale : à la recherche d'une insuffisance rénale

o Bilan d'hémostase (TP, TCA, plaquettes, fibrinogène) : à la recherche de signes de CIVD

O Radiographie du thorax : à la recherche d'images en rapport avec un œdème pulmonaire

lésionnel

Autres examens complémentaires

→ L'échographie cardiaque

L'échographie cardiaque trans-thoracique (ETT) est devenue l'examen de référence pour l'évaluation hémodynamique lors de la prise en charge d'un patient en état de choc. Il s'agit

d'une exploration non invasive, reproductible et facilement disponible. La réalisation d'une ETT

aide au diagnostic étiologique lors de la prise en charge initiale et permet de guider et de surveiller

l'efficacité des thérapeutiques mises en œuvre.

L'ETT permet l'évaluation de la fonction ventriculaire gauche systolique et diastolique, la

mesure du débit cardiaque, l'évaluation des pressions de remplissage du ventricule gauche et de

la volémie du patient.

→ Cathétérisme cardiaque droit

La réalisation d'une exploration hémodynamique invasive par cathétérisme de l'artère

pulmonaire (cathéter de Swan-Ganz) n'a plus sa place en première intention dans la prise en

charge d'un patient en état de choc compte tenu de son caractère invasif mais conserve des

indications restreintes (diagnostic de mécanisme et évaluation des thérapeutiques dans les états

de choc complexes).

Le tableau hémodynamique au cours du choc septique est celui d'un débit cardiaque normal ou

élevé après correction de l'hypovolémie, avec des pressions de remplissage ventriculaire et des

résistances vasculaires systémiques fortement diminuées. Cette diminution des résistances à

l'éjection ventriculaire gauche permet de maintenir un volume d'éjection systolique voisin de la

normale en dépit d'une atteinte fréquente de la contraction cardiaque. De plus, et à la différence

des autres types de choc, l'extraction en oxygène limitée du fait de troubles de la

microcirculation, expliquant qu'un débit cardiaque même augmenté dans ce type de choc n'est

pas forcément adapté à la situation métabolique (Annexe III).

3) Diagnostic différentiel

Les états de choc non septiques

***** Etat de choc hypovolémique

***** Etat de choc cardiogénique

Les pathologies non infectieuses d'allure septique

Aggression tissulaire

Pancréatite

Maladie thromboembolique

o Erythrodermie

Rejet de greffe

Chirurgie majeure, traumatisme grave

Causes métaboliques

Crise hyperthyroïdienne

Pathologies inflammatoires

- Maladie de Still de l'adulte
- Lupus érythémateux systémique en poussée
- DRESS syndrome

Effet indésirable d'un traitement

- Réaction à un produit dérivé du sang
- Syndrome malin des neuroleptiques et syndromes de sevrage
- o Hyperthermie maligne post-anesthésique

Pathologies tumorales

- o Cancers solides, lymphomes
- o Syndrome de lyse tumorale

V. ARGUMENTS ORIENTANT VERS L'ORIGINE COMMUNAUTAIRE OU «NOSOCOMIALE» D'UN ETAT SEPTIQUE GRAVE

Les pathologies infectieuses étaient classées en deux types : infection communautaire et infection nosocomiale qui est définie comme une infection contractée dans un établissement de santé alors qu'elle n'était ni présente, ni en incubation, à l'admission avec au moins un délai de 48 heures entre l'admission et l'état infectieux. Cependant, la multiplication des parcours, des structures et des intervenants dans la dispensation des soins ont amené à reconsidérer cette classification avec émergence d'un nouveau concept « Les infections associées ou liées aux soins ».

Une infection est dite associée aux soins si elle survient au cours ou au décours d'une prise en charge (diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative) d'un patient, et si elle n'était **ni présente, ni en incubation** au début de la prise en charge. Lorsque l'état infectieux au début de la prise en charge n'est pas connu précisément, un délai d'au moins 48 heures ou un délai supérieur à la période d'incubation est couramment accepté pour définir une IAS.

Pour les infections de site opératoire, on considère habituellement comme associées aux soins

les infections survenant dans les 30 jours suivant l'intervention ou s'il y a mise en place d'une

prothèse ou d'un implant, ou d'un matériel prothétique dans l'année qui suit l'intervention.

Toutefois, et quel que soit le délai de survenue, il est recommandé d'apprécier dans chaque cas

la plausibilité de l'association entre la prise en charge et l'infection, notamment en prenant en

compte le type de germe en cause.

Le critère principal définissant une IAS est constitué par la délivrance d'un acte ou d'une prise

en charge de soins au sens large par un professionnel de santé.

Aucune distinction n'est faite quant au lieu où est réalisée la prise en charge ou la délivrance de

soins, à la différence de l'infection nosocomiale qui garde son sens de « contractée dans un

établissement de santé ».

Les IAS concernent les patients, malades ou non, mais également les professionnels de santé et

les visiteurs.

Les éléments qui orientent vers une infection par des bactéries multi restantes (BMR) sont :

- Un séjour hospitalier de plus de 2 jours durant les 3 derniers mois

- Une prise d'antibiotiques durant les 3 derniers mois

- Antécédents de chirurgie cardiaque valvulaire datant de moins de lan

- Incidence élevée de germes Multi résistants dans l'unité de soins

- Patients immunodéprimés

Patients dialysés ou diabétiques

- Patients vivant dans les institutions (maison de retraites)

- Patients exposés à un dispositif invasif (sondage urinaire ou cathéter vasculaire, Intubation

orotrachéale ou trachéotomie...)

VI. PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE

1) Objectifs

Les objectifs thérapeutiques au cours du choc septique reposent sur la restauration d'un état

hémodynamique stable avec correction de l'hypovolémie et sur l'amélioration des dysfonctions

d'organes.

Ils seront évalués sur des paramètres cliniques (disparition des marbrures, amélioration de l'état

de conscience, reprise d'une diurèse >0,5 ml/kg/h, pression artérielle moyenne supérieure à 65 mmHg, diminution de la fréquence cardiaque et de la polypnée) et biologiques (normalisation du pH, diminution ou absence d'augmentation des lactates, saturation veineuse en oxygène >70%). La réanimation initiale a une importance considérable et tous les efforts doivent être faits pour la débuter le plus précocement possible, dès le service des urgences pour les patients qui passent par cette structure lors de leur admission.

2) Moyens

Expansion volémique

L'objectif du remplissage vasculaire est le rétablissement d'une volémie efficace afin d'augmenter le débit cardiaque (en passant par une augmentation du volume d'éjection systolique) et donc le transport en oxygène. Le gain attendu d'un remplissage vasculaire en terme d'augmentation du débit cardiaque, dépend de la précharge-dépendance ventriculaire (maximale sur la portion ascendante de la courbe de fonction systolique de la courbe de Franck-Starling) et de la fonction systolique ventriculaire.

En pratique, en cas d'hypoperfusion induite par le sepsis, et en l'absence de signes congestifs clinico-radiologiques, il est recommandé de réaliser un remplissage vasculaire par 30 ml/Kg de cristalloïdes pendant les 3 premières heures.

L'efficacité du remplissage vasculaire doit être évaluée sur la correction de l'hypotension artérielle (un objectif de pression artérielle moyenne supérieure à 65 mmHg est alors visé), la diminution de la fréquence cardiaque (chez les patients présentant une tachycardie compensatrice) et sur la disparition des signes d'hypoperfusion périphérique (disparition des marbrures cutanées, reprise d'un débit urinaire > 0.5ml/kg/h).

Cependant, chez certains patients, l'évaluation de la réponse au remplissage vasculaire est plus difficile et doit passer par la surveillance continue ou discontinue du débit cardiaque par l'intermédiaire de méthodes plus ou moins invasives.

L'effet d'un remplissage vasculaire peut être prévu en effectuant un test de levée de jambe passif chez un sujet en décubitus dorsal, permettant alors la mobilisation d'un volume sanguin veineux périphérique vers l'oreillette droite.

D'autres paramètres ont été développés pour prédire le succès d'une épreuve de remplissage comme l'analyse des variations de la pression artérielle sanglante avec les mouvements

Cours Commun de Résidanat Mai 2022

Sujet 30 : les états septiques graves.

N° Validation: 0630202234

respiratoires chez le patient sous ventilation mécanique invasive (variation de la pression pulsée ou ΔPP) ou l'utilisation de certains paramètres échographiques.

Les solutés de remplissage existants sont divisés en deux grandes classes : colloïdes et cristalloïdes. Les cristalloïdes sont des solutions ioniques (eau + ions) dont la concentration en chlorure de sodium détermine leur tonicité. Les deux solutions cristalloïdes les plus utilisées sont le soluté salé isotonique à 9 ‰ (communément appelé à tort « sérum physiologique ») et le Ringer lactate. Le principal inconvénient des cristalloïdes est lié à leur faible pouvoir d'expansion volémique du fait d'une diffusion rapide dans le secteur interstitiel après administration dans le secteur vasculaire. L'utilisation massive de cristalloïdes est donc susceptible d'entrainer une inflation hydro-sodée et de favoriser l'apparition d'œdèmes.

L'utilisation importante de soluté salé isotonique expose au risque d'acidose hyperchlorémique. Les colloïdes sont des solutions contenant des macromolécules en suspension dont le poids moléculaire freine leur passage à travers la membrane capillaire vers le secteur interstitiel et participe au maintien de la pression oncotique. Leur pouvoir d'expansion volémique est supérieur aux cristalloïdes. On distingue les colloïdes naturels (solutions d'albumine humaine à différentes concentrations) et les colloïdes de synthèse (dont les deux classes disponibles sont les gélatines et les hydroxyléthylamidons).

En raison de leur coût (produit dérivé du sang), l'utilisation de solutions d'albumine humaine n'est pas recommandée en première intention comme soluté de remplissage vasculaire, mais garde des indications spécifiques. Les colloïdes de synthèse présentent un risque allergique. Enfin, la classe des hydroxyléthylamidons (HEA) a une toxicité rénale propre et une morbidité telle que son utilisation n'est pas recommandée dans les états septiques graves.

En pratique, les **cristalloïdes** sont facilement disponibles, peu coûteux et n'exposent pas aux risques d'effets secondaires potentiels des colloïdes (risque allergique et rénal, principalement). Les cristalloïdes sont donc les solutés de remplissage à utiliser en première intention.

Le cristalloïde de choix considéré depuis longtemps étant le sérum salé à 9 pour mille. Plusieurs données récentes ont rapporté la supériorité des solutés balancés (type ringer lactate) par rapport aux SS à 9/00. En effet, leur teneur en sel notamment en chlore est moindre et n'engendre pas une acidose métabolique hyperchlorémique souvent rencontrée avec l'usage de SS à 9/00. Les recommandations SSC 2021 suggèrent l'usage des solutés balancés.

Sujet 30 : les états septiques graves.

N° Validation: 0630202234

Agents vasopresseurs

L'absence de réponse à un remplissage vasculaire jugé bien conduit (persistance des signes

d'hypoperfusion périphérique, persistante d'une hypotension artérielle) doit faire envisager

l'introduction d'un traitement par catécholamines.

Le traitement vasopresseur doit être débuté lorsque l'expansion volémique n'a pas permis la

restauration d'une pression artérielle moyenne > 65 mmHg et d'une perfusion d'organe

adéquate ou transitoirement en attendant que l'expansion volémique soit complétée, si elle

suffit à corriger les anomalies de la pression artérielle.

La noradrénaline ayant un effet vasoconstricteur puissant (action sur les récepteurs vasculaires

α) est la drogue de choix en raison de la vasoplégie prédominante dans les états de choc

septiques.

L'administration de vasopressine peut être envisagée chez les patients qui présentent un choc

réfractaire à l'expansion volémique et aux fortes doses de noradrenaline. La vasopressine n'est

pas recommandée en première intention en remplacement de la noradrénaline. Elle trouve son

indication en adjonction à la noradrénaline.

Agents inotropes positifs

Le traitement inotrope positif n'est utile que pour environ 15 % des patients. Pour les autres, la

réanimation hémodynamique se limitera à l'expansion volémique et à l'emploi d'un

vasopresseur. Il faut envisager l'utilisation de dobutamine chez les patients qui présentent une

dysfonction myocardique avec un bas débit cardiaque malgré l'expansion volémique.

Traitement antiinfectieux

La recherche de la porte d'entrée infectieuse doit être entreprise de façon concomitante à la

réanimation initiale.

Avant de débuter l'antibiothérapie, au moins deux hémocultures doivent être réalisées, une

périphérique et une sur chaque abord vasculaire en place depuis plusde48 heures. Des

prélèvements microbiologiques des autres sites doivent être réalisés en fonction du tableau

clinique.

L'antibiothérapie est la mesure thérapeutique la plus efficace que l'on puisse proposer aux

patients septiques. La mortalité est directement liée à l'utilisation d'une antibiothérapie

 N° Validation: 0630202234

probabiliste inadéquate. Tous les efforts doivent être faits pour faire le bon choix thérapeutique,

et des protocoles de service doivent préciser quelle antibiothérapie prescrire pour chaque foyer

infectieux prouvé ou suspecté.

Une antibiothérapie probabibiliste par voie intraveineuse doit être débutée idéalement dans

l'heure qui suit le diagnostic de sepsis ou de choc septique. Elle doit consister en

l'administration de 1 ou plusieurs médicaments actifs sur les pathogènes suspectés.

L'antibiothérapie doit être bactéricide, synergique, active sur les bactéries suspectées, diffusant

au niveau de la porte d'entrée et au niveau des éventuelles localisations secondaires, administrée

par voie intra-veineuse, adaptée au terrain du patient et secondairement adaptée au germe isolé

en utilisant l'antibiotique le moins cher et ayant le moindre spectre.

Il faut prendre en compte la sensibilité aux agents anti infectieux en fonction de l'origine

communautaire ou nosocomiale de l'infection.

Les bacilles à Gram négatif sont incriminés dans environ 60% des infections nosocomiales

suivis par les cocci à Gram positif (30%). La multirésistance bactérienne est définie comme des

bactéries présentant une résistance à au moins trois classes d'antibiotiques. Aussi longtemps

que des nouvelles familles d'antibiotiques sont apparues, le concept de multirésistance était

dynamique, les résistances nouvellement acquises étant compensées par de nouveaux

antibiotiques.

Les principales bactéries multirésistantes (BMR) à craindre au cours des infections

nosocomiales sont : Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM), entérobactéries

productrices de bêta lactamases à spectre étendu (EBLSE) ou hyperproductrices de

céphalosporinases (HPCase) ou encore de carbapénémases, Pseudomonas æruginosa,

Acinetobacter baumannii et entérocoques résistants à la vancomycine (ERV).

Une association d'antibiotiques à large spectre doit être envisagée en cas de choc septique ou

en cas d'infection par des bactéries multi résistantes en particulier *Pseudomonas aeruginosa*.

Les annexes V et VI et VII résument le diagnostic de probabilité des germes selon le foyer

primitif et le terrain.

L'antibiothérapie doit être réévaluée entre la 48 et la 72 heure suivant le début du

traitement, l'objectif étant d'évaluer l'efficacité de l'antibiothérapie, d'adapter la prescription au

microorganisme isolé et d'utiliser un antibiotique à spectre plus étroit (la réduction du spectre selon antibiogramme est appelée désescalade).

La durée de l'antibiothérapie est de 7 à 10 jours. Elle pourrait être plus prolongée si l'amélioration clinique est lente, foyer infectieux non drainé, bactériémie à *Staphylococcus aureus* ou déficit immunitaire.

Le contrôle du foyer infectieux est la deuxième mesure la plus importante et tout doit être entrepris pour que le foyer infectieux soit éradiqué chirurgicalement ou ponctionné par voie percutanée, lorsque cela est nécessaire.

Si suspicion de sepsis à point de départ endovasculaire, l'accès vasculaire doit être retiré rapidement.

Thérapeutiques adjuvantes

→ Corticoides

Au cours du choc septique, il peut exister une insuffisance surrénalienne relative. Certaines études ont suggéré l'effet bénéfique d'une faible dose d'hydrocortisone sur l'hémodynamique et la durée du choc septique.

Une corticothérapie substitutive par Hémisuccinate d'hydrocortisone à la dose de 200 mg/j (*stress dose*) pendant 5 à 7 jours sans diminution progressive des doses doit être réservée aux patients en état de choc septique non stabilisé par le remplissage vasculaire et les drogues vasopresseurs.

→ Produits sanguins

La transfusion de culots globulaires est recommandée lorsque l'hémoglobine est < 7 g/dl, l'objectif étant un taux d'hémoglobine entre 7 et 9 g/dl en l'absence de pathologie coronarienne avérée ou de syndrome hémorragique.

Il ne faut pas utiliser de plasma frais congelé pour corriger les anomalies du bilan de coagulation sauf en cas de syndrome hémorragique ou de procédures invasives programmées.

Il faut administrer des plaquettes lorsqu'elles sont inférieures à 10 000/mm³ qu'il y ait un saignement ou non, lorsque leur concentration est comprise entre 10 000 et 20 000/mm³ s'il y a un risque important de saignement. Il faut maintenir une concentration de plaquettes > 50000/mm³ en cas de geste chirurgical ou de procédures invasives.

→ Autres mesures

• Ventilation mécanique

Chez les patients nécessitant une ventilation mécanique invasive ou présentant un syndrome de

détresse respiratoire aigüe, le volume courant utilisé est de 6ml/kg de poids idéal prédit. Il est

aussi recommandé de ne pas dépasser une pression de plateau > 30 cm H₂O chez les patients

atteints de SDRA sévère d'origine septique associée à une PEP > 5 cm H₂O. Les patients intubés

doivent être maintenues en position tête surélevée de 30 à 45° pour limiter les risques de

pneumopathies acquises sous ventilation mécanique.

• Contrôle de la glycémie

Il est suggéré de maintenir une glycémie capillaire < à 1.8g/l (10 mmol/l). Pour atteindre cet

objectif il est recommandé d'utiliser une perfusion continue d'insuline.

• Epuration extrarénale

L'utilisation des techniques d'épuration extra rénale est réservée aux patients ayant une

indication rénale. L'hémofiltration continue a l'avantage de préserver l'état hémodynamique

qui est déjà précaire chez les patients en choc septique.

• Prophylaxie de la thrombose veineuse

De faibles doses d'héparine non fractionnée ou d'héparine de bas poids moléculaire (HBPM)

sont utilisées pour la thrombophylaxie des patients en sepsis ou en choc septique. L'association

d'héparine avec des moyens mécaniques (bas anti thrombose, compression pneumatique

intermittente) est recommandée. Lorsque les héparines sont contre indiquées, la contention

mécanique est alors une alternative.

• Prophylaxie de l'ulcère de stress

Elle est indiquée chez les patients qui ont des facteurs de risque de saignement digestif. Elle est

réalisée par les inhibiteurs de la pompe à proton (IPP) ou par les anti H2.

• Alimentation

L'alimentation entérale doit être initiée le plutôt possible. En cas de contre-indication, une

alimentation parentérale s'impose alors. En cas d'intolérance alimentaire, les prokinétiques

peuvent être utilisés (metoclopramide, domperidone, erythromycine).

VII. SURVEILLANCE

La surveillance de la prise en charge d'un patient en état septique inclut la surveillance clinique

et biologique de l'efficacité des traitements mis en œuvre (recherche de signes de correction de

l'hypoperfusion des organes), le dépistage et la surveillance des défaillances d'organes

secondaires à l'état de choc ainsi que la surveillance des paramètres hémodynamiques

permettant de guider la réanimation symptomatique (effet du remplissage vasculaire et effet de

l'introduction ou de la modification des doses de catécholamines).

La surveillance inclut également de manière plus générale, le dépistage des complications liées

aux soins et au décubitus prolongé.

1) Paramètres cliniques et paracliniques usuels

o Surveillance clinique : Pression artérielle (sanglante au mieux par cathéter artériel),

fréquence cardiaque, SpO₂, fréquence respiratoire (reflet de l'acidose métabolique), diurèse,

température, signes cutanés d'hypoperfusion (froideur, marbrures).

La surveillance clinique des complications de décubitus inclut la surveillance des points

d'appui (escarres), la recherche de signes de phlébite...

o Surveillance paraclinique : lactate (décroissance et normalisation de l'hyperlactatémie

initiale), gaz du sang, NFS, ionogramme sanguin, fonction rénale, bilan hépatique,

hémostase, dosage pharmacologique des antibiotiques si disponible afin d'évaluer l'efficacité

PK/PD.....

2) Surveillance hémodynamique spécialisée

La prise en charge d'un état de choc septique nécessite parfois un monitorage hémodynamique

plus avancé qu'une simple surveillance continue de la pression artérielle. L'utilisation des

indices dérivés des variations respiratoires de la pression artérielle permet d'évaluer la

précharge dépendance ventriculaire de manière peu invasive (nécessité d'un cathéter artériel).

De même, l'utilisation des systèmes de monitorage continu du débit cardiaque basés sur

l'analyse du contour de l'onde de pouls (PICCO) représente une alternative peu invasive à

l'échographie cardiaque ou au cathétérisme de Swan-Ganz. Enfin, la mesure itérative ou

continue de la SvcO2 (saturation veineuse centrale en oxygène mesurée à l'entrée de l'oreillette

droite par l'intermédiaire d'une voie veineuse centrale insérée par voie jugulaire interne ou

sous-clavière) constitue une approximation fiable de la SvO2 (saturation veineuse dont la

mesure nécessite un prélèvement veineux au niveau de l'artère pulmonaire).

Une SvcO2 basse (< 70%) est en faveur d'une inadéquation entre apports et consommation

tissulaire en oxygène compensée par une augmentation de l'extraction tissulaire. Une SvcO2

normale ou haute n'est pas forcément synonyme d'un transport en oxygène adapté à la

consommation tissulaire mais peut traduire, chez un patient présentant un état de choc

distributif, une perturbation de la délivrance tissulaire en oxygène (extraction tissulaire), malgré

une optimisation du transport en oxygène (optimisation du débit cardiaque, de la SaO2 et de

l'hémoglobine).

3) Dosage des antibiotiques

Le monitorage des concentrations sériques d'antibiotiques revêt une importance toute

particulière chez les malades septiques. En effet, la fuite capillaire entraine une augmentation

du volume de diffusion engendrant ainsi des perturbations de la pharmacocinétique des

molécules utilisées. Parmi les antibiotiques administrés, il faut distinguer ceux ayant une

activité de type « temps-dépendant » (bêtalactamines, glycopeptides, linézolide), de ceux ayant

une activité de type « concentration-dépendant » (aminosides, fluoroquinolones). Le

monitorage des concentrations au pic, en résiduelle, ou à l'état d'équilibre permet d'ajuster les

doses quotidiennes et les intervalles d'administration, en adaptant le traitement aux exigences

pharmacodynamiques et toxicologiques de l'antibiotique utilisé.

VIII. PRONOSTIC

Le pronostic d'un patient présentant un état septique dépend essentiellement de la qualité de la

prise en charge initiale, qui comportera la mise en œuvre de manière simultanée du traitement

symptomatique (remplissage vasculaire, drogues vasoactives) et du traitement étiologique

(traitement anti-infectieux précoce et adapté, recherche d'un foyer chirurgical).

Tout retard thérapeutique chez un patient en état de choc septique est susceptible d'entrainer

une surmortalité.

La survenue d'une défaillance multi viscérale est l'évolution la plus redoutable. Les facteurs de

Cours Commun de Résidanat Mai 2022

Sujet 30 : les états septiques graves.

 N° Validation : 0630202234

mauvais prognostic sont:

- o L'âge avancé
- o La présence de comorbidités
- o Le terrain d'immunodépression
- o Le retard de prise en charge en particulier de l'antibiothérapie
- o Le nombre de défaillances d'organes

 N° Validation : 0630202234

ANNEXES

Annexe I : Ancienne définition des états septiques

	Critères diagnostiques	
Systemic Inflammatory Response Syndrome ou SIRS	2 des signes suivants : • température >38,3°C ou <36°C • fréquence cardiaque > 90/min • fréquence respiratoire ou PaCO2 >20/min ou PaCO2 <32 mmHg • leucocytose >12000 ou <4000/mm³ ou > 10 % de formes immatures	
Sepsis	SIRS+ Infection Cliniquement ou microbiologiquement documentée"	
Sepsis sévère ou grave	 fréquence respiratoire ou PaCO2 >20/min ou PaCO2 <32 mmHg leucocytose >12000 ou <4000/mm³ ou > 10 % de formes immatur SIRS+ Infection Cliniquement ou microbiologiquement documentée Sepsis + une ou plusieurs dysfonctions d'organes parmi les suivantes : 1. Fonctions supérieures : présence d'une encéphalopathie ou syndror confusionnel, qui peut être confirmée par la mesure du score de Glas <14. 2. Fonction rénale: Oligurie <0,5ml/kg pendant 3 heures; Créatinine > 177 μmol/L (20mg/L), ou élévation de 50% par rappor taux de base. 3. Fonction respiratoire : PaO2 < 60mmHg ou SpO2 <90% à l'air (ou sous O2); PaO2/FiO2 <300, ou baisse de ce rapport >20% chez le malade sous ventilation mécanique. 4. Coagulation : Thrombopénie <100000/mm³ ou TP<50%,ou chute >30% du taux de plaquettes ou du TP lors de 2 prélèvements successifs; Score de coagulation intravasculaire disséminée (International Socon Thrombosis and Haemostasis) >4. 5. Fonction hépatique : Hyperbilirubinémie >34μmol/L 6. Fonction circulatoire: Pression artérielle systolique < 90 mmHg (ou baisse de 40 mmHg rapport au chiffre de base) ou moyenne <70mmHg Hyperlactatemie artérielle >2mmol/L Chez les malades sous surveillance hémodynamique, appar d'un état hyperdynamique (augmentation de l'index cardiaque > 3,5L/min.m2) Persistance de l'hypotension malgré un remplissage vasculaire adéquat 	
Etat de choc Septique	Persistance de l'hypotension malgré un remplissage vasculaire adéquat au cours d'un sepsis grave avec nécessité d'introduction de vasopresseurs	

Référence:Bone *et al.* The ACCP/SCCM Consensus Conference Committee: definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of innovative therapies in sepsis. Chest. 1992;101:1656-62.

Cours Commun de Résidanat Mai 2022

Sujet 30 : les états septiques graves.

 N° Validation : 0630202234

Annexe II : Score de SOFA

Points	0	1	2	3	4
PaO2/FiO2	>400	< 400	<300	<200	<100
Score de Glasgow	15	13-14	10-12	6-9	<6
PAM en mmHg ou	PAM	PAM<70	Dopamine	Dopamine >5	Dopamine
vasopresseurs en µg/kg/min	≥70		≤5 ou Dobutamine	ou Noradrénaline	>15
				≤ 0,1 ou Adrénaline ≤	Ou Noradrénaline
				0,1	≥0,1 ou Adrénaline≥0,1
Bilirubineen µmol/l	<20	20-32	33-101	102-204	>204
Plaquettes	>150	<150	<100	<50	<20
$(X10^3/mm^3)$					
Créatinine en μmol/l ou	<110	110-170	171-299	300-440	> 440
Diurèse en ml/j				Ou Diurèse <500	Ou Diurèse <200

Référence : Vincent CCM 1996

Annexe III : Profils hémodynamiques des états de choc

	DC ou IC	POD	PAPO	RVS	DAV	EO2
Septique	k N m	M	N oum	m	m	m
Hypovolémique	m	M	m	k	k	k
Cardiogénique	m	K	k	k	k	k

AnnexeIV: Schéma récapitulatif de la physiopathologie de l'état de choc septique



 N° Validation : 0630202234

Annexe V: Diagnostic de probabilité des germes selon le foyer primitif pour les infections communautaires

Site	Germes responsables	Facteurs favorisants	
Peau	Staphylocoques	Plaie – Brûlure - Ischémie	
	Streptocoques		
Tube digestif	Entérobactéries – Entérocoques–	Tumeur – Diverticulose – HTP- Colite	
	Anaérobie	-Chirurgie	
Voies biliaires	Entérobactérie – Entérocoque–	Lithiase - Chirurgie	
	Anaérobie		
Poumon	Pneumocoque –	Alcoolisme –	
	K. pneumoniae	Sujet âgé	
Endocarde	Streptocoques – Entérocoques –	Vavulopathies	
	Staphylocoques	Geste dentaire	
Voies urinaires	E. Coli – Entérobactéries	Obstacle voies excrétrices	
	Entérocoques	Sonde vésicale à demeure	

Cours Commun de Résidanat Mai 2022

Sujet 30 : les états septiques graves.

N° Validation : 0630202234

Annexe VI: Diagnostic de probabilité des germes selon le foyer primitif pour les infections associées aux soins

Site		Germes responsables	
Pneumopathies acquises		Pseudomonas aeruginosa Acinetobacter baumanii	
	sous	Staphylococcus aureus meticilline résistant (SARM)	
ventilation mécanique		Klebsiella pneumoniae BLSE	
Infections urinaires		Klebsiella pneumoniae BLSE E.coli BLSE	
		Enterococcus Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus	
		aureus	
		Levures	
		Entérobactéries Staphylococcus aureus Pseudomonas	
Infections sur cathé	eters	aeruginosa Candida spp.	
		Entérocoques	
Colite pseudo-mem	braneuse	Clostridium difficile	

 N° Validation : 0830201950

Annexe VII : Diagnostic de probabilité des germes selon le terrain

Terrain	Germes responsables
Agranulocytose,	P. aeruginosa, Staphylocoques,
Neutropénie	Entérobactéries, Candida, Streptocoques,
	Entérocoque,
Splénectomie (asplénie)	Pneumocoque, H influenzae, Entérobactéries
Myélome	Pneumocoque
VIH	Pneumocoque, Salmonelles, Staphylocoques
Toxicomane	Staphylocoques, Candida, P. aeruginosa
Alcoolique	Pneumocoque, K. pneumoniae
Nosocomial	BMR