МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Навчально-науковий інститут електричної інженерії та інформаційних технологій

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

3BIT

З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Моделювання систем»

Виконав студент групи <u>КН-23-1</u> Полинько Ігор Миколайович Перевірив доцент кафедри AIC Бурдільна $\mathfrak E$. В.

КРЕМЕНЧУК 2025

Лабораторна робота № 2

Тема: Дискретно-детерміновані моделі

Мета: ознайомитися з прикладами дискретно-детермінованих моделей і методами їх побудови та дослідження.

Виконання завдання лабораторної роботи:

- 1. Отримати у викладача свій варіант завдання у вигляді словесного опису роботи системи, яка моделюється.
 - 2. Скласти перелік вхідних і вихідних сигналів автомата.
- 3. Зобразити граф автомата, визначити кількість станів та закодувати стани автомата.
- 4. Скласти структурну таблицю та, обравши тип елементів пам'яті, скласти логічні рівняння автомата.
- 5. Розробити програму, яка реалізує функціонування автомата та об'єкту керування.
- 6. Дослідити процес функціонування автоматної моделі та згенерувати файл даних результат дії програми.
 - 7. Збережіть файл з результатами роботи програми.
 - 8. Підготуйте звіт про виконану лабораторну роботу.

Варіант №16

Вантажний ліфт обслуговує 2 поверхи. Управління автоматичне. Через 3 хвилини після виявлення вантажу (за ваговим датчиком) ліфт піднімається на 2-й поверх. Через три хвилини після звільнення ліфта він автоматично повертається вниз.

Команди:

- у1 увімкнути таймер (3 хвилини);
- у2 піднятися на другий поверх;
- у3 повернутися на перший поверх.

Інформаційні сигнали:

- х1 сигнал від вагового датчика про наявність вантажу;
- х2 закінчення таймера;
- х3 досягнення 2-го поверху;
- х4 сигнал від вагового датчика про відсутність вантажу;
- х5 досягнення 1-го поверху.




Рис. 2.1 – Граф автомата Мура

Таблиця 2.1 – Структурна таблиця автомату Мура

Вихід- ний стан	Код (z1z2z3)	Команди	Вхідний набір	Наступний стан	Код (z1z2z3)	Керування Е.П.
Z 1	000	-	x 1	Z2	001	S 3
Z 2	001	y1	x2	Z3	010	S2,S3
Z3	010	y2	x3,x4	Z4	100	S1,S2
Z4	100	y1	x2	Z5	011	S1,S2,S3
Z5	011	у3	x5	Z 1	000	R2,R3

$$\begin{split} &S1 = Z3x3x4 + Z4x2 = \bar{z}1z2\bar{z}3x3x4 + z1\bar{z}2\bar{z}3x2;\\ &S2 = Z2x2 + Z3x3x4 + Z4x2 = \bar{z}1\bar{z}2z3x2 + \bar{z}1z2\bar{z}3x3x4 + z1\bar{z}2\bar{z}3x2;\\ &S3 = Z1x1 + Z2x2 + Z4x2 = \bar{z}1\bar{z}2\bar{z}3x1 + \bar{z}1\bar{z}2z3x2 + z1\bar{z}2\bar{z}3x2;\\ &R2 = R3 = Z5x5 = \bar{z}1z2z3x5;\\ &y1 = Z2 + Z4 = \bar{z}1\bar{z}2z3 + z1\bar{z}2\bar{z}3;\\ &y2 = Z3 = \bar{z}1z2\bar{z}3;\\ &y3 = Z5 = \bar{z}1z2z3; \end{split}$$

Варіант №20

По транспортеру рухаються в хаотичній послідовності деталі двох типів - А і В. Автомат повинен пропускати деталі певної послідовності: ABBA, потім знову ABBA і так далі. Якщо по транспортеру приходить деталь, що не відповідає заданій послідовності, вона скидається на транспортер, що йде у зворотному напрямку.

Команди:

у1 – скинути деталь на транспортер, що йде у зворотному напрямку.

Інформаційні сигнали:

х1 – деталь типу А;

х2 – деталь типу В.




Рис. 2.2 – Граф автомата Мілі

Таблиця 2.2 – Структурна таблиця автомату Милі

Вихід- ний стан	Код (z1z2z3)	Команди	Вхідний набір	Наступний стан	Код (z1z2z3)	Керування Е.П.
Z0	000	y1	x2	Z0	000	
			x 1	Z 1	001	S 3
Z1	001	y1	x2	Z 1	001	
			x 1	Z 2	010	S2,S3
Z2	010	y1	x 1	Z2	010	
			x2	Z 3	100	S1,S2
Z3	100	y1	x2	Z 3	100	
			x 1	Z 4	011	S1,S2,S3
Z 4	011	-	-	Z0	000	R2,R3

$$\begin{split} &S1 = Z2x2 + Z3x1 = \bar{z}1z2\bar{z}3x2 + z1\bar{z}2\bar{z}3x1;\\ &S2 = Z1x1 + Z2x2 + Z3x1 = \bar{z}1\bar{z}2z3x1 + \bar{z}1z2\bar{z}3x2 + z1\bar{z}2\bar{z}3x1;\\ &S3 = Z0x1 + Z1x1 + Z3x1 = \bar{z}1\bar{z}2\bar{z}3x1 + \bar{z}1\bar{z}2z3x1 + z1\bar{z}2\bar{z}3x1;\\ &R2 = R3 = Z4 = \bar{z}1z2z3;\\ &y1 = Z0 + Z1 + Z2 + Z3 = \bar{z}1\bar{z}2\bar{z}3 + \bar{z}1\bar{z}2z3 + \bar{z}1z2\bar{z}3 + z1\bar{z}2\bar{z}3. \end{split}$$

Висновок: на цій лабораторній роботі ми працювали з дискретнодетермінованими моделями, зокрема з автоматами Мура та Мілі. Ми ознайомитися з прикладами дискретно-детермінованих моделей і методами їх побудови та дослідження та створили дві системи за індивідуальним варіантом. Моя перша система не передбачала розгалужень на підпроцеси та повторне викликання одного й того ж стану, на відміну від другої системи. Тому для першої був обраний автомат Мура, створені команди, сигнали та був розроблений граф станів, завдяки якому була побудована структурна таблиця і сформулювані функції переходів і виходів автомата.

Контрольні питання:

1. Дискретно-детермінована модель — це математична модель, у якій усі аргументи та функції можуть набувати лише дискретних значень із наперед визначеної множини.

- **2.** Системи для дискретно-детермінованих моделей це системи, що працюють у дискретні моменти часу й мають скінченну множину станів. Наприклад, цифрові автомати, комп'ютерні алгоритми, логічні контролери.
- **3. Приклади безперервно-детермінованих моделей**: моделі електричних схем, динамічних систем, теплових процесів, механічних коливань.
 - 4. Принципи побудови безперервно-детермінованих моделей:
 - Формулювання диференціальних або інтегральних рівнянь.
 - Визначення вхідних і вихідних змінних.
 - Врахування початкових умов.
 - Використання математичних методів для аналізу.
 - 5. Сигнали і функції, що характеризують автомат із пам'яттю:
 - Вхідні сигнали (Х).
 - Вихідні сигнали (Ү).
 - Внутрішні стани (S).
 - Функція переходів (D).
 - Функція виходів (F).
 - 6. Різниця між автоматами:
 - Мура вихід залежить тільки від стану.
 - Мілі вихід залежить від стану та вхідного сигналу.
- Змішані частина виходів працює за принципом Мура, інша за принципом Мілі.
- **7.** Фізична реалізація пам'яті автомата за допомогою тригерів, регістрів, пам'яті (RAM, ROM) або інших запам'ятовуючих пристроїв.
- **8. Роль словесного опису об'єкта керування** визначає логіку роботи, умови переходів між станами, залежності вхідних і вихідних сигналів.
- **9. Формалізація словесного опису** це представлення роботи у вигляді таблиць переходів і виходів, графів, булевих функцій.
- **10.** Граф автомата відображає стани (вершини) і переходи між ними (дуги), а також вихідні сигнали.
 - 11. Дані в структурній таблиці автомата:
 - Вхідні сигнали.

- Поточні стани.
- Наступні стани.
- Вихідні сигнали.
- **12.** Визначення необхідної кількості елементів пам'яті залежить від кількості станів автомата: якщо станів N, то потрібно щонайменше $\log_2 N$ тригерів.