

Мультицеховое блюдо на кухонном экране — пользовательские сценарии

Прототип: [iiko-ds-prototypes/KDS/multi-shop.html](#) — вкладки «Вариант 1 — бейдж со счётчиком», «Вариант 2», «Вариант 3», «Общий экран с примерами». Переключатель «Учитывать время» — в шапке.

1. Задача в одном абзаце

Блюдо готовится в нескольких цехах одновременно (тёплый салат: холодный режет, горячий обжаривает), но это **одна позиция заказа**, она не делится на части. Закрыть её в одиночку нельзя: переход «Готовится → Приготовлено» требует столько подтверждений, сколько цехов участвует. Повару на экране нужно за секунды понять три вещи: блюдо мультицеховое, сколько уже подтвердили, подтвердил ли он сам.

2. Кто смотрит и куда

Экран	Что видит повар
По заказам — карточка заказа со списком блюд (панели цехов в прототипе, «Общий экран»)	Список блюд заказа. Мультицеховое блюдо отличается счётчиком у названия, остальные блюда — как обычно.
По блюдам — каждое блюдо отдельной карточкой (вкладка «Общий экран» → режим «По блюдам»)	Длинный список строк: слева мета заказа (время, номер, гость, стол), справа блюдо, справа кнопка. Счётчик — у названия блюда.

Терминалы цехов в прототипе: «Холодный цех», «Горячий цех», «Цех сборки». Переключение терминала на «Общем экране» меняет, от чьего имени нажимается кнопка — так проверяется сценарий «я подтвердил / коллега подтвердил».

3. Индикатор: счётчик «X/Z»

Рядом с названием блюда стоит компактный счётчик:  — один цех из двух подтвердил. Ключевые свойства:

- **виден с нуля** — «0/2», поэтому мультицеховость видна до всяких нажатий;
- нажавшая часть — светлая, остаток — синим (цвет статуса кнопки);
- когда счётчик доходит до «2/2», **счётчик пропадает**: блюдо уже готово, и в нём нет нужды;
- у одноцехового блюда счётчика нет вообще — оно ничем не выделяется;
- счётчик — подпись состояния, он не кликается (кликается только кнопка действия).

4. Состояния блюда (одинаково для всех вариантов и обоих режимов)

Состояние	Счётчик	Кнопка действия	Что понимает повар
Никто не начинал		обычная кнопка со стрелкой — нажимай	блюдо мультицеховое, мой шаг ещё не отбит
Частично: отбил коллега, не я		кнопка активна — я всё ещё должен нажать	часть работы уже сделана, но не мной

Отбил я, ждём коллегу	1/2	пунктирная кнопка со зелёными часами — не нажимается	мой нажим засчитан, блюдо держит открытым другой цех
Готово (все подтвердили)	счётчика нет	серая кнопка с зелёной галочкой (штатное «Приготовлено»)	блюдо уходит обычным путём
Обычное одноцеховое	нет	штатная стрелка → галочка	как в текущем КДС, ничего нового

Разделение «я подтвердил» и «readonly»: «я подтвердил» — пунктирная кнопка с зелёными часами (моё действие засчитано, ждём других); readonly — блюдо вообще нельзя двигать, там не должно быть ни пунктира, ни часов, ни активной кнопки. Это разные состояния, и по прототипу видно, что они читаются по-разному.

5. Пользовательские сценарии

Сценарий 1. Блюдо появилось — «это мультицех, я не закрою его один»

- Повар холодного цеха видит в своём списке «Тёплый салат» со счётчиком 0/2.
- Счётчик виден сразу, без нажатий — этого достаточно, чтобы не искать вторую часть блюда и не удивляться, почему после нажатия оно не исчезло.
- Кнопка действия — обычная стрелка: нажимай.

По блюдам: то же самое, только строка блюда стоит отдельно; счётчик у названия, кнопка справа в плашке блюда.

Сценарий 2. Повар отбил свой шаг — «моё засчитано, ждём коллегу»

- Повар нажимает кнопку. Блюдо **не уходит** из списка и **не меняет позицию**.
- Счётчик становится 1/2.
- Своя кнопка превращается в пунктирную с зелёными часами — нажимать больше нечего, но видно, что нажим засчитан.
- Повар продолжает работать с другими блюдами; это блюдо остаётся в списке как «жду коллегу».

Сценарий 3. Второй цех отбил свой шаг — блюдо готово

- Повар горячего цеха (у которого счётчик был 1/2) нажимает свою кнопку.
- Счётчик исчезает: подтверждений набрано столько, сколько нужно.
- Кнопка становится штатной серой с зелёной галочкой, блюдо уходит (или меняет статус) обычным образом — как любое другое.

Сценарий 4. Повторный нажим тем же цехом

- Повар, который уже отбил шаг, возвращается к блюду. Кнопка — пунктирная с часами, она **не нажимается**.
- «Докрутить» блюдо в одиночку нельзя: свой шаг засчитывается один раз.

Сценарий 5. Три и более цеха

- Для блюда с тремя цехами счётчик показывает «0/3 → 1/3 → 2/3», и только после третьего подтверждения блюдо готово.
- Что видит повар, зависит от того, подтвердил ли он сам: счётчик один, а состояние кнопки — своё у каждого терминала.

Сценарий 6. Просрочка и мультицеховость вместе

- 1. Время блюда горит у всех цехов: сначала нейтрально, за 5 минут до конца — оранжевым, после — красным (текст и часы меняют оттенок вместе).
- 2. Полоса просрочки (4 рх слева) показывается только тому цеху, который ещё не нажал: у того, кто своё сделал, претензий к нему нет.
- 3. Цвет счётчика при этом не меняется: он всегда показывает статус шага, а не просрочку.

Сценарий 7. Режим «по блюдам»

- 1. Тот же список, но каждая строка — одно блюдо: слева мета заказа, справа блюдо и кнопка.
- 2. Счётчик стоит у названия блюда, кнопка — справа; порядок и логика нажатий те же, что в «по заказам».
- 3. Полезно, когда повару важнее «что готовить», а не «чей это заказ».

Сценарий 8. Шеф или экран-наблюдатель (предложение)

- 1. Если цех недоступен (нет терминала, некому нажать), блюдо должно закрываться вручную: шефу нужна одна кнопка «закрыть блюдо целиком» с явной пометкой, что он закрывает чужой шаг.
- 2. В прототипе это не реализовано — предложение к обсуждению: отдельное действие в карточке и запись в истории, кто закрыл вместо цеха.

6. Поведение после нажатия: оставлять или убирать

Вариант	Плюсы	Минусы
Оставлять в неактивном виде (в прототипе сделано так)	Повар видит, что его нажим засчитан; нет «мигания» блюда в списке; на многошаговых блюдах список не перестраивается под руками.	Добавляется ещё одно визуальное состояние (пунктир + часы) — его нужно один раз объяснить.
Убирать с экрана сразу	Список короче.	Теряется подтверждение «моё действие засчитано»; при возврате блюда (шаг назад, добавление цеха) блюдо «мигает»; повар не понимает, нажал он или нет.

Рекомендация: оставлять, но с неактивной кнопкой и зелёным подтверждением — как в прототипе. Это единственный вариант, который даёт ответ на вопрос «а прошёл ли мой нажим».

7. Сортировка: почему блюдо не должно прыгать

- Изменение счётчика (0/2 → 1/2) — **не смена статуса** блюда, поэтому позиция в списке не меняется.
- Перестановка допустима только при реальном изменении статуса (например, блюдо ушло в «Приготовлено» и покидает очередь).
- Технически это значит: сортировка опирается на статус и время поступления, но **не на число подтверждений**.
- Проверка в прототипе: нажмите шаг у любого мультицехового блюда — оно остаётся на своём месте.

8. Открытые вопросы и рекомендации

Вопрос	Рекомендация
--------	--------------

Форма индикатора	Оставить «X/Z» как базу: это самый быстрый способ прочитать «сколько из скольких». Точки/заполнение хороши на 2–3 шага, на 5+ перестают читаться; цветовое состояние дублирует счётчик и тратит цвет, который на кухне должен означать статус.
Разделение «я подтвердил» и readonly	«Я подтвердил» — пунктирная кнопка с зелёными часами. Readonly — без пунктира, без часов, без активной кнопки: только текст и, если нужно, пометка причины.
Оставлять или убирать	Оставлять (см. §6), без изменения порядка списка.
Недостижимость (шеф)	Отдельное действие «закрыть целиком» с отметкой, что шаг цеха закрыт вручную; в прототипе не реализовано.
Пять и более цехов	Счётчик остаётся «X/Z», но стоит проверить читаемость на реальном количестве; при N > 4 рассмотреть «1/5 ... 4/5» + короткую подпись цехов.

Все состояния из этого документа можно потрогать в прототипе: откройте файл, в шапке выберите «по заказам» или «по блюдам», в левом меню — вариант, терминал — в строке «Терминал (чей это экран)». Переключатель «Учитывать время» включает подсветку «соро просрочка» и «просрочено».