Linux 云计算集群架构师

学神 IT 教育: 从零基础到实战, 从入门到精通!

版权声明:

本系列文档为《学神 IT 教育》内部使用教材和教案,只允许 VIP 学员个人使用,禁止私自传播。否则将取消其 VIP 资格,追究其法律责任,请知晓!

免责声明:

本课程设计目的只用于教学,切勿使用课程中的技术进行违法活动,学员利用课程中的技术进行违法活动,造成的后果与讲师本人及讲师 所属机构无关。倡导维护网络安全人人有责,共同维护网络文明和谐。

联系方式:

学神 IT 教育官方网站: http://www.xuegod.cn

Linux 云计算架构师进阶学习群 QQ 群: 1072932914







学习顾问: 小语老师 学习顾问: 边边老师 学神微信公众号

微信扫码添加学习顾问微信,同时扫码关注学神公众号了解最新行业 动态,获取更多学习资料及答疑就业服务!

第二章 Linux 基本命令操作

本节所讲内容:

- 2.1 Linux 终端介绍 Shell 提示符 Bash Shell 基本语法
- 2.2 基本命令操作
- 2.3 系统时间管理
- 2.4 帮助命令使用
- 2.5 开关机命令及7个启动级别
- 2.6 实战:设置服务器来电后自动开机
- 2.7 实战:设置服务器定时开机

2.1 Linux 终端介绍、Shell 提示符、Bash 基本语法

2.1.1 登录 LINUX 终端

两种终端仿真器:1、GNOME 桌面的 GNOME Terminal ; 2、KDE 桌面的 Konsole Terminal

远程连接终端工具: Xshell, CRT。后期会教你安装。 例 1: 通过 tty 命令看到当前所属的虚拟终端或叫伪终端

pts 指的是伪终端,当打开一个终端时为 pts/0,再次打开一个终端时就为 pts/1,在

图形界面使用的就是伪终端,使用 xshell 远程连接工具也是使用的伪终端。

当我们进入第3种级别,多用户级别的字符界面,使用的是/dev/tty 就是控制终端。


[root@xuegod63 ~]# tty

/dev/pts/0

注: ctrl+shift+T 快速打开一个终端; shift+ctrl+加号 终端字体放大; 终端字体缩小: ctrl+减号

修改虚拟终端显示的颜色为: 白底黑字





改完后, 立即生效, 没有保存按钮。直接点关闭就可以了。

例 2: 不同虚拟终端之间通讯

同时打开两终端,第一个终端执行:

[root@xuegod63 ~]# echo xuegod > /dev/pts/1

在第二个终端查看:有 xuegod 输出



例 3: 对所有终端广播消息: 系统 10 分钟后关机。

[root@xuegod63 ~]# shutdown +10 #执行此命令后,在其他终端都会收到关机的消息。centos8 当中本地桌面对广播消息不能很好的接收,xshell 远程登录可以接收到。

[root@xuegod63 ~]# shutdown -c #取消关机

或:


[root@xuegod63 ~]# wall " The system will be shut down in 10 minutes " #广播, 所有终端都能收到

2.1.2 认识 SHELL

Shell 俗称壳,它提供了用户与内核进行交互操作的一种接口,它接收用户输入的命令并把它送入内核去执行

Shell 实际上是一个命令解释器,它通过解释用户输入的命令并把它传输给系统内核去执行。

Shell 有自己的编程语言,它允许用户编写由 shell 命令组成的程序。Shell 编程语言具有普通编程语言的很多特点,比如它也有循环结构和分支控制结构等。



内部命令: 在系统启动时就调入内存, 是常驻内存的, 所以执行效率高

外部命令: 是系统软件的功能, 用户需要时才从硬盘中读入内存

如何区分内外部命令?

使用 type 命令 ,语法:type 要检测的命令

[root@xuegod63 ~]# type cat

cat 是 /usr/bin/cat

[root@xuegod63 ~]# type pwd

pwd 是 shell 内建

总结: 通过 SHELL,我们可以对 LINUX 实现哪些操作或管理:

例如:

对文件的管理(创建、删除、复制、修改)

- 1、对用户的管理 (添加、删除)
- 2、相关权限的管理 (授权用户对相关文件的管理, 比如增删改查)
- 3、对磁盘的管理 (分区、raid、lvm)
- 4、对软件的管理
- 5、对网络的管理
- 2.1.3 shell 提示符 "#" 号与 "\$" 号的区别

[root@xuegod63~]# #表示是 root 用户登录,管理员账号登陆

[root@xuegod63~]# su - mk #切换到 mk 普通用户

[mk@xuegod63~]\$ #表示普通用户登录

上面各位置对应的内容代表的意思如下:

[root @ xuegod63 ~]#

用户名---@---主机名---当前所在目录(~表示当前用户的家目录)---(# root/\$普通用户)
[user1@xuegod63 ~]\$ exit #退出当前 shell

2.1.4 认识 Bash Shell

查看所有 shell 类型

[root@xuegod63 ~]# cat /etc/shells

/bin/sh

/bin/bash

/usr/bin/sh

/usr/bin/bash

具体你使用的是哪一个, 取决于你的用户配置。

例: 通过查看/etc/passwd 文件的每一行的最后一个字段,确认用户使用的 shell 类型 [root@xuegod63 ~]# head /etc/passwd #查看 passwd 文件中前 10 行内容 root:x:0:0:root:/root:/bin/bash

注: (第一阶段报错问题,大概率是 2 点,第一点检查命令是否字母空格敲错了,2 检查当前所在路径是否正确。)

2.2 基本命令操作

在 LINUX 中使用一个命令, 命令格式如下:

命令 【选项】 【参数】

命令: 具体执行的命令, 比如 pwd,head

选项: 会影响到命令的一些参数

参数: 命令作用的对象

2.2.1 基本命令之--ls

作用: 查看当前目录下有哪些文件 (list)

语法: Is 目录/文件 , 如果什么也不加, 那么查看的是当前目录下的内容

常用选项:

命令后面不加任何选项

[root@xuegod63 ~]# ls


-I 列出文件的详细信息,如创建者,创建时间,文件的读写权限列表等等,长列表 [root@xuegod63~]# ls -I

总用量 8

-rw-----. 1 root root 1680 9 月 19 12:16 anaconda-ks.cfg

-rw-r--r-. 1 root root 1728 9 月 19 12:55 initial-setup-ks.cfg

drwxr-xr-x. 2 root root 6 9 月 19 13:05 公共 drwxr-xr-x. 2 root root 6 9 月 19 13:05 模板 drwxr-xr-x. 2 root root 6 9 月 19 13:05 视频



第一个字符文件类型中:

d: 目录文件

1: 链接文件

b: 块设备文件

c: 字符设备文件

p: 管道文件

-: 表示普通文件

为什么有的目录文件有不同的颜色呢?

linux 系统中不同的颜色代表了不同的文件类型:

颜色 代表内容 举例蓝色 目录 /etc

文件 黑色 /etc/passwd 浅蓝色 链接 /etc/grub2.cfg 红色 压缩包 boot.tar.gz 绿色 可执行文件 /bin/bash <mark>dev/sda</mark> 设备文件 绿底黑字 粘滞位权限目录文件 /tmp

粘滞位权限是针对目录的,对文件无效,也叫防删除位(目录下创建的文件只有 root、文件创建

者、目录所有者才能删除。)

```
[root@xuegod83 ~]# touch file1 file2
[root@xuegod83 ~]# tar czvf file.tar.gz file1 file2
[root@xuegod83 ~]# ls
```

例:查看/dev 目录下的文件

[root@xuegod63 ~]# ls /dev/

[root@xuegod63 ~]# ls /dev/

autofskmsgrawblocklogrtcbsgloop-controlrtc0

参数-a: 列出目录下所有的文件,包括以"."开头的隐藏文件(linux 下隐藏文件是以.开头

的,如果存在2个点代表存在着父目录,1个点表示当前目录)

[root@xuegod63 ~]# ls -a

-d 查看目录(不查看里面的内容)

[root@xuegod63 ~]# Is -Id /root/

dr-xr-x---. 15 root root 4096 11 月 15 21:37 /root/

-S 以文件的大小进行排序

[root@xuegod63 ~]# Is -IS /root/

总用量 8

-rw-r--r-. 1 root root 1728 9 月 19 12:55 initial-setup-ks.cfg

-rw-----. 1 root root 1680 9 月 19 12:16 anaconda-ks.cfg

```
Is - | 和 | | 这两个命令是等价的
   [root@xuegod63 ~]# II /etc/passwd
   -rw-r--r-. 1 root root 2053 9 月 19 12:57 /etc/passwd
   [root@xuegod63 ~]# Is -I /etc/passwd
   -rw-r--r-. 1 root root 2053 9 月 19 12:57 /etc/passwd
   [root@xuegod63 ~]# type II
   II 是 `ls -l --color=auto' 的别名
2.2.2 别名的使用
   定义一个别名:
   [root@xuegod63 ~]# alias vimens33='vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-
ens160'
   [root@xuegod63 ~]# vimens160
   删除别名:
   [root@xuegod63 ~]# unalias vimens160
   设置别名永久生效:
   对当前用户设置永久别名
   [root@xuegod63 ~]# vim /root/.bashrc #在文件最后,插入以一下内容:
   alias vimens160="vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens160"
   [root@xuegod63 ~]# source /root/.bashrc
   [root@xuegod63 ~]# vimens160
   对当全局用户设置永久别名, 就是让任何人, 都可以使用你创建的别名
   [root@xuegod63 ~]# vim /etc/bashrc #在文件最后插入
   alias vimens160="vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens160"
   [root@xuegod63 ~]# su - user1
   上一次登录: 四 11 月 16 10:22:03 CST 2017pts/1 上
   [user1@xuegod63 ~]$ vimens160
   [user1@xuegod63 ~]$ exit
   [root@xuegod83 ~]# type vimens160
2.2.3 基本命令之--cd
   作用: 切换目录 (change directory)
   语法: cd 目录
   例 1: 直接输入 cd 回到当前用户的宿主 (家) 目录
   [root@xuegod63 ~]# cd /etc/sysconfig/network-scripts/
   [root@xuegod63 network-scripts]# cd #回到当前用户的宿主 (家) 目录
   或:
   [root@xuegod63 ~]# cd ~
                           #回到当前用户的宿主(家)目录
   [root@xuegod63 ~]# pwd
   /root
   [root@xuegod63~]#cd.. #表示返回到上级目录位置,也就是父目录
   [root@xuegod63 /]# pwd
```

```
/
  [root@xuegod63 /]# cd . #表示进入到当前目录
  [root@xuegod63 /]# cd /etc/sysconfig/network-scripts/
  [root@xuegod63 network-scripts]# cd - #表示返回切换前的目录
2.2.4 历史命令之--history
  命令: history
  4 个快速查找 Linux 历史命令的技巧:
  方法 1: 光标上下键
  方法 2: ctrl+r -》输入某条命令的关键字-》找出来对应的命令
  方法 3: !数字 //执行历史命令中第 N 条命令
  方法 4: !字符串 //搜索历史命令中最近一个以 xxxx 字符开头的命令,例如!vim
3.2.5 Linux 下快捷键
  都是用 Ctrl+下面的单词, ^表示 Ctrl
  Ctrl+C #终止前台运行的程序 , 如: ping g.cn 后 , 想停止按下 Ctrl+C
  Ctrl+D #退出 等价 exit
  Ctrl+L #清屏与执行 clear 命令功能一样
  Ctrl+R #搜索历史命令,可以利用好关键词
  !$
        #引用上一个命令的最后一个参数
  Esc + . #引用上一个命令的最后一个参数
  [root@xuegod63 network-scripts]# cat /etc/hosts
  [root@xuegod63 network-scripts]# vim !$ #相当于执行: vim /etc/hosts
  补全命令使用 tab 键,Tab 只能补全命令和文件的路径和名字
```

2.3 系统时间管理

在 Linux 中有硬件时钟与系统时钟等两种时钟。硬件时钟是指主机板上的时钟设备,也就是通常可在 BIOS 画面设定的时钟;系统时钟则是指 kernel 中 的时钟;所有 Linux 相关指令与函数都是读取系统时钟的设定

当 Linux 启动时,系统时钟会去读取硬件时钟的设定,之后系统时钟即独立运作

2.3.1 两种时间

查看硬件时间:

[root@xuegod63 etc]# hwclock

查看系统时间:

[root@xuegod63 mnt]# date

时区:

UTC:

整个地球分为二十四时区,每个时区都有自己的本地时间,在国际无线电通信场合,为了统一起见,使用一个统一的时间,称为通用协调时(UTC:Universal Time Coordinated)。

GMT:

格林威治标准时间 (Greenwich Mean Time)指位于英国伦敦郊区的皇家格林尼治天文台的标准时间,因为本初子午线被定义在通过那里的经线(UTC 与 GMT 时间基本相同)。

```
CST:
   中国标准时间 (China Standard Time)
   GMT + 8 = UTC + 8 = CST
   DST:
   夏令时(Daylight Saving Time) 指在夏天太阳升起的比较早时,将时间拨快一小时,以提早日光的
使用 (中国不使用)。
   UTC (Universal Time Coordinated): 世界标准时间
   GMT (Greenwich Mean Time): 格林尼治时间
   CST (China standard Time): 中国标准时间
   DST: (Daylight Saving Time): 夏令时
   EDT: (Eastern Daylight Time): 北美东部夏令时间
   选择时区的命令:
   [root@xuegod63 ~]# timedatectl
   [root@xuegod63 ~]# timedatectl list-timezones | grep "New York"
   [root@xuegod63 ~]# timedatectl list-timezones | grep "Shanghai"
   [root@xuegod63 ~]# timedatectl set-timezone America/New York
   [root@xuegod63 ~]# date
   [root@xuegod63 ~]# timedatectl set-timezone Asia/Shanghai
   [root@xuegod63 ~]# date
   tzselect 了解
   [root@xuegod63 ~]# tzselect
                                              #Americas/United States/Eastern/yes
   [root@xuegod63 ~]# echo " TZ='America/New_York'; export TZ
" >> /root/.bash profile
   [root@xuegod63 ~]# source /root/.bash profile
   [root@xuegod63 ~]# date
   [root@xuegod63 ~]# echo $TZ
   [root@xuegod63~]# sed -i '/^TZ/d' /root/.bash profile #删除 TZ 开头的行
   [root@xuegod63 ~]# tzselect
                                                     #Asia/china/beijing/yes
   [root@xuegod63 ~]# TZ="Asia/Shanghai";export TZ
   [root@xuegod63 ~]# date
   [root@xuegod63 ~]# echo $TZ
   [root@xuegod63 ~]# sed -i '/^TZ/d' /root/.bash_profile
2.3.2 如何修改时间
       date 命令相关参数:
       date --help
      -s, --set=STRING 把时间设为字符串所描述的时间
   例: [root@xuegod63 ~]# date -s "2019-11-2 22:30"
```

2019年 11月 02日 星期五 22:30:00 CST

%F 完整日期格式,等价于 %Y-%m-%d [root@xuegod63 ~]# date "+%F" 2019-11-02

[root@xuegod83~]# hwclock -s #以硬件时间为基准,修改系统时间

[root@xuegod83 ~]# hwclock -w

%y 年份最后两位数位 (00-99)

以系统时间为基准,修改硬件时间

```
%Y 年份
%m month (01..12)
%d 按月计的日期(例如: 01)
%M minute (00..59)
%H 小时(00-23)
```

%S 秒(00-60)

[root@xuegod63 ~]# date "+%Y%m%d"

20181102

[root@xuegod63 ~]# date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S" #在年月日之前可以添加自己想要

的符号

2018-11-02 22:34:27 [root@xuegod63 ~]# date "+%Y/%m/%d %H:%M:%S" 2018/11/02 22:34:38 [root@xuegod63 ~]# date "+%Y%m%d %H:%M:%S" 20181102 22:35:03

-d, --date=STRING #显示由字符串描述的时间,而不是"当前时间" [root@xuegod63 ~]# date -d "+1months" +%F 2019-12-02

2.3.3 使用 time 命令测试一个命令运行的时间

time 作用: 一般用来测量一个命令的运行时间 使用方法: time 在后面直接跟上命令和参数 [root@xuegod63~]# time ls -l /etc/ real 0m0.056s user 0m0.016s sys 0m0.040s

说明:

real: 实际使用时间

user: 用户状态使用的时间

sys: 内核状态使用的时间

2.4 帮助命令使用

遇到命令不知道添加哪个参数,可以使用命令帮助查看相关介绍,常用的查看帮助信息命令有如下几 个

2.4.1 man 命令

查看手册页或命令描述

[root@xuegod63 ~]# man find

man 命令查看帮助时,支持它支持上翻下翻,搜索(直接输入斜线),退出用 q

2.4.2 使用-h 或--help 查看命令选项

[root@xuegod63 ~]# find -h #不可以执行

[root@xuegod63 ~]# find --help

2.5 开关机命令及7个启动级别

常用的几个关机,重启命令

shutdown

init

reboot

poweroff

2.5.1 关机命令之--shutdown

作用: 关机, 重启, 定时关机

语法: shutdown [选项]

参数:

-r => 重新启动计算机

-h => 关机

-h 时间 =>定时关机

例如:

[root@xuegod63 ~]# shutdown -h +10 #10 分钟之后关机

[root@xuegod63~]# shutdown -h 23:30 #指定具体的时间点进行关机

[root@xuegod63 ~]#shutdown -r 22: 22 #22:22 以后重启

[root@xuegod63 ~]# shutdown -h now #立即关机

2.5.2 7 个启动级别

作用: 切换系统运行级别

语法: init 0-6 Linux 7 个启动级别:

- 0 系统停机模式,系统默认运行级别不能设置为 0, 否则不能正常启动, 机器关的
- 1 单用户模式, root 权限, 用于系统维护, 禁止远程登陆, 就像 Windows 下的安全模式登录
- 2 多用户模式,没有 NFS 网络文件系统(Network File System)和网络支持
- 3 完整的多用户文本模式,有 NFS 和网络,登陆后进入控制台命令行模式
- 4 系统未使用,保留一般不用,在一些特殊情况下可以用它来做一些事情。例如在笔记本电脑的电池 用尽时,可以切换到这个模式来做一些设置

- 5 图形化模式,登陆后进入图形 GUI 模式,X Window 系
- 6 重启模式,默认运行级别不能设为 6, 否则不能正常启动。运行 init 6 机器就会重启

例

[root@localhost ~]# init 0 #关机
[root@localhost ~]# init 3 #进入 3 级别字符界面
[root@localhost ~]# init 5 #进入 5 级别图形界面

2.5.3 设置默认的运行界别

centos8 不再使用/etc/inittab 文件进行默认的启动级别配置,而使用比 sysvinit 的运行级更为自由的 target 替代。

第 3 运行级用 multi-user.target 替代。

第5运行级用 graphical.target 替代。

查看当前默认启动级别:

[root@xuegod63 ~]# systemctl get-default

[root@xuegod63 ~]# systemctl isolate multi-user.target #切换级别为字符界面

isolate [ˈaɪsəleɪt] 隔离, 脱离


[root@xuegod63 ~]# systemctl set-default multi-user.target #设置默认第三启动级别
[root@xuegod63 ~]# systemctl set-default graphical.target #设置默认第五启动级别
[root@xuegod63 ~]# systemctl isolate graphical.target #切换级别为图形界面

[root@xuegod63 ~]#runlevel

35 #表示从3级别切换到了5级别

2.6 实战:设置服务器来电后自动开机

进入 bios,一般是在开机后出现主板画面是按 Delete 这个键,部分品牌机可能按 F2,F1




选择 Integrated Peripharals (外围设备设置) 中的 SuperIO Device Integrated [¹ɪntɪgreɪtɪd] 集成 ; Peripharals [pə¹rɪfərəl] 外围



将其中的 Restore On AC Power Loss 选项修改: Last State (此选项更好) 或 Power On 交流电流(Alternating Current,缩写:AC)






(若要加电不开机选择 Power Off, 若要保持断电前的状态选择 Last State)

2.7 设置服务器定时开机

Power Management Setup, 就进入电源管理设置了



通过回车进入这个设置后,选择 Wake Up Event Setup,回车选择 Press Enter



找到 RTC Alarm ([ə¹lɑ:m] 报警),将 Disabied 更改为 Enabled,然后继续回车确定。然后再继续设置时间点和日期

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, Am Wake Up Event Setup Wake Up Event Bu [BIOS1 Resume From S3 By USB Device [Disabled] Resume From S3 By PS/2 Keyboard [Disabled] Resume From S3 By PS/2 Mouse [Disabled] Resume By PCI Device (PME#) [Disabled] Resume By PCI-E Device [Disabled] Resume By RTC Alarm [Disabled] are of their pa IDIUOI Resume From S3 By USB Device [Disabled] Resume From S3 By PS/2 Keyboard [Disabled] Resume From S3 By PS/2 Mouse Disabledl

[Disabled]

[Disabled]

[Every Day]

[23:45:00]

[Enabled]

按 F10 保存, 退出。

HH:MM:SS

总结:

Date

- 2.1 Linux 终端介绍 Shell 提示符 Bash Shell 基本语法
- 2.2 基本命令的使用: ls、pwd、cd、history

Resume By PCI Device (PME#)

Resume By PCI-E Device

Resume By RTC Alarm

- 2.3 查看系统和 BIOS 硬件时间
- 2.4 Linux 如何获得帮助
- 2.5 开关机命令及7个启动级别
- 2.6 实战:设置服务器来电后自动开机
- 2.7 实战: 设置服务器定时开机