## Linux 云计算集群架构师

学神 IT 教育: 从零基础到实战, 从入门到精通!

## 版权声明:

本系列文档为《学神 IT 教育》内部使用教材和教案,只允许 VIP 学员个人使用,禁止私自传播。否则将取消其 VIP 资格,追究其法律责任,请知晓!

## 免责声明:

本课程设计目的只用于教学,切勿使用课程中的技术进行违法活动,学员利用课程中的技术进行违法活动,造成的后果与讲师本人及讲师 所属机构无关。倡导维护网络安全人人有责,共同维护网络文明和谐。

## 联系方式:

学神 IT 教育官方网站: http://www.xuegod.cn

Linux 云计算架构师进阶学习群 QQ 群: 1072932914







学习顾问: 小语老师 学习顾问: 边边老师 学神微信公众号

微信扫码添加学习顾问微信,同时扫码关注学神公众号了解最新行业 动态,获取更多学习资料及答疑就业服务!

# 第六章 Centos8 用户管理

## 本节所讲内容:

- 6.1 用户和组的相关配置文件
- 6.2 管理用户和组
- 6.3 实战: 进入 centos8 紧急模式恢复 root 密码

用户一般来说是指系统的使用者,使用者可以使用这些名称来登录使用计算机,除了使用者之外,一些系统服务也需要含有部分特权的用户账户运行;因此出于安全考虑,用户管理应运而生,它加以明确限制各个用户账户的权限,root 在计算机中用拥有至高特权,所以一般只作管理用,非特权用户可以通过SU或 SUDO 程序来临时获得特权。

Linux 系统通过用户和用户组实现访问控制,包括对文件访问、设备使用的控制。

1 人可以拥有很多账户,只不是彼此名称不同,比如 root 名称已经占用就不能再用了,此外,任意 用户可能从属某个用户组,此用户可以加入某些已经存在的组来获得该组的特权。

每1个文件的属性中都有一个文件拥有者和所属组。另外,还有三种类型的访问权限:读(read)、写(write)、运行(execute)。我们可以针对文件的属主、属组、而设置相应的访问权限。再次,我们可以通过 II 或 stat 命令查询文件属主、属组和权限。

[root@xuegod63 ~]# II | tail-2

-rw-----. 1 root root 1374 3 月 12 17:34 anaconda-ks.cfg

-rw-r--r-. 1 root root 1529 3 月 12 18:10 initial-setup-ks.cfg

[root@xuegod63 ~]# stat anaconda-ks.cfg

文件: "anaconda-ks.cfg"

大小: 1680 块: 8 IO 块: 4096 普通文件

设备: 803h/2051d Inode: 16797763 硬链接: 1

权限: (0600/-rw-----) Uid: ( 0/ root) Gid: ( 0/ root)

# 6.1 用户账号

6.1.1 用户的分类

Linux 用户三种角色:超级用户,普通用户,虚拟用户。 超级用户: root 拥有对系统的最高的管理权限,UID=0

普通用户:

系统用户 UID 范围:1-999(centos7/8 版本) 1-499(centos6 版本) 本地用户 UID 范围:1000+(centos7/8 版本) 500+(centos6 版本)


UID:即每个用户的身份标示,类似于每个人的身份证号码.

虚拟用户: 伪用户 一般不会用来登录系统的,它主要是用于维持某个服务的正常运行.如: ftp, apache

用户基本信息保存位置: /etc/passwd

下图是用户和组的关系:

一对一: 一个用户可以存在一个组中; 一对多: 一个用户可以存在多个组中 多对一: 多个用户可以存在一个组中; 多对多: 多个用户可以存在多个组中



### 6.1.2 配置文件

名 称	文件路径	说 明
用户配置文件	/etc/passwd	记录了每个用户的一些基本属性,并且对所有用户可
		读,每一行记录对应一个用户
用户组文件	/etc/group	用户组信息存放文件,并且组名不能重复
用户密码信息文件	/etc/shadow	因为 passwd 文件对所有用户是可读的,为安全起见
		把密码从 passwd 中分离出来放入这个单独的文件,该文
		件只有 root 用户拥有读权限,从而保证密码安全性

# 6.2 用户管理

### 6.2.1 用户命令

命令: useradd

useradd -d -u "UID" -g "初始组" -G "附加组" -s "登陆的 shell" 用户

-u: 指定 uid

-d: -d 用户主目录路径, 可以指定用户家目录

-M: 不创建用户的家目录

-g:设置用户初始组的名称或数字 ID;该组必须是存在的;如果没有设置该选项,useradd 会根据/etc/login.defs 文件中的 USERGROUPS\_ENAB 环境变量进行设置。默认 USERGROUPS\_ENAB yes 会用和用户名相同的名字创建群组.

-G: 用户要加入的附加组列表; 使用逗号分隔多个组,不要添加空格; 如果不设置,用户仅仅加入初始组。(一个用户只允许有一个主组,可以有多个附属组)

-s: 用户默认登录 shell 的路径; 启动过程结束后, 默认启动的登录 shell 在此处设定; 请确保使用的 shell 已经安装, 默认是 Bash。有时候需要禁止某些用户执行登录动作, 例如用来执行系统服务的用

#### 户。将 shell 设置成 /sbin/nologin 就可以禁止用户登录。

#### 6.2.2 添加登录用户

例:添加一个名为 harry 的用户,并使用 bash 作为登录的 shell

[root@xuegod63 ~]# useradd harry

[root@xuegod63 ~]# tail -1 /etc/passwd

harry:x:1001:1001::/home/harry:/bin/bash

说明: 此命令会自动创建 harry 组,并成为 harry 用户的默认主组,同时默认的登录 shell 是 bash 用户帐户的全部信息被保存在/etc/passwd 文件。这个文件以如下格式保存了每一个系统帐户的所有信息(字段以":"分割)

/etc/passwd:每个字段的作用: 例如: root:x:0:0:root:/root:/bin/bash如用户名:密码占位符:UID:GID :用户描述:用户主目录(bash 中"~"代表哪个):登录后使用的 shell。

harry:x:1001:1001::/home/harry:/bin/bash #每行含意如下:

harry: 用户名 x: 密码占位符

1001: 用户的 UID, 使用正整数表示, 范围可以是 0-65535

1001: 用户所属组的 GID, 它都是用数字来表示的

用户描述信息:对用户的功能或其它来进行一个简要的描述,此字段会出现在登录用户界面,可以通过点击输入对应密码进行登录,却并不能手动输入此字段代替用户名。

/home/harry: 用户主目录 (shell 命令提示符中用 "~"表示)

/bin/bash: 用户登录系统后使用的 shell

例: 查看系统中, 支持哪些 shell

[root@xuegod63 ~]# cat /etc/shells #查看系统中,支持哪些 shell

/bin/sh

/bin/bash

/usr/bin/sh

/usr/bin/bash

再安装一种名叫 zsh 的 shell

[root@xuegod63 ~]# cat /etc/shells

/bin/sh

/bin/bash

/usr/bin/sh

/usr/bin/bash

/usr/bin/zsh

/bin/zsh

[root@xuegod63 ~]# yum install zsh -y

[root@xuegod63 ~]# zsh

[root@xuegod63]~# cd /etc/sysconfig/network-scripts

[root@xuegod63]/etc/sysconfig/network-scripts# 注: zsh 这种 shell 会显示绝对路径

的

```
6.2.3 指定用户 UID :
   useradd -u 用户ID
   [root@xuegod63 ~]# useradd -u 1100 oracle
   [root@xuegod63 ~]# id oracle
   uid=1100(oracle) gid=1100(oracle) 组=1100(oracle)
   [root@xuegod63 ~]# tail -1 /etc/passwd
   oracle:x:1100:1100::/home/oracle:/bin/bash
   [root@xuegod63 ~]# Is -a /home/oracle/
   . .. .bash_logout .bash_profile .bashrc .mozilla
6.2.4 指定用户主目录
   [root@xuegod63 ~]# useradd -d /opt/ftp ftp1
   [root@xuegod63 ~]# ls -a /opt/ftp
   [root@xuegod63 ~]# tail -1 /etc/passwd
   ftp1:x:1101:1101::/opt/ftp:/bin/bash
6.2.5 指定用户的主组
   例:
   [root@xuegod63 ~]# useradd xuegod
   [root@xuegod63 ~]# id xuegod
   uid=1103(xuegod) gid=1103(xuegod) 组=1103(xuegod)
   [root@xuegod63 ~]# useradd -g xuegod xuegod2
   [root@xuegod63 ~]# id xuegod2
   uid=1104(xuegod2) gid=1103(xuegod) 组=1103(xuegod)
6.2.6 指定用户的附加组
   我们也可以把这个附属组称为补充组,用户可以有 0 个或多个附加组的成员
   如果一个组有多个成员,我们是可以在/etc/group 文件中最后一个字段看到的
   [root@xuegod63 ~]# useradd -G xuegod,oracle,root xuegod3
   [root@xuegod63 ~]# id xuegod3
   uid=1105(xuegod3) gid=1105(xuegod3)
   组=1105(xuegod3),0(root),1001(harry),1103(xuegod)
   [root@xuegod63 ~]# vim /etc/group
   |harry: x: 1001: xuegod3
    oracle: x: 1100:
    aaaa: x: 1101:
   mk1: x: 1102:
   xuegod: x: 1103: xuegod3
    xuegod3: x: 1105:
```

#### 6.2.7 创建用户的另外一个命令

[root@xuegod63 ~]# adduser xuegod4

[root@xuegod63 ~]# id xuegod4

uid=1106(xuegod4) gid=1106(xuegod4) 组=1106(xuegod4)

[root@xuegod63 ~]# which adduser

/usr/sbin/adduser

[root@xuegod63 ~]# II /usr/sbin/adduser

Irwxrwxrwx. 1 root root 7 9 月 19 2017 /usr/sbin/adduser -> useradd

注: adduser 是 useradd 的软链接

### 6.2.8 删除用户

语法: userdel [options] 用户名

选项: -r 删除的时候, 会同时删除用户的家目录和/var/mail 下的目录

[root@xuegod63 ~]# userdel -r xuegod3

## 6.2.9 密码的文件

[root@xuegod63 ~]# head -3 /etc/shadow

root:\$6\$C88LCVx5ZjfBU7xv\$cKcdyNeTFmOYTs9NbRZDTA4hGcbMXc/5hQEWZKCtNyLql Bagrjct.pMfs39iEaF1UbEvcOzWZHMDf9Q5KojXM1::0:99999:7:::

root:\$6\$.BTyNB8Q397zR.KY\$412......M8ZHWiidd/:16274: 0 : 99999 : 7 : : :

- 1 用户夕,密码(REHL5 使用 MD5/RHEL6 使用 SHA512 加密) 。
- 2 被加密后的密码。
- 3最近更改密码的日期,从19700101开始计算。
- 4 密码不能更改的天数:最近被改过之后几天后才可以再次更改。0 表示随时可以修改。
- 5 密码过期时间,即多少天后必须再次修改。
- 6 密码需要更改期限到来前 7 发上警告
- 7 宽限天数:密码过了几天后还能改造码。
- 8 帐号过期时间。
- 9 保留。

#### 格式如下:

name 登录名称,这个必须是系统中的有效账户名

password 已加密密码,分为三个部分,第一部分是表示使用哪种哈希算法;第二部分是用于加密哈 希的 salt;第三部分是已加密的哈希

哈希算法: \$1 表示 MD5; \$6 表示 SHA512; \$5 表示 SHA256

查看帮助说明: man 5 查看文件格式, man 3 查看库函数

man 5 passwd man 5 shadow

man 5 group

lastchange 是近一次再对家庭的口期 以野南 1970/1/1 的干粉主导

min-age 不能更改密码的最少天数,最近更改过后几天才可以更改;如果为 0 表示"最短期限要

maxage 密码过期时间,必须更改密码前的最多天数

warning 密码即将到期的警告期。以天数表示。0表示"不提供警告"

inactive 宏限天数。密码到期后

expire 账号讨期时间。以距离 1970/1/1 的天数计算 (千年中)

blank 预留字段

给用户添加密码:

[root@panda home]# passwd oracle

#交互式修改密码

Changing password for user oracle.

New password:

BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters

Retype new password:

passwd: all authentication tokens updated successfully.

[root@xuegod63 ~]# echo 123456 | passwd --stdin xuegod #不交互

[root@xuegod63 ~]# echo 123456 | passwd --stdin harry

互动: 两个用户的密码都是 123456 一样的, 那么 shadow 中加密的 hash 值一样吗?

答: 不一样。 因为 salt (撒盐加密) 不一样

把 2 段加密的互换还能登陆吗? salt 什么时候指定的?

答:可以登录, salt 在加密过程中随机生成, 保护了加密密码的机密性。

6.2.10 添加用户规则

控制添加用户规则文件的两个文件: /etc/default/useradd 和 /etc/login.defs

[root@panda home]# egrep -v "^\$|^#" /etc/login.defs

MAIL\_DIR/var/spool/mail

PASS MAX\_DAYS 999999 #用户密码最长使用时间,多少天后会有提醒

PASS\_MIN\_DAYS 0 #用户密码最短使用时间,意思是多少天内不能修改密

码, 0 为不限制

PASS MIN LEN 5 #用户密码最小长度

PASS WARN AGE 7 #密码过期后会提醒多少天,这些天内还没有修改密码的

用户, 账户会被冻结

 UID\_MIN
 1000
 #用户 ID 开始的数字

 UID\_MAX
 60000
 #用户 ID 结束的数字

 SYS\_UID\_MIN
 201

 SYS\_UID\_MAX
 999

 GID MIN
 1000

GID MAX 60000 #组 ID 结束的数字

999

SYS\_GID\_MIN 201

SYS\_GID\_MAX

CREATE HOME yes #是否为用户建立 home 目录

UMASK 077 USERGROUPS ENAB yes

ENCRYPT METHOD SHA512 #shadow 文件的加密算法

[root@panda home]# cat /etc/default/useradd

/etc/default/useradd 文件中的内容如下:

GROUP=100 #新创建用户时默认初始组的 GID 号 (公共组), 现在使用的

都是私有组机制 (根据创建用户名称创建组)

HOME=/home #/home 表示用户家目录的位置

INACTIVE=-1 #是否启用帐号过期。passwd 文件中第 7 列,-1 表示不启用 EXPIRE= #帐号终止日期 shadow 中第 8 字段,你可以直接设定账号在

哪个日期后就直接失效,而不理会密码的问题。

SHELL=/bin/bash #默认 shell 使用哪个

SKEL=/etc/skel #模板目录

CREATE MAIL SPOOL=yes #是否创建邮箱文件

命令: chage 了解一下, 后期记不住时,可以直接 vim 修改 shadow 文件

-m: 密码可更改的最小天数。为 0 时代表任何时候都可以更改密码

-M: 密码保持有效的最大天数

-W: 用户密码到期前,提前收到警告信息的天数 -E: 帐号到期的日期。过了这天,此帐号将不可用

-d: 上一次更改的日期,为 0 表示强制在下次登录时更新密码

例:修改用户 xuegod 密码信息: 让这个用户 xuegod 首次登录系统时必须更改其密码

[root@xuegod63 ~]# chage -d 0 xuegod

[root@xuegod63 ~]# ssh xuegod@192.168.1.63

•••

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '192.168.1.63' (ECDSA) to the list of known hosts.

mk@192.168.1.63's password: 123456

You must change your password now and login again! #提示必须改密码

更改用户 xuegod 的密码 。

互动: 两个用户的 UID 可以一样吗?

[root@xuegod63 ~]# vim /etc/passwd # 改 xuegod uid 为 0

xuegod:x:0:0:xuegod:/home/mk:/bin/bash

[root@xuegod63 ~]# su - xuegod

上一次登录: 二 9月 19 22:03:16 CST 2017:0 上

[mk@xuegod63 ~]# id xuegod

uid=0(mk) gid=0(root) 组=0(root),10(wheel)

#### 查看用户相关命令:

#id 用户和组的信息

#whoami #查看当前有效用户名

#who #显示目前登入系统的用户信息。

#w # w 命令用于显示已经登陆系统的用户列表 #users #用于显示当前登录系统的所有用户的用户列表

#### 6.2.11 修改用户信息

语法: usermod 【参数】用户名

常用参数:

-u UID

-d 宿主目录

 -g
 起始组
 #只能有一个

 -G
 附加组
 #可以有多个

-s 登录 shell

-L 锁定

例 1: 修改 UID

[mk@xuegod63 ~]# id oracle

uid=1100(oracle) gid=1100(oracle) 组=1100(oracle)

[mk@xuegod63 ~]# usermod -u 1111 oracle

[mk@xuegod63 ~]# id oracle

uid=1111(oracle) gid=1100(oracle) 组=1100(oracle)

例 2: 修改 shell

[root@panda home]# usermod -s /sbin/nologin oracle
[root@panda home]# grep oracle /etc/passwd
oracle:x:1111:1100::/home/oracle:/sbin/nologin

例 3: 更改用户主目录

[root@panda home]# usermod -m -d /opt/aaa xuegod

-m 选项会自动创建新目录并且移内容到新目录里面

例 4: 添加用户描述信息

[root@xuegod63 ~]# usermod -c "hello world" xuegod

[root@xuegod63 ~]# grep xuegod /etc/passwd

mk:x:1000:1000:hello world:/opt/aaa:/bin/bash

总结: 如果你记不住命令, 那么直接改 vim /etc/passwd 一样的。

#### 6.2.12 解决模板文件被删之后显示不正常的问题

[root@xuegod63 ~]# useradd xuegod88 && echo 123456 | passwd --stdin xuegod88

[root@xuegod63 ~]# echo 123456 | passwd --stdin xuegod88

[root@xuegod63 ~]# rm -rf /home/xuegod88/.bash\*

[root@xuegod63 ~]# su - xuegod88

[xuegod88@xuegod63 ~]\$

[xuegod88@xuegod63 ~]\$

-bash-4.2\$ exit #在 centos6 或 7 会出现这个不完整的 shell 提示符,如何处理?

[root@xuegod63 ~]# cp /etc/skel/.bash\* /home/xuegod88/

[root@xuegod63 ~]# chown xuegod88:xuegod88 /home/xuegod88/.bash\*

[root@xuegod63 ~]# su - xuegod88

# 6.3 实战: 进入紧急模式恢复 root 密码

## 6.3.1 实战场景找回 centos8 系统中 root 密码

公司一台 centos8 系统,忘记 root 密码了,需要你快速把 root 密码修改为 xuegod63,找回 root 身份。

实验环境: 开启一台 centos8 系统

```
CentOS Linux (4.18.0-80.e18.x85_64) 8 (Core)
CentOS Linux (0-rescue-7f34f9a189db49419e342b49851e3fe4) 8 (Core)

Use the ↑ and ↓ keys to change the selection.

Press 'e' to edit the selected item, or 'c' for a соммалd ргомрт.
```

#开机时按任意键,即可进入此界面,光标选择第一条,`e`表示进入编辑模式

```
load_video
set gfx_payload=keep
inswod gzio
linux ($root)/vmlinuz-4.18.0-80.e18.x86_64 root=/dev/mapper/cl-root ro crashke\
rnel=auto resume=/dev/mapper/cl-swap rd.lvm.lv=cl/root rd.lvm.lv=cl/swap rhgb \
quiet
initrd ($root)/initramfs-4.18.0-80.e18.x86_64.img $tuned_initrd
```

#在 linux 行尾添加 rd.break

#进入编辑模式后会看到这些信息,默认情况,都是以 ro 只读方式引导系统进入

在 centos8 下,写的位置如下:

```
load_video
set gfx_payload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-4.18.0-193.el8.x86_64 root=UUID=33968e4b-4074-404f-8aec-\
48ecad99653b ro resume=UUID=5a448cda-83d9-458b-88fa-139e01a2e525 rhgb quiet rd\
.break
initrd ($root)/initramfs-4.18.0-193.el8.x86_64.img $tuned_initrd _

Press Ctrl-x to start, Ctrl-c for a command prompt or Escape to discard edits and return to the menu. Pressing Tab lists possible completions.
```

改完之后,按下 Ctrl+X 进入紧急模式

原理: 打断系统正常启动, 然后进一个 bash 环境, 系统并没有真正的启动

```
1 1.293892] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
1 1.294519] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
1 1.295969] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Generating "/run/initramfs/rdsosreport.txt"

Entering emergency mode. Exit the shell to continue.
Type "journalctl" to view system logs.
You might want to save "/run/initramfs/rdsosreport.txt" to a USB stick or /boot after mounting them and attach it to a bug report.
```

emergency [i<sup>I</sup>m3:dʒənsi] 紧急

查看系统根挂载情况:

```
switch_root:/# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,size=975248k,nr_inodes=243812,mode=755)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,nodev)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_age
pstore on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_age
pstore on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/epuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/puset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/peuc,epuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/peuc,epuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/epuces type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
configfs on /sys/kernel/config type config
```

发现是只读的。需要重新以 rw 方式挂载/sysroot 。

mount -o remount,rw /sysroot #重新挂载,使其拥有读写权限

```
switch_root:/# mount -o remount,rw /sysroot/
switch_root:/#
```

换根,修改密码

chroot 命令用来在指定的根目录下运行指令

chroot, 即 change root directory (更改 root 目录)。在 linux 系统中,系统默认的目录结构都是以/,即是以根 (root) 开始的。而在使用 chroot 之后,系统的目录结构将以指定的位置作为/位置

在经过 chroot 命令之后,系统读取到的目录和文件将不在是旧系统根下的而是新根下(即被指定的新的位置)的目录结构和文件。

```
switch_root:/# chroot /sysroot/
sh-4.4#
```

输入: LANG=en US.UTF-8 #修改语言环境为英文,这样显示乱码

LANG=zh CN.UTF-8

passwd #开始修改密码

```
sh-4.4# LANG=en
sh-4.4# passwd
Changing password for user root.
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
sh-4.4#
```

注: 如果系统的 selinux 开启着,则需要执行命令: touch /.autorelabel 以更新系统信息,否则重启之后密码修改不会生效,先退出当前根,reboot 重启系统。我们已经关闭 selinux,不需要创建 /.autorelabel 。

```
sh-4.2# touch /.autorelabel
sh-4.2# exit
exit
switch_root:/# reboot_
```

扩展:创建此文件: 开启 selinux 的情况下需要创建此文件, 因为在 rd.break 环境下 SELinux 是不生效的。在不生效的情况下我们修改了用户的密码,也就是修改了/etc/shadow 文件,所以密码文件的安全上下文的特性会被取消。如果没有让系统在启动时自动恢复 SELinux 的安全上下文,系统会报错"无法登录",所以 SELinux 在 Enforcing 模式下的时候(如在 disabled 模式下则不用),在根目录下touch 隐藏文件 autorelabel 会让系统在重启时以 SELinux 默认类型重新写入 SELinux 安全上下文。

## 6.3.2 实战场景找回 centos7 系统中 root 密码

公司一台 centos7 系统,忘记 root 密码了,需要你快速把 root 密码修改为 xuegod,找回 root身份。

实验环境: 开启一台 Centos7 系统

首先重启,按↑↓键,进入如下界面,选择第一项,按下 e 键进行编辑



#进入编辑模式后会看到这些信息。找到 "Linux16" 开头的行,在 Linux16 的行尾空格后添加 "rd.break"

```
insmod part_msdos
insmod xfs
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hin\
t-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 --hint='hd0,msdos1' a635d4d2-a\
21e-4d9b-b199-4c8d5cfed808
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root a635d4d2-a21e-4d9b-b199-4c8d\
5cfed808
fi
linux16 /vmlinuz-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64 root=UUID=4bcb433e-10e6-464\
d-a40b-bUdd01895b149 ro rhgb quiet LANG=zh_CN.UTF-8 rd.break
initrd16 /initramfs-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64.img

Press Ctrl-x to start, Ctrl-c for a command prompt or Escape to discard edits and return to the menu. Pressing Tab lists
possible completions.
```

```
insmod part_msdos
insmod xfs
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hin\
t-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 --hint='hd0,msdos1' 27ff55b7-6\
956-4ca8-a3b9-ee187cdf0528
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 27ff55b7-6956-4ca8-a3b9-ee18\
7cdf0528
fi
linux16 /vmlinuz-3.10.0-957.el7.x86_64 root=UUID=19d82030-4f25-416a-98\
a4-a6839d81adba rw rhgb quiet LANG=zh_CN.UTF-8 rd.break_
initrd16 /initramfs-3.10.0-957.el7.x86_64.img

Press Ctrl-x to start, Ctrl-c for a command prompt or Escape to discard edits and return to the menu. Pressing Tab lists possible completions.
```

### 这里改成 rw,则不需要重新挂载,直接以读写挂载

改完之后,按下 Ctrl+X 进入紧急模式

```
原理:打断系统正常启动,然后进一个 bash 环境,系统并没有真正的启动
```

```
1 1.2938921 sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
1 1.2945191 sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
1 1.2959691 sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Generating "/run/initramfs/rdsosreport.txt"

Entering emergency mode. Exit the shell to continue.
Type "journalctl" to view system logs.
You might want to save "/run/initramfs/rdsosreport.txt" to a USB stick or /boot after mounting them and attach it to a bug report.
switch_root:/#
```

emergency [i<sup>l</sup>m3:dʒənsi] 紧急

查看系统根挂载情况:

```
switch_root:/# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,size=975248k,nr_inodes=243812,mode=755)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,mode=755)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,moexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=800)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_age
pstore on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
bpf on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,het_cls,
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,et_cls,met_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,et)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacet type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacet type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
```

发现是只读的。需要重新以 rw 方式挂载/sysroot 。

mount -o remount,rw /sysroot #重新挂载, 使其拥有读写权限

```
switch_root:/# mount -o remount,rw /sysroot/
switch_root:/#
```

换根,修改密码

chroot 命令用来在指定的根目录下运行指令

chroot, 即 change root directory (更改 root 目录)。在 linux 系统中,系统默认的目录结构都是以/,即是以根 (root) 开始的。而在使用 chroot 之后,系统的目录结构将以指定的位置作为/位置

在经过 chroot 命令之后,系统读取到的目录和文件将不在是旧系统根下的而是新根下(即被指定的新的位置)的目录结构和文件。

```
switch_root:/# chroot /sysroot/
sh-4.4#
```

输入: LANG=en\_US.UTF-8 #修改语言环境为英文,这样不会显示乱码 passwd #开始修改密码

```
sh-4.4# LANG=en
sh-4.4# passwd
Changing password for user root.
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
sh-4.4#
```

注:如果系统的 selinux 开启着,则需要执行命令: touch /.autorelabel 以更新系统信息让 SELinux 生效,否则重启之后密码修改不会生效,先退出当前根,reboot 重启系统。我们已经关闭 selinux,不需要创建/.autorelabel 。

```
sh-4.2# touch /.autorelabel
sh-4.2# exit
exit
switch_root:/# reboot_
```

扩展:创建此文件: 开启 selinux 的情况下需要创建此文件, 因为在 rd.break 环境下 SELinux 是不生效的。在不生效的情况下我们修改了用户的密码,也就是修改了/etc/shadow 文件,所以密码文件的安全上下文的特性会被取消。如果没有让系统在启动时自动恢复 SELinux 的安全上下文,系统会报错"无法登录",所以 SELinux 在 Enforcing 模式下的时候(如在 disabled 模式下则不用),在根目录下touch 隐藏文件 autorelabel 会让系统在重启时以 SELinux 默认类型重新写入 SELinux 安全上下文。

扩展内容 (了解即可): SELinux


SELinux ( Security Enhanced Linux 安全性增强的 Linux),由美国国家安全局 NSA (National

Security Agency) 开发,构建与 Kernel 之上,拥有灵活的强制性访问控制结构,主要用在提高 Linux 的安全性,提供强健的安全保证,可以防御未知攻击。

SELinux 是用于确定哪个进程可以访问哪些文件、目录和端口的一组安全规则。每个文件、进程、目录和端口都具有专门的安全标签,称为 SELinux 上下文。

SELinux 标签具有多种上下文: User 用户、Role 角色、Type 类型和 Level 敏感度级别。目标策略会根据第三个上下文 (即 Type 类型上下文) 来制定自己的规则,通常以 t 结尾

ls -Z





传统的 Linux 在没有 Selinux 保护的时候,倘若运行于之上的服务器被骇客攻陷,其服务器最高权限就可能随之丧失,但是倘若有了 SElinux 的保护,入侵的也只有服务本身,整个服务器的最高权限依然还健在!

一句话熟悉 Selinux 的作用:增强 Linux 系统安全性,一个例子:那么是我运行的 Apache 服务器被入侵,也只是入侵到了我 httpd 这个服务,可以把它禁锢到这里(相当于整个服务器运行了httpd,入侵了 httpd 而已),而系统的整个权限依然正常!

SELinux 模式

enforcing 强制模式,只要 selinux 不允许,就无法执行; permissive 警告模式,你可以执行,但你所做事件全部记录; disabled 关闭 selinux

```
[root@xuegod83 ~]# ls -Z /var/www/html
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 a.txt
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 index.html
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 index.php
[root@xuegod83 ~]# ls -Z /home/yum
unconfined_u:object_r:<mark>user home t</mark>:s0 公共
                                                   unconfined u
unconfined u:object r:user home t:s0 模板
                                                   unconfined u
unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 视频
                                                   unconfined u
unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 图片
                                                    unconfined u:
[root@xuegod83 ~]# ls -Z /root
unconfined_u:object_r:<mark>admin_home_t</mark>:s0 公共
unconfined u:object r:admin home t:s0 模板
unconfined u:object r:admin home t:s0 视频
unconfined u:object r:admin home t:s0 图片
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 文档
  selinux 控制的文件类型权限非常细,httpd 无权限访问其他文件类型,黑客即使入侵了 httpd,
也没有权限访问其他类型文件,不管你是不是属组属主有 rwx 权限,都没用。
  [root@xuegod83 ~]# mkdir /abc
  [root@xuegod83 ~]# touch /abc/index.html
  [root@xuegod83 ~]# Is -Z /abc/
  unconfined u:object r:default t:s0 index.html
  [root@xuegod83 ~]# semanage fcontext -a -t httpd sys content t '/abc(/.*)?'
  semanage 管理
  fcontext 声明文件的默认标签
  -a 添加
  -t 类型
  /abc(/.*)?是递归匹配/abc 目录下子文件和子目录
  [root@xuegod83 ~]# ls -Z /abc/
  unconfined u:object r:default t:s0 index.html
  [root@xuegod83 ~]# restorecon -RFvv /abc
  restorecon 应用 fcontext 所声明的文件的标签
  -R 递归
  -F 强制
  -vv 显示详细信息
  [root@xuegod83 ~]# Is -Z /abc/
  system u:object r:httpd sys content t:s0 index.html
  [root@xuegod83 ~]# semanage fcontext -d -t httpd_sys_content_t '/abc(/.*)?'
  -d 删除
  -t 类型
  [root@xuegod83 ~]# restorecon -RFvv /abc
  [root@xuegod83 ~]# Is -Z /abc/
  system u:object r:default t:s0 index.html
```

```
[root@xuegod83 ~]# semanage fcontext -I
   -l 查看类型
   实验 httpd 服务没有权限访问其他类型的文件
   [root@xuegod63 ~]# yum -y install httpd
   [root@xuegod63 ~]# systemctl start httpd
   [root@xuegod63 ~]# echo hello >> /var/www/html/abc.txt
   [root@xuegod63 ~]# ls -Z /var/www/html/abc.txt
   -rw-r--r-. root root unconfined u:object r:httpd sys content t:s0
/var/www/html/abc.txt
   [root@xuegod83 ~]# curl 192.168.1.63/abc.txt
   打开网页可以访问这个 abc.txt 的内容
   [root@xuegod63 ~]# semanage fcontext -a -t default t '/var/www/html/abc.txt'
   [root@xuegod63 ~]# restorecon '/var/www/html/abc.txt'
   [root@xuegod63 ~]# ls -Z '/var/www/html/abc.txt'
   -rw-r--r--. root root unconfined u:object r:default t:s0 /var/www/html/abc.txt
   [root@xuegod83 ~]# curl 192.168.1.63/abc.txt
   打开网页没有权限访问这个 abc.txt 的内容
   [root@xuegod63 ~]# semanage fcontext -d -t default_t '/var/www/html/abc.txt'
   [root@xuegod63 ~]# restorecon '/var/www/html/abc.txt'
   [root@xuegod63 ~]# Is -Z '/var/www/html/abc.txt'
   -rw-r--r-. root root unconfined u:object r:httpd sys content t:s0
/var/www/html/abc.txt
   [root@xuegod83 ~]# curl 192.168.1.63/abc.txt
   打开网页可以访问这个 abc.txt 的内容
```

# 总结:

- 6.1 用户和组的相关配置文件
- 6.2 管理用户和组
- 6.3 实战: 进入 centos8 紧急模式恢复 root 密码