参考: Win7和Win7 SP1网络OPC配置

链接: https://pan.baidu.com/s/1eh7kwAr14wVgHsWFRuGgwg 密码: dhhc

参考: http://www.aggsoft.com/asdl-dcom-opc-config-windows-8-2012-1.htm

参考: https://www.softwaretoolbox.com/dcom/html/dcom for windows 7- 10- - server 2008r2.html

OPCServer: KEPServer

链接: https://pan.baidu.com/s/13Bc0qfGxCWo8fddTt-ut-w 密码: ykj2

1.安装OPC运行库

KEPServer集成了OPC运行库, 所以不需要单独安装

OPC Core Components Redistributable.msi

链接: https://pan.baidu.com/s/1gU7 2e1Ye qW1saObYV6xQ 密码: 9evk

2.创建用户并赋予访问权限 : 计算机管理

创建用户:

OPCUser 123456

添加到DCOM组

3.防火墙关于 DCOM 和 OPC 的规则 : 高级安全 Windows Defender 防火墙

开放 DCOM 访问: DCOM (wmi) 启用创建 OPC 程序规则: 允许程序 OPCEnum

位置: "C:\Windows\SysWOW64\OpcEnum.exe"

添加 OPC 服务器程序的规则: 允许程序 KEPServer的server runtime

位置: "C:\Program Files (x 86) \Kepware\KEPServerEX 6\server runtime.exe"

135端口:只有一个计算机不需要设置

4.配置 DCOM 安全: 组件服务

配置 COM 的安全设置: 我的电脑--COM属性--安全--访问、激活

配置 OPCENUM 的安全设置: OpcEnum的安全选项配置 OPC 服务器的安全设置: KEPServer的安全选项

5.配置本地安全策略 : 本地安全策略


本地策略--网络访问--匿名 : 启用

添加用户:

打开"计算机管理": win键+计算机管理 用户--右键"新用户"

账号: OPCUser 密码: 123456


选中用户不能更改密码, 选中密码永不过期



添加用户到DCOM组:

组--DCOM项--右键"添加到组"


添加--立即查找--OPCUser--确定



防火墙规则: 开放 DCOM 访问

打开防火墙规则设置: win键+高级安全 Windows Defender 防火墙


入站规则--找到Windows Management Instrumentation (DCOM-In)--启用



防火墙规则: 允许程序OpcEnum.exe

位置: "C:\Windows\SysWOW64\OpcEnum.exe"

入站规则--右键 "新建规则" --程序--浏览选中 "OpcEnum.exe" --下一步--名称 "OPCEnum"




防火墙规则:允许程序 KEPServer的server_runtime.

exe

位置: "C:\Program Files (x 86) \Kepware\KEPServerEX 6\server runtime.exe"

入站规则--右键"新建规则"--程序--浏览选中"server_runtime.exe"--下一步--名称"KEPServer server runtime"




配置 DCOM 安全:


配置 计算机COM 的安全设置


打开"组件服务": win键+组件服务


计算机--我的电脑--右键 "属性" --COM安全 添加--立即查找--选中OPCUser

远程访问: 允许










配置 DCOM 安全:

配置 OPCENUM 的安全设置: OpcEnum的安全选项

"组件服务": DCOM配置: OpcEnum--右键 "属性"--安全


启动和激活权限:添加--立即查找--选中OPCUser--都允许

访问权限:添加--立即查找--选中OPCUser--都允许










配置 DCOM 安全:

配置 OPCENUM 的安全设置: KEPServer的安全选项

"组件服务": DCOM配置: KEPServerEX 6.4--右键 "属性"--安全

启动和激活权限:添加--立即查找--选中OPCUser--都允许

访问权限:添加--立即查找--选中OPCUser--都允许









本地安全策略:

打开本地安全策略: win键+本地安全策略

本地策略--安全选项--启用 "网络访问: 将 Everyone 权限应用于匿名用户"

