Práctica 2: Instalación y Arranque del Sistema

Preparando el entorno...

Vamos a realizar la instalación de un sistema operativo CentOS7 en una máquina virtual. Configuraremos inicialmente la máquina virtual con la que vamos a trabajar de la siguiente forma:

- El tipo de sistema operativo es Red-Hat Linux de 64 bits.
- La memoria virtual de la máquina tiene que ser suficiente para ejecutar el entorno gráfico de instalación (1024MB).
- El disco tendrá formato VDI de 10GB y **no** se asignará todo el espacio inicialmente.
- Además tendrá una unidad DVD con el dvd de instalación que está disponible en el path: /mnt/DiscoVMs/ASR/CentOS-7-x86_64-DVD-1511.iso. Se añadirá una vez creada la máquina virtual en la sección de almacenamiento. Finalmente, se configurará un interfaz de red en modo NAT.

El método de instalación no requiere el uso de la red, alternativamente es posible instalar el sistema usando imágenes mínimas de instalación en un CD, memoria USB o descargadas por red con Kickstart y PXE.

Instalación del Sistema Operativo CentOS 7

La mayor parte del proceso de instalación es guiado y no debe presentar ningún problema, los pasos que se describen a continuación son una referencia básica que puede variar entre distintas versiones del sistema. Leer atentamente las instrucciones del instalador.

Fases de la Instalación

Las fases de la instalación son:

• **Arranque**, GRUB es el gestor de arranque que inicializa el proceso de instalación (y más tarde el del sistema instalado). Permite diversas opciones, en nuestro caso seleccionaremos la de instalación.



Figura 1. Ventana de arranque para iniciar la instalación del sistema

- Selección del idioma, este es el idioma del sistema que puede ser distinto al que se use para configurar los usuarios que se pueden añadir como idiomas adicionales en el menú principal de la instalación. Inglés es el idioma recomendado.
- **Zona horaria y fecha,** puede seleccionarse la sincronización horaria con servidores de tiempo. En nuestro caso no la activaremos ya que no dispondremos de conexión a Internet.

- **Teclado**, elegir la disposición en español.
- Políticas de seguridad, deshabilitar las políticas de seguridad.
- Medio de instalación, para la instalación desde CD-ROM no es necesario especificar otro medio, opcionalmente se puede verificar aunque en nuestro caso no es necesario hacerlo.
- Selección de paquetes software. Hay aproximadamente 2500 aplicaciones disponibles, el instalador ofrece pre-selecciones de software para instalar el sistema. Elegir Infrastructure Server y dedicar unos minutos a explorar las diferentes categorías de software, y grupos de aplicaciones.
 - **Nota:** Una buena práctica es elegir una instalación mínima y añadir sólo el software que se va a usar (menos paquetes implica menos vulnerabilidades, sistemas más fáciles de mantener, y dependencias software menos complejas).
- **Dispositivo de instalación y particionado,** seleccionar el único disco disponible en la máquina. En este primer diálogo se pueden añadir discos adicionales en red o sistemas de almacenamiento externo. Además permite seleccionar el modo de particionado del disco, automático o manual para personalizar la disposición de las particiones. En nuestro caso elegiremos particionado manual.




Figura 2. Ventana inicial principal de la instalación del sistema.

Una vez seleccionado el disco y modo de particionamiento el siguiente diálogo es la creación de particiones.

Todas las particiones se crearán en el único disco que hemos añadido que será accesible en el dispositivo /dev/sda. Cada partición se nombrará automáticamente con un número y el nombre de dispositivo (ej. sda1 ó sda5, sd nombra discos SCSI). En una práctica posterior analizaremos en detalle la administración de discos, en esta práctica usaremos la siguiente disposición:

- o /boot con 512MB, tipo partición estándar y sistema de ficheros xfs
- o swap con 1024MB, tipo swap
- o / con el resto (no poner tamaño), tipo partición estándar y sistema de ficheros xfs

Finalmente una vez creadas todas las particiones el instalador presenta un resumen de la acciones que realizará.

Ejercicio. La disposición del sistema de directorios en Linux sigue el estándar FHS (*file hierarchy standard*) que define el nombre, ruta y propósito de los directorios. Con ayuda del estándar, http://refspecs.linuxfoundation.org/FHS 2.3/fhs-2.3.html completar:

Directorio	Propósito
/bin	Este es el directorio principal de comandos ejecutables en el sistema.
/boot	Contiene todo lo necesario para el proceso de arranque, excepto los archivos de configuración. Almacena los datos que se utilizan antes de que el kernel comience a ejecutar programas en modo usuario.
/dev	Es el directorio donde se encuentran los archivos especiales o del dispositivo.
/etc	Contiene archivos de configuración. Un archivo de configuración sirve para controlar el funcionamiento de un programa.
/home	Esta sección describe solo una ubicación sugerida para los directorios de inicio del usuario
/usr	es la segunda sección principal del sistema de archivos. / usr es compartido, solo lectura. Eso significa que / usr debe poder compartirse entre varios hosts compatibles con FHS y no debe escribirse. Cualquier información que sea específica del host o que varíe con el tiempo se almacena en otra parte.
/usr/bin	Este es el directorio principal de comandos ejecutables en el sistema.
/usr/include	Aquí es donde deben colocarse todos los archivos de inclusión de uso general del sistema para el lenguaje de programación C.
/var	/ var contiene archivos de datos variables. Esto incluye directorios y archivos de spool, datos administrativos y de registro, y archivos transitorios y temporales.
	/ var se especifica aquí para permitir el montaje / usr de solo lectura. Todo lo que alguna vez entró en / usr y se escribe durante el funcionamiento del sistema (en lugar de la instalación y el mantenimiento del software) debe estar en / var.
	Si / var no se puede convertir en una partición separada, a menudo es preferible mover / var de la partición raíz a la partición / usr. (Esto a veces se hace para reducir el tamaño de la partición raíz o cuando el espacio es bajo en la partición raíz.) Sin embargo, / var no debe estar vinculado a / usr porque esto hace que la separación de / usr y / var sea más difícil y probable

Administración de Sistemas Operativos y Redes

	para crear un conflicto de nombres. En su lugar, enlace / var a / usr / var.
/var/log	Este directorio contiene varios archivos de registro. La mayoría de los registros se deben escribir en este directorio o en un subdirectorio apropiado.
/var/lib	contiene información del estado relacionada con una aplicación o el sistema. La información de estado es información que los programas modifican mientras se ejecutan y que pertenece a un host específico. Los usuarios nunca deben necesitar modificar archivos en / var / lib para configurar el funcionamiento de un paquete. / var / lib / <nombre> es la ubicación que se debe usar para todo el soporte de empaquetado de distribución. Diferentes distribuciones pueden usar diferentes nombres, por supuesto.</nombre>

• Red y nombre de host (hostname), este es el nombre de host, que puede ser distinto del nombre DNS. Elegir un nombre cualquiera y no configurar la red (estudiaremos la configuración de la red en prácticas posteriores).

En este momento puede comenzar la instalación, durante este proceso es posible configurar:

- Contraseña de root. Entrar con sudo s y salir exit
- Cuenta de usuario, nunca hay que interactuar con el sistema entrando (*login*) con el usuario root. Es recomendable crear una cuenta adicional que tenga permisos de administración, probar a crear una cuenta ejemplo, más adelante estudiaremos en detalle la gestión de usuarios y grupos.

Finalmente simplemente reiniciar el sistema, en el primer arranque se solicitará alguna información adicional.

Para saber más...

- Estudiar cómo preparar una memoria USB como medio de instalación.
- Estudiar la aplicación kickstart.
- Consultar la guía del sistema operativo Red Hat Enterprise Linux. El primer arranque permite configurar algunos aspectos del sistema (e.j modelo de seguridad o actualizaciones automáticas).

Arranque del sistema

El arranque del sistema comprende desde el momento en que se pulsa el botón de encendido hasta que el sistema operativo ofrece la posibilidad de acceder él (*login*). En esta sección nos ocuparemos de la primera parte de este proceso que culmina cuando se ha cargado el kernel y comienza el arranque de los distintos servicios. Esta segunda parte se estudiará en la siguiente sección.

Actualmente hay dos estándares para la disposición de la información en el disco (particiones) y el proceso de arranque: el tradicional BIOS y UEFI. Aunque UEFI pretende solucionar algunas de las limitaciones del esquema tradicional presenta algunos problemas, p. ej. secure boot, firmware bugs, ó licencias, por lo que BIOS no se ha abandonado completamente. En este curso estudiaremos el esquema tradicional.




Figura 3. Versión simplificada de la disposición del cargador en disco, particionado MS-DOS

El arranque consiste en:

- 1. Auto comprobación del sistema por la BIOS
- 2. La BIOS carga del MBR (primer sector de 512 bytes del disco de arranque)
- 3. Cargador del sistema (paso 1) en nuestro caso GRUB que ocupa los 62 sectores siguientes, antes de la primera partición.
- 4. Cargador del sistema (paso 2) se leen sectores adicionales
- 5. El cargador (paso 2) carga en memoria el kernel y posiblemente un RAM disk.

GRUB: La shell de arranque

Una vez cargado GRUB (pasos 1 y 2) se muestra una consola para la selección del sistema o programa que se quiere cargar.



Figura 4. El menú de selección de GRUB

Ejercicio 1. Entrar en el modo edición de la carga del sistema operativo presionando 'e', mostrará la lista de comandos que se ejecutarán uno en cada línea, determinar cuál es el propósito de los siguientes comandos:

- set root='hd0,msdos1'
- insmod
- linux16 e initrd16

Utilizar la información sobre grub disponible en el sistema o la documentación online (http://www.gnu.org/software/grub/manual/grub.html).

Ejercicio 2. Muchas veces para reparar un sistema debe arrancar en modo mono-usuario, añadir la opción init=/bin/bash al final de la línea que carga el kernel. Arrancar el sistema con Ctrl-x.

Comprobar que no se solicita contraseña y la importancia de proteger BIOS/GRUB con *password* en entornos no seguros. Finalmente, reiniciar el sistema con el comando reboot.

UTF8 init=/bin/bash no se solicita clave del usuario

Ejercicio 3. Estudiar los contenidos del directorio /boot y relacionarlos con los del fichero /boot/grub2/grub.cfg. Este fichero se genera automáticamente a partir de los ficheros ubicados en /etc/grub.d/ y /etc/default/grub, durante la instalación del sistema o de un kernel nuevo. A modo de ejemplo cambiaremos el timeout por defecto a 10 segundos:

• Modificar la variable correspondiente en el archivo /etc/default/grub.

oup su cd boot
cd grub2
grep timeout grub.cfg
vim grub.cfg
grep timeout grub.cfg

Actualizar la configuración con grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg. Comprobar los cambios con grep, por ejemplo.

grub2-mkconfig -o grub.cfg

- *Ejercicio 4. Para asegurar el acceso físico al sistema es necesario proteger el arranque. Por defecto la edición y selección de las entradas no está restringido. En este ejercicio modificaremos este comportamiento y asignaremos una contraseña de acceso:
 - Estudiar el script /etc/grub.d/10_linux. Modificarlo para eliminar la clave --unrestricted en la generación de cada entrada del menú (variable CLASS).

grep -unrestricted 10_linux vim 10 linux

 Añadir un usuario y contraseña. El usuario será de tipo superuser, para que pueda acceder a todas la entradas. Modificar el script /etc/grub.d/01_users para que defina el usuario con el siguiente formato:

Listado 1. Contenido del fichero /etc/grub.d/01 users

#/bin/sh -e
cat <<EOF
set superusers="cursoasr"
password cursoasr cursoasr
EOF</pre>

- Actualizar la configuración con grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg.
 Sales del archivo y guardas las modificaciones
- (Opcional) Guardar la contraseña cifrada usando el comando grub2-mkpasswd-pbkdf2. En este caso hay que cambiar el comando password por password_pbkdf2 en el fichero 01_users

Ejercicio 5. Con la ayuda del comando dmesg observar los mensajes que produce el kernel durante esta fase. Para consultar la salida del comando de forma cómoda combinarlo (tubería |) con less.

A continuación se pasa el control al proceso init (el primer proceso del sistema con PID=1) que en CentOS7 y muchas distribuciones de Linux es systemd que veremos en la siguiente sección.

dmesg | less CTRL+Z

Ejercicio 6 (Opcional). En algunas circunstancias puede resultar útil hacer una copia de seguridad de la master boot record (incluida tabla de particiones). Para copiar en crudo bytes entre dispositivos se utiliza el comando dd:

• Estudiar man dd, especialmente las opciones if, of, bs, count, seek y skip

dd copia y convierte un fichero

-if :lee desde un fichero en vez de un stdin

-of: escribe desde un fichero en vez de un stdout

-bs: lee y escribe en bytes a la vez

-count: copia solamente N bloques de entrada

-seek: omite N bloques en el inicio del output

-skip: omite N bloques en el inicio del input

En primer lugar, mostrar la tabla de particiones del dispositivo usando el comando fdisk -1
 <nombre del disco>

fdisk -I :Nos aparece una tabla de particiones indicando el dispositivo, el bloque de inicio, el bloque de fin , el identificador y el sistema.

- Guardar la MBR (primeros 512bytes del disco) en un archivo, p. e.j /tmp/mbr.bck. MBR(Master Boot Record)
- Poner a zeros los primeros 512bytes del disco, utilizar /dev/zero como archivo de entrada, para el

comando dd. Comprobar que no se puede acceder a la tabla de particiones del sistema con el comando fdisk

Restaurar la copia con el comando dd y comprobar que se ha restaurado correctamente.

Copia de seguridad MBR:: dd if=/dev/sda of=/tmp/mbr.bck bs=512 count=1

Borrar MBR:: if=dd /dev/zero of=/dev/sda bs=512 count=1

fdisk -1 /dev/sda

Restaurar MBR:: dd if ='/tmp/mbr.bck of=/dev/sda bs=512 count=1'

Para saber más...

• Debido a la variedad de software disponible no se ha analizado UEFI. Un buen entendimiento de su funcionamiento es de gran ayuda.

- Una alternativa a GRUB es el proyecto SYSLINUX, muy versátil y utilizada en muchos liveCD. Estudiar sus características www.syslinux.org
- Muchas de las opciones de la línea del kernel se aplican una vez cargado el kernel se procesan por el RAM disk, mediante dracut. Consultar la información y opciones de este sistema en: http://www.kernel.org/pub/linux/utils/boot/dracut/dracut.html#dracutcmdline7
- GRUB dispone además de un modo comandos ('c') estudiar los comandos básicos: find, cat, boot, root

Niveles de Ejecución y Servicios

Una vez cargado el kernel empieza el proceso de arranque de servicios básicos con la ayuda del RAM disk (disco con un sistema de ficheros especial initramfs) que se descomprime en la RAM del sistema. En esta parte se inicializan los sistemas y periféricos básicos (CPU, RAM, discos y particiones...) y en el caso de RedHat/CentOS el sistema SELinux.

Systemd se estructura en *units*, que representan archivos de configuración relativos a servicios del sistema, niveles de arranque o dispositivos, entre otros. En la siguiente tabla se resumen las unidades más importantes y su ubicación en el sistema.

Tipo de unidad systemd	Propósito
.service	Define un servicio del sistema
.target	Conjunto de unidades de tipo service
.mount	Punto de montaje para un sistema de ficheros
.timer	Temporizador para ejecución programada de tareas
Diretorio	Descripción
/usr/lib/systemd/system/	Unidades distribuidas con paquetes RPM
/etc/systemd/system/	Unidades creadas por el administrador

Tabla 1. Resumen de algunas unidades y ubicaciones importantes de systemd

Servicios

Ejercicio 1. En primer lugar, determinar las servicios (*unit* de tipo .service) disponibles en el sistema con el comando systemctl list-unit-files --type service. Además se pueden ver las unidades activas con la opción list-units. Escribir una línea de comandos que muestre el número de servicios que se arrancan automáticamente (enabled).

systemctl list-unit-files --type service|grep enabled

Ejercicio 2. Cada servicio puede manipularse individualmente con el comando systemctl, el formato general es systemctl <orden> <nombre_unidad> (el nombre de la unidad se puede poner con o sin la extensión.service):

• Consultar su estado con las órdenes: status, is-enabled (se arrancará durante el arranque) e isactive (está en ejecución).

systemetl status firewalld systemetl status NetworkManager systemetl is-enabled firewalld systemetl is-enabled NetworkManager systemetl is-enabled firewalld systemetl is-enabled NetworkManager

• Arrancar (start), parar (stop) o reiniciar (restart) un servicio.

systemctl stop sshd.service

systemctl restart sshd.service

• Programar el arranque automático del servicio (enable) o deshabilitarlo (disable). En ocasiones un servicio se inicia ya que es requirido como dependencia de ejecución por otra unidad. Es posible deshabilitar completamente con mask (unmask para volver a habilitarlo)

systemctl unmask cups.service

Consultar el estado de los servicios firewalld y NetworkManager. Parar y reiniciar el servicio sshd. Eliminar el arranque automático del servicio cups.

Niveles de Ejecución

Ejercicio 1. Las unidades de tipo .*target* agrupan un conjunto de servicios que deben activarse cuando la unidad de tipo .target se activa. Estas unidades definen un nivel de ejecución, entendido como los servicios asociados que estarán disponibles. La siguiente tabla resume los niveles disponibles:

Unidad .target	Propósito
poweroff.target	Apagado completo del sistema systemctl status poweroff.target
rescue.target	Modo de recuperación, ejecuta una consola de mantenimiento
multi-user.target	Entorno multi usuario sin escritorio gráfico
graphical.target	Entorno multi-usuario con escritorio
reboot.target	Apagado y reinicio del systema

Tabla 2. Niveles de ejecución por defecto con systemd

- Determinar el nivel actual del sistema (unidades tipo target) con el comando systemctl listunits muestra solo las unidades que estan activas
- Determinar las unidades de tipo target disponibles en el sistema con el comando systemctl list-unit-files --type target. ¿En qué nivel de los mostrados en la Tabla 2 arranca el sistema?

Ejercicio 2. Determinar el nivel por defecto con el comando systemctl get-default. Además modificarlo para arrancar en modo multi-usuario sin entorno gráfico con el comándo systemctl set-default. Observar los enlaces simbólicos que se crean.

Ejercicio 3. El nivel de arranque se puede seleccionar también desde GRUB, por ejemplo para reparar el sistema. Simplemente añadir al final de la línea que especifica el kernel la opción systemd.unit=<unit>.target. Probar arrancar con la unidad emergency.target.

Ejercicio 4. El nivel de ejecución actual se puede cambiar con el comando systemctl isolate <unit>.target:

- Pasar al nivel multiusuario y observar los servicios que se arrancan.
- Devolver el nivel de ejecución por defecto al gráfico.
- Finalmente reiniciar la máquina usando la unidad adecuada.

Ejercicio 5. El comando systemctl permite apagar, parar, suspender e hibernar el servidor con los comandos

Administración de Sistemas Operativos y Redes

poweroff, halt, suspend y hibernate, respectivamente. Probar el efecto de los comandos anteriores.

```
systemctl halt: Apaga abruptamente el sistema
```

systemctl poweroff: Apaga el sistema

systemctl reboot: Reinicia el sistema

systemctl suspend: Suspende el sistema

systemctl hibernate: Hiberna el sistema

systemctl hybrid-sleep: Hiberna y suspende el sistema

Ejercicio 6. Asociados a systemd se han desarrollado multitud de servicios, desde servidores DHCP y DNS hasta gestores de red. En particular **systemd-logind** es el gestor de acceso al sistema (login). Consultar la página de manual logind.conf(5), especialmente las opciones para la gestión de los eventos ACPI.

Para saber mas...

- Estudiar el formato de las unidades, ver systemd-unit(5), consultar algunas de las disponibles en el sistema.
- System V define un proceso de arranque de servicios y niveles de ejecución diferente a systemd. Hay algunos gestores que siguen este modelo, estudiar por ejemplo OpenRC, http://wiki.gentoo.org/wiki/Project:OpenRC.

Administración de Sistemas Operativos y Redes