分布式存储系统 RLFS 的设计与实现

https://github.com/ikey4u/rlfs

bugnofree

2018-09-14

日录

1	背景		1
	1.1	FUSE 系统架构	1
	1.2	FUSE 主要接口	4
	1.3	FUSE 调试开发	6
	1.4	基于 BBFS 寻找接口切入点	6
2	RLF:	S 系统设计	8
	2.1	系统概览	8
	2.2	数据结构	9
		2.2.1 文件块容量	9
		2.2.2 系统目录	9
		2.2.3 元数据文件格式	9
		2.2.4 通信协议	.0
3	系统	评估	L 1
	3.1	RLFS 系统的安装与运行	١1
	3.2	数据测试	١2
4	代码	编码规范	16
	4.1	命名	١6
	4.2	行长度1	١6
	4.3	头文件包含	١6
	4.4	其他	١6
5	参考	·	ı 6

1 背景

1.1 FUSE 系统架构

FUSE 的全称是 Filesystem in user space,即用户空间上的文件系统,它给用户提供了一个软件接□,使得用户可以在不编辑内核代码的情况下即可创建自己的文件系统,其实现的主要原理是在用户空间运行用户的文件系统代码,同时通过内核模块 FUSE 与实际的内核接□交互. FUSE 的基本原理图如 1 所示.




图 1: FUSE 架构图

当用户在挂载的目录上执行文件操作时,用户空间的请求将被 VFS 模块截获,并重定向到 FUSE 内核模块, FUSE 内核模块通过 /dev/fuse 文件与 libfuse 库进行通信, 然后 fuse 客户端 (我们基于 libfuse 开发的程序) 开始处理用户请求,处理完之后将响应返回给内核,内核再将响应显示给用户.

本文系统是基于 libfuse (2.9.7 版本) 开发的文件系统, 因此了解 libfuse 的架构十分必要. libfuse 的工作流如图 2 所示.




图 2: libfuse 流程

在图 2 中可以看到,我们需要实现 fuse 暴露给我们的接口,这个接口实际上是一个结构体,其名称为 fuse_operations, 其定义如下

我们需要实现相应的函数,对该结构体进行填充即可,实现的函数通常应该有一个前缀(但是不是必须的),这里选取 rlfs, 比如实现 init 时的函数名就选取为 rlfs_init.

当把函数实现完之后, 填充 fuse_operations 结构体即可, 如下

```
static struct fuse_operations rlfs_operations = {
   .init = rlfs_init,
   .release = rlfs_release,
   // ...
};
```

之后便是在主函数中调用图 2 里面的 fuse_main 函数,如下

```
int main(int argc, char** argv) {
    return fuse_main(argc, argv, &rlfs_operations, private_data);
}
```

其中 fuse_main 函数共有四个参数, 其含义依次如下

- argc, argv: 用户 mian 函数参数.
- rlfs_operations: fuse_operations 对象.
- private_data: 用户私有数据结构体.

1.2 FUSE 主要接□

libfuse 暴露的接□很多,有些是必要实现的,而有些则不是. libfuse 中最重要的莫过于是getattr 函数,一个可用的文件系统必须首先实现该函数,此函数的定义如下:

```
int (*getattr) (const char *path, struct stat *stbuf);
```

这个函数的作用是用于获取文件属性,文件的路径为 path,是一个相对路径 (相对于挂载点),在 libfuse 提供的所有接口中,除了 init(初始化文件系统) 和 destroy(在文件系统退出时调用,可以用于清理用户私有数据),其他的大多数接口的第一个参数都是当前访问文件的相对路径. 假如说挂载目录是 ~/point,那么访问该目录下面的 fuse.h 文件,getattr 函数体内得到的 path 值将会是 /fush.h ,所以为了获取绝对路径值,可以和挂载点拼接.

然后看第二个参数,这是一个 linux 下的结构体 struct stat,可以使用 man stat 来查看,如图 3 所示.

```
struct stat {
    dev_t
              st_dev:
                               /* ID of device containing file */
                               /* inode number */
    ino_t
              st_ino;
                               /* protection */
    mode_t st_mode;
                               /* number of hard links */
    nlink_t st_nlink;
                               /* user ID of owner */
    uid t
              st_uid;
                               /* group ID of owner */
    gid_t
              st_gid;
                               /* device ID (if special file) */
    dev_t
              st_rdev;
    off_t
                               /* total size, in bytes */
             st_size;
                               /* blocksize for filesystem I/O */
    blksize_t st_blksize;
    blkcnt_t st_blocks;
                               /* number of 512B blocks allocated */
    /* Since Linux 2.6, the kernel supports nanosecond
       precision for the following timestamp fields.
       For the details before Linux 2.6, see NOTES. */
    struct timespec st_atim; /* time of last access */
    struct timespec st_mtim; /* time of last modification */
struct timespec st_ctim; /* time of last status change */
#define st_atime st_atim.tv_sec
                                     /* Backward compatibility */
#define st_mtime st_mtim.tv_sec
#define st_ctime st_ctim.tv_sec
};
```

图 3: struct stat 结构体

这个包含了一个文件的所有属性信息,充分的理解 Linux 中的文件属性将会有益于开发一个文件系统,因为文件属性是所有文件操作的基石. 接下来将会解释这一结构体.

[st_dev] 是文件所在的设备号,Linux 内核源码中的 devices.txt 包含了所有已注册的设备号,假如当前目录下面有一个 hello.c 文件,使用 stat 命令查看其属性,除了文件名称外,其他均是 stat 结构体中的内容,如下所示

```
$ stat hello.c
 File: 'hello.c'
 Size: 8
                                IO Block: 4096 regular file
                  Blocks: 8
Device: 801h/2049d Inode: 1054054 Links: 1
Access: (0664/-rw-rw-r--) Uid: ( 1000/ xserver) Gid: ( 1000/ xserver)
Access: 2018-09-14 21:05:50.295830427 +0800
Modify: 2018-09-14 21:05:50.295830427 +0800
Change: 2018-09-14 21:05:50.295830427 +0800
Birth: -
$ df .
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
           40636768 6056328 32493172 16% /
/dev/sda1
$ ls -hl /dev/sda1
brw-rw---- 1 root disk 8, 1 Sep 13 08:05 /dev/sda1
```

在显示的结果中,size 对应用 st_size 表示文件的大小,单位为字节,Blocks 指的就是物理磁盘块的个数,而 IO Block 指的则是文件读写的块大小. 一般地,磁盘和文件读写操作都是分块进行的,一次操作一个块. 物理磁盘的块大小一般可以通过 lsblk -o NAME,PHY-Sec 来查看,而 IO 块的大小通过上述 stat 即可查看. 假如一个磁盘的物理块大小为 512 字节,那么一个 1 字节的文件也要至少占用 512 字节的空间,而若读写 IO 为 4096 字节,则 1 字节的文件要至少要写一次,即写入 4096 个字节,占用 8 个物理磁盘块. 这个文件的设备号的值为 801h/2049d,前面一个数值是 16 进制,后一个是十进制值,十六进制中,第一个数字表示主设备号,剩下两位表示从设备号,这个可以从上述命令的

后两个命令得以验证. st_ino 表示文件的 inode 节点索引, inode 节点本身是一个数据结构,其具体定义可以在 fs.h 中查看. 它包含了 st_buf 中所有的信息以及附加的许多其他额外信息,在 Linux 中,区别文件的唯一标志是 inode 编号,而非文件名称,可以通过 inode 节点值删除特殊名称的文件, find /path/to/file/dir -inum [inode-number] -exec rm -i . 接着是 Links,它表示了指向该文件的硬链接数目,stat 中对应的字段为 st_nlink. st_uid,st_gid 分别表示用户 ID 和组 ID,如果文件是字符设备,则 st_rdev 表示字符设备的 ID. 最后是 st_mode ,这个字段由文件类型和文件权限组合而成,使用如下宏可以判断一个文件的类型

```
S_ISLNK(mode)
S_ISREG(mode)
S_ISDIR(mode)
S_ISCHR(mode)
S_ISBLK(mode)
S_ISBLK(mode)
S_ISFIFO(mode)
S_ISSOCK(mode)
```

而使用如下值与 st_mode 进行与操作, 可以判断文件的权限

```
mode & S_IWUSR
mode & S_IXUSR
mode & S_IRGRP
mode & S_IWGRP
mode & S_IXGRP
mode & S_IXOTH
mode & S_IWOTH
mode & S_IXOTH
```

另外的一个函数是 truncate,除非是实现一个只读文件系统,否则该函数也是必须要实现的,因为写一个文件,首先要执行 truncate 函数对文件进行扩大或者缩小.

对于其他函数,可自行查看 fuse 源码中的注释,限于篇幅,此处不一一介绍.

1.3 FUSE 调试开发

fuse 的一些重要洗项如下:

- -d : 启用调试输出
- -f: 以前台模式运行,方便调试,此时 fuse 的工作目录是你启动客户端所在的目录,没有 -f 时,工作目录是切换到 //,因此,务必使用绝对路径.
- -s: 以单线程运行,方便调试.

调试时务必启用 -f 选项,否则 fuse 会断开 stdout 和 stderr 的连接,此时 printf 和 fprintf 将失效,一个较好的方式是将文件的日志写到一个日志文件中去。

1.4 基于 BBFS 寻找接□切入点

BBFS 系统实现了几乎所有 FUSE 提供的接口,大多数是直接调用 linux 系统里对应的系统 API 完成. 在 BBFS 源码之上,添加调试信息,观察不同操作对应的具体函数流调用. 首先编译 BBFS 系统:

```
FUSEROOT=$HOME/fuse
wget http://www.cs.nmsu.edu/~pfeiffer/fuse-tutorial.tgz -0 $FUSEROOT/fuse-tutorial.tgz
cd $FUSEROOT && tar zxvf fuse-tutorial.tgz
cd fuse-tutorial-2018-02-04
./configure
make
```

注意,可能需要配置 libfuse 环境. 完成编译后,生成的可执行文件位于 src 目录,不需要额外进行安装. 使用方法:

```
# 挂载到 ~/point 目录下
./bbfs -o nonempty . ~/point/
# 卸载
fusermount -u ~/point
```

在 bbfs 源码中各个函数入口开始处,添加调试信息,测试不同操作,打印函数流

```
# 写入文件操作
$ dd if=/dev/zero of=a.iso bs=4097 count=1
[+] <Fri Aug 31 17:01:37 2018>|<bb_open>#271
   <Fri Aug 31 17:01:37 2018>
                               <bbgetxattr>#519
   <Fri Aug
             31 17:01:37 2018>
                               <bb_truncate>#234
   <Fri Aug 31 17:01:37 2018> | <bb_getattr>#37
[+]
[+]
   <Fri Aug 31 17:01:37 2018>|<bb_flush>#438
   <Fri Aug 31 17:01:37 2018>|<bb_getxattr>#519
[+]
   <Fri Aug 31 17:01:37 2018>|<bb_write>#338
[+]
    <Fri Aug 31 17:01:37 2018>
                               <bb_write>#375
۲̈+أ
    <Fri Aug 31 17:01:37 2018>
                               <bb_write>#378
[+]
   <Fri Aug 31 17:01:37 2018>
                               |<bb_write>#338
[+]
   <Fri Aug 31 17:01:37 2018>
                               <bb_write>#375
[+]
    <Fri Aug 31 17:01:37 2018>
                               |<bb_write>#378
[+]
    <Fri Aug 31 17:01:37 2018>
                               |<bb_flush>#438
    <Fri Aug 31 17:01:37 2018>|<bb_release>#463
```

将文件写到挂载目录时,发生了如下主要事件: 在 open 中打开文件,在 write 中写文件内容,每个块的最大尺寸为 4KB(4096 Bytes),比如上述生成 4097 KB 的块,将会分成两次操作,第一次写 4KB,第二次写 1 Byte. 所有操作在写完后,将会调用 flush 刷新缓存,最后调用 release 关闭文件.

```
# 显示文件列表
$ ls -l
   <Wed Aug 29 11:35:51 2018>|<bb_opendir>#581
    <Wed Aug 29 11:35:51 2018>
[+]
                               |<bb_getattr>#75
    <Wed Aug 29 11:35:51 2018>
                               <bb_readdir>#629
[+]
    <Wed Aug 29 11:35:51 2018>
                               <bbgetattr>#75
    <Wed Aug 29 11:35:51 2018>
                               |<bb_getxattr>#517
    <Wed Aug 29 11:35:51 2018>|<bb_getattr>#75
[+]
   <Wed Aug 29 11:35:51 2018>|<bb_releasedir>#673
```

读取文件属性时基本上是 opendir, readdir, getattr, getxattr, releasedir 这几个操作.

用类似的方法,结合其他的观察以及调试,可以得知, fuse 在启动后, 会使用 init 函数来进行初始 化, 我们可以在这一步去存储节点上并行的将文件取回来; 当文件写完或者访问后, fuse 会调用 relase 函数, 所以当用户执行完写操作后, 我们判定为写操作后, 便可将文件并行的发送到服务器存储节点上.

所以 init 函数和 release 函数是我们设计 RLFS 系统的切入点.

2 RLFS 系统设计

2.1 系统概览

在 1.4 中我们提到了 RLFS 系统的切入点, 所以 RLFS 系统的大致框架如图 4 所示.





图 4: RLFS 基本结构

当我们在 release 里面检测到写操作完毕后,我们将会将写入的数据分块,并并行发送到存储节点 (Storage Node),每发送一个文件块,将会把块信息(如位于哪一个存储节点,块的序列值等信息)发送到 元数据服务器 (Meta Node) 上,当用户重新挂载时,RLFS 将会在 init 函数中远程查询元数据服务器,并从存储节点上取回文件块到本地,合成一个完整的文件,呈献给用户. 整个系统的工程结构如下



整个工程采用 cmake 构建, 项目规模约 2k 行 C 代码 (含注释).

简要介绍一下各个目录和文件: bbfs/ 目录为 BBFS 系统的代码, 其中剔除了 RLFS 系统实现的 FUSE 接口.

scripts/ 目录为工具脚本和配置文件目录, 其中 fuse2env 用于激活 fuse 开发环境,install-rlfs.sh 用于无痛安装 rlfs 系统, tarme.sh 用于打包项目为.tgz 文件, plotperf.py 用于绘画测试图.

src/目录为 RLFS 源码目,其中 include/ 下包含了所有用到的头文件, rlfsc.c 为客户端代码, rlfsd.c 为服务器端代码.

2.2 数据结构

为了使得服务器端和客户端能够进行一致的交互,双方必须约定好一些规则,下面是 RLFS 系统用到的一些数据结构,环境变量等.

2.2.1 文件块容量

默认块容量为 4 MB, 服务器端和客户端必须大小一致, 编译时必须同时生成客户端和服务器端, 块容量值无法动态更改, 只能在编译时指定.

2.2.2 系统目录

客户端和服务器端上均可以设置一个环境变量 RLFSROOT 作为 RLFS 系统的根目录,如果没有设置,则设置 RLFSROOT 为 \$HOME 的值. RLFS 在客户端和服务器端上用的目录如下:

- 客户端缓存目录: \$RLFSROOT/.rlfs
- 元数据服务器端的元数据目录: \$RLFSROOT/rlfsmeta. 该目录下一个文件对应一个元数据,后缀为.meta. 假如文件名称为 hello.iso,那么则对应的有一个 hello.iso.meta 文件.

2.2.3 元数据文件格式

元数据文件为一个二进制文件, 其结构如图 5 所示.




图 5: 文件元数据结构

文件元数据 (File Meta) 依次存放着文件大小 (filesize), 文件块数目 N(chunknum), 文件块记录 (chunkmeta). filesize 的类型为 long, chunknum 的类型为 unsigned.

在文件块元数据(Chunk Meta)中,ChunkSize 是文件块的实际大小(不是块容量 FILE_CHUNK),ChunkID 是该块在文件中的序列值.文件在发送到存储节点时,每次发送一个块容量大小的文件块,当文件剩余内容不足块容量时,发送实际剩余大小的内容,所以如果文件的各个块中,只有最后一块可能小于块容量大小,其他均等于块容量.除此之外也包含了文件块所在节点的地址(Host)和连接端口(Port).

2.2.4 通信协议

目前,通信端口为 3490,通信协议的结构如图 6 所示.

magic	ty	pe	action	
idlen		dlen		
id			data	

图 6: 通信协议结构

magic 恒定为 RLFS ,如果为 TEST 则说明这这是一个测试消息,服务器端将不做任何反馈,直接丢弃.消息类型 (type) 有如下几种:

• MSG_FILEMETA: 处理文件元数据

• MSG_CHUNKDATA: 处理文件块数据

对应不同的消息有不同的动作 (action)

• ACTION_META_CREATE: 创建元数据文件

• ACTION_META_FILL: 填充元数据文件

• ACTION_META_FETCH: 获取元数据文件

• ACTION_CHUNK_STORE: 存储文件块

• ACTION_CHUNK_FETCH: 获取文件块

3 系统评估

测试系统均为 Ubuntu 16.04 x64, 至少 500MB RAM. 生成 8MB, 64MB, 128MB, 256MB 的四个测试文件 (内容随机填充), 命令如下:

```
declare -A iso=(["8"]=2048 ["64"]=16348 ["128"]=32768 ["256"]=65536)
for i in ${!iso[@]}
do
    dd if=/dev/urandom of=${i}MB.iso bs=4k count=${iso[${i}]} &> /dev/null
    md5sum ${i}MB.iso
done
```

本例中用的四个文件名称以及 md5 值如下

```
737e2f20e584081b9ab7531cbcab06e3 256MB.iso
c2de13928f423109f83693d05167c03b 64MB.iso
5268b40a56d3d9ad83e7c148d088a0aa 8MB.iso
eee056218803a7187c906a1921d92b08 128MB.iso
```

测试过程中,在各个节点上运行 [rlfsd] 服务端,配置节点文件,在客户端上运行 [rlfsc],启动后,拷贝四个 iso 文件到挂载目录,等待操作完毕后,关闭 [rlfsc],将本地缓存目录 \$RLFSROOT/.rlfs 中的四个 iso 文件删除,再次运行 [rlfsc],rlfsc 将会自动连接元数据服务器并并发取回四个文件后,待文件取回后,检验文件 md5 值,md5 值一致则说明文件传输一切正常。数据发送和接收过程中,会记录每一个数据块的发送或者接收时间。

3.1 RLFS 系统的安装与运行

在 Ubuntu 16.04 x64 系统上课以执行项目中的 rlfs-install.sh 脚本自动安装依赖,自动配置环境,自动安装 RLFS 系统到 \$HOME/.local/rlfs 中,安装完成后可以在任意目录执行 rlfsc,rlfsd 命令. 其他系统,则需要自行配置依赖,依赖包括 libfuse 2.9.x, OpenSSL 1.1.x, cmake 3.12+, gettext, libtool, pkg-config 等.

单独一个 rlfsc 命令执行后,显示如图 7 所示.

图 7: rlfsc 帮助界面

RLFS 提供的选项有三个,——node 用于指定节点配置文件,节点配置文件的格式十分简单,一个节点占据一行,写入节点的 IP 地址和端口号 (以空格隔开),以 '#'号开头的行将被视作注释行,样例配置如下

```
# The virutual machine
192.168.56.6 3490
# A
#192.168.200.42 3490
# B
#192.168.200.43 3490
# C
#192.168.200.44 3490
# D
#192.168.200.45 3490
```

--mount 用于指定挂载目录,请确保该目录存在. |--thread | 用于指定线程数,线程数的值应该为一个整数,最小为 1,最大为 10,默认为 5,一般可以忽略.

3.2 数据测试

由于机器不充足,分布式节点只用了四台,图 8 是一个运行示意图.

图 8: RLFS 启动示意图

rlfsc 启动后,会显示线程数,节点数,元数据服务器的地址和端口,RLFS 缓存目录以及挂在目录等信息,首次启动会发送 TEST 消息来测试有多少节点存活。图 8 中使用了四个节点,其中节点 A 同时充当元数据服务器和存储数据服务器,其他节点 B, C, D 均为存储数据节点。从存储节点获取数据块的示意如图 9 所示。




图 9: 从数据节点取回文件

为了对数据传输进行测试,将文件块的发送开始和结束时间戳依次记录在一个二进制文件中,如果一个文件

有 N 个文件块,那么将具有 N 个记录,每个记录包含了处理该文件块的始末时间戳.

对一台机器进行测试, 该机器同时充当元数据服务器和存储数据服务器, 其结果如图 10 所示.

One Node Testing




图 10: 一个节点测试

以图 10 为例进行说明,图一共 4 行 2 列,左侧列对应于发数据,右侧对应于收数据,每一行对应一个测试文件,比如第一行对应的为 8MB 的文件,每个子图的 Y 轴为文件块的序列值 (Chunk ID),因为 RLFS 中默认块的大小为 4 MB,所以 8MB 的文件只有两个文件块,即发送两次,测试时用的线程数为默认线程数 5,子图的 X 轴为时间,单位为毫秒. 四个节点测试的结果如图 11 所示.




图 11: 四个节点测试

和单节点相比,多节点传输在发送数据上并不占据优势,但是在收数据上却占有较为明显的优势。 这里也能明显的看到有的文件块占用的传输时间较长,大大拖延了整体传输时间,这是 RLFS 为了优化内存的使用,启用的线程数一旦达到设定的线程数,RLFS 将会停止启动新的线程,而是等待所有的线程结束后,线程释放内存后才继续启动新的线程进行文件传输。 这个可以再进一步优化,比如设置一个完成任务的线程数占据总线程数的百分比阈值,如果超过该阈值,将自动启动新的线程发送数据,这样将会减缓某些文件块传输拖延整个文件传输的进度,但是该优化暂时未在 RLFS 中实现。

4 代码编码规范

4.1 命名

所有结构体,枚举值,变量,函数名均为小写,当名称的长度超过 10 个字符时,一律以下划线间隔,小于 10 个字符时则在保证语义清晰的情况下连写. 宏的名称应该全部大写,且以下划线分隔.

4.2 行长度

每行的长度的最多不应该超过 90.

4.3 头文件包含

头文件包含依次为语言级别的头文件,系统级别的头文件,第三方库头文件,自定义头文件。各个头文件的名称要按字母序增序排列。

4.4 其他

一般地一行一句代码,但是当初始化变量时或者释放内存时,在不至于行太长的情况下,为方便代码理解,可以多条语句写到一行上面。 如

```
chunkmeta cm; memset(&cm, 0, sizeof(cm));
memcpy(chunkmsg->data + sizeof(cid), chunkdata, chunksz); free(chunkdata);
unsigned cid = *(unsigned *)parg; parg += sizeof(cid);
unsigned chunksz = *(unsigned *)parg; parg += sizeof(chunksz);
```

5 参考

- 1. Beej's Guide to Network Programming Using Internet Sockets
- 2. Writing a FUSE Filesystem: a Tutorial
- 3. A network filesystem client to connect to SSH servers
- 4. Filesystem in Userspace
- 5. 吴锦华/明鑫: 用户态文件系统 (FUSE) 框架分析和实战
- 6. CS135 FUSE Documentation