のら猫 頭数調査 アプリの使い方(入力する人向け)

自分のスマホで猫の記録をつける人へ

はじめに

このアプリは、のら猫の頭数調査のために、研究会の人が**自分のスマホで猫の記録をつける**ためのものです。見つけた猫の毛色・さくら耳・様子と、見つけた場所を記録します。

記録はどこに行くか

- 記録は、まずスマホの中に保存されます。電波があれば、研究会の受け付け(表計算のシート)に自動で送られます。
- 見られるのは、基本的に**自分が記録した分だけ**です。「全体を見る」役割の人だけが、全員の分も見られます。
- 写真は、撮影場所の情報を消してから保存されます。

> **人の名前や住所は書かないでください。** 特徴の欄・えさ場の名前・ご意見など、文字を入れる所すべてで同じです。個人の情報は、このアプリに入れない決まりです。

画面の上のタブ

① いちばん上に「**猫の入力**」「**えさ場**」「**一覧**」「**地図**」「**集計**」「**設定**」のタブが並びます(管理者は右端に「**管理**」も出ます)。押すと、その画面に切り替わります。画面の幅に入りきらない時は、タブの列を横にすべらせると残りが出ます。



①

補足: 保存・登録・送るなどのボタンは、押すと「保存しています…」「処理中…」に変わり、終わるまで押せません。2回押しても、2回登録されることはありません。

ことばの説明(ここで一度だけ)

- **ログイン**:「この人です」とアプリに知らせて、使えるようにすること。
- **QR(キューアール)**: 白黒の四角い模様です。アプリの中の「カードの QR を読む」で、カメラで読みます。
- **NFC(エヌエフシー)**: カードをスマホの裏側に**かざす**だけで読み取れる仕組みです。

ログイン

ログインのしかたは2通りです。研究会から案内された方で行ってください。

Google のアカウントがある人

① アプリを開くと、いちばん上に「Google でログイン」があります。そのボタンを押します。

② 研究会に登録した Google アカウントを選びます。登録していないアカウントだと「登録されていません」と出ます。研究会の担当者に連絡してください。



①

補足: アプリは、登録された方だけが使えます。ログインするまでは、入力も一覧も地図も出ません(ログインの画面と、この「使い方」だけです)。はじめてのログインは、電波のある所で行ってください。

- Google でログインすると、スマホに**30日使える通行証**が入ります。使った日が変わるたびに、また30日に延びます。そのため、**電波が無い所でも、入力・保存はそのままできます**(電波が戻ると自動で送ります)。
- 「全員の記録」や「管理」の画面は、時間がたつと「Google でもう一度ログインしてください」と出ることがあります。その時は「Google でログイン」を押し直してください。
- ログインの直後に、前に送った自分の記録(別のスマホで記録した分も)が、**自動で**一覧と地図に出ます。

補足: ログアウトしても、スマホにためた記録は消えません。次にログインした時に送ります。

ログインカードをもらった人

Google のアカウントが無い人には、**ログインカード**(紙の QR か、NFC のタグ)と、**4けたの暗証番号**が渡されます。暗証番号は、口頭や電話で伝えられます。

> **先に、アプリをスマホの「ホーム画面」に追加してください。** カメラや QR 読み取りアプリで QR を読むと、その中の小さなブラウザで開くことがあります。そこでログインしても、次に開く時にはログインが消えています(iPhone は、ホーム画面のアプリと Safari でログインを引き継げません)。ホーム画面に追加したアプリの中で QR を読めば、次からそのアプリを開くだけで使えます。

【iPhone】ホーム画面に追加して、アプリの中で QR を読む

① Safari で、アプリの URL(研究会から案内されたもの)を開きます。カードの QR をカメラで読んで開いた時は、「先にホーム画面に追加してください」の案内が出ます。右下に Safari のマークが出ていたら、それを押して Safari で開き直します。


② Safari の下(または右上)の**共有ボタン**を押し、一覧を下にすべらせて「**ホーム画面に追加**」を押し、右上の「追加」を押します。

③ ホーム画面にできた**アプリのアイコン**を開きます。ログインの画面の一番上に、大きな「**カードの QR を読む**」ボタンがあります。

④ ボタンを押すと、カメラが開きます(はじめは「カメラを使う」の許可を聞かれるので「許可」)。四角い枠にカードの QR を入れると、自動で読み取って、暗証番号の画面に進みます。

⑤ 4けたの暗証番号を入れて「ログイン」を押します。

⑥ 「入力した人」に自分の呼び名(カード)が出ればログイン完了です。



①




③



④



⑤



⑥

【Android】

① アプリを開き、「**カードの QR を読む**」を押して、カードの QR を枠に入れます。NFC のカードは、スマホの**裏側**にかざしても開きます(紙のカードは、カメラで読んでも開きます)。

② 暗証番号(4けた)を入れて「ログイン」を押します。

③ ログインのあと、「ホーム画面に追加すると、次から開きやすくなります」と1回出ます。「ホーム画面に追加する」を押す(出ない時は Chrome の右上「⋮」→「ホーム画面に追加」)と、次からホーム画面のアイコンで開けます。



補足: カメラの許可を断ってしまった時: iPhone は「設定」→「Safari」→「カメラ」を「確認」か「許可」にして、アプリを開き直します。Android は「設定」→「アプリ」→ このアプリ →「権限」→「カメラ」です。カードの QR は端末の中だけで読み取り、映像は送りません。

- 暗証番号を入れるのは、**そのスマホで最初の1回だけ**です。次からは、アプリを開くだけでログインしたままです。90日使わないと、もう一度カードと番号が要ります。
- 暗証番号を**5回続けて間違える**と、そのカードは止まります。止まったら、研究会の担当者に連絡してください(戻してもらえます)。番号を忘れた時も同じです。
- **カードをなくした時**も、担当者に連絡してください。前のカードはすぐ使えなくなり、新しいカードが渡されます。記録は同じ人としてつながります。
- カードは、他の人に渡さないでください。

猫を記録する

見つけた猫の前で、「猫の入力」の画面を開きます。上から順に入れていきます。

① **位置**: 開くと、いまの場所が自動で入ります(「位置: GPSで取得」と出ます)。違う時は「位置を取り直す」、猫が別の場所にいた時は「地図で場所を指定」を押して、地図をタップします。位置の許可を聞かれたら「許可」を選びます。

② **毛色・模様**: 当てはまるものを1つ押します。選ぶと緑になります。

③ **さくら耳**: 耳の先が桜の花びらの形に切ってある猫は、不妊手術が済んだ印です。右耳か左耳かを選びます。ない時は「なし」、見えない時は「確認できず」です。



① ② ③

続けて、世話されているか・餌をあげている人・年齢・性別・体の様子・尻尾・人への慣れ、を選びます。迷う時は「不明」を選んで大丈夫です。

飼い猫の可能性(任意)

飼い主がいそうな猫かどうかを、「あり」「なし」「わからない」から選べます(入れなくてもかまいません)。「あり」を押すと、**理由**を選ぶ欄が出ます。いくつでも選べます。

① 例: 「首輪がある」を選んだところ。「その他」を選ぶと、短い文字(30字まで)で書く欄が出ます。もう一度押すと選びなおせます。



①

写真・目立つ特徴(任意)

① 「カメラで撮る」か「写真を選ぶ」で、写真を3枚まで付けられます。目立つ特徴(例: 右前足だけ白い)も書けます。



①

保存する

- いちばん下の「この猫を保存する」を押します。押すと「保存しています…」に変わり、終わるまで押せません。
- 電波があれば、保存のあと自動で送られます。
- **電波が無い時**も、スマホの中に保存されます(「未送信」と出て、画面の右上に件数が出ます)。電波のある所で「一覧」を開き、「未送信を送る」を押すと送れます。
- 近くに同じ毛色・さくら耳の記録があると、「前に記録した猫ではありませんか?」と出ます(同じ猫を二度記録しないための注意です)。

えさ場

猫がよく集まる餌場・たまり場を「えさ場」として登録しておくと、記録のとき近くのえさ場を選んで、猫をまとめられます。登録は**自分用**で、見えるのも自分の分だけです。

えさ場を登録する

① 「えさ場」の画面を開き、「今の位置でえさ場を登録」を押します。いま立っている場所でなければ、「地図で場所を指定して登録」を使います。

② 名前(30字まで。例: 公園の入口)を入れて、「このえさ場を登録する」を押します。メモ(60字まで)は任意です。人の名前や住所は書かないでください。

③ 登録すると一覧に出ます。「名前を直す」「使わない」「地図で見る」が使えます。場所は直せません。場所が違う時は、「使わない」にして、新しく登録してください。



① ② ③

猫とえさ場を結び付ける

① 「猫の入力」の画面の「えさ場(任意)」は、**プルダウン**(押すと選び肢の一覧が出る欄)です。はじめは「**えさ場なし(選ばない)**」になっています。えさ場に結び付けない時は、そのままでかまいません。

② 押すと、**今の位置から100m以内の、自分のえさ場だけ**が、近い順に「名前(約 35m)」の形で出ます。遠いえさ場・「使わない」にしたえさ場は出ません。この猫が来ているえさ場を選びます。

③ 選んだえさ場の名前が欄に出ます。やめる時は、もう一度押して1行目の「えさ場なし(選ばない)」を選びます。



① ② ③

- 近くにえさ場が無い時は、「**近くにえさ場はありません**」と出ます。下の「この場所を新しいえさ場に登録」で、その場で登録もできます(登録すると、そのえさ場が選ばれた形で戻ります)。
- 「位置を取り直す」などで位置が変わると、選び肢を作り直します。選んでいたえさ場が100mより遠くなった時は、「えさ場なし」に戻り、短い案内が出ます。

- 「間違いを直す」「状態が変わった」の画面のえさ場も、同じプルダウンです(1行目は「えさ場なし(外す)」。自分のえさ場が近い順に出ます)。

えさ場を削除する

① 「えさ場」の画面で、そのえさ場の「**削除**」を押します。「本当に消しますか」と聞かれるので、よければ「OK」を押します。結び付いていた猫は「**えさ場なし**」になります(猫の記録は消えません)。

② 削除したえさ場は、下の「削除したえさ場」に出ます。**30日の間は**「元に戻す」で戻せます(猫の結び付きは戻りません。必要なら「間違いを直す」で付け直します)。




②

一覧・地図・集計

一覧

① 自分が記録した猫が新しい順に出ます。開いた時は「**すべて**」が選ばれていて、送った記録も送っていない記録も全部出ます。上の「未送信」「送信済み」で絞れます。

② 電波が無くて送れなかった記録は「未送信」と出て、画面の右上に件数が出ます。「未送信」を押すと、それだけに絞れます。電波のある所で「未送信を送る」を押します。



①



②

- 一覧・地図・集計は、**自動で新しくなります**(ログインの直後・アプリを開いた時・電波が戻った時・記録を送った後・5分以上たってアプリに戻った時)。別のスマホで記録した分も出ます。
- 新しくしている間は、一覧の上に「新しくしています…」と出ます。すぐに確かめたい時は「自分の記録を取り直す(ふだんは自動)」を押します。
- まだ送っていない記録は、新しくしても消えません。
- 「いなくなった」にした猫は、ふだんは出ません。「**いなくなった猫も見る**」に印を入れると、灰色の薄い形で出ます(下の「記録を直す」の「いなくなった時」)。

地図

① 自分が記録した猫(印の色: ピンク=さくら耳あり・青=なし・灰色=確認できず)とえさ場(橙のひし形)が出ます。「📍 今の場所へ」を押すと、いまいる所に地図が動き、青い点で示します。



①


補足: 地図も、ふだんは今いる猫だけです。「いなくなった猫も見る」に印を入れると、いなくなった猫が**灰色の薄い小さな印**で出ます。

補足: 電波が無いと、地図の下絵が出ないことがあります(猫の印は出ます)。


集計

① 「**えさ場ごと**」と「**区画(約500m四方)ごと**」の2つの表が出ます。1行が1つのえさ場(または区画)で、いちばん下が**合計**です。えさ場に結び付けていない猫は「えさ場に結び付いていない猫」の行にまとまります。区画は「区画 5236-6705-2(約500m)」のように、位置から自動で付く番号で出ます。

② 列は左から「今いる猫(頭)」「さくら耳あり(頭)」「さくら耳なし(頭)」「さくら耳 確認できず(頭)」「さくら耳ありの割合」「飼い猫の可能性あり(頭)」「**いなくなった(頭)**」です。表は横にすべらせて見られます(左の名前の列は止まったまま)。



①



②

- 頭数は**記録の数**です。同じ猫を二度記録していると、猫の頭数とは限りません。
- さくら耳ありの割合は、さくら耳が「確認できず」の猫をのぞいた頭数のうち、さくら耳がある猫の割合です。
- **いなくなった猫は、今いる猫の頭数に入れず**、右端の「いなくなった(頭)」だけに数えます。表の下に、いなくなった理由ごとの頭数が小さく出ます。
- 削除した記録は数えません。

記録を直す

一覧の記録を押すと、詳しい画面が開きます。ここから2つのことができます。

① 下の「**間違いを直す**」: 入力を間違えた時に、その記録をそのまま書き換えます。位置・日時・写真は直せません。直した記録には「直した」の印が付きます。

② 直す画面です。今の値が選ばれているので、違う所だけ押して「保存」します。

③ 「**状態が変わった**」: 猫の様子が変わった時(手術が済んでさくら耳が付いた・世話の様子が変わった・えさ場が変わった等)に、履歴として足します。記録は消えず、「いつ・何が変わったか」が残ります。送ってから使えます。

④ 詳しい画面の「これまでの変化」に、履歴が並びます。一覧には「変化 1回」のような印が付きます。



① ② ③ ④


補足: 電波が無い時に直した内容も、スマホに貯まり、電波があるときに送られます。

いなくなった時

見かけなくなった・保護された・亡くなった など、猫がいなくなった時は、**削除ではなく**「状態が変わった」の中の「**いなくなった**」を使います。記録は残り、「いつ・なぜいなくなったか」が履歴に残ります(削除は、入力を間違えた時のためのものです)。

① 詳しい画面の「状態が変わった」を押し、「いる/いない」の「**いなくなった**」に印を入れます。理由(任意・1つ): 「見かけなくなった(行方不明)」「保護・譲渡された」「飼い主が見つかった」「亡くなった」「その他」から選びます。「その他」は短く書けます(人の名前や住所は書かないでください)。**いなくなったと分かった日**は今日が入っています。違えば変えます。「この変化を記録する」を押します。

② いなくなった猫は、一覧・地図に**ふだんは出ません**。「いなくなった猫も見る」に印を入れると、灰色の薄い形で、理由と日つきで出ます。



①




②

- **また見かけた時**: その猫の詳しい画面 →「状態が変わった」→「**また見かけた(「いる」に戻す)**」に印を入れて記録します。一覧・地図・集計に、今いる猫として戻ります。履歴にも残ります。
- 「いなくなった」にできるのは、自分の記録だけです。
- 受け付けのシートでは、記録の行の右端の「いなくなった日」「いなくなった理由」の列に入り、「変化」シートに1行(項目「いる/いない」・前「いる」→後「いなくなった(理由) 日」)が残ります。


記録を削除する

① 詳しい画面のいちばん下の「**この記録を削除する**」を押します。「本当に消しますか」と聞かれるので、よければ「OK」を押します。消した記録は、一覧・地図・集計に出なくなります。消せるのは自分の記録だけです。

② 消した記録は、一覧のいちばん下の「**削除したもの**」に出ます。**30日の間は**「元に戻す」で戻せます。



①



②

- 受け付けのシートの行は消えません(「削除済み」の印と日時が付きます)。30日を過ぎると元に戻せませんが、行は残ります。
- まだ送っていない記録を消した時は、受け付けには送りません。
- 電波が弱くて、「保存しました」のあと返事が切れた記録は、受け付けには届いていることがあります。その記録を消しても、**消したままになります**(前は、自動の取り直しで一覧に戻ることがありました)。消した印は、電波のよい時に自動で送られます。

困った時

よくある質問

- **「登録されていません」と出る**: 研究会に登録されていないアカウント、または作り直す前の古いカードです。担当者に連絡してください。
- **「止まっています」と出る**: 暗証番号を5回間違えた、または担当者が止めています。担当者に連絡してください。
- **位置が取れない**: スマホの位置情報の許可を確かめてください。取れない時は「地図で場所を指定」を使えます。
- **「電波が弱いようです。つながったら自動で送ります」と出る(未送信のまま)**: 電波が弱い・無いだけです。記録は消えていません。アプリは**1分ごとに自動で送り直します**。電波のよい所へ行けば、押さなくても送られます(すぐ送りたい時は「未送信を送る」を押します)。
- **「受け付けが応えません。艦長に知らせてください」と出る**: 電波ではなく、受け付け(研究会のシート側)が正しい返事をしない状態です。記録はスマホに残っていて、消えていません。何度か待っても変わらない時は、担当者に知らせてください(直ると、自動で送られます)。
- **自分の記録が一覧に見えない**: 一覧が「未送信」に絞られていないか確かめて、「すべて」を押してください。「いなくなった」にした猫は、「いなくなった猫も見る」に印を入れると出ます。新しいスマホでは、ログインの直後に自動で出ます(出ない時は電波を確かめて「自分の記録を取り直す」)。
- **猫がいなくなった**: 削除ではなく、「状態が変わった」→「いなくなった」を使います(「記録を直す」の「いなくなった時」)。
- **上に赤い帯で「前の画面が開いたままです」と出る・押しても保存されない**: 前に開いたこのアプリの画面(ほかのタブ・ホーム画面に置いたアプリ)が残っていて、新しい版に切り替えられない状態です。このアプリのほかのタブや画面を閉じてから、「開き直す」を押してください。記録は消えていません。
- **「時間内に終わりませんでした」「返事がありませんでした」と出る**: 保存や送信が止まったので、途中でやめた知らせです。入れた内容は残っています。画面を開き直すか、電波のよい所で、もう一度押してください。

- **NFC をかざしても何も起きない**: スマホの NFC が切れているかもしれません(設定でオンに)。カードが QR なら、アプリの「カードの QR を読む」で読んでください。
- **カードでログインしたのに、次に開くとログインが消えている(iPhone)**: カメラから開いた小さなブラウザでログインした可能性があります。先に「ホーム画面に追加」をして、ホーム画面のアプリの中で、もう一度「カードの QR を読む」を押してください(暗証番号は同じです)。
- **ログアウトしたい**: 「設定」の「ログアウト」を押します。
- **この端末の記録を消したい**: 「設定」の「この端末の記録をすべて消す」。消えるのはスマホの控えだけで、送信済みの記録は受け付け側に残っています。


ご意見を送る

① 「設定」の画面の「ご意見を送る」から、メールか GitHub で送れます。使いにくい所や、選び肢の希望を教えてください。個人の名前や住所は書かないでください。



①

① 「前の画面が開いたまま」の時の案内です。



①

補足: この「使い方」には、アプリの「設定」(ログイン前はログインの画面)の「使い方を見る」から来られます。