מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה

מחברת - אילאי וישנבסקי שלוש

2024 בספטמבר 30

תוכן העניינים

| 4 | - מצבי צבירה ולחץ | | | | |
|--------------------|---|-----------|---|--|--|
| ת - סקירה של הקורס | | הגדרו | 1 | | |
| 1. טרמיבולוגיה | | . , 2,, , | _ | | |
| 5 | החוק האפס של התרמודינמיקה | 1.1 | | | |
| 5 | החוק האכט של התרמודינמיקה | 1.2 | | | |
| 5 | החוק השני של התרמודינמיקה | 1.3 | | | |
| 6 | מווא ללחץ (מתרגול) | 1.3 | | | |
| 6 | מושגי יסוד בפיזיקה אטומית וכימיה | 1.5 | | | |
| U | בוו שגייטוד בפירקה אטומידד כימים | 1.5 | | | |
| 7 | אפיון מצבי צבירה ומאמצים | | 2 | | |
| 7 | | 2.1 | | | |
| 8 | הגדרות כלליות למצבי הצבירה | 2.2 | | | |
| 8 | צפיפות במצב צבירה ובמעברי פאזה | 2.3 | | | |
| 10 | אלסטיות | 2.4 | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | זורמים והידרוסטטיקה | | | | |
| 13 | זורמים והידרוסטטיקה 3.1 דגש - צפיפות מסה | | 3 | | |
| 14 | יגש - בפיפות מסה | 3.2 | | | |
| 15 | עוד לחץ ויישומים | 3.3 | | | |
| 15 | מוז לחץ ויישומים | 3.3 | | | |
| 15 | | | | | |
| 15 | 3.3.2 חוק כלים שלובים | | | | |
| - | | | | | |
| 16 | 3.3.4 מד לחץ - מנומטר | | | | |
| 16 | 3.3.5 מעליות הידראוליות ועקרון פסקל | | | | |
| 17 | 3.3.6 מד לחץ - ברומטר | | | | |
| 17 | 3.3.7 ציפה של גוף ועקרון ארכימדס | | | | |
| 18 | עוד יחידות לחץ 3.3.8 | | | | |
| | | | | | |
| 19 | ם דינמיקת נוזלים (לא בחומר) I | | | | |

| 19 | | | דינמי | 4 |
|----|--------------------------------------|----------|-------|----|
| 19 | נ אוילר (שימור תנע) | משוואר | 4.1 | |
| 19 | משוואת נאבייר סטוקס | 4.1.1 | | |
| 20 | נ רציפות (שימור מסה) | משוואם | 4.2 | |
| 21 | | הנחות כ | 4.3 | |
| 21 | משוואת שימור אנרגיה | 4.3.1 | 7.5 | |
| 21 | | 4.3.1 | | |
| | משוואת מצב | | | |
| 21 | הנחות מקלות | 4.3.3 | | |
| 22 | ז ברנולי | | 4.4 | |
| 22 | שימור מסה | 4.4.1 | | |
| 22 | שימור אנרגיה | 4.4.2 | | |
| 24 | | רמודינו | . T | II |
| 24 | f) / 'm | | 4.5 | 11 |
| | | 4.5.1 | 4.3 | |
| 24 | פונקציות/משתני מצב | | | |
| 24 | דיפרנציאל של פונקציית מצב | 4.5.2 | | |
| 25 | | 4.5.3 | | |
| 25 | שיווי משקל תרמודינמי | 4.5.4 | | |
| .5 | | 4.5.5 | | |
| 8 | وه | חוק הא | 4.6 | |
| 8 | הגדרת הטמפרטורה | 4.6.1 | | |
| 9 | הוכחה לקיום פונקציית הטמפרטורה | 4.6.2 | | |
| 0 | גז אידאלי | | 4.7 | |
| 2 | | הראשון | החוק | 5 |
| 2 | | 5.0.1 | , | |
| 3 | חום | | 5.1 | |
| | מנגנוני מעבר חום | | 3.1 | |
| 3 | | 5.1.1 | | |
| 3 | חוק פורייה | 5.1.2 | | |
| 4 | | סוגי תה | 5.2 | |
| 5 | הישוב עבודה בתהליך קוואזי סטטי | דוגמה י | 5.3 | |
| 5 | | 5.3.1 | | |
| 6 | | 5.3.2 | | |
| 7 | זום ואנתלפיה | קיבול ד | 5.4 | |
| 7 | אנתלפיה | 5.4.1 | | |
| 7 | קיבול חום | 5.4.2 | | |
| 9 | ! | 5.4.3 | | |
| 1 | קיבול חום בתהליכים שונים | | 5.5 | |
| ·1 | יה של המים | | | |
| 2 | ית של גזים אידאלים | | התור | 6 |
| 2 | פיתוח | 6.0.1 | | |
| 3 | | 6.0.2 | | |
| 3 | | 6.0.3 | | |
| 4 | דוגמה והערה חשובה על קוונטים | 6.0.4 | | |
| 15 | מסקנות - קיבול חום | 6.0.5 | | |
| 16 | אבטים ואיזותרמים | כים אדי: | תהלינ | 7 |
| 16 | pV אדיאבטה בדיאגרמת אדיאבטה בייאגרמר | 7.0.1 | =. | • |
| 16 | רו אבטו בו או שוב עבודה | 7.0.2 | | |
| 17 | בריקות שפיתו - הישוב עבודה | | 7.1 | |
| | | | /.1 | |
| .7 | הגרסה האיזותרמית | 7.1.1 | | |
| 18 | מציאת טמפרטורה כתלות בגובה | 7.1.2 | | |
| 19 | חיסוו - בורחה האדיארטית | 7 1 3 | | |

| 50 | מהירות הקול | 7.2 | | | |
|----------|---|----------|---|--|--|
| 51 | תחוק השני של התרמודינמיקה | | | | |
| 51 | 8.0.1 תהליכים בלתי הפיכים | | | | |
| 51 | ניסוח החוק השני | 8.1 | | | |
| 51 | 8.1.1 קלווין, קלאוזיוס וקרנו | L | | | |
| 51 | 8.1.2 הערה - דיאגרמות | <u>)</u> | | | |
| 53 | 8.1.3 מנועים הפיכים | } | | | |
| 53 | 8.1.4 משפט קרנו | ļ | | | |
| 54 | מעגל קרנו 8.1.5 מעגל קרנו | | | | |
| 55 | | | | | |
| 56 | אנטרופיה | | | | |
| 56 | מעט אינטואיציה 8.2.1 | | | | |
| 56 | 8.2.2 הגדרת האנטרופיה והחוק השני | | | | |
| 59 | שקילות הניסוחים | | | | |
| 59 | 8.2.4 חישוב אנטרופיה - תאוריה | | | | |
| 61 | - 3.2.5 חישוב אנטרופיה - דוגמה (תהליך לא הפיך 1) | | | | |
| 63 | 8.2.6 חישוב אנטרופיה - עוד דוגמאות (תהליכים לא הפיכים) | | | | |
| 65 | | | | | |
| 03 | הפירוש הסטטיסטי לאנטרופיה | 8.3 | | | |
| 66 | שלישי של התרמודינמיקה | החוקה 9 |) | | |
| | | . , | | | |
| | | | | | |
| 67 | רמליזם התרמודינמי | | 7 | | |
| 67 | התאוריה | 9.1 | | | |
| 70 | רוגמה - גז אידאלי | 9.2 | | | |
| 72 | שיווי משקל תרמודינמי ופוטנציאלים תרמודינמים | 9.3 | | | |
| 72 | 9.3.1 עקרון המקסימום של האנטרופיה | | | | |
| 72 | 9.3.2 עקרון המינימום של האנרגיה הפנימית | <u>)</u> | | | |
| 72 | 9.3.3 פוטנציאלים תרמודינמים וטרנספורם לג'נדר פוטנציאלים תרמודינמים וטרנספורם לג'נדר | } | | | |
| 73 | 9.3.4 האנרגיה החופשית של הלמהולץ | ļ | | | |
| 73 | 9.3.5 עקרון האנרגיה החופשית הלמהולץ המינימלית | ; | | | |
| 74 | 9.3.6 אנתלפיה | | | | |
| 74 | עקרון האנתלפיה המינימלית | | | | |
| 75 | 9.3.8 האנרגיה החופשית של גיבס | | | | |
| 75 | 9.3.9 עקרון מינימום האנרגיה החופשית של גיבס | | | | |
| 76 | 9.3.10 הפוטנציאל הגרנד-קנוני | | | | |
| 76 76 | 9.3.11 הצגת אוילר של פוטנציאלים תרמודינמים | | | | |
| 76 76 | 9.3.11 דוגמה - אנרגייה חופשית של גז אידאלי | | | | |
| 78 | | | | | |
| 70 79 | קשרי מקסוול | | | | |
| | 9.4.1 הריבוע הקדוש | | | | |
| 79 | 9.4.2 מדידות ונגזרות נפוצות | | | | |
| 81 | 9.4.3 דוגמה | | | | |
| 82 | מעברי פאזה ויציבות תרמודינמית | | | | |
| 82 | $d^2U > 0$ מצב יציב 9.5.1 | | | | |
| 84 | | | | | |
| 86 | 9.5.3 חוק הפאזה של גיבס | | | | |
| 87 | 9.5.4 משוואת ון-דר-ואלס | | | | |
| 87 | 9.5.5 איזותרמות ומעברי פאזה | ; | | | |

ו חלק

מבוא - מצבי צבירה ולחץ

1 הגדרות והתחלות - סקירה של הקורס

1.0.1 טרמינולוגיה

- מערכת מבודדת מערכת שלא נכנס או יוצא ממנה כלום, כולל חום וחומר.
- $\Delta Q=0$ אין שינוי בחום המערכת (adiabatic) אין המערכת פירות אדיאבטים מבודדי חום
 - קירות דיאטרמים לא מבודדי חום.
- תהליך קווזי סטטי תהליך שמתבצע לאורך טווח זמן ארוך מספיק כך שבכל רגע המערכת בקירוב טוב מאוד נמצאת בשיווי משקל.

לדוגמה, היתוך זכוכית הוא קווזי סטטי בסקלות זמן יומיומיות (אך בסקלות זמן גדולות מאוד ניתן לחשוב על זכוכית כנוזל).

• תהליך הפיך - תהליך שקיים לו תהליך שקול אך הפוך בזמן. לדוגמה חימום הוא הפיך (ניתן לקרר בחזרה).

כעת נבצע סקירה מהירה - לא מצופה להבין לעומק. ישנו חוק שלישי אך לא נציין אותו פה.

1.1 החוק האפס של התרמודינמיקה

החוק הראשון מגדיר את הגודל טמפרטורה. לשתי מערכות בשיווי משקל תרמי תהיה אותה טמפרטורה.

1.2 החוק הראשון של התרמודינמיקה

החוק הראשון הוא חוק שימור האנרגיה:

$$dU = \delta W + \delta Q$$

. בחום + השינוי באנרגיה U שווה לשינוי בעבודה


אנרגיה - פונקציית מצב (מתארת את המערכת).

הום ועבודה אינן פונקציית מצב. על כן מסומנות עם δ , להזכיר לנו זאת.

נדבר על זה עוד בהמשך - על פונקציות מצב, דיפרנציאלים מדויקים וכו.

1.3 החוק השני של התרמודינמיקה

נבחן מערכת מיכל - חצי ואקום וחצי גז. ב0 מסירים את הדופן מפרידה בין 2 חצאי המיכל. אף על פי שהאנרגיה נשמרת קבועה נבחן מערכת מיכל - חצי ואקום וחצי גז. בt=0 מסירים את הדופן מפרידה בין t=0 הגז מתפשט, ולא להפך (התהליך לא הפיך) - כלומר למרות שהאנרגיה קבועה יש חשיבות לזמן (אנחנו רגילים שהמעבר לשיווי משקל מתבצע כתוצאה מפוטנציאל כלשהו, אך הפעם לא).



S "אנטרופיה" אנטרופיה וו במטרה בו. במטרה שלא התחשבנו שלא פונקציה אנטרופיה" על כן נסיק שיש פה עוד חוק כלשהו

החוק השני: אין תהליך שהתוצאה *היחידה* שלו זה מעבר חום מגוף קר לגוף חם.

האנטרופיה תמיד גדלה.

$$\Delta S > 0$$

מבוא ללחץ (מתרגול) 1.4

(גודל סקלרי!). da שטח שטח שטח dF_{\perp} (למשטח כלשהו) אנכי בתור בתור בתור בתור - P ליחידת הגדרה 1.1 הגדרה

$$P = \frac{dF_{\perp}}{da}$$

או כאשר הלחץ אחיד, מתקיים

$$P = \frac{F_{\perp}}{a}$$

 $.1Pascal = \frac{1N}{1m^2} = 10^{-5}bar = 10^{-5}atm = 1.45 \cdot 10^{-4}PSI$ היחידות הן

עבור בשיווי משקל שקול הכוחות הוא אפס. לכן אם לכן אם כוחות הפועלים על כל נפח הגוף, מתקיים:

$$\int_{A} Pd\vec{A} + \vec{f_b} = 0$$

כאשר האינטגרל $\int_A Pd\vec{A}$ מביע כוחות מגע הנובעים מאלקטרומגנטיות (דחיית חלקיקים). כאשר האינטגרל מכונית במנוחה (במקרה זה $\vec{f_b}=m\vec{g}$, ואז אם הלחץ קבוע אז הכוח על כל גלגל מכונית במנוחה (במקרה זה $\vec{f_b}=m\vec{g}$, ואז אם הלחץ קבוע אז הכוח על כל גלגל מכונית במנוחה (במקרה זה דשטח מגע

מושגי יסוד בפיזיקה אטומית וכימיה 1.5

הגדרה 1.2 מספר אטומי - כמה פרוטונים יש בגרעין האטום.

. (לדוגמה $\frac{12}{6}$ – $\frac{1}{6}$ הוא המספר האטומי, ו12 מספר המסה שזה מספר פרוטונים+ניוטרונים. כלומר יש $\frac{1}{6}$ ניוטרונים).

 $.1Da=rac{minom{12}C}{12}$ - אטומים/מולקולות מסות למדידת משמשת למדידת - Da אטומים - Da אטומים - Da אטומים הגדרה לדוגמה m $\binom{16}{O}$

 $N_A pprox 6 \cdot 10^{23}$.12 מספר האטומים ב12 גרם אספר - N_A מספר אבוגדרו מספר 1.4 הגדרה 1.4 מספר אבוגדרו

הגדרה מול פחמן הוא מספר אבוגדרו אחד של אטומי כלומר (לדוגמה) כלומר (לדוגמה) מסוים. מסוים מסוים מסוים מסוים מחל 1.5 מול פחמן הוא מספר אבוגדרו אחד של אטומי

 $N=N_A n$ מספר החלקיקים, n מספר המולים: N

הגדרה 1.6 מסה מולרית - המסה של 1 מול חומר בממוצע.

m=Mn מספר המולים: n המסה המחלרית המחלים: m

.gr/mol מספרית מספר המסה של יסוד הינה המסה של יסוד st

לדוגמה, כמה מולים וכמה מולקולות יש בליטר מים?

 $(\rho$ מים מולרית של מימן וחמצן M_H, M_o וצפיפות מים (נתונה מסה מולרית של

$$n = \frac{m}{M_{H_2O}} = \frac{\rho V}{2M_H + M_O} \approx 55.5 mol$$

 $N=N_A npprox 3.34\cdot 10^{25}$ כמות המולקולות הינה

אפיון מצבי צבירה ומאמצים


. מזוסקופי בפח אלמנט נפח - coarse graining אנשתמש *

כלומר, לקחת dv אבל לא קטן אינסופית, אלא בקנה מידה כזה שאינו קטן מדי מכדי לזהות מולקולות יחידות, אך לא גדול מדי מכדי למצע כלומר, לקחת dv אבל לא קטן אינסופית, אלא בקנה מידה זה נוכל להגדיר צפיפות מסה $\rho=\frac{dm}{dv}$.

מצבי הצבירה העיקריים הינם מוצק נוזל וגז (phases of matter). המעברים השונים בין מצבי הצבירה נקראים מעברי פאזה (phase transitions). הם מתרחשים כאשר התנאים החיצוניים (טמפ', לחץ...) משתנים.

2.1 דיאגרמת מעבר פאזה

דיאגרמת פאזה מתארת את ה*תחומים* של לחץ וטמפ׳ בהם חומר מסוים נמצא בכל אחד ממצבי הצבירה. לדוגמה, דיאגרמת פאזה של מים:



בנוזל וגז (״זורמים״) קיימת אינטראקציה בין החלקיקים השונים אשר הופכת את הדינמיקה שלהם למורכבת.

גז אידאלי - גז שבו אין אינטראקציה בין החלקיקים השונים (זהו קירוב טוב מאוד להרבה גזים, כיוון שהמולקולות כה רחוקות אחת מהשנייה).

2.2 הגדרות כלליות למצבי הצבירה

1 הגדרה 2.1 מוצק

חומר צפיד. לכל אטום במוצק יש מיקום קבוע ביחס לכל האטומים האחרים, והוא לכל היותר מתנדנד סביב המיקום הזה בסטיות קטנות מאוד חומר צפיד. לכל אטום במוצק יש מיקום קבוע ביחס לכל האטומים האחרים, והוא לכל 2 נקודות בגוף $|\vec{r_i}-\vec{r_j}|$ אינו משתנה בזמן (בקירוב). דרגות החופש היחידות הינן תנועת וסיבוב מרכז המסה. המוצק שומר על הצורה שלו וכמעט שאיננו דחיס.

הגדרה 2.2 גז

חומר שבו כל מולקולה (או אטום) <u>נעה באופן חופשי במרחב</u> ורק לעיתים רחוקות מתנגשת במולקלה אחרת או בדופן המיכל בה היא נמצאת. גז נוטה למלא את כל נפח המיכל שבו נמצא.

בשל הנפח הריק בין מולקולות הגז הוא מאוד דחיס. גז הוא זורם (fluid).

הגדרה 2.3 נוזל

זהו המצב המורכב ביותר מבין השלושה.

כמעט אינו דחיס. כלומר המולקולות נמצאות קרובות ככל שניתן זו לזו.

מולקלות עדיין בתנועה ולכן הנוזל לא שומר על צורתו.

נוזל הוא זורם.


צפיפות במצב צבירה ובמעברי פאזה 2.3

הצפיפות ע"פ מצבי צבירה:

- 1. מוצק: החלקיקים קרובים והצפיפות גבוהה
- 2. נוזל: כמעט זהה למוצק (שינוי של מספר אחוזים)
- 3. החלקיקים רחוקים זה מזה ולכן הצפיפות קטנה ב3 סדרי גודל מהמוצק.

משתנה. משתנה לחץ/טמפ' מסוימים (standard temp. pressure) "STP" מסוימים מסוימים בתנאי לחץ/טמפ' מדברים על צפיפות בערך לחץ אטמוספרי וטמפ' 0 צלזיוס.

. אך מזוסקופית). אר $ho\left(\vec{r}
ight) = rac{dm}{dV}$ אר מקומית לצפיפות מקומית שאינם הומוגנים של להתייחס לצפיפות מקומית



באנגלית:

המראה = סובלימציה

הקפאה/קפאון = סולידיפקציה

עיבוי = קונדנסציה

ריבוץ = ביפוזיציה

[.] ¹ישנם מוצקים לא מסודרים (אמופרים) ומוצקים מסודרים (גבישים). ישנם גבישים מחזוריים וגבישים לא מחזוריים (קווזיגבישים).

צפיפות במעבר פאזה

במעבר פאזה צפיפות החומר משתנה.

כאשר הטמפרטורה עולה הצפיפות יורדת ויש קפיצה במעבר הפאזה.

הצפיפות תלויה גם בלחץ.

- בעת מעבר פאזה טמפ' החומר קבועה.




סיכום - תכונות פאזות

au בי רובה אור א היד מיד מארנו (חינט אינט מיד מיד מיד מיד מיד מיד מיד מיד מיד מועט אינו דחיס, אפיפות גבוהה au au מועק - צפיד, כמעט שאינו דחיס, צפיפות גבוהה au au (au 103 au au 104 - זורם, כמעט שאינו דחיס, צפיפות גבוהה au au 205 - au מול - זורם, דחיס, צפיפות נמוכה au 216 - au 216 - au 217 - au 217 - au 217 - au 217 - au 218 - au 218 - au 219 - au 2

אלסטיות 2.4

אפשר להבדיל בין מצבי בצבירה השונים לפי תגובתם להפעלה של כוח. מוצקים בדר"כ מגיבים באופן אלסטי אלא אם נפעיל כוח חזק מדי דבר אשר יגרום לתגובה פלסטית (עיוות המוצק) או לשבירה.



תחום אלסטי - מתקיים קשר לינארי $F \propto \frac{\Delta L}{L}$ (בדומה לחוק הוק). תחום אלסטי - לאחר שמפסיקים להפעיל את הכוח החומר לא חוזר למצבו המקורי.

שבירה - שבירה.

נראה מספר דרכים להפעלת מאמץ/כוח. באמצעות מאמצים אלה נראה איך אפשר להבדיל בין מצבי הצבירה השונים.

(tensile strength) מאמץ מתיחה/לחיצה 2.4.1

בדומה לחוק הוק, קיים הקשר:


$$\boxed{\frac{F}{A} = Y \frac{\Delta L}{L}}$$

:כאשר

- .(strain גודל חסר מימדים, גודל המעוות (גודל המעוות המעוות).
- הכוח הקשר את הקשר מסומן E מתאר אנג (משחק תפקיד דומה לקבוע הקפיץ בחוק הוק, תלוי רק בתכונות החומר). לעיתים מסומן Eשפועל על עצם מסוים למעוות שלו.
 - . נקרא מאמץ $\frac{F}{4}$ •

. מתיחה מאמץ מתיחה במקרה ניצב למשטח נקרא מאמץ מתיחה במקרה המאמץ ומודול יאנג נמדדים ביחידות לחץ $\frac{N}{m^2}$

להלן איור של מאמץ מתיחה:



 $Y=Krac{L}{A}$ את זה את נמדוד את קבוע עם בתור בתור אליהם הומר ונתייחס מוטות מהחומר מוטות בכך על בכך על מדוד את למדוד את אליהם בתור אליהם בתור אליהם מוטות מהחומר ונתייחס אליהם בתור אלים בתור אליהם בתור אלים בתור אליהם בתור אליהם בתור אליהם בתור אליהם בתור אליהם בתור אלים בתור אליהם בתור אליהם בתור אלים בת

*.fluids gonna flow ברך מתנהגים תחת מאמץ תחת מוצקים מוצקים אכך אכך או


מאמץ גזירה 2.4.2

באופן דומה נגדיר au - מודל הגזירה:

$$\frac{F}{A} = \tau \frac{\Delta L}{L}$$

כאשר במקרה זה מדובר במאמץ גזירה, כלומר מאמץ המקביל לשטח.

 $*.^2$ החומר את לשנות על כוח להפעיל אורך צורך צורך כי $\tau=0$ לקבל זורמים אלגבי אלגבי צורך צורך אין צורך אין צורך און אור



יש לשים לב שמאמץ גזירה אינו משנה נפח הגוף.

2.4.3 דחיפה איזוטרופית - מאמץ נפחי

. בפנים בחוץ). לדוגמה בבלון מדובר ההפרש על כל נקודה במעטפת האחץ בפנים בחוץ). לדוגמה בבלון מדובר בהפרש על כל נקודה במעטפת בפנים בחוץ). $* \text{ (הוא Supple of the proof of the$

אם החומר אלסטי הגוף יתכווץ/יתרחב.

$$\Delta P = B\left(-\frac{\Delta V}{V}\right)$$

. מדד לדחיסות, ($Pa=rac{N}{m^2}$) שול modulus, הינו היחסי, B הכיווץ היחסי, באשר כאשר באונן דיפרנציאלי:

$$B = -V \frac{dP}{dV}$$

:הינו מדד לקומפרסביליות κ

$$\kappa = \frac{1}{B} = -\frac{1}{V} \frac{dV}{dP}$$

* דחיסות מוצק ונוזל דומה (בקושי דחיסים), ושונה מגז (דחיס).*

- 2

סיכום אפיון מצבי צבירה 2.4.4

צפיפות מסה - מבדילה בין מוצק+נוזל (צפיפות גבוהה) לגז (צפיפות נמוכה)

$$\rho = \frac{\Delta m}{\Delta V}$$

מודול נפח - מבדיל בין מוצק+נוזל (אי דחיסים) לגז (דחיס)

$$P_{out} - P_{in} = \Delta P = B\left(-\frac{\Delta V}{V}\right)$$

(au=0) גז (לא צמיגי) לנוזל (לא מוצק בין מוצק כין מודול גזירה - מבדיל בין מוצק

$$\frac{F}{A} = \tau \frac{\Delta L}{L}$$

מודול מתיחה - מבדיל בין מוצק (נמתח) לנוזל+גז (זורמים)

$$\frac{F}{A} = Y \frac{\Delta L}{L}$$

3 זורמים והידרוסטטיקה

בפרק זה -

- .1 דגש על כיצד מוגדרת צפיפות המסה.
 - 2. לחץ בזורמים
- .3 נושא הלחץ יותר לעומק (חה) כולל שימושים.

3.1 דגש - צפיפות מסה

עבור זורמים מגדירים לחץ וצפיפות המסה שמשתנים מנקודה לנקודה. על מנת להגדיר את הצפיפות משתמשים ב"גרעון" או "coarse graining".

ואז בנקודה לחר מסה מסה במדויק - נסתכל על נפח המט ΔV עם לכח מסה במדויק - נסתכל מסה מסה נגדיר נגדיר מסה הגדרה מסה מסה במדויק ואז

$$\rho\left(\vec{r}\right) = \frac{\Delta m}{\Delta V}$$


כאשר ΔV מזוסקופיַ. כלומר לא קטן מדי מכדי לזהות מולקולות יחידות , אך לא גדול מדי מכדי למצע (מלשון ממוצע) איזורים גדולים מדי ולאבד אינפורמציה.

3.2 לחץ בזורמים


הזורם. בתוך הזורמים על לחץ עבור זורמים כך - נדמיין בוכנה סגורה זעירה (עם שטח חתך A) עם קפיץ ובפנים ריק, והבוכנה בתוך הזורם. אז הלחץ שמפעיל הזורם מוגדר כ- $P \equiv rac{F}{A}$.

- 1. קיים לחץ בכל נקודה בזורם ולא רק בדפנות הכלי (בדומה לחוט בעל מתיחות בכל נק').
 - .(אף ע"פ סקלרי) וקטורי, כוח כוח באמצעות ע"פ שמוגדר ע"פ לא תלוי בכיוון (אף ע"פ שמוגדר באמצעות לא תלוי בכיוון (אף ע"פ ביוון אף ע"פ באמצעות כוח וקטורי, אף ביוון (אף ע"פ ביוון אף ע"פ ביוון (אף ע"פ ביוון אף ביוון אף ביוון אף ביוון אף ביוון (אף ע"פ ביוון אף ביוון אף ביוון אף ביוון אף ביוון (אף ע"פ ביוון אף ביוון אף ביוון אף ביוון אף ביוון (אף ע"פ ביוון אף ביוון אף ביוון אף ביוון אף ביוון (אף ע"פ ביוון אף ביוון אינון אף ביוון אף ביוון אינון אף ביוון אף ביוון אף ביוון אינון אינון אינון אינון אינון א
- .3 לחץ בנוזל גדל ככל שיורדים יותר עמוק, אך לחץ בגז נשאר כמעט קבוע (עבור מרחקים קטנים, פשוט מטבע צפיפותו הנמוכה יותר).

. אין אף כוח חיצוני הפועל על הנוזל ולכן הלחץ אפס³. לעומת זאת הגז ממשיך לנוע ולהתנגש בקירות ולכן יש לו לחץ חיובי



עם כבידה: על הנוזל כעת פועל לחץ (הדפנות מפעילות עליו כוח), ובנוסף לחץ אדים.



ניתן להפריד את הלחץ לשני גורמים עיקריים4:

- 1. הזורם נתקל בדפנות הכלי (במקרה זה עקב כבידה).
- 2. התנגשות החלקיקים הנעים זה בזה ובדפנות (לחץ תרמי).

. 3בפועל, ישנו לחץ (זניח). לחץ אדים - לחץ שנובע מהמולקולות שבורחות מדי פעם, ובנוסף לחץ שנובע ממתח הפנים. 4בנוזל דומיננטי בעיקר הסוג הראשון ובגז הסוג השני.

3.3 עוד לחץ ויישומים

3.3.1 ביטוי ללחץ

 $p\left(z
ight)$ ו- $p\left(z+dz
ight)$ ומתחת מעל הלחץ את הלחץ, נסמן את נבחן קובייה :אז הכוח הפועל על הקובייה dF_z הכוח

$$dF_z = p(z) dxdy - p(z + dz) dxdy = -\frac{\partial p}{\partial z} dv$$

. ביוון שטח שטח הפאה העליונה והתחתונה dxdy $(F_x,F_u$ אבור זה תהליך על נחזור אם התקבל (אם התקבל

$$d\vec{F} = -\nabla p dv$$

אם בחן לדוגמה אורם תחת כוח כבידה, בציר z האנכי מתקיים:


$$-\frac{\partial p}{\partial z}dv = \underbrace{mg}_{dF} = \rho g dv \Rightarrow \boxed{p = p_0 - \rho g z}$$

*הלחץ תלוי רק בגובה. הלחץ זהה בכל הנקודות בקו אופקי בכלי עם נוזל אחד⁵, במנוחה, גם אם הקו האופקי לא עובר כולו בתוך הנוזל.

. באופן דומה. אם נציב q לחץ אטמוספרי ו-ho צפיפות המים - נקבל שכל 10 מטר שיורדים במים שקול ללחץ אטמוספרה נוספת. ובאופן דומה.

3.3.2 חוק כלים שלובים


כיוון שהלחץ תלוי רק בגובה, בהכרח עבור נוזל כלשהו בשיווי משקל, גובה פני המים קבוע⁶ (אחרת נקבל שינוי בלחץ ועל כן כוח). חוק זה נקרא חוק הכלים שלובים.



מד צפיפות 3.3.3

ניתן להכניס מ2 צינורות מים ונוזל נוסף למיכל משותף (כבאיור). בשיווי משקל (בהנחה שלא מתערבבים המים והנוזל) הלחץ בתחתית קבוע, . בניגוד לבכלים שלובים, שם הנחנו שהנוזל הומוגני). ב $h_w
eq h$ בניגוד לא הומוגנים ב2 הציונורת לא הבה הנוזלים ב $h_w
eq h$ בניגוד לבכלים שלובים, שם הנחנו שהנוזל הומוגני).

.
$$ho =
ho_w rac{h_w}{h}$$
, אניתן למדוד את צפיפות הנוזל,




בהמשך. $\frac{-}{}^{5}$ כאשר מדובר במספר זורמים יש לדייק. לדוגמה - ראו את מד הצפיפות ומד הלחץ בהמשך. $\frac{\partial p}{\partial x}$ במשך מדובר במספר זורמים יש לדייק. לדוגמה - ראו את מד הצפיפות ומד הלחץ קבוע). לבסוף $\frac{\partial p}{\partial x}$ בקרקעית המיכל אז $\frac{\partial p}{\partial x}$ ביוון ש $\frac{\partial p}{\partial x}$ ביוון של ביו

מד לחץ - מנומטר 3.3.4

. p_{gas} מה מסה בזינר ובו נוזל אליו אליו , p_{gas} המיפות מסה נדמיין גז במיכל עם לחץ הלחץ במיכל בכך שנמדוד גובה המים p_{A} המרחק במיכל מתקביים $p_{C}=p_{B}+\rho gh$ ובנוסף בנוסף אובוסף במחקב לכן מתקבל מתקיים אובוסף בנוסף בנוסף בנוסף המחקב אובוסף במחקב המחקב המחקב של המחקב המח

$$p_{gas} = p_B + \underbrace{\rho g h}_{\text{"לחץ מדוד"}}$$
 "לחץ מדוד"



מעליות הידראוליות ועקרון פסקל 3.3.5

הגדרה 3.3 עקרון פסקל קובע כי שינוי לחץ בנק' אחת בנוזל לא דחיס, מועבר באופן אחיד לכל יתר הנוזל ובפרט בדפנות הכלי.


. בדול יותר כתוצאה. אדול יותר הידראולית מערכת להשקיע מסנית המאפשרת מכנית הידראולית מערכת מכנית מכנית מערכת מכנית המאפשרת להשקיע מערכת מכנית מערכת מכנית מערכת מע

הערה 3.4 עם זאת, היא אינה מפרה שימור אנרגיה מתקיים $F_1\Delta y_1=F_2\Delta y_2$ כלומר אנו מרחק יותר, אך הבוכנה תנוע מרחק פצר יותר.

בנוסף כיוון שמדובר בנוזל לא דחיס, $A_1\Delta y_1=A_2\Delta y_2$ (מ2 המשוואות הממוסגרות ניתן לקבל מיד שהשינוי בלחץ על 2 הבוכנות זהה, בהתאם לעקרון פסקל).

המערכת מורכבת 2 $p_1=rac{F_1}{A_1}$ אורם לשינוי בלחץ גורם לשינוי בלחץ לפי עקרון פסקל השינוי בלחץ על הבוכנה . A_1,A_2 הכוח תם שטח חתך . $\Delta p_1=\Delta p_2$ הינו זהה ב $\Delta p_2=rac{F_2}{A_2}$ כלומר

$$F_2 = \left(\frac{A_2}{A_1}\right) F_1$$



מד לחץ - ברומטר 3.3.6

 p_{atm} באמצעות הלחץ את למדוד למדוד ביתן ברומטר באמצעות באמצעות ביתן

לוקחים צינור עם נוזל וחוסמים את הפתח. הופכים את הצינור ומשקיעים אותו בקערה עם אותו הנוזל (ראו איור). לוקחים צינור עם נוזל וחוסמים את הפתח. הווזל שבצינור שבצינור בקירוב טוב ריק, p=0. לכן עם גובה המים בצינור h אז

$$p_{atm} = \rho g h$$



בר פחות... אכדי שלא נצטרך צינור ארוך מאוד, רצוי נוזל בעל צפיפות ho גבוה כך שh קטן. לכן משתמשים בכספית - אך היא רעילה, אז כבר פחות... *


ציפה של גוף ועקרון ארכימדס 3.3.7

על גוף שצף על המים פועל לחץ אטמוספרי מלמעלה, לחץ מהמים למטה ובנוסף כוח כבידה. שקול הכוחות שלו⁷:

$$\Sigma F_y = \underbrace{\rho_w g dA}_{pressure} - \underbrace{\rho g h A}_{mg}$$

 $.F_B =
ho_w Adg$ הכוח ציפה נקרא נקרא מהלחץ הכוח הכוח הכוח כאשר הגוף הוא במנוחה לאשר האוף הוא כאשר האוף הוא במנוחה

$$\frac{d}{h} = \frac{\rho}{\rho_w}$$



הגדרה 3.5 חוק ארכימדס קובע כי כוח הציפה שווה למשקל של הנוזל שיכל למלא את הנפח שהגוף תופס (אלמלא הגוף היה שם). $F_B =
ho_w Adg = m_w g$ למעשה בדיוק ראינו זאת:

הלחץ האטמוספרי מלמעלה ולמטה ולכן מתבטל 7

עוד יחידות לחץ 3.3.8

 $1Pa = \frac{N}{m^2}$ $1atm = 101325Pa \approx 10^5Pa$ אחת: $1bar = 10^5Pa$ $1ath = 10^5Pa$ 1ath = 10

חלק II

דינמיקת נוזלים (לא בחומר)

4 דינמיקה

(שימור תנע) משוואת אוילר (שימור תנע) 4.1

נבנה משוואת תנועה לזורמים על סמך החוק השני של ניוטון ושיקולי לחץ.

בכוח הפנימי (internal) שפועל על אלמנט זורם קטן נובע מהלחץ שפועל על השפה שלו. ולפי משפט הדיברגנץ (ממפיס 2) מתקבל:

$$\vec{F}_{int} = -\oint_{S} p d\vec{a} = -\int_{V} \vec{\nabla} p dV$$

 9 ואם בכל בזורם בכל נקודה ליחידת נפח שפועל נקבל את נקבל נקודה ואם ניקח נפח אינפי'

$$\frac{d\vec{F}_{int}}{dV} = \vec{f}_{int} \left(\vec{r}, t \right) = -\vec{\nabla} p \left(\vec{r}, t \right)$$

נקבל: ($rac{dm}{dV}=
ho$ כלומר נפח ליחידת הפעם אותו האלמנט עבור אותו אותו השני בחוק נשתמש בחוק

$$-\vec{\nabla}p\left(\vec{r},t\right) = \rho \frac{d\vec{v}}{dt}$$

נוכל לרשום את הנגזרת כך:

$$\begin{split} \frac{d\vec{v}}{dt} &= \frac{\partial \vec{v}}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial \vec{v}}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial \vec{v}}{\partial z} \frac{dz}{dt} + \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} \\ &= \left[v_x \frac{\partial}{\partial x} + v_y \frac{\partial}{\partial y} + v_z \frac{\partial}{\partial z} \right] \vec{v} + \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} \\ &= \left(\vec{v} \cdot \vec{\nabla} \right) \vec{v} + \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} \end{split}$$

כך שהתקבלה מהחוק השני של ניוטון משוואת דינמיקה עבור זורמים, משוואת אוילר:

$$\left(\vec{v}\cdot\vec{\nabla}\right)\vec{v} + \frac{\partial\vec{v}}{\partial t} = \frac{\vec{\nabla}p\left(\vec{r},t\right)}{\rho} + \vec{f}_{ext}$$

ho dVכאשר \vec{f} כוח ליחידת מסה (לדוגמה עבור dV הלוקה ביוון שחילקנו את כיוון ליחידת מסה (לדוגמה עבור \vec{f} במחוב ביוון ליחידת מסה לדוגמה שקולה לחלוקה ביוון שחילקנו את המסה.

. בכידה כחת כוח אם זורם את המקרה הפרטי לידה הפרטי $ec{f}=ec{g}$

$$\boxed{ \left(\vec{v} \cdot \vec{\nabla} \right) \vec{v} + \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \frac{\vec{\nabla} p \left(\vec{r}, t \right)}{\rho} + \vec{g} }$$

משוואת נאבייר סטוקס 4.1.1

. בזורמים). בזורמים למאמץ היא בנוזלים (למעשה לא תמיד למאמץ בזורמים). במיגות היא התנגדות למאמץ בנוזלים ל

אם מתחשבים בצמיגות מקבלים את משוואת נאבייר סטוקס אשר היא משוואת הדינמיקה של זורמים המשומשת ביותר.

⁽dF = -
abla p dV בפרק הידרוסטטיקה. שם כתבנו לנפח" בפרק ב"ביטוי לנפח" (למעשה ראינו את כבר ב"ביטוי לנפח" בפרק הידרוסטטיקה.

(שימור מסה) משוואת רציפות (שימור מסה) 4.2

נרצה לכתוב חוק שימור מסה עבור זורמים. באופן דומה למקודם, נגזור את צפיפות המסה.

$$\frac{d\rho}{dt} = \left(\vec{v} \cdot \vec{\nabla}\right)\rho + \frac{\partial \rho}{\partial t}$$

2 התרומות לשינוי בצפיפות הן השינוי בנקודה מסוימת והשינוי עקב זרימה. ואז השינוי במסה של אלמנט נפח:

$$\frac{dM}{dt} = \frac{d\left(\rho V\right)}{dt} = V\frac{d\rho}{dt} + \rho\frac{dV}{dt} = 0$$

נקבל:

$$\frac{1}{V}\frac{dV}{dt} = \vec{\nabla} \cdot \vec{v}$$

: ואז

$$\frac{d\rho}{dt} + \rho \vec{\nabla} \cdot \vec{v} = 0$$

(המעברים לעיל א*ינם* טריוויאלים). אפשר להציב את $\frac{d\rho}{dt}$ את להציב את

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}) = 0}$$

4.3 הנחות מקלות

משוואת שימור אנרגיה 4.3.1

משוואה שנובעת מחוק שימור האנרגיה, או החוק הראשון של התרמודינמיקה. משוואה שנובעת מחוק שימור האנרגיה, או החוק השדה הסקלרי טמפרטורה ל (\vec{r},t) . (לא נלמד אותה בקורס זה).

משוואת מצב 4.3.2

משוואה שנותנת קשר בין הלחץ לשאר המשתנים הרלוונטים.

$$P = P(\rho, T)$$

4.3.3 הנחות מקלות

כל המשוואות שכתבנו לעיל נגזרות דיפרנציאליות חלקיות, וחלקן אפילו לא לינאריות - כלומר קשות לפתירה. נבצע הנחות מקלות - נדבר על "זורם אידאלי" שעבורו משוואות אלה נהיות פשוטות יותר. 2 הנחות על הזורם, 21 הנחות על סוג הזרימה.

- . $|\vec{\nabla} \cdot \vec{v} = 0|$ יותר פשוט פשוט זותר לכן מחוק שימור לכן מחוק לכן . $\frac{d
 ho}{dt} = 0$. בלתי דחיס. הצפיפות קבועה 1
 - .2 חסר חיכוך. בעל צמיגות אפס.
 - $.\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\partial v}{\partial t} = 0$ רוונטים קבועים. כל הגדלים כל הגדלים. כל זרימה ממידה. כל הגדלים מרטוונטים הרלוונטים פו
 - . $\vec{\nabla} \times \vec{v} = 0$ אי רוטציונית (למינארית). ללא מערבולות. 4

ניתן לתאר את תנועת הנוזל באמצעות קווי זרימה (stream lines, באנלוגיה לקווי שדה חשמלי).

- *מהירות תנועת הזורם משיקה לקווי הזרימה.
- *קווי הזרימה לא נחתכים (כי הזרימה למינארית).
- *קווי הזרימה לא ישתנו בזמן (כי הזרימה עמידה).
 - *צפיפות קווי הזרימה פרופורציונית למהירות.

 $ec{v}=ec{
abla}arphi$ בית שבה פוטנציאלית עם שדה סקלרי arphi, כך שarphi ביתן להגדיר זרימה פוטנציאלית עם שדה סקלרי arphi, כך שarphi ביתן להגדיר זרימה פוטנציאלית עם שדה סקלרי arphi, כך שarphi ביarphi מקיימת את משוואת לפלאס (arphi arphi ביarphi).

4.4 משוואת ברנולי

נבחן תנועת נוזל אידאלי בצינור. ניקח חלק מסוים בצינור.

 A_1 חתך ושטח ייפרוסת, עור במהירות לצינור בכניסה כלשהי מים "פרוסת" נכנסת נכנסת כלשהי מים בכניסה ו

 A_2 אחת ושטח ווצאת במהירות שבחרנו, באינור מהחלק ביציאה מים פרוסת פרוסת יוצאת באותו באותו באותו ביציאה מהחלק

שימור מסה 4.4.1

בגלל שימור מסה ושהנוזל בלתי דחיס, בדיוק כמה נפח שנכנס צריך לצאת מהצינור (כמובן שדבר לא משתנה במרכז הצינור כיוון שהזרימה עמידה). כלומר:


$$dV_{in} = dV_{out} \Rightarrow A_1 v_1 dt = A_2 v_2 dt$$

כלומר קיבלנו:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \iff \frac{v_2}{v_1} = \frac{A_1}{A_2}$$

... ככל היום יותר! (ידוע מחיי מחיי יותר. כלומר אם נקטין את הצינור הנוזל יצא מהר יותר! (ידוע מחיי היום יום)... ניתן לנסח זאת גם בתור:

$$Av = \text{const.}$$



שימור אנרגיה 4.4.2

נשתמש בשימור אנרגיה כדי לחלץ עוד אינפורמציה על המערכת.

$$\Delta E = E_2 - E_1 = W$$

אנרגיה קינטית

ההפרש באנרגיה הקינטית הוא

$$\Delta E_k = \frac{1}{2} m_2 v_2^2 - \frac{1}{2} m_1 v_1^2$$

$$= \frac{1}{2} (A_2 v_2 \Delta t \rho) v_2^2 - \frac{1}{2} (A_1 v_1 \Delta t \rho) v_1^2$$

אנרגיה פוטנציאלית

ההפרש באנרגיה הפוטנציאלית הוא

$$\Delta U = m_2 g z_2 - m_1 g z_1 = A_2 v_2 \Delta t \rho g z_2 - A_1 v_1 \Delta t \rho g z_1$$

זעבודה

בחשב את הפעם המינוס נובע הממכפלה פעם (ועוד פעם לבית), כאשר פעם וועד פעם מהמכפלה הסקלרית: נחשב את העבודה באמצעות הלחץ מהצדדים (ועוד פעם לבית).

$$W = F_1 \cdot \Delta x_1 + F_2 \cdot \Delta x_2 = p_1 A_1 v_1 \Delta t - p_2 A_2 v_2 \Delta t$$

לבסוף המשוואה שהתקבלה היא:

$$A_{2}v_{2}\Delta t \cdot \frac{1}{2}\rho v_{2}^{2} + A_{2}v_{2}\Delta t \cdot \rho gz_{2} - A_{1}v_{1}\Delta t \cdot \frac{1}{2}\rho v_{1}^{2} - A_{1}v_{1}\Delta t \cdot \rho gz_{1} = p_{1}A_{1}v_{1}\Delta t - p_{2}A_{2}v_{2}\Delta t$$

. אגפים. זה ולהעביר זה בגורם ניתן מסה, לכן משימור משימור $A_1v_1\Delta t=A_2v_2\Delta t$ אך ראינו

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g z_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g z_2$$

כלומר,

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gz = \text{const.}$$

זוהי משוואת ברנולי. מסביר: כוח עילוי. מיתרי הקול. ווילון האמבטיה. שטח חתך מים מברז חור צדדי במיכל עם נוזל.

חלק III

תרמודינמיקה

4.5 הגדרות

נתחיל בהצגת מספר הגדרות.

ראשית נבדיל בין סוגי משתנים (1,2), ולאחר מכן נגדיר את הבסיס שבמסגרתו נעבוד בקורס זה (3,4).

- 1. משתנים שהינם פונקציות מצב וכאלה שאינם
 - 2. משתנים אינטנסיביים ואקסטנסיביים
 - 3. שיווי משקל תרמודינמי
 - 4. תהליך קוואזיסטטי

4.5.1 פונקציות/משתני מצב

חשוב להבדיל בין גדלים שמתארים את המערכת שהינם *פונקציות מצב* (נקרא גם *משתנה מצב*) ואלה שאינם.

הגדרה 4.1 פונקציית מצב היא פונקציה המתארת תכונה של מערכת תרמודינמית אשר תלויה רק במצב המערכת ברגע מסוים ולא במצביה הקודמים.

לדוגמה, אנרגיה פנימית, נפח כולל, מספר חלקיקים (ובהמשך: אנתלפיה ואנתרופיה) כולן פונקציות מצב. עבודה (ובהמשך גם חום) א*ינה* פונקציית מצב כי היא מוגדרת כתלות בדרך.

4.5.2 דיפרנציאל של פונקציית מצב

נזכיר מהו דיפרנציאל מדויק:

.ec
abla imesec F=0, או באופן שקול, $ec F=ec
abla\phi$ כך ש ϕ ($x_1,...,x_k$) מדויק אם קיים שדה $dF=\sum_j F_j dx_j$ או באופן אוים אויים אויים אויים $dF=\sum_j F_j dx_j$ או באופן הדיפרנציאל $dF=F_b-F_a$ במקרה זה מתקיים במסלול.

(אלא רק בנקודות ההתחלה והסוף) אבור פונקציות מצב קיים דיפרנציאל מדויק. כלומר דיפרנציאל שהאינטגרל שלו לא תלוי במסלול (אלא רק בנקודות ההתחלה והסוף) ומסומן ב-d. לדוגמה, עבור אינטגרל על d (משתנה מצב כלשהו):

$$\int_{\phi_2}^{\phi_2} d\phi = \phi_2 - \phi_1$$

. חום. δ , ובדומה עבור חום, האינטגרל על עבודות דיפרנציאליות *חלוי* במסלול, ומסומן ב- δ , ובדומה עבור חום. +

$$\int\limits_{C_1} \delta W \neq \int\limits_{C_2} \delta W$$

. מסלולים שונים שהעבודה לאורכם 2 C_1, C_2 מסלולים שונים כלומר יתכנו

4.5.3 גדלים אקסטנסיביים ואינטנסיביים

הגדרה 4.3 גודל אקסטנסיבי הוא גודל פיזיקלי שפרופורציונלי לכמות החומר במערכת שהוא מתאר - גודל התלוי במסה.

כאשר 2 מערכות מתחברות, הגדלים האקסטנסיבים שלהן נסכמים.

לדוגמה, מסה, נפח, תנע, אנרגיה (ובהמשך: קיבול חום, אנטרופיה, פוטנציאל תרמודינמי).

הגדרה 4.4 גודל אינטנסיבי הוא גודל שאינו תלוי בכמות החומר במערכת.

כאשר 2 מערכות זהות מתחברות, הגדלים האינטנסיבים שלהן נשארים זהים.

לדוגמה. טמפרטורה. לחץ. מהירות.

4.5.4 שיווי משקל תרמודינמי

בתרמודינמיקה אנו משתמשים בתיאור מקרוסקופי של החומר.

הגדלים הרלוונטים - מסה, נפח, צפיפות (מוגדרת באמצעות גרעון), לחץ, טמפרטורה ועוד.

כאשר נטפל בתהליכים תרמודינמים נתמקד בעיקר במצבים בהם המערכת נמצאת בשיווי משקל תרמודינמי.

הגדרה 4.5 שיווי משקל תרמודינמי - הגדלים המקרוסקופים המתארים את המערכת אינם משתנים בזמו.

כאשר נדבר על טמפרטורה ולחץ של מערכת. ההנחה היא שהמערכת היא בשיווי משקל תרמודינמי ובקירוב גדלים אלה קבועים בכל המערכת.

4.5.5 תהליד קוואזיסטטי

אם המערכת נעה ממצב אחד לאחר ולאורך כל תהליך המעבר בין המצבים הסטייה משיווי משקל היא אינפיניטסימלית - בכל רגע המערכת בשיווי משקל - נקרא לתהליך ''תהליך קוואזיסטטי''. כלומר:

הגדרה 4.6 תהליך קוואזיסטטי - תהליך שקורה לאט מספיק כך שהמערכת תישאר בשיווי משקל תרמודינמי במהלכו.


קוואזי משמעו כמעט/כאילו. תהליך כמעט סטטי.

הכוונה ב"לאט מספיק" היא ביחס יש לזמן האופייני שלוקח למערכת לחזור לשיווי משקל.

תהליך קוואזי סטטי הוא הפיך.

* ניתן סטטי ניתן אינטנסיביים אינטנסיביים ניתן להגדיר במדויק אוואזי סטטי ניתן אינטנסיביים אינטנסיביים איווי*


אם מערכת מתחילה במצב מסוים ועוברת מספר תהליכים קוואזיסטטים שמחזירים אותה למצב ההתחלתי, נאמר שעברה מחזור. בסוף המחזור ערכי כל משתני המצב של הערכת זהים כבתחילת התהליך.



¹⁰כלומר להגדיר את המצב המאקרוסקופי של המערכת; אחרת, לחלקים שונים של המערכת יהיו ערכים שונים של גדלים אלה כיוון שהמערכת אינה בשיווי משקל במהלך תהליד

דוגמה להתליכים

- 1. מיכל עם גז, ובוכנה אשר מושכים לאט לאט כך שהגז מתפשט תהליך קוואזיסטטי. כמובן שהוא הפיך כיוון שניתן לדחוף את הבוכנה בחזרה לאט ולהגיע בחזרה לאותם נפח/טמפרטורה לחץ התחלתיים.
- יברח בתהליך היא מדפונתיו היא ממברנה. וברגע t=0 קורעים פתח בממברנה התהליך לא קוואזיסטטי. הגז יברח בתהליך דינמי בינמי מיכל עם גז אשר אחת מדפרנה וברגע פתהלכו לא ניתן לתאר את המערכת באמצעות דיאגרמת pV.




עבודה בתהליך קוואזיסטטי

בתהליך קוואזיסטטי מוגדר הלחץ במערכת ולכן ניתן לכתוב את העבודה שמבצעת המערכת על סביבתה (לדוגמה דרך בוכנה) כך:

$$\delta W = F dx = P A dx \Rightarrow \begin{cases} \delta W = P dV \\ W = \int_{V_i}^{V_f} P dV \end{cases}$$

. (כאן מסורטטים היא העבודה העבודה העבודה מסלול) מסורטטים מסלול (כאן מסורטטים במסלול). במכאן ניתן לראות שהעבודה תלויה במסלול



. מייצג שטח רק שהוא משתנה אינטנסיבי. אחרת אחרת לא מוגדר שטח רק עבור ההליך שטח העכור מייצג שטח אינטנסיבי אוואזיסטטי. אחרת אווא משתנה אינטנסיבי שטח אינטנסיבי מייצג שטח האינטנסיבי מייצג שטח האינטנטיבי מייצג שטח הייצג שטריבי מייצג שטח הייצג שטח הייצג שייצג שטח הייצג שטח הייצג שטח הייצ

בתהליכים שאינם קוואזיסטטיים נמצא דרכים אחרות לחשב את העבודה (את חלקן ראינו ונראה בקלאסית 1 ו-2 : עבודה מכנית ועבודה המבוצעת ע"י שדה חשמלי).

התרמודינמיקה בנוייה בתור תיאור אקסיומתי - באופן אמפירי נבנו חוקי טבע שהוגדרו כאקסיומות ומהן ניתן להסיק מסקנות. אקסיומות אלה הם החוקים של התרמודינמיקה (לאחר שבנו את חוקים אלה, שמו לב שחסרה אקסיומה בסיסית שמדבר על קיומה של טמפרטורה ולכן הוסיפו את חוק האפס).

התרמודינמיקה מוסיפה גודל נוסף לעולם הפיזיקה הקלאסית - חום.

הגדרה 4.7 חום - אנרגיה המועברת באמצעי שאינו באמצעות עבודה מכנית.

קונבנציה:

- חום שמועבר *אל מערכת* הוא *חיובי*.
- עבודה שמבצעת מערכת על הסביבה היא שלילית.

שני גופים נמצאים בשיווי משקל תרמודינמי (שמ"ת) אם הם במגע תרמי ולא עובר ביניהם חום (בהתאם לאיך שהגדרנו שמ"ת).

4.6 חוק האפס

חוק האפס של התרמודינמיקה: שיווי משקל תרמי הוא יחס טרנזיטיבי¹¹.

אחוק האפס גורר קיום מחלקות שקילות - מחלקות של מערכות שכל 2 מערכות באותה מחלקות הן בשמ"ת, וכל 2 מערכות במחלקות שונות אינן בשמ"ת.

* חוק האפס גורר כי קיים גודל פיזיקלי שהינו פונקציית מצב - הטמפרטורה.

4.6.1 הגדרת הטמפרטורה

הרעיון מאחורי כל תרמומטר הוא שישנן תופעות פיזיקליות המושפעות מטמפרטורה.

לדוגמה, שנוזל מתפשט כשעובר אליו חום.

כך ניתן לדוגמה לקחת צינור עם כספית/כהל¹² ולהצמיד אותו למערכות שונות עד שמ"ת וכך ליצור סקלה של טמפרטורה. בפרט, נגדיר את הטמפרטורה כך שיש בינה ובין גובה הכספית קשר לינארי (כלומר נרצה שהשנתות על הצינור התרמומטר שלנו יהיו במרווחים זהים).

(נקודות על גרף הטמפרטורה-גובה כספית T(h) שדמיינו, שבו כל נקודות (נקודות על גרף הטמפרטורה-גובה כספית T(h) שדמיינו, שבו כל גובה מייצג מחלקת שקילות) ולמתוח ביניהן קו ישר.

יו $T=0^oC$ אלה הן אלה מים מים ומים ומים של מים מחלקות מחלקות מחלקות באמצעות מוגדרות אלה מים לדוגמה, מעלות של מים מחלקות מחלקות מחלקות אלה הן $T=100^oC$

יו בתור $T=32^oF$ בתור אלו מוגדרים היופן לינארי, אך אלו ורתיחת מים באופן באמצעות גם כן המוגדרת הפרנהייט, המוגדרת בתור $T=32^oF$

כדי לוודא שההתפשטות תלויה לינארית בטמפרטורה , ניתן לצייר גרף $T_1\left(T_2
ight)$ שבו בציר אחד הטמפרטורה ע"פ נוזל אחד, ובשני $T_1\left(T_2
ight)$ הטמפרטורה ע"פ נוזל אחר (לדוגמה כספית וכהל). נרצה שיתקיים $T_1=T_2$

כמובן שב0 ו100 מעלות יסכימו, כי כך הגדרנו את הסקלה. נקבל שלא כל צמד נוזלים יתנהגו לינארית בין 0 ל100, וזה גם תלוי בתחום הטמפרטורות שנבחר, אבל עבור כספית וכהל הדרישה מתקיימת באופן מספק.

בכל מקרה נרצה דרך אמינה יותר שעובדת לכל תחום טמפרטורות. למטרה זו נשתמש בגזים. בפרט נשתמש בגז אידאלי כפי שנראה בהמשך.

תם בשמ"ת עם G, אז גם A בשמ"ת עם G, ו-A בשמ"ת עם G, אז גם A בשמ"ת. כלל המעבר". כלומר חוק האפס: אם G בשמ"ת עם G, אז גם G

מודדים מערכת שאנו משפיע על חום המערכת שאנו מודדים 12

4.6.2 הוכחה לקיום פונקציית הטמפרטורה

תהיינה מערכות A,C . A,B,C . בשמ"ת. תהיינה מערכות A,C . A,B,C . A,B,C . בשמ"ת. F_{AC} $(P_A,V_A,P_C,V_C)=0$ - לכן ניתן לבטא בייווי משקל הן מקיימות אילוץ כלשהו - $V_C=f_{AC}$ $(P_A,V_A,P_C):$ לכן ניתן לבטא - F_{BC} $(P_B,V_B,P_C,V_C)=0$ - לכן ניתן לבטא: $V_C=f_{BC}$ $(P_B,V_B,P_C):$

 $f_{AC}\left(P_{A},V_{A},P_{C}\right)=f_{BC}\left(P_{B},V_{B},P_{C}\right)$ וכמובן הנפח יחיד, ולכן

.(2) $F_{AB}\left(P_{A},V_{A},P_{B},V_{B}
ight)=0$ - מחוק האפס, אילוץ מקיימות משקל ולכן מקיימות משקל בשיווי משקל האפס,

אינו באמת (1) אינו (1) מצטמצם משטמצם במשואה (1) אין. כלומר אין. אין. כלומר אין. אין באמת מופיע. אך באמת (1) אינו באמת (1) אינו באמת מופיע. למעשה לכן חייבת להיות קיימת פונקציה כך שנוכל לכתוב את (1) מחדש בתור

$$\theta\left(P_A, V_A\right) = \theta\left(P_B, V_B\right)$$

את קשר $\theta^2, -\theta, \theta+5$ כולן מקיימות את הטמפרטורה. באופן ייחודי, רק הראינו את קיומה. בא כולן מקיימות את קשר לא הגדרת הטמפרטורה). (1) ולכן גם הן פונקציות מועמדות להגדרת הטמפרטורה).

4.7 הגדרת גז אידאלי

הגדרה 4.8 גז אידאלי - גז שבו שהצפיפות נמוכה מאוד כך שאין אינטראקציה בין החלקיקים. (אף גז אינו אידאלי לחלוטין, אך נראה שזהו קירוב טו.ב עבור גזים מסוימים).

באופן אמפירי, התגלתה *משוואת המצב* עבור גז אידאלי¹³:

$$pV = Nk_BT$$

ת נפח, N נפח, N מספר החלקיקים, T הטמפרטורה.

משוואת המצב מתארת 4 חוקים שונים:

- $pV=\mathrm{const.}$ אם קבועים אז N,T אם בויל: 1.
 - $V \propto T$ אם קבועים אז אם אם יחוק שרל: אם .2
 - $V \propto N$ אם קבועים אז T,p אם אבוגדרו: 3.
 - $p \propto T$ אז קבועים אN,V אם לוסאק: 4.

 $V\left(p,T,N\right)$ מצב פונקציית ולקבל את למשל לבודד למשל ניתן ניתן ניתן לכתוב דיפרנציאל שלה:

$$\begin{split} dV &= \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_{T,N} dp + \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p,N} dT + \left(\frac{\partial V}{\partial N}\right)_{T,p} dN \\ &= -\frac{Nk_B T}{P^2} dp + \frac{Nk_B}{P} dT + \frac{k_B T}{P} dN \end{split}$$

כמובן שזהו דיפרנציאל מדויק/שלם, כיוון שאנחנו יודעים שקיימת לו פונקציה קדומה $V\left(p,T,N\right)$. לכן האינטגרל שלו אינו תלוי במסלול. כמובן כפי שכבר נאמר, ישנם אינטגרלים שאינם מדויקים ולכן תלויים במסלול, כגון עבודה W. לדיפרנציאל של עבודה dW אין פונקציה קדומה ולכן אינה פונקציית מצב.

במשוואת המצב לעיל מכפילים מספר גדול מאוד (N) בקטן מאוד (k_B) . לעיתים בשביל נוחות החישוב מעדיפים כימאים (וגם אנחנו) לכתוב את המשוואה קצת אחרת (כמובן באופן שקול).

ניתן לכתוב את משוואת המצב גם בתור:

$$pV = nRT$$

. כאשר הגז האוניברסלי. מספר המולים, $R=k_BN_A$ המולים, מספר מספר האוניברסלי. דרך שלישית עם $\rho=\frac{n}{V}$ אפיפות מולים.

$$P = \rho RT$$

הערה 4.9 כפי שנאמר ב"הגדרת טמפרטורה", ניתן להשתמש בגזים כדי ליצור סקלת טמפרטורה. למעשה כעת אנו רואים את הסיבה. ניתן למדוד את הלחץ והנפח ולחשב את הגודל pV, והתלות שלו בטמפרטורה עבור גזים אידאלים שונים היא לינארית בכל תחום טמפרטורות ע"פ משוואת המצב. לכן גרף T_1 (T_2) שתיארנו יהיה לינארי (בפרט T_1) תמיד עבור גזים אידאלים שונים.

עבור אקסטרופלציה של הגרף $pV\left(T\right)$ (זוהי אקסטרפולציה, המשך של הקו הלינארי, כיוון שלא ניתן בפועל להגיע ללחץ אפס) נקבל נקודת עבור אקסטרופלציה של הגרף $pV\left(T\right)$ זוהי טמפרטורה $pV\left(T\right)$ בסקלת קלווין מוגדרת), שעבורה לחלקיקי הגז $pV\left(T\right)$ זוהי טמפרטורה זוהי טמפרטורה $pV\left(T\right)$ בסקלת קלווין מוגדרת), שעבורה לחלקיקי הגז $pV\left(T\right)$ אנקראת "האפס המוחלט". זוהי טמפרטורה אנרגיה קינטית.

 $-273.15^{o}C$ הטמפרטורה בסקלת לאפס המוחלט האפס לאפס המתאימה המשולשת המשולשת קלווין מוגדרת ע"פ האפס המוחלט והנקודה המשולשת של המים.

קבוע בולצמן $k_B = 1.38 \cdot 10^{-23} rac{J}{K}$ כאשר

ה. 14החל מ2019 סקלת קלווין מוגדרת באופן שונה - קלווין מוגדר באמצעות קבוע בולצמן. כלומר יחידת קלווין היא זו שעבורה קבוע בולצמן מקבל את הערך שציינו.

הנקודה המשולשת של המים מגדירה באופן אבסולוטי את p,V ולכן את המכפלה pV - זוהי הנקודה שבה ניתן לראות מים, קרח ואדי מים - חיתוך הקוים בדיאגרמת פאזה).

5 החוק הראשון

5.0.1 הגדרת החוק

החוק הראשון של התרמודינמיקה הוא חוק שימור אנרגיה. אנרגיה אינה נעלמת או נוצרת - אלא רק עוברת בין גופים או מועברת לחום. ליתר דיוק:

החוק הראשון של התרמודינמיקה:

$$\Delta U = \Delta Q + W$$

מערכת, השינוי באנרגיה הפנימית של מערכת, באנרגיה שבוצעה על המערכת 15 , החום שזרם אל המערכת.

או עבור שינויים אינפיניטסימלים:

$$dU = \delta Q + \delta W$$

הסימון δ מעיד שהשינויים בחום ובעבודה אינם ביטויים המהווים דיפרנציאל מדויק, משום שהחום והעבודה אינן פונקציות מצב של המערכת התלויות רק במצב הנוכחי של המערכת.

נשים לב - קונבנציה:

- חום שמועבר אל מערכת הוא חיובי (כי המערכת מקבלת אנרגיה).
- עבודה שמבצעת מערכת *על הסביבה* היא שלילית (כי המערכת מאבדת אנרגיה).

5.1 מעברי חום

5.1.1 מנגנוני מעבר חום

שלושת התהליכים העיקריים שבאמצעותם מתרחש מעבר חום:

- 1. קרינה אלקטרומגנטית (לדוגמה שמש מחממת כדה"א).
- . בחעברת חום באמצעות תנועת חומר ממקום למקום (לדוגמה מעבר אוויר חם באטמוספרה. נפוץ בזורמים).
- 3. הולכה conduction העברת אנרגיה ברמה המיקרוסקופית (נפוץ במוצקים. המעבר נובע ממגע, המולקולות בגוף אחד מעבירות תנע ואנרגיה למולקולות בגוף אחר).

5.1.2 חוק פורייה

בעת הולכת חום (תזכורת: מעבר חום באמצעות מגע) קצב מעבר החום לאורך מוט מתנהג באופן דומה לבחוק אוהם:

$$\frac{dQ}{dt} = -\kappa A \frac{\Delta T}{L}$$

. כאשר בין המוט, A שטח החתך של המוט, κ תכונה של החומר, ו- ΔT הפרש הטמפרטורות בין קצוות המוט.

הערה 5.1 כאשר גוף האדם מרגיש חום/קור, הוא אינו מרגיש את הטמפרטורה אלא את מעבר החום.

לכן במגע עם מתכת ופלסטיק, נרגיש שהמתכת (שמוליכה חום מהר יותר) קרה יותר אף על פי שהטמפרטורה שלהן זהה.

5.2 סוגי תהליכים

ניזכר בחוק הראשון. עבור תהליך קוואזי סטטי נוכל לכתוב:

$$\Delta U = Q + W = \Delta U - \int p dV$$

. נציין סוגי תהליכים שונים, ועבור כל אחד מהם נאפיין את העבודה/חום/אנרגיה עבור גז אידאלי¹⁶ באמצעות החוק הראשון.

 $V_i = V_f$ מינוי שינוי אין איזוכורי: איזוכורי

על כן W=0 לאנרגייה פנימית כי לא מתבצעת עבודה. כל החום שמועבר למערכת הופך לאנרגייה פנימית כי לא מתבצעת עבודה. $\Delta U=0$ לכן באלוגמה, מיכל סגור שמחממים/מקררים מבחוץ (לאט - קוואזיסטטי).

 $p_i = p_f$ אין שינוי בלחץ איזוברי: ארן

על כן $W,Q,\Delta U$ אינם אפס - כלומר חום המועבר למערכת מבצע עבודה וגם משנה את האנרגיה הפנימית של המערכת. *לדוגמה, מערכת בוכנה עם גז. אם נחמם אז הנפח יגדל והלחץ ישאר קבוע.

 $T_i = T_f$ איז בטמפרטורה שינוי איז איזותרמי: איזותרמי


עבודה משמע שכל החום החועבר למערכת, מיד מנוצל לביצוע עבודה על כן על כן $\Delta U=0$ אין שינוי באנרגיה. זאת כיוון שאם אין שינוי בטמפרטורה משמע שכל החום שהועבר למערכת, מיד מנוצל לביצוע עבודה מכנית שהמערכת מבצעת על הסביבה ($W=-\Delta Q$).

 $p \propto rac{1}{V}$ בנוסף מתקיים עבור גז אידאלי

*לדוגמה, ניתן להכניס כל מערכת ל"אמבט תרמי" - כלומר נוזל בנפח מאוד גדול וטמפרטורה מסוימת כך שלכל שינוי בטמפרטורה של המערכת אפקטיבית מיד חום מועבר בין האמבט והמערכת כך שיחזרו להיות באותה הטמפרטורה.

.1 אין כל קלאסית בייסיקלי בייסיקלי בייסיקלי אין מעבר חום, ואז בער - Q=0 בייסיקלי כל קלאסית (נזכיר - ההפך מאדיאבטי = דיאתרמי).

איש לשים לב - זה שלא היה מעבר חום לא אומר שהטמפרטורה לא השתנתה. לדוגמה - מערכת החימום של ג'אול. המשקולת מימין נופלת * (עקב כבידה) ובכך מושכת את החוט שמסובב "פרופלור" בתוך נוזל שבמיכל. ניתן לראות תרמומטר יוצא מהמיכל. בכך שהושקעה עבודה מכנית (סיבוב הפרופלור) עקב החיכוך הטמפרטורה עלתה אף על פי שO=0.



[.] אידאלי. שמתקיימת שהאנרגיה הפנימית U תלויה רק בטמפרטורה תלויה רק בטמפרטורה שהאנרגיה הפנימית עבור גז אידאלי.

5.3 דוגמה לחישוב עבודה בתהליך קוואזי סטטי

דוגמה 1 - רון 5.3.1

נחשב את העבודה בתהליכים שונים על גז אידאלי.

תהליך איזוברי

במסגרת תהליך זה הלחץ קבוע. לכן:

$$W = -\int\limits_{V_1}^{V_2} p dV = -p\Delta V$$

תהליך איזותרמי

במסגרת תהליך זה הטמפרטורה קבועה. לכן נרצה להשתמש במשוואת המצב של גז אידאלי ולבטא הלחץ באמצעות הטמפרטורה.

$$W = -\int\limits_{V_1}^{V_2} p dV = -\int\limits_{V_1}^{V_2} \frac{Nk_BT}{V} dV = Nk_BT \ln \left| \frac{V_1}{V_2} \right|$$

 $.V_1 < V_2$ אם שלילית פה **

. במקום השוויון והטמפרטורה בזמן (בכל נקודה בזמן בכל p_2V_2 או p_1V_1 בתוב השוויון והטמפרטורה קבועה). אבמקום Nk_BT

תהליך איזוכורי

.dV=0 הנפח קבוע ולכן


$$W = -\int_{V_i}^{V_2} p dV = 0$$

אלא לחשוב שבגלל שלא התבצעה עבודה לא היה שינוי אנרגיה. $\Delta U=W+\Delta Q=\Delta Q$ אינוי אנרגיה לא היה עבודה שלא התבצעה לפי משוואת שהמכפלה pV מיוון שהמכפלה לפי משוואת המצב.

5.3.2 דוגמה 2 - רפי

בוצע ניסוי על מערכת מבודדת תרמית - מיכל עם גז ובוכנה.

. (רק בתהליכים מבודדים) $p^3V^5={
m const.}$ משתקיים התקבל אשר עבורו ניסיונית אשר בגז אשר אידאלי שתהאלינים מבודדים). $\Delta U=W$ ולכן אולכן מתקיים מתקיים תמיד על העקומה מ"יפ כלומר על העקומה המתוארת ע"יפ ר $p^3V^5=c$



(האדומה העקומה לאורך אדומה) A o B מבודד תהליך

 $(V_B>V_A$ על העקומה (שמתארות 2 מצבים של המערכות עם A,B על העקומה (שמתארות 2 מצבים של המערכות עם $p=p_A\left(rac{V_A}{V}
ight)^{5/3}$ ולכן $p_A^3V_A^5=p^3V^5$

 $\Delta U = -\int\limits_{V_{A}}^{V_{B}} p dV = -p_{A} \int\limits_{V_{A}}^{V_{B}} \left(\frac{V_{A}}{V}\right)^{5/3} dV = \frac{3}{2} p_{A} V_{A}^{5/3} \left(\frac{1}{V_{R}^{2/3}} - \frac{1}{V_{A}^{2/3}}\right) < 0$

(בשחור) A o D o B מבודד

כעת נבחן מסלול אחר שאינו על העקומה.

. הה. באנרגיה באנרגיה לA לB להרגיה באנרגיה אם אנחנו עוברים מA

. נניח שאנחנו עושים מסלול $B \leftarrow D \leftarrow A$ מסלול עושים שאנחנו נניח שאנחנו נניח מסלול

 $W_{ADB} = -\int p dV = -p_A \left(V_B - V_A
ight) < 0$ העבודה לאורך המסלול

 $\Delta Q > 0$ נקבל מ $\Delta Q = \Delta U - W$. ולפי

(בכחול) A o B מבודד לא מבודל

(שנית לא מבודד) איר מסלול ישיר לא על מבודד) אור מסלול ישיר מסלול מבודד לא ל

 $W_{AB}=rac{1}{2}\left(P_A+P_B
ight)\left(V_B-V_A
ight)$ בעת אינטגרל העבודה ניתן ע"פ שטח מתחת לעקומה: $\Delta Q=\Delta U-W$ והחום עוד פעם לפי

¹⁷ דרך נוספת היא לכתוב את משוואת הישר ולבצע את האינטגרל, כמובן נקבל את אותה התשובה.

5.4 קיבול חום ואנתלפיה

5.4.1 אנתלפיה

 $\Delta U=Q$ מוטביציה: בתהליך איזוכורי ראינו שהנפח קבוע ולכן לא מתבצעת עבודה - כל החום שמועבר למערכת מומר לאנרגיה פנימית $\Delta U=Q$ לעומת זאת עבור תהליך איזוברי (לחץ קבוע) החום מתחלק בין ביצוע עבודה והגדלת האנרגיה פנימית. כיצד הוא מתחלק? במקרה זה נוח להגדיר פונקציית מצב חדשה, כך שבתהליך איזוברי יתקיים שהשינוי בה שווה לחום שהועבר. כך נוכל לומר שכל החום הושקע בלשנות את פונקציית מצב זו.

המוגדרת: (Uב אנתלפיה היא פונקציית מצב 18 (ומשתנה אקסטנסיבי כי תלויה בU

$$H = U + pV$$

dp=0 בתהליך איזוברי לדרישותינו. מתאימה מתאימה נראה


$$dH = dU + Vdp + pdV = dU + pdV$$

נציב במקום את החוק עבור עבור הראשון את החוק את מקוח נציב נציב במקום את מער ונקבל

$$dH = \delta Q - pdV + pdV = \delta Q$$
$$dH = \delta Q$$

כפי שדרשנו.

5.4.2 קיבול חום



.^ אם ניקח קרח ונחמם לאט לאט בקצב אחיד נקבל את הגרף להלן לאט לאט בקצב אחיד נקבל על כעת קל לראות שניתן לחשוב על מעבר פאזה בתור נקודה שבה $\frac{\partial \rho}{\partial T}$ לא רציף.

- הטמפרטורה אינה קבועה הקטעים שבה הטמפרטורה אינה קבועה נגדיר עבור הקטעים שבה הטמפרטורה אינה להעלות מסוימת: C מוגדר בתור כמות החום הנדרשת להעלות את הטמפרטורה בכמות מסוימת:

$$Q = C\Delta T$$

מצב מונקציות מצב ומכפלת פונקציות מצב ¹⁸

ברור שאם מכפילים את כמות החומר נאלץ להכפיל את כמות החום כדי להשיג אותו שינוי בטמפרטורה, כלומר קיבול החום הוא גודל אקסטנסיבי. לכו נגדיר

 $Q=cm\Delta T$ בעת לרשום כעת הוא קיבול חום אונים שונים שונים לחומרים מסה ליחידת מסה ליחידת מסה הגדרה הוא קיבול הוא קיבול הוא הא

הגדרה 5.5 קלוריה מוגדרת בתור כמות החום הנדרש להעלות גרם אחד של מים במעלת צלזיוס אחת. לכן ניתן לכתוב שקיבול החום הסגולי של המים הוא (K) עבור קלווין):

$$c_w = 1 \frac{Cal}{gram \cdot K}$$

(Cal = 4.1813J)


עבור מעברי הפאזה, שבהם משקיעים חום ולא משתנה הטמפרטורה, מגדירים חום כמוס.

הגדרה 5.6 חום כמוס מוגדר בתור כמות החום ליחידת מסה הנדרשת כדי להעביר חומר מסוים מעבר פאזה.

$$L = \frac{Q}{m}$$

כלומר מוגדר חום כמוס שונה עבור היתוך ואידוי (וגם המראה).

5.4.3 קיבול חום בתהליכים שונים



A ביניהן איזוברה B ואיזוכורה ביניהן וו T_i הטמפרטורות ע"י הטמפרטורה, ואיזוכורה שוות טמפרטורה שוות שני איזותרמות ע"י הטמפרטורה, ואיזוכורה ביניהן איזוברה וואיזוכורה בגרף לעיל שני איזותרמות ביניהן איזוברה וואיזוכורה בארף לעיל שני איזותרמות ביניהן איזוברה וואיזוכורה בארף לעיל שני איזותרמות ביניהן איזוברה בארחים ביניהן איזוכורה בארחים ביניהן איזוברה ביניהן איזוכורה בארחים ביניהן איזוברה ביניהן איזוכורה ביניהן איזוברה ביניהן איזוכורה ביניהן איזוברה ביניהן איזוכורה ביניהן איזוברה ביניהן ביני ננים: אופנים ל T_f ל לידאלי אידאלי אופנים: נניח שמחממים גז אידאלי

- (נפח קבוע) איזוכורי איזוכורי A -
- (לחץ קבוע) איזוברי איזוברי B -
- - ראינו שבתהליך איזוכורי כל החום המושקע מומר להגדל האנרגיה הפנימית ועל כן הטמפרטורה.
 - לעומת זאת בתהליך איזוברי חלק מהחום מושקע ("מבוזבז") בתור עבודה.

A מאשר מאשר בתהליך בתהליך בתהליך לכן קיבול בערי יותר הום בעריך באיזוברי האיזוברי האיזוברי הם שונים - צריך יותר הום להגיע לטמפרטורה

במטרה ליישב זאת נגדיר קיבולי חום שונים כאשר הלחץ קבוע או הנפח קבוע:

$$C_V = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_{V,N} \qquad C_p = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_{p,N}$$

. $C_p > C_V$ מתקיים אידאלי גז עבור גז כאשר כאשר כא מתקיים איזוברי $\Delta H = Q$ ידוע איזוברי בעל בעל ובתהליך איזוברי על כן ידוע שבתהליך איזוכורי

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V,N} \qquad C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_{p,N}$$

כך השינוי באנרגיה הפנימית בתהליכים אלה היא:

$$\begin{split} (\Delta U)_A &= Q_A = C_V \Delta T \\ (\Delta U)_B &= Q_B - p \Delta V = C_p \Delta T - p \Delta V \end{split}$$

:(באמצעות משוואת משוואת מתקבל (באמצעות מתקבים ($\Delta U)_A=(\Delta U)_B$ מתקיים מתקיים (N-ו) מאחר תלוי עבור גז אידאלי מאחר מתקבים (באמצעות משוואת המצב לגז אידאלי)


$$C_V \Delta T = C_p \Delta T - p \Delta V$$
$$= C_p \Delta T - Nk_B \Delta T$$

כלומר ללא תלות בטמפרטורה

$$C_p = C_V + Nk_B$$
$$c_p = c_V + R$$

(במשוואה השנייה קיבול חום מולרי). נדמשוואה השנייה קיבול חום מולרי). נדגיש שזה מתקיים רק לגז אידאלי (השתמשנו בפונקציית המצב שלו). בהמשך הקורס נכתוב קשר כללי יותר בין C_V, C_p עבור פונקציית מצב כללית.

5.5 האנומליה של המים



א מוצק → מוצק באזה בייאן נקבל מעבר פאזה של המים שעבור טמפרטורה קבועה, אם נגדיל את הלחץ נקבל מעבר פאזה : גז

כלומר הצפיפות של המוצק (קרח) נמוכה מהצפיפות של הנוזל (מים). כלומר הצפיפות של המוצק (קרח) נמוכה מהצפיפות של הנוזל (מים). כך עובדת החלקה על הקרח: הלהבים יוצרים לחץ גדול (mg קבוע של גוף האדם ומקטינים את שטח המגע A, וכך $p=\frac{mg}{A}$ גדל) על הקרח, ועל כן הוא מותך ויוצר מעין לובריקציה כך שניתן להחליק על הקרח.

התורה הקינטית של גזים אידאלים

נקשר בין התיאור המקרוסקופי למיקרוסקופי ונקבל מספר תובנות.

6.0.1 פיתוח

. תיכוך אידאלי שישנו בל אידאלי בכלי עם בוכנה אידאלי אידאלי נניח כרגיל שישנו גז אידאלי בכלי

. סך הכוח שפועל על הבוכנה הוא התנע הממוצע שנמסר בהתנגשות אחת אחת מספר ההתנגשויות ליחידת imes

פר אלסטית). מופעל מתקף $dp=2mv_x$ מופעל מתקף התנגשות אהוו בוכנה (התנגשות אלסטית). כך לפי החוק השלישי על הבוכנה מופעל כוח שווה.

בזמן dt יפגעו בבוכנה כל המולקולות במרחק $x\leq v_xdt$ מהבוכנה. אם מספר המולקולות הכולל N ונפח הגז V יש מולקולות ביחידת נפח בממוצע. בנוסף בממוצע מחצי מהמולקולות נעות ימינה וחצי שמאלה. לכן מספר ההתנגשויות ליחידת זמן היא $\frac{v_xAdt\cdot\frac{1}{2}\frac{N}{V}}{dt}=v_xA\frac{1}{2}\frac{N}{V}$.

כך מתקבל שהכוח על הבוכנה הינו:

$$F = \underbrace{2mv_x}_{\text{חנע בהתנגשוית}} \cdot \underbrace{v_x A \frac{1}{2} \frac{N}{V}}_{\text{Пודירות התנגשויות}} = \frac{N}{V} Amv_x^2$$

בפועל מדובר ב v_x^2 הממוצע בגז, נסמנו עם סוגריים. כך הלחץ על הבוכנה הינו:

$$(*) p = \frac{N}{V} m \left\langle v_x^2 \right\rangle$$

בנוסף כיוון שבגז אידאלי השפעת כח הכבידה זניחה, אין הבדל בין הכיוונים השונים

$$\left\langle v_{x}^{2}\right\rangle =\left\langle v_{y}^{2}\right\rangle =\left\langle v_{z}^{2}\right\rangle \ \Rightarrow \ \left\langle v_{x}^{2}\right\rangle =\frac{1}{3}\left\langle v_{x}^{2}+v_{y}^{2}+v_{z}^{2}\right\rangle =\frac{1}{3}\left\langle v^{2}\right\rangle$$

לכן נוכל לכתוב את (*) בתור:

$$pV = \frac{2}{3}N\left\langle \frac{1}{2}mv^2\right\rangle \Rightarrow pV = \frac{2}{3}N\left\langle E_k\right\rangle$$

. האנרגיה הקינטית מרכז מרכז של מרכז הממוצעת הקינטית האנרגיה האנרגיה ל $\langle E_k \rangle$ אך ממשוואת הגז האידאלי ידוע גם $pV=Nk_BT$ אך האידאלי

$$\langle E_k \rangle = \frac{3}{2} k_B T$$

*כלומר הטמפרטורה היא מדד ישיר לאנרגיה הקינטית הממוצעת של המולקולות.

 $\langle E_k
angle = 3 \, \langle E_{k,x}
angle$ כלומר עבור כל דרגת חופש (x,y,z) יש בממוצע אנרגיה כלומר עבור כל דרגת חופש

גז אידאלי חד אטומי 6.0.2

עבור גז חד אטומי לכל חלקיק האנרגיה היחידה היא האנרגיה הקינטית (אנחנו מזניחים מבנה פנימי של האטום ומתייחסים אליו כנקודה - כך אין צורך להתחשב באלקטרונים או בסיבוב האטום).

$$\langle E_{tot} \rangle = \langle E_k \rangle$$

מכאן שהאנרגיה הפנימית של גז חד אידאלי אטומי היא

$$U = N \langle E_k \rangle = \frac{3}{2} N k_B T$$

$$\iff pV = \frac{2}{3} U$$

גז אידאלי כללי - עקרון החלוקה השווה 6.0.3

כיוון שמדובר בגז אידאלי, גם פה אין אנרגיה שנובעת מהאינטרקציה בין החלקיקים השונים (כי בגז אידאלי מזניחים אינטראקציה בין חלקיקים). אך עבור כל מולקולה ישנה אנרגיה קינטית נוספת הנובעת מסיבוב או תנודה סביב מרכז המסה, ובנוסף אנרגיה פוטנציאלית פנימית מהאינטרקציה בין אטומים במולקולה יחידה.

עקרון החלוקה השווה:

... $\frac{19}{2}k_BT$ במצב שיווי משקל בטמפ' T כל דרגת חופש מקבלת בממוצע אנרגיה קינטית אנרגיה בין אטומים), כיוון שבאוסילטור הרמוני האנרגיה הקינטית הממוצעת שווה זה כולל גם דרגות חופש שנובעות מתנודות (עקב אינטראקציה בין אטומים), כיוון שבאוסילטור הרמוני האנרגיה הקינטית הממוצעת שווה לאנרגיה הפוטנציאלית הממוצעת.

> . שונים. אופני תנודה אופני p-ו אטומים r אטומים מולקולות, שכל מולקולות, עבור גז עם אופני עבור מולקולות, שכל מולקולות . הכוללת: האנרגיה אנרגיה לכן האנרגיה עבור מולקולה יחידה הרוללת: האנרגיה אנרגיה הכוללת: האנרגיה עבור מולקולה יחידה החידה אנרגיה הכוללת:

$$U = \frac{3r+p}{2}Nk_BT$$

$$\iff$$

$$U = \frac{pV}{\gamma-1}$$

כך) את הגדרנו למה נבין למה בהדרנו את כך כאשר הגדרנו לאת כאשר כאשר כא

$$\frac{2}{3r+p} = \gamma - 1$$

.NT- מסקנה: בגז אידאלי (ללא אינטראקציה בין החלקיקים) האנרגיה הפנימית +U פרופורציונית אמסקנה: *

באופן כללי מספר אופני התנודה הוא:

$$p=3r-3-egin{cases} 2 & ext{plus} \ 3 & ext{plus} \end{cases}$$
מולקולה לא קווית

2/3 כיוון שלמעשה מספר אופני התנודה הוא פשוט מספר דרגות החופש שאינן תנועה של מרכז המסה (לכן נחסיר 3) או סיבוב (לכן נחסיר כתלות במספר זוויות הסיבוב האפשריות).

נבהיר באמצעות דוגמה.

¹⁹נלמד להוכיח שנה הבאה, אך נשתמש בזה כבר כעת.

הנטים לקוונטים 1.0.4 דוגמה והערה חשובה על קוונטים

ניתן דוגמה עבור גז אידאלי דו אטומי (כלומר כל מולקולה של הגז מורכבת מ2 אטומים. לדוגמה שטומי (כלומר כל מולקולה של כל חלקיק נראה בקירוב כמו זוג נקודות מסה שמחוברות בקפיץ (בקירוב אוסילטור הרמוני).

דרגות חופש: מספר דרגות החופש הוא 6. ניתן לחשוב על זה בשתי דרכים:

- לכל אטום 3 דרגות חופש. יש 2 אטומים, לכן 6.
- אוריות ואורך 2 דרגות חופש נוספות 3 ($ec{r}=ec{r}_2-ec{r}_1$) אחד לשני מאטום המצביע היחסי המצביע ולווקטור היחסי אחד לשני $ec{R}_{cm}$

אופני תנודה היח כי המולקולה p=1 ש - כמובן - p=3 - p=3 - p=3 - אופני התנודה היח מספר אופני מספר אופני המולקולה היא התכווצות/התארכות הקפיץ.

p=1ו-1 ו-r=6 האנרגיה: מצאנו

$$U = \frac{3r + p}{2}Nk_BT = \frac{7}{2}Nk_BT$$

הערה חשובה על קוונטים:

בפועל ההתנהגות הזו מתרחשת רק עבור טמפ' גבוהות בגלל תורת הקוונטים.

בתורת הקוונטים האנרגיה באה בקוונטות - כמויות בדידות.

לכן אם הטמפרטורה נמוכה מדי, אין מספיק אנרגיה לחלק לכל המולקולות אפילו מנה/קוונטה אחת.

כלומר יש צורך באנרגיית סף מינימלית כדי לעורר את התנועה הסיבובית ואנרגיית סף נוספת כדי לעורר את התנודות.

 $.U=rac{3}{2}Nk_BT$ בטמפרטורה בי רגות רגות החופש של מרכז המסה ונקבל 0K הייו רק יהיו רגות בטמפי בי 100K יהיו גם דרגות הסיבוב ונקבל $.U=rac{5}{2}Nk_BT$ יהיוסף התנודה $.U=rac{7}{2}Nk_BT$ ולבסוף ב $.U=rac{7}{2}Nk_BT$

6.0.5 מסקנות - קיבול חום

כעת נוכל לכתוב את קיבול החום של גז אידאלי:

$$C_V = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \underbrace{\frac{3r+p}{2}}_{\hat{\rho}_V} Nk_B = \frac{1}{\gamma - 1} Nk_B$$

 $\dot{c}_V=\hat{c}_VR$ או עבור קיבול חום מולרי

$$C_p = C_V + Nk_B = \frac{\gamma}{\gamma - 1} Nk_B$$

 γ וכעת ניתן לראות את המשמעות של

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{c_p}{c_V} > 1$$

היחס בין קיבול חום בתהליכים איזוברי ותהליך איזוכורי.

תהליכים אדיאבטים ואיזותרמים

pV אדיאבטה בדיאגרמת 7.0.1

.pV בדיאגרמת ($\Delta Q=0$ עם תהליך של עקומה עקומה אדיאבטה לסרטט אדיאבטה (עקומה של הליך עם לסרטט אדיאבטה (גזירה) אואנו של לסרטט אורר לdU=-pdV גורר אואנו לסרטון אואנ

$$dU = \frac{1}{\gamma - 1} \left(pdV + Vdp \right)$$

נוכל להשוות את 2 הביטויים שקיבלנו לdU ונקבל:

$$\gamma \frac{dV}{V} + \frac{dp}{p} = 0$$

אינטגרציה של משוואה זו נותנת

$$\gamma \ln V + \ln p = const \\ \downarrow \\ \boxed{pV^{\gamma} = const}$$

.pV=const בתהליך איזותרמי הטמפרטורה והאנרגיה קבועות כלומר בתהליך איזותרמי שבו אין מעברי חום מתקבל אך בתהליך אדיאבטי שבו אין מעברי חום מתקבל

ניתן להשתמש במשוואת המצב ולמצוא קשרים נוספים המתקיימים בתהליך אדיאבטי

$$TV^{\gamma-1} = const T^{\gamma}p^{1-\gamma} = const$$

.(2 מקלאסית משוואות פואסון, אותו הפואסון, להבדיל מקלאסית פואסון (להבדיל משוואות פואסון לעיתים לעיתים משוואות פואסון (להבדיל ממשוואת אותו הפואסון, $abla^2\phi = 4\pi\rho$

7.0.2 בדיקת שפיות - חישוב עבודה

נחשב עבודה בתהליך אדיאבטי ונראה שמתקבל כמצופה עבודה בתהליך אדיאבטי ונראה לחשב שמתקבל (כי $W=\Delta U$ (סימן הפלוס כי מחשבים את העבודה שמבוצעת על המערכת):

$$W = + \int_{V_1}^{V_2} p dV = c \int_{V_1}^{V_2} V^{-\gamma} dV = c \frac{V^{1-\gamma}}{1-\gamma}|_{V_1}^{V_2}$$

$$= \frac{c}{1-\gamma} \left(V_2^{1-\gamma} - V_1^{1-\gamma} \right)$$

$$(pV=cV^{1-\gamma})~pV^{\gamma}=c$$
 נציב שנית

$$= \frac{1}{1 - \gamma} (p_2 V_2 - p_1 V_1) = \Delta U$$

7.1 הנוסחה הברומטרית

7.1.1 הגרסה האיזותרמית

A מחת שטח ביצענו אוויר עמוד על נסתכל נוזל, נסתכל נוזל, מחת שביצענו ביתוח עבור ביזל, נסתכל על עמוד אוויר בעל

נדמיין פרוסה בגובה h בגליל (דיסקה עם עובי dh שממוקמת בגובה h מבסיס הגליל). בשיווי משקל כוח הכבידה על פרוסת האוויר מאוזו ע"י הפרש הלחצים.

$$|df| = Adp = -dm \cdot g = -\rho Adh \cdot g$$

 $\Rightarrow dp = -\rho qdh$

כפי שראינו בהידרוסטטיקה.

פה הצפיפות תלויה בגובה, לכן נקבל לכטא לכן המצעות משתנים באמצעות לכטא לכן לכן הארב לכן לכן פה ho(h) , כך בפרט כתלות פה יפרוציאלים

ניתן לכתוב $\rho=\frac{Nm}{V}$ מספר החלקיקים V נפח ו-m מסת כל חלקיק (בממוצע). ניתן לכתוב $\rho=\frac{Nm}{V}$ מסת כל מספר החלקיקים עבור אוויר $m\approx 29u$ בממוצע (n=1 מסה אטומית, n=1 במירוב טוב אידאלי. נשתמש במשוואת המצב כדי לכתוב $n=\frac{pm}{k_BT}$ מתפרל

$$\Rightarrow dp = -mg\frac{p}{k_B T} dh$$

נניח שT לא תלוי בגובה - אז קיבלנו את המשוואה הדיפרנציאלית שביקשנו. נפתור באמצעות הפרדת משתנים:

$$\int\limits_{p(0)}^{p(h)}\frac{dp}{p}=-\frac{mg}{k_{B}T}\int\limits_{0}^{h}dh$$

$$\Rightarrow \ln \frac{p(h)}{p(0)} = -\frac{mg}{k_B T} h$$

וקיבלנו את הנוסחה הברומטרית!

$$p(h) = p_0 e^{-\frac{mgh}{k_B T}}$$

בגובה: בגובה תלות תלות ($ho=rac{pm}{k_BT}$ ראינו ראינו (פל באינו (ראינו ראינו האינו)

$$\rho\left(h\right) = \rho_0 e^{-\frac{mgh}{k_B T}}$$

נשים לב שבאקספוננט יחס בין 2 סוגי אנרגיות. mgh אנרגיה פוטנציאלית כובדית, ובמכנה (בערך) הביטוי של האנרגיה הפנימית שראינו. תוצאה זו היא מופיע המון פעמים וניתן להכליל אותה (נראה בפיזיקה סטטיסטית בהמשך, אך כעת רק טעימה).

הגדרה 7.1 התפלגות בולצמן היא ההתפלגות המתארת את ההסתברות של מערכת הנמצאת בשיווי משקל תרמודינמי עם מאגר חום בטמפרטורה E, להיות במצב מסוים המתואר על ידי האנרגיה של המערכת E. ההסתברות מתוארת ע"פ:

$$p(E) \propto e^{-\frac{E}{k_B T}}$$

E = mgh במקרה שלנו כמובן

מציאת טמפרטורה כתלות בגובה 7.1.2

. האם ההנחה שהטמפרטורה T לא תלויה בגובה מוצדקת? נבדוק זאת

כאשר אוויר נע כלפי מעלה הצפיפות שלו קטנה.

. מולקולות כלשהן גדל ללא העברת הום - כלומר מולקולות מולקולות אדיאבטי. מולקולות מולקולות מולקולות אדיאבטי.

נחזור אחורה בפיתוח לרגע לפני שהשתמשנו בהנחה:

$$\frac{dp}{p} = -\frac{mg}{k_B T} dh$$

 $.p=cT^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}{\Leftarrow}p^{1-\gamma}T^{\gamma}=c$ ונשתמש החליך אדיאבטי, של החליך של ונשתמש

$$\frac{dp}{p} = \frac{\gamma c}{\gamma - 1} T^{\frac{\gamma}{\gamma - 1} - 1} dT \cdot \frac{1}{cT^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}}} = \frac{\gamma}{\gamma - 1} \frac{dT}{T}$$

T(h) של של דיפרנציאלית משוואה כך מתקבלת

$$\frac{dp}{p} = \frac{\gamma}{\gamma - 1} \frac{dT}{T} = -\frac{mg}{k_B T} dh$$

$$\Rightarrow \frac{dT}{dh} = -\frac{\gamma - 1}{\gamma} \frac{mg}{k_B} = -\frac{\gamma - 1}{\gamma} \frac{mN_Ag}{R}$$

. מצאנו שT(h)-ש לינארי

 ~ 29 g/mol , המסה המולרית של אוויר, mN_A

 $\gamma=rac{C_p}{C_V}=rac{7}{5}$ כך כך $C_p=rac{7}{2}k_BT$ ים לפי קוונטים, ו- $C_V=rac{5}{2}k_BT$ כך כך כך כל הרלוונטיות מתקיים באוויר רוב המולקולות דו אטומיות ובטמפ'

$$\frac{dT}{dh} \approx -0.01 \frac{K}{m} = -10 \frac{K}{km}$$

.10K -ב תרד הטמפ' תרד שנעלה כל קילומטר

הזנחנו בדרך

לחות מים, בגובה מסוים הטיפות יתעבו ומתקבל שחרור חום לאוויר.

שכבת האוזון, קרינה.

אבל בקירוב... מצאנו נוסחה.

$$T(h) = T_0 \left(1 - \frac{\gamma - 1}{\gamma} \frac{mgh}{k_B T_0} \right)$$

7.1.3 תיקון - הגרסה האדיאבטית

$$\frac{p(h)}{p_0} = \left(\frac{T(h)}{T_0}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}}$$

ולכן

$$p(h) = p_0 \left(1 - \frac{\gamma - 1}{\gamma} \frac{mgh}{k_B T_0} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}}$$

זוהי הנוסחה הברומטרית האדיאבטית (המלאה יותר מהקודמת).

נשים לב,

- קבוע, איזותרמי תהליך כלומר קער פוע. קבבל קבל בקבל בקבל בגבול איזותרמי אדיאבטי, בגבול את בתהליך קבוע קוון קאנו. כיוון און איזותרמי התוצאה הקודמת אונו. כיוון און איזותרמי התוצאה הקודמת איזותרמי התוצאה הקודמת אונו. כיוון איזותרמי התוצאה הקודמת איזותרמי החודמת איזותרמי החודמת איזותרמי החודמת הח

$$p(h) \sim \left(1 - \frac{x}{\alpha}\right)^{\alpha}$$

$$p(h)
ightarrow e^{-x}$$
 גורר $lpha
ightarrow \infty$ גורר גורר גרר כך . כך $lpha = rac{\gamma}{\gamma - 1}$ עם

היא שמצאנו האיזותרמית האיזותרמית קבועה שבקירוב הטמפרטורה שבקירוב אותו נקבל את נקבל את נקבל את אותו הגבול, כלומר בקירוב הטמפרטורה אותו אותו הגבול אותו האיזותרמית שמצאנו היא אותו האיזותרמית שמצאנו היא אותו האיזותרמית שמצאנו היא בקבל אות אותו האיזותרמית האיזותרמית שמצאנו היא בקבל אותו האיזותרמית שמצאנו היא בקבל את אותו הגבול, כלומר שבקירוב הטמפרטורה אותו האיזותרמית שמצאנו היא בקבל את אותו הגבול, כלומר שבקירוב הטמפרטורה הברומטרית האיזותרמית שמצאנו היא בקבל את אותו הגבול, כלומר שבקירוב הטמפרטורה הברומטרית האיזותרמית שמצאנו היא בקבל את אותו הגבול, כלומר שבקירוב הטמפרטורה הברומטרית האיזותרמית שמצאנו היא בקבל את אותו הגבול, כלומר שבקירוב הטמפרטורה הברומטרית האיזותרמית שמצאנו היא בקבל את אותו הגבול, כלומר הברומטרית האיזותרמית האיזותרמית האיזותרמית האיזותרמית האידות האיזותרמית האידות האיזותרמית האידות האיזותרמית האיזותרמית האיזותרמית האידות האיזותרמית הא

7.2 מהירות הקול

מהירות הקול תלויה במידת הדחיסות של הגז - בכמה משתנה הנפח/הצפיפות כשמשנים את הלחץ.

$$v^2 = \frac{\partial p}{\partial \rho}$$

. מסה של מולקולה מסה מסה ו- $\rho=\frac{mN}{V}$ באשר ביטון איזותרמי שמדובר בתהליך איזותרמי:

$$v_{newton}^2 = \frac{\partial}{\partial \rho} \frac{Nk_B T}{V}|_{N,T} = \frac{\partial}{\partial \rho} \frac{\rho k_B T}{m} = \frac{k_B T}{m}$$

$$\Rightarrow v_{newton} \approx 280 \frac{m}{s}$$

נקבל . $p=c
ho^{\gamma}$ ולכן $pV^{\gamma}=p\left(rac{Nm}{
ho}
ight)^{\gamma}=const$, נקבל איזותרמי, אדיאבטי אדיאבטי ולא איזותרמי,

$$\begin{aligned} v_{laplace}^2 &= \frac{\partial}{\partial \rho} \left(c \rho^{\gamma} \right) = \gamma c \rho^{\gamma - 1} = \frac{\gamma p}{\rho} = \gamma \frac{k_B T}{m} \\ &\Rightarrow v_{laplace} \approx 330 \frac{m}{s} \end{aligned}$$

 $\gamma=\frac{7}{5}$ אוויר של במקרה במקרה של נוסף של מקבלים מקבלים במקרה

החוק השני של התרמודינמיקה

החוק השני מדבר על כך שיש מגבלה ליכולת לנצל אנרגיית חום לביצוע עבודה.

בנוסף, הוא מגדיר את הכיוון הטבעי של תהליכים בלתי הפיכים, ואת פונקציית המצב *אנטרופיה* (אשר מאפשר להגדיר טמפרטורה באופן אלטרנטיבי).

8.0.1 תהליכים בלתי הפיכים

+ דחיפת גוף על השולחן היא דוגמה להפיכת עבודה *בשלמותה* לחום (כל האנרגיה הקינטית שניתנה לגוף עוברת לחום באמצעות חיכוך). יש כיוון טבעי לתהליך זה - מבחינה מיקרוסקופית אין סתירה לחוקי הפיזיקה בתהליך ההפוך. כלומר יתכן שכל מולקולות השולחן לפתע יסתנכרנו בתנודותיהם ויבצעו תהליך הפוך לחיכוך כך שיאיץ את הגוף שעל השולחן. אבל מבחינה מקרוסקופית ברור לנו שזה פשוט לא יקרה.

2.1 ניסוח החוק השני

8.1.1 קלווין, קלאוזיוס וקרנו

משפט 8.1 החוק השני על פי קלווין לא קיים תהליך תרמודינמי שהתוצאה היחידה שלו היא המרה של חום בשלמותו לעבודה.

משפט 8.2 הניסוח של קלאוזיוס לא קיים תהליך תרמודינמי שהתוצאה היחידה שלו היא העברה של חום מגוף קר לגוף חם.

מה הכוונה בתוצאה יחידה?

 $\Delta U=0$, אידאלי, של היותרמית איזותרמית איזותרמית לדוגמה, התפשטות

ולכן מהחוק הראשון כל החום שהועבר לגז הומר לעבודה.

אבל בנוסף גם השתנה הנפח של הגז.

T שני הניסוחים (של קלאוזיוס וקלווין) הם שקולים. הוכחה: (קלאוזיוס \Rightarrow קלווין)נניח בשלילה (קלווין) שניתן להמיר חום בטמפ' בשלמותו לעבודה. אבל אז ניתן להשתמש בעבודה הזו כדי לחמם (לדוגמה באמצעות חיכוד) גוף בטמפ' גדולה מT בסתירה לניסוח של קלאוזיוס. בכיוון השני (קלווין ⇒ קלאוזיוס), אם אפשר היה להעביר חום מגוף קר לחם, אז ניתן היה להעביר חום ממאגר חם לעבודה באופן חלקי ואת יתר החום להעביר למאגר קר, אבל אחכ להעביר את החום שעבר למאגר הקר בחזרה למאגר החם. אז מצאנו תהליך שממיר חום בשלמותו לעבודה בסתירה לניסוח של קלווין.


באופן כללי מנוע הוא מערכת תרמודינמית שמבצעת סדרת תהליכים תרמודינמיים באופן מחזורי - בכל מחזור היא משלימה "מעגל תרמודינמי". מנוע חום הוא מנוע שממיר חום לעבודה. קרנו התעניין בנצילות של מנוע חום.

 $\eta=rac{W_{out}}{Q_{in}}$ אם Q_{in} אם החום שנכנס למנוע במחזור ו W_{out} העבודה שמופקת במחזור אז הנצילות מוגדרת להיות W_{out} החום שנכנס למנוע במחזור ו $W_{out}=Q-\Delta U$ העבודה שמופקת לפי החוק הראשון לפי החוק במחזר כלומר $\Delta U=Q-W_{out}$ כלומר $\Delta U=Q-W_{out}$ ולכן החזור $M_{out}=Q_{in}=\frac{W_{out}}{Q_{in}}=\frac{Q_{in}-Q_{out}}{Q_{in}}=1$ ולכן ולכן $M_{out}=Q=Q_{in}-Q_{out}$ קיבלנו במחזור $\Delta U=0$

 $\eta=1$ משפט 8.3 הניסוח של קרנו $\eta<1$ משפט

8.1.2 הערה - דיאגרמות

לעיתים נשתמש בדיאגרמות שבהן קווים הם כמו מאגר חום בטמפ׳ מסוימת, חצים מייצגים מעברי חום/עבודה, וקופסאות מייצגות תהליכים שונים. לדוגמה, נוכל לייצג מנוע בתור תהליך שלוקח חום Q_H ממאגר בטמפ' T_H וממיר אותו לעבודה שלוקח חבוסף Q_C שמועבר למאגר בטמפ . יש לשים לב שלא ייתכן תהליך כזה ללא החץ Q_C כי זוהי סתירה לחוק השני ע"פ קלווין. T_C



משמאל ניתן לראות שהתהליך ההפוך של מנוע הוא מקרר. (הפכנו את כיוון כל החצים וקיבלנו את התהליך עם t o -t ש"הולך אחורה בזמן"). משקיעים עבודה כדי להעביר חום ממאגר מסוים למאגר אחר.

8.1.3 מנועים הפיכים

במנוע מתרחשים 2 תהליכים:

*העברת חום

כדי שביצוע העבודה יהיה הפיך צריך לוודא שהתנועה המכנית חסרת חיכוך, והתהליך יהיה קווזי סטטי (הפרש הלחצים בצידי הבוכנה והפרש ²⁰.הטמפרטורות הם אינפיניטסימלים).

על כן במטרה לקבל מנוע הפיך, נגביל את התהליכים במנוע לתהליכים תרמודינמים הפיכים:

- .1 תהליכים אדיאבטים (בכלל אין מעבר חום)
 - T מבועה). מהליכים איזותרמים T

משפט קרנו 8.1.4


משפט קרנו:

- לא קיים מנוע שהנצילות שלו גדולה מזו של מנוע הפיך.
 - לכל המנועים ההפיכים אותה נצילות.

ומוסר עבודה מבצע עבודה החם, מהמאגר מוט מוטר מוט מאגרי חום בטמפ' מאגרי חום מאגרי החם, מאגר מאגר מוטר מאגר מאגרי חום בטמפ' מאגרי חום מאגרי החם. אוטר מאגר הקר. הוא בעל נצילות או $\eta=1-\frac{Q_C}{Q_H}$ חום עבודה מאגרי הקר. הוא בעל נצילות מאגרי החם מאגרי החם מאגרי החם מאגרי מאגר

 $Q_C' < Q_C$ נתון מנוע B כלשהו. נניח בשלילה שהנצילות שלו גבוהה יותר. כלומר אם יפעל בין T_H, T_C וישאב את אותו שלו גבוהה שלו גבוהה יותר. כלומר אם יפעל בין $.W_{out}^{\prime}=Q_{H}-Q_{C}^{\prime}>Q_{H}-Q_{C}=W_{out}$:חום למאגר הקר. על כן הוא יפיק יותר עבודה

B נפעיל את בכיוון ההפוך, בתור מקרר (מותר כי הגדרנו אותו בתור הפיך), ואת העבודה שמופעלת עליו הוא יקבל מהמנוע



. אינו מקבל או מוסר הוז נמסר נלקח על פרוון מוסר או מוסר מקבל אינו אינו אפקטיבית אינו אינו מקבל או מוסר או או מוסר אינו אינו מקבל או מוסר או מוסר אינו ש

$$Q_C-Q_C'>0$$
 אפקטיבית T_C מוסר חום

 $Q_C-Q_C'>0$ מוסר מוסר T_C אפקטיבית אפקטיבית מוסר שהופקה בתהליך היא אופקה שהופקה העבודה אופקה אופקה בתהליך היא מ

כלומר כל המערכת שבנינו שקולה למנוע שלוקח חום מהמאגר הקר וממיר את כולה לעבודה. זוהי סתירה לחוק השני ע"פ קלאוזיוס. $.\eta_A \geq \eta_B$ הוכחנו כי בהכרח \Leftarrow

ומכאן $\eta_B < \eta_A$ אם גם B היינו הפיך, היינו יכול להחליף את תפקידי המנועים (B יפעל כמקרר וA כרגיל כמנוע), היינו מקבלים בנוסף $\blacksquare .\eta_A = \eta_B \Psi$

המאגרים אד ורק בטמפרטורת המאגרים (Reversible) הליה אך וכן. כלומר הנצילות של מנוע הפיך

$$\eta_{Rev} = \eta_{Rev} \left(T_C, T_H \right)$$

נוכל לנצל את המשפט:

- נחשב את הנצילות האחת של כל מנוע הפיך
- להגדיר מחדש טמפרטורה (עוד פעם..) באמצעות הנצילות האוניברסלית של מנוע הפיך


^{...} בעיה עבור המהנדסים... בעיה אופטימלי - אז הוא יעבוד מאוד לאט. בעיה עבור המהנדסים... 20

מעגל קרנו 8.1.5

ניקח מעגל הפיך יחסית פשוט ונחשב את הנצילות שלו. כך נדע את הנצילות של כל מנוע הפיך אחר, על פי משפט קרנו.

מעגל קרנו הוא מנוע המורכב מ4 תהליכים הפיכים (ועל כן הינו הפיך):

- V_A למנפה V_A מנפה מנפה בטמפי בטמר איזותרמית (1
- T_C ולטמפרטורה אדיאבטית מנפח לער אדיאבטית ולטמפרטורה (2
 - V_D לנפח לנפח מנפח לנפח בטמפ' איזותרמית איזותרמית (3
- T_H 'פספי על ובחזרה לטמפ' לנפח V_A ובחזרה לטמפ' (4



העבודה W_{out} היא כמובן השטח הכלוא ב"מרובע". Q_C הוב תהליך (3) ובתהליך (10 נכנס חום Q_H במהלך תאליך (10 במהלך תאינו חום $\eta_{Rev}=1-\frac{Q_C}{Q_H}$ כפי שכבר ראינו

 $Q_H = -W$ ולכן שיזותרמי איזותרמי (1

$$Q_H = + \int\limits_{V_A}^{V_B} p dV = N k_B T \int\limits_{V_A}^{V_B} rac{dV}{V} = N k_B T_H \ln rac{V_B}{V_A}$$

:מה: (3

$$Q_C = Nk_BT_C \ln \frac{V_C}{V_D}$$

 $C_{QH}^{C}=rac{T_C}{Q_H}$ לאורך אדיאבטות $C_{VD}^{C}=rac{V_B}{V_D}$ מכאן נובע ש $C_{VD}^{C}=rac{V_B}{V_A}$ מכאן נובע ש $C_{VD}^{C}=rac{V_B}{V_A}$ מכאן נובע ש $C_{VD}^{C}=rac{T_C}{V_D^{\gamma-1}}$ לאורך אדיאבטות $C_{VD}^{C}=rac{T_C}{V_D^{\gamma-1}}$ מכאן נובע ש $C_{VD}^{C}=rac{V_D^{\gamma-1}}{T_HV_A^{\gamma-1}}=T_CV_D^{\gamma-1}$ אז מצאנו, הנצילות המקסימלית למנוע שפועל בין מאגרי חום $C_{VD}^{C}=rac{V_D^{\gamma-1}}{T_HV_A^{\gamma-1}}=T_CV_D^{\gamma-1}$

$$\eta_{Rev} = 1 - \frac{T_C}{T_H}$$

"נצילות קרנו".

לדוגמה: מנוע שלוקח חום ממאגר בטמפ' 600K מבצע עבודה ומוסר את החום שנשאר למאגר בטמפ' 300K הוא בעל נצילות מקסימלית של $\frac{1}{2}$ (וזה רק במקרה האופטימלי של מנוע הפיך!).

אוניברסלית שי"פ נצילות אוניברסלית 8.1.6

הבנו שלנצילות של מנוע הפיך יכולה להיות תלות רק בטמפרטורות $\eta_{Rev}\left(t_C,t_H
ight)^{21}$, וראינו הפיך יכולה להיות הפיך יכולה להיות תלות רק בטמפרטורות אונצילות של מנוע הפיך יכולה להיות חלות רק בטמפרטורות בטמפרטורות וואינו

$$\frac{Q_H}{Q_C} \equiv f\left(t_C, t_H\right) = \frac{1}{1 - \eta_{Rev}}$$

 $.t_0,t_C,t_H$ לכל $f(t_C,t_H)=rac{f(t_0,t_H)}{f(t_0,t_C)}$ מקיימת לכל מקיימת לכל לכל $f(t_C,t_H)=f(t_0,t_H)$ לכל ממאגר בטמפי Q_t ממאגר בטמפי מנוע השואב חום Q_t ממאגר בטמפי מנוע השואב חום Q_t ממאגר בטמפי למאגר בטמפי הוב ממאגר בטמפי למאגר בטמפי מנוע השואב חום Q_t

$$.\frac{f(t_0,t_H)}{f(t_0,t_C)}=\frac{\frac{Q_H}{Q_0}}{\frac{Q_C}{Q_0}}=\frac{Q_H}{Q_C}$$
ידוע f ידוע . t_0

 $f(t_C,t_H)=rac{Q_H}{Q_C}$ שעבורו, t_H,t_C בעת נהפוך את שהיארנו שקולים למנוע שהיארנו אפקטיבית 2 המנועים אפקטיבית 2. אפקטיבית 2 המנועים שהיארנו שקולים למנוע אחד בין

 t_0 אותה עד כדי קבוע (t_0 שרירותית בממפ' יחוס ונגדיר פונקציה ארירותית (t_0 שרירותית בממפ' יחוס ונגדיר פונקציה ארירותית (t_0

$$\theta\left(t\right) = k \cdot f\left(t_0, t\right)$$

ואז מתקיים

$$\frac{Q_H}{Q_C} = f(t_C, t_H) = \frac{f(t_0, t_H)}{f(t_0, t_C)} = \frac{\theta(t_H)}{\theta(t_C)} > 1$$

 $\theta(t_H) > \theta(t_C)$:הסידור נשמר: קרות וחמות ממפ' ממפ'

. נוכל האת סקלת את הקבוע את עברים (בכך הנחנו (בכך הנחנו $\theta_{triple\ point} = 273.16 K$ נוכל להגדיר

המשמעות של מה שעשינו:

במקום למדוד טמפרטורת ייחוס (בנקודה המשולשת של גז אידאלי, אנו מגדירים טמפרטורת ייחוס (בנקודה המשולשת של במקום למדוד טמפרטורת המכפלה pVהמים). ניקח מאגר אחר - אם הוא חם יותר נפעיל מנוע שלוקח ממנו חום וזורק למאגר הייחוס שלנו, ואם הוא קר יותר נפעיל מנוע שלוקח חום . ממאגר הייחוס וזורק למאגר החדש. נמדוד את החום שהמנוע שואב ומוסר Q_C,Q_H ומהיחס נקבל את טמפ $^\circ$ המאגר החדש.

⁽מאגרים) במגע של במגע מוגדרות הוחם במגע מאיפה מאגר הוח מאגר מאגר מאנרים) במגע של 2 המאגרים מוגדרות מוגדרות מוגדרות מאגר מאגר מוגדרות מאגר מאגר מאגרים מאגר מוגדרות במגע של 2 המאגרים

אנטרופיה 8.2

מעט אינטואיציה 8.2.1

עבור מנועים הפיכים קיבלנו את הקשר $rac{Q_H}{Q_C} = rac{T_H}{T_C}$ ועל כן:

$$\frac{Q_H}{T_H} = \frac{Q_C}{T_C}$$

. נסמן ב $\frac{Q_i}{T_i}$ את החום שנוסף למערכת (למנוע) חלקי הטמפרטורה של המאגר ממנו חום זה הגיע, בתהליך הi- של המעגל עבור מעגל קרנו נקבל:

$$\sum_{i=1}^{4} \frac{Q_i}{T_i} = \frac{Q_H}{T_H} + 0 + \left(\frac{-Q_C}{T_C}\right) + 0 = 0$$

זהו מקרה פרטי לתופעה הרבה יותר כללית שבאמצעותה נגדיר את האנטרופיה.


הגדרת האנטרופיה והחוק השני 8.2.2

מתקיים מתקיים עבור כל מעגל תרמודינמי בעל n

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{Q_i}{T_i} \le 0$$

והשוויון (הסכום הוא אפס) מתקבל אם כל התהליכים הפיכים.


 Q_i אם מעברי היא שיש תלות היא שיש הכוונה המערכת לכיוון המערכת לכיוון מעגל תרמודינמי בעל תהליכים (החצים של מעברי החום כולם לכיוון המערכת היא שיש תלות בסימן, אם $T_i: (T_i)$ אז הוא מעביר חום מהמערכת אל שלילי



כך כפי שראינו כבר העבודה שמופקת היא סך מעברי החום $W_{out} = \sum_{i=1}^n Q_i$ מעברי החופקת היא סך מעברי החופננים כך שהם כעת נוסיף N מעגלי קרנו שפועלים בין מאגר נוסף בטמפ' T_0 (לא בהכרח גבוהה/נמוכה יותר) לבין N המאגרים, שמתוכננים כך שהם בדיוק מפצים כל מאגר עבור החום שהוא העביר (או קיבל).

: מאחר שהמעגל הפיך מעביר ומפיק ומפיק להפיך, מעביר מעביר מעביר מעביר מעביר מעביר מעביר מעביר מעגל הפיך מעגל קרנו הI

$$\frac{Q_{0,i}}{T_0} = \frac{Q_i}{T_i}$$



 $Q_0=0$ במעגל החדש המאגרים $T_1,...,T_n$ אפקטיבית אינם באים לידי ביטוי כלל. לכן מעגל זה שקול למעגל פשוט יותר, המקבל חום במעגל החדש המאגרים $T_1,...,T_n$ ממאגר $T_1,...,T_n$ ממאגר T_1 ומפיק מכולו לק עבודה T_1 T_2 וה לא יתכן מהחוק השני (קלווין), לכן $V'_{out}\leq 0$, $V'_{out}\leq 0$, $V'_{out}\leq 0$, $V'_{out}\leq 0$ וזה לא יתכן מהחוק השני בהכרח מתקיים $V'_{out}\leq 0$, $V'_{out}\leq 0$, $V'_{out}\leq 0$, $V'_{out}\leq 0$ וון שהתהליך ההפוך, שבו משקיעים עבודה ומקבלים רק חום, אינו סתירה לחוק השני. $V'_{out}\leq 0$ מתקבל מיידית $V'_{out}\leq 0$ בנדרש.

lacksquare . $\sum_{i=1}^{n}rac{Q_{i}}{T_{i}}=0$ הפיך אז

בגבול הרצף, נקבל

$$\oint \frac{dQ}{T} \le 0$$

כאשר האינטגרציה היא על מעגל תרמודינמי, והשוויון מתקבל עבור תהליך הפוך.

מסקנה: עבור תהליכים תרמודינמיים *הפיכים* הגודל $\frac{dQ}{T}$ מתנהג כמו דיפרנציאל שלם (כיוון שהאינטגרציה שלו במסלול סגור נותנת אפס) ולכן האינטגרל על מסלול כלשהו (לא סגור, כלומר שאינו מעגל) לא תלויה במסלול.

אז עבור תהליכים הפיכים נוכל למצוא לו פונקציה קדומה (פונקציית מצב), פונקציית המצב S נקראת אנטרופיה.

$$dS = \frac{dQ}{T}$$

כיוון שהגדרנו אותה באמצעות הדיפרנציאל שלה, היא מוגדרת עד כדי קבוע (בדומה לאנרגיה פוטנציאלית). כלומר נבחר לה נקודת ייחוס

בהמשך: החוק השלישי פותר את נקודת הייחוס הזו - הוא קובע סקלה אבסולוטית לאנטרופיה.

?(Irreversible) אך איך נגדיר אנטרופיה בתהליך לא

, נניח עברנו מנקודה A לנקודה B בתהליך לא הפיך. כיוון שהאנטרופיה היא פונקציית מצב לא צריכה להיות בעיה להגדיר אותה בכל תהליך Aכיוון שאינה תלויה במסלול. לכן נבחר מסלול שרירותי הפיך, מ

כיוון שיצרנו מעגל, ידוע שמתקיים (מהמשפט שהוכחנו):

$$\left(\int_{A}^{B} \frac{dQ}{T}\right)_{Irrev} + \left(\int_{B}^{A} \frac{dQ}{T}\right)_{Rev} = \oint \frac{dQ}{T} \le 0$$

A,Bא שרירותי שרירותי עבור כך נקבל כך בתהליך בתור האינטגרל החשב בתור לחשב בתור אנטגרל ההפיך אנו את האינטגרל החשב בתור

$$\int_{A}^{B} \frac{dQ}{T} \le S(B) - S(A) \quad \Rightarrow \quad \frac{dQ}{T} \le dS$$

כאשר השוויון מתקבל אם התהליך הפיך.

נקבל dQ=0 נקבל *

$$dS \ge 0$$
 , $S(B) \ge S(A)$

החוק השני - ניסוח מודרני, קלאוזיוס 1865: במערכת מבודדת לא קיים תהליך תרמודינמי שכתוצאה ממנו האנטרופיה קטנה.

כל עוד מערכת נמצאת מחוץ לשיווי משקל תרמודינמי, יתרחשו תהליכים המובילים אותה לשיווי משקל.

במהלך התהליכים האלה האנטרופיה ממשיכה לגדול ע"פ החוק השני. במהלך במהליכים לשיווי משקל, $dS = \frac{dQ}{T} = 0$

מסקנה: במצב של שיווי משקל תרמודינמי האנטרופיה מקסימלית תחת אילוצי המערכת.

8.2.3 שקילות הניסוחים

כפי שראינו בניסוחים השונים של החוק השני, הוא מדבר על מגבלה של ניצול חום לביצוע עבודה, מעבר לחוק שימור האנרגיה. נראה כי הניסוח המודרני שקול לניסוחים הקודמים.

כלומר מעבר חום, אז קיבלנו לdS < 0 כך ש $dS = \frac{-dQ}{T}$, אם מקבלים רק עבודה ולא עוד מעבר חום, אז קיבלנו לS < 0 כלומר ממאגר מאנטרופיה קטנה בסתירה לחוק השני.

: מתקיים . T_2 למאגר למאגר מחום Q>0 מתקיים אם מעבירים: אם אם קלאוזיוס

$$0 \le \Delta S = \frac{Q}{T_2} - \frac{Q}{T_1} \Rightarrow T_2 \le T_1$$

הניסוחים של קלווין וקלאוזיוס הם מקרים פרטיים של הניסוח החדש הכללי יותר.

אוריה - תאוריה 8.2.4

- ראשית נכתוב את החוק הראשון ודיפרנציאל אנרגיה כללי כדי לבטא את האנטרופיה כדיפרנציאל שלם.

החוק הראשון של התרמודינמיקה עבור תהליך קווזיסטטי הפיך הינו

$$dU = dQ + dW = TdS - pdV$$

N גם גניח מנק' ייחוס לנקודה pV כמו לרוב. נעבוד במישור $S(A)=\int_0^A rac{dQ}{T}$ בתהליך הפיך: עניח כלשהי בתהליך הפיך: $S(A)=\int_0^A rac{dQ}{T}$ כמו לרוב. נניח גם pV כמו מפורש מנק' ייחוס לנקודה PV כמו לרוב. נניח גם PV

במישור זה נוכל לכתוב:

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{N,V} dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{N,T} dV$$

באמצעות 2 הביטויים לעיל נוכל לכתוב

$$dS = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{N,V} dT + \frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial V} |_{N,T} + p \right) dV$$

dS שלם של שיפרנציאל דיפרנניאל

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{N \ V} dT + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{N \ T} dV$$

כאשר

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{N,V} = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{N,V} = \frac{C_V}{T} \;\; , \;\; \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{N,T} = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial V}|_{N,T} + p\right)$$

עוד (ייתנאי אוילר"), כדי לחלץ שלם (הגזירה לא משנה (ייתנאי אוילר"), כדי לחלץ שסדר בכך שידוע עסדר הגזירה לא משנה (ייתנאי אוילר"), כדי לחלץ עוד איופררמציה

$$\frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right) = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial^2 U}{\partial V \partial T} \right) \ \ (=) \ \ \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right) = -\frac{1}{T^2} \left(\frac{\partial U}{\partial V} + p \right) + \frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial V \partial T} + \frac{\partial p}{\partial T} \right)$$

מהשוויון מתקבל (זה בדיוק הביטוי ממקודם!)

$$\frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial V} + p \right) = \frac{\partial p}{\partial T}$$

כעת נוכל לרשום את דיפרנציאל האנטרופיה:

$$\boxed{dS = C_V \frac{dT}{T} + \frac{\partial p}{\partial T} dV} = C_V \frac{dT}{T} + Nk_B \frac{dV}{V}$$

. כאשר הצבנו $p=\frac{Nk_BT}{V}$ עבור גז אידאלי. הביטוי הממוסגר כללי יותר (כי הוא לא בהכרח עבור גז אידאלי). לאחר אינטגרציה נקבל

$$\Delta S = C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + Nk_B \ln \frac{V_2}{V_1}$$

. תוצאה אידאלי בו N קבוע אידאלי של תהליך קווזיסטטי על תקפה עבור כל תהליך קווזיסטטי

תהליך איזותרמי: $T_1=T_2$ ולכן האיבר הראשון מתאפס. בתהליך איזותרמי: $V_1=V_2$ ולכן האיבר השני מתאפס. עלכן האיבר השני מתאפס. $\Delta S=C_p\ln\frac{T_2}{T_1}=C_p\ln\frac{V_2}{V_1}$ ומתקבל ומתקבל $\frac{T_2}{T_1}=\frac{V_2}{V_1}$ וכפי שמצופה נקבל $\frac{T_2}{T_1}=\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}$ בתהליך אדיאבטי הפיך: $\frac{T_2}{T_1}=\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}$

 $dS=rac{dQ}{T}=0$ תהליך איזנטרופי נקרא תהליך הפיך נקרא הפיך אדיאבטי תהליך אדיאבטי קווזיסטטי הוא הפיך. כל תהליך אדיאבטי קווזיסטטי הוא הפיך.

 $[\]Delta S = C_V \left(\gamma - 1
ight) \ln rac{V_1}{V_2} + N k_B \ln rac{V_2}{V_1} = N k_B \left(\ln rac{V_1}{V_2} - \ln rac{V_1}{V_2}
ight) = 0$ הסבר:

(1 חישוב אנטרופיה - דוגמה (תהליך לא הפיך 8.2.5

 (p_0,V_0) ב מתחילים מתחילים גז אידאלי. מתחילים במנוע בלתי נדמיין נדמיין הפיך

 $p_0 o 2p_0$ איזוכורי איזוכור (1

 $(2p_0,V_0) o (p_0,2V_0)$ התפשטות איזותרמית (2 איזותרמית (2 ב $2V_0 o V_0$ החיסה איזוברית (3

נחשב שינוי באנרגיה, מעבר חום, עבודה ואנטרופיה בכל שלב בתהליך.

1) הלחץ מוכפל לכן הטמפרטורה מוכפלת ולכן האנרגיה הפנימית מוכפלת.

$$\Delta U = Q = \frac{3}{2} N k_B (2T_0 - T_0) = \frac{3}{2} N k_B T_0$$

לפי המשוואה לאנטרופיה בתהליך איזוכורי:

$$\Delta S_1 = \frac{3}{2} N k_B \ln 2$$

. $W_{out}=Q$ מומר לעבודה שכולו לכן לכן הום, לעבר את עם את את לעבולו ולכן איזותרמי ולכן הטמפרטורה לעבודה את עם לעבודה לעבודה (2

$$W_{out} = \int\limits_{V_0}^{2V_0} p dV = Nk_B 2T_0 \int rac{dV}{V} = 2Nk_B T_0 \ln 2$$

לפי המשוואה לאנטרופיה בתהליך איזותרמי:

$$\Delta S_2 = Nk_B \ln 2$$

: בתהליך איזוברי (3

$$W = -\int p dV = p_0 V_0 = N k_B T_0$$

$$Q = C_p \Delta T = \frac{5}{2} N k_B (T_0 - 2T_0) = -\frac{5}{2} N k_B T_0$$

$$\Rightarrow \Delta U_3 = W + Q = -\frac{3}{2}Nk_BT_0$$

לפי המשוואה לאנטרופיה בתהליך איזוברי:

$$\Delta S_3 = C_p \ln \left(\frac{V_f}{V_i}\right) = -\frac{5}{2} N k_B \ln 2$$

כעת נסכם את החישוב בטבלה:

| | (1) | (2) | (3) | Total |
|---|---------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| $\frac{\Delta U_i}{Nk_BT_0}$ | 3/2 | 0 | -3/2 | 0 |
| $\frac{\frac{\Delta S}{Nk_B}T_0}{\frac{W_{out}}{Nk_B}}$ | $\frac{3}{2} \ln 2$ | ln 2 | $-\frac{5}{2} \ln 2$ | 0 |
| $\frac{W_{out}}{Nk_BT_0}$ | 0 | $2 \ln 2$ | -1 | $2\ln 2 - 1$ |
| $\frac{Q_{in}}{Nk_BT_0}$ | 3/2 | $2 \ln 2$ | _ | $2 \ln 2 + \frac{3}{2}$ |
| $\frac{Q_{out}}{Nk_BT_0}$ | 1 | 1 | 5/2 | $\frac{5}{2}$ |

כאשר הצבנו את החום ב Q_{in} כאשר היה חיובי וב Q_{out} כשהיה שלילי. U,S פונקציות מצב ולכן כמצופה התקבל שלאורך מחזור חזרו לערכן המקורי. אכן מתקיים Q_{in} משימור אנרגיה. $W_{out}+Q_{out}=Q_{in}$ לבסוף נחשב נצילות:

$$\eta = \frac{W_{out}}{Q_{in}} \approx 0.134$$

כיוון הפיכים אינם האינם ואיזוברים אינם כבר יודעים אאנו כבר פי שאנו (אף על אינו הפיך אינו שהתהליך אינו הפיך אינו הפיך אונו הפיך פי שאנו כבר יודעים אונם הפיכים) פיוון האינו הפיעל בין ב $\eta_c=1-\frac{T_0}{2T_0}=0.5$ היא בין ב T_0 ו-

הערה: אולי נראה כאילו יש סתירה בין זה שהתקבל שהאנטרופיה נשארה זהה $\Delta S=0$ ושהתהליך אינו הפיך. הפתרון - מצופה היה שהאנטרופיה תישאר זהה אפילו אם התהליך לא הפיך, כיוון שהיא פונקצית המצב. האמירה שהאנטרופיה גדלה עבור תהליך לא הפיך, לא הפיך, כיוון שהיא פונקצית אכן גדלה, נצטרך לבחון מערכת גדולה יותר (בפרט, נקבל שהאנטרופיה עבור תהליכים אדיאבטים בלבד - כלומר אם נרצה לראות שהאנטרופיה אכן גדלה, נצטרך לבחון מערכת גדולה יותר (בפרט, נקבל שהאנטרופיה של המאגרים בטמפ' T_0 גדלה).

נחשב בפירוש את השינוי באנטרופיה של המאגרים.

.(2 T_0 מסר מוכה ממפ' הגז הייתה לא בתהליך לא בתהליך מסר מסר מסר בטמפ' הגז הייתה מסר (1

$$\Delta S_{env,1} = \frac{Q}{2T_0} = \frac{-\frac{3}{2}Nk_BT_0}{2T_0} = -\frac{3}{4}Nk_B$$

2) התהליך האיזותרמי הוא הפיך לכן נצפה שבתהליך זה כמה שהשינוי באנטרופיה של המאגר יתקזז בדיוק עם השינוי באנטרופיה של הגז

$$\Delta S_{env,2} = \frac{-2\ln 2Nk_B T_0}{2T_0} = -\ln 2Nk_B$$

 $\Delta S_{env,2} + \Delta S_2 = 0$ אכן מתקיים

(3

$$\Delta S_{env,3} = \frac{5/2Nk_BT_0}{T_0} = \frac{5}{2}Nk_B$$

כך שהתקבל סך השינוי באנטרופיה:

$$\Delta S_{tot} = Nk_B \left(-\frac{3}{4} - \ln 2 + \frac{5}{2} \right) \approx 1.06Nk_B > 0$$

(תהליכים לא הפיכים) חישוב אנטרופיה - עוד דוגמאות (תהליכים לא הפיכים)

הרעיוו

רוצים לחשב אנטרופיה עבור תהליך לא הפיך. האנטרופיה היא פונקציית מצב ולכן מספיק למצוא תהליך מקביל, אשר נקודת ההתחלה והסיום שלו זהות לתהליך שאנו מעוניינים בו. אז נחשב את השינוי באנטרופיה בתהליך הפיך זה.

נקבל שהשינוי הכולל הוא אפס כמובן ($\Delta S=\int rac{dQ}{T}=0$ בתהליך מבודד הפיך), אך אין סיבה לחשב את השינוי באנטרופיה למערכת הכוללת הגדולה יותר (שבה $\Delta S=0$). נחשב רק לחלק של המערכת שבו אנו מעוניינים. כלומר

$$0 = \Delta S_{tot} = \Delta S + \Delta S_{env}$$

 ΔS יש ורק אד מעוניים אנו מהסביבה. אנו ותרומה שלנו ותרומה שלנו ותרומה יש

התפשטות אדיאבטית חופשית

המערכת הסטנטרדטית של מיכל, חצי גז וחצי ריק. הגז מתפשט וממלא את כל המיכל.

אומנם התהליך לא הפיך (ההתפשטות התרחשה באופן דינמי ולא קווזיסטטי), אך האנטרופיה פונקציית מצב ונוכל לחשב אותה על סמך נקודת ההתחלה והסיום.

 $dT=0 \Leftarrow dV$ בגז אידאלי. בגז אידאלי ומהחוק ומהחוק לdW=0 (p=0) ומהחפשטות וההתפשטות, וההתפשטות מבודד מבודי dW=0 (p=0) ומהחקשים שאכן התבצע שינוי: אבל כאורה נראה כאילו לא קרה כלום בתהליך. אבל כעת עם הידע החדש על אנטרופיה שרכשנו, אנחנו יודעים שאכן התבצע שינוי:

$$\Delta S = Nk_B \ln \frac{2V}{V} \Rightarrow \boxed{\Delta S = Nk_B \ln 2}$$

כלומר האנטרופיה באלה לכל חלקיק (הגיוני, האנטרופיה היא גודל אקסטנסיבי). כלומר האנטרופיה בא $k_B \ln 2$ לכל חלקיק הפיך). נשים לב גם שמתקיים - כא אונין הפיך (כאשר השוויון בתהליך הפיך). נשים לב גם האנטרופיה האוויון בתהליך הפיך).

תרמליזציה - מעבר חום

. בימיין להינן מבודדות משאר מביאים מביאים אותן ביחד כך שיש מגע, והינן משאר הסביבה. T_H, T_C משאר מתכת מהקוביות מהקוביות אותו קיבול חום.

אם הטמפ' הסופית היא T_f , משימור אנרגיה נקבל:

$$CT_H + CT_C = 2CT_f \Rightarrow T_f = \frac{T_C + T_H}{2}$$

כלומר הגענו לטמפ' הממוצעת. נחשב אנטרופיה לכל אחת מהקוביות (עוד פעם, התהליך לא הפיך, אבל נדמיין תהליך הפיך מתאים שמצבי ההתחלה והסיום שלו זהים לתהליך שלנו).

$$\begin{split} \Delta S = \int\limits_{T_C}^{T_f} \frac{dQ}{T} + \int\limits_{T_H}^{T_f} \frac{dQ}{T} = C \int\limits_{T_C}^{T_f} \frac{dT}{T} + C \int\limits_{T_H}^{T_f} \frac{dT}{T} = C \ln \frac{T_f}{T_C} + C \ln \frac{T_f}{T_H} \\ \Rightarrow & \Delta S = C \ln \frac{T_f^2}{T_C T_H} \end{split}$$

. בתהליך. אכן האנטרופיה אכן להציב אכן להציב אכן אמתקיים שמתקיים שמתקיים אכן להציב את להציב את ואכן ואכן אמתקיים אמתקיים א

צרבוב גזים אידאלים

נניח ישנם 2 גזים בנפחים ברגע מסוים מסירים את שניהם במיכל אך מופרדים המדה. שניהם עניח וטמפ' זהה p וטמפ' זהה p וטמפ' זהה p נניח ישנם 2 גזים בנפחים בחיב ברגע מסוים מסירים את המצב בראואת המצב p ובסוף p בראואת המצב בראואת המצב p ובסוף p בראואת המצב בראואת המצב בראואת מסירים את המצב בראואת בראואת בראואת המצב בראואת המצב בראואת בראואת בראואת המצב בראואת בראואת בראואת המצב בראואת ב

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = N_1 k_B \ln \frac{V_1 + V_2}{V_1} + N_2 k_B \ln \frac{V_1 + V_2}{V_2}$$

$$= N_1 k_B \ln \frac{N}{N_1} + N_2 k_B \ln \frac{N}{N_2}$$

$$= \sum_{i=1} N_i k_B \ln \frac{N}{N_i}$$

$$= -N k_B \sum_{i=1} x_i \ln x_i$$

. היה יהיה שונים עבור עבור הביטוי ובפועל . $x_i = \frac{N_i}{N}$ -ו $N = \sum_i N_i$ באדר הגדרנו כאשר כאשר

$$\Delta S_{mix} = -Nk_B \sum_{i=1} x_i \ln x_i > 0$$

(בגבול, באמצעות להופיטל) אחד של במקרה המקיקים. משמע כל הגז סוג משמע אות x=1 או במקרה או למקרה אל מקרה אחד אחד אחד אות משמע אות x=1 או באמצעות להופיטל. $\Delta S=0$

התפשטות בדומה להתפשטות בדיוק אותה בדיוק אותה בדיוק אותה בדיוק אותה בדיוק אותה בדיוק אותה בל בדומה במקרה אותה במל אחד בל בדומה להתפשטות באנטרופיה לגז אחד שמתפשט. באנטרופיה לגז אחד באנטרופיה לגז אחד באנטרופיה אדיאבטית שראינו מקודם. בלומר 2 גזים המתערבבים זהה באנטרופיה לגז אחד באנטרופיה אחד באנטרופיה אדיאבטית שראינו מקודם. בלומר 2 גזים המתערבבים האותה באנטרופיה אחד באנטרופיה אוני באנטרופיה אחד באנטרופיה אוני באנטרופיה אחד באנטרופיה אחד באנטרופיה אוני באנטרופיה אוני

 $x=rac{1}{2}$ עבור עבור את האנטרופיה ירוק. נקבל אחד אדום חלקיקים, אחד באותה כמות לנו 2 גזים אם יש לנו $x=rac{1}{2}$ אנטרופיה אם יירוק. נקבל את אם אם ישינוי באנטרופיה אנות אם היו שניהם אדומים? אז לפתע x=0 ואין שינוי באנטרופיה - לאנטרופיה אכפת מצבע הגז?

התשובה: כן. האנטרופיה מסמלת אי סדר במערכת. באופן מדויק יותר, היא תלויה במספר הסידורים של המערכת. מיד נסביר עוד.

8.3 הפירוש הסטטיסטי לאנטרופיה

בסוף המאה ה19, בולצמן מצא:

האנטרופיה של גוף תלויה במספר המצבים ה*מיקרו*סקופיים שיכולים להיות לו בהינתן המצב התרמודינמי ה*מקרו*סקופי שלו.

בפרט, האנטרופיה כתלות באנרגיה, נפח ומס' החלקיקים:

$$S(U, V, N) = k_B \ln \Omega(U, V, N)$$

N ומס' חלקיקים עפר ומס' ומס' ענפח ענים בעלי אנרגיה בעלי המצבים מספר מספר מספר מספר מ

לגבי הניסוי המחשבתי על 2 הגזים בצבעים שונים - במקרה של גז שכולו אדום, לא התרחש תהליך שמשנה מס' המצבים האפשריים של המערכת ולכן לא היה שינוי באנטרופיה. לעומת זאת כשהגזים בצבעים שונים, ישנם הרבה יותר מצבים של המערכת שבהם היא מעורבבת מאשר מספר המצבים בהם 2 הגזים בדיוק מסודרים בחצאי המיכל, ולכן היה שינוי באנטרופיה.

מערכת מכניקה סטטיסטית שנה הבאה, נלמד לחשב את Ω במפורש. אין זה פשוט - צריך למעשה לספור את כמות המצבים של המערכת בקורט. מכור מה קומינציות של מ*יקומי* החלקיקים קיימות, וגם להתחשב במספר הקומבינציות של *מהירויות* החלקיקים כך שתמיד האנרגיה הכוללת שלהם בסתכמת להיות שבה הם רציפים).

אם שתי תת מערכות של המערכת (S_1,S_2 וואנטרופיה (Ω_1,Ω_2 וואנטרופים של מספר המצבים של מספר מערכות (של שתיהן Ω_1,Ω_2 הכוללת (של שתיהן) ביחד) עם מספר המערכת מספר סידורים Ω_1 מכאו מתקבל

$$S_{tot} = k_B \ln (\Omega_1 \cdot \Omega_2) = k_B \ln (\Omega_1) + k_B \ln (\Omega_2) = S_1 + S_2$$

שזה כזה ברור! אבל נותן לנו אינטואיציה ללמה יש פה פונקציית ln - היא הופכת את המכפלה לסכום.

הנחת הארגודיות

ההנחה הבסיסית בפיזיקה סטטיסטית היא שכל המצבים המיקרוסקופים עבור מצב מקרוסקופי נתון, בעלי אותה ההסתברות.

⇒אם על מערכת מסוימת לא מתקיימת הנחת הארגודיות - אז הפיזיקה הסטטיסטית (שנלמד שנה הבא) לא חלה עליה.

כך נקבל את **החוק השני בפיזיקה הסטטיסטית**: מערכת סגורה (עם U, V, N נתונים) מתפתחת באופן טבעי בזמן למצב שבו ההסתברות הסטטיסטית מקסימלית. (כי לכל המצבים המיקרוסקופי הסתברות זהה, אז הדרך היחידה להגדיל את ההסתברות זה להגיע למצב עם מספר מצבים מיקרוסקופים גדול יותר - ובכך בדיוק קבענו שבכל תהליך מבודד האנטרופיה גדלה).

שימו לב - הגדרנו את האנטרופיה עצמה כעת, ולא רק את ההפרש בה. ובזאת נמשיך עם התרמודינמיקה שלנו לחוק שלישי.

החוק השלישי של התרמודינמיקה

.Nernst של ההנחה הוא החוק השלישי הוא

החוק השלישי - האנטרופיה של כל מערכת פיזיקלית שואפת לאפס כאשר הטמפרטורה שואפת לאפס.

בקוד במצב היסוד במצב המערכת (בדרך בלל) במצב היסוד. בקוונטים, יש מצב היסוד שהאנרגיה שלו היא המינימלית, מצב היסוד בקוונטים, יש מצב היסוד במצב היסוד בקוונטים, או המערכת במצב היסוד בקוונטים, יש מצב היסוד בקוונטים, יש מצב היסוד במצב היסוד בקוונטים, יש מצב היסוד בקוונטים, יש מצב היסוד במצב היסוד בקוונטים, יש מצב בקוונטים, $S = k_B \ln 1 = 0$ שלה. כיוון שהמצב יחיד, מתקבל

מסקנות:

T o 0 שואף לאפס כאשר (C_V, C_p) שואף החום (1 קיבול החום T o 0) אניתן להגיע ל-(2 לא ניתן להגיע ל-(2

נראה זאת.

.V הנפח אותו וכמובן וכמוב' לטמפ' ו-V לטמפ' ו- $T_i=0$ אותו מגיעים שבו אותו הנפח (1 השינוי באנטרופיה (ע"פ החוק השלישי בטמפ' 0 האנטרופיה מתאפסת):

$$\Delta S = S(T_f, V) - S(0, V) = S(T_f, V)$$

$$= \int_0^{T_f} \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{N, V} dT$$

$$= \int_0^{T_f} \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{dQ}{T}\right) dT$$

$$= C_V \int_0^{T_f} \frac{dT}{T}$$

מאשר יותר מאשר התהליך להתקיים להתקיים הייב לומר כאשר יותר שהאינטגרל האינטגרל מהר אסור מההליך מהיים לומר שהאינטגרל התבדר. כלומר כאשר מהיים מהחליך מהיים מהחליך מהיים מאשר

. בתהליך אדיאבטיT=0 בתהליך אדיאבטי (2

S=0 מתלכדת עם מתלכדת T=0 האיזותרמה ולפי לפי לפי

אבל אף זוג אדיאבטות לא נחתך.

T=0לא אדיאבטי בתהליך שנגיע איתכן לא יתכן לא דיאבטי לT
eq 0 אבטי להתחלנו אם התחלנו לא

דלק IV

הפורמליזם התרמודינמי

. בו. המון תוצאות אמפיריות - כעת לקראת סוף הקורס, נכניס אותן לפורמליזם מסודר ונראה כיצד ניתן להשתמש בו

9.1 התאוריה

מערכת תרמודינמית מתוארת ע"י קשר פונקציונלי "משוואת היסוד" בין כל המשתנים האקסטנסיביים שמתארים אותה.

בהצגת האנרגיה:

$$U = U(S, V, N_1, ..., N_C)$$

(כאשר יש סספר סוגים) מספר החלקיקים מכל מספר אוג מספר מספר (כאשר אנטרופיה: בהצגת האנטרופיה:

$$S = S\left(U, V, N_1, ..., N_C\right)$$

נבחר את ההצגה בהתאם למה שנוח. באמצעות משוואת היסוד ידועה כל האינפורמציה על המערכת התרמודינמית.

(1)

את כל העבודה ההפיכה שמתבצעת. dU=dQ+dW, כאשר שימור האנרגיה קובע כי dU=dQ+dW, כאשר אלסטי כמוdU=dQ+dW שדה חשמלי, שדה חשמלי, לדוגמה עם dD עבודה ע"י שדה מגנטי, dD שדה חשמלי, כוח אלסטי כמו קפיץ:

$$dW = -pdV + \vec{H} \cdot d\vec{M} + \vec{E} \cdot d\vec{p} + kdx + \sum_{j} \mu_{j} dN_{j} + \dots$$

מספר החלקיקים: באופן כללי נטפל במערכות שמורכבות ממספר רכיבים C (סוגים שונים של אטומים/מולקולות). בראקציות כימיות מספרי החלקיקים מכל סוג יכולים להשתנות וזה ישפיע על U.

 λ הומוגנית שכל המשתנים אקסטנסיביים, אם ניקח עותקים של מערכת, כולם יגדלו ב λ . כלומר משוואת היסוד היא הומוגנית מסדר ראשון.

$$U(\lambda S, \lambda V, \lambda N_i) = \lambda U(S, V, N_i)$$

$$S(\lambda U, \lambda V, \lambda N_i) = \lambda S(U, V, N_i)$$

(2) הגדרת המשתנים האינטנסיביים

נסתכל על שינוי ב-U שנובע משינויים במשתנים שלו.

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,\{N_i\}} dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,\{N_i\}} dV + \sum_{j=1}^{C} \left(\frac{\partial U}{\partial N_j}\right)_{S,V,N_{i\neq j}} dN_j$$

נסמן לנגזרות החלקיות שמות, ונגדירן כמשתנים אינטנסיביים.

+ טמפרטורה:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,\{N_i\}} \equiv T = T\left(S,V,\{N_i\}\right)$$

+ לחץ:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,\{N_i\}} \equiv -p = -p\left(S, V, \{N_i\}\right)$$

:22 פוטנציאל (אלקטרו)כימי +

$$\left(\frac{\partial U}{\partial N_{j}}\right)_{S,V,N_{i\neq j}} = \mu_{j} = \mu_{j} \left(S,V,\left\{N_{i}\right\}\right)$$

וכעת נרשום מחדש ונקבל את החוק הראשון של התרמודינמיקה, שכרגיל מוגדר רק בתהליכים הפיכים (קווזיסטטים) שרק בהם מוגדרים משתנים האינטנסיביים.

$$dU = TdS - pdV + \sum_{j=1}^{C} \mu_j dN_j$$

(S את בהצגת אגפים (נעביר אגפים ונבודד את בדומה, בדומה,

$$dS = \frac{1}{T}dU + \frac{p}{T}dV - \sum_{i=1}^{c} \frac{\mu_i}{T}dN_i$$

 $.(\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{V.N_i}=\frac{1}{T}$ המובן לדוגמה של הנגזרת הוא רכיב כל כמובן כאשר כאשר

שלוש המשוואות שקיבלנו עבור T,p,μ_j כפונקציה של $S,V,\{N_i\}$ נקראות משוואות המצב. ביודעין כל משוואות המצב ניתן לשחזר את משוואת היסוד באמצעות אינטגרציה ולקבל פונקציה קדומה.

 $T\left(\lambda S, \lambda V, \{\lambda N_i\}
ight) =$ - טענה: משוואות המצב הומוגניות מסדר 0. כלומר, המשתנים שמוגדרים ע"י נגזרות U הינם אינטנסיביים - 0. כלומר, המשתנים המצב הומוגניות מסדר U המשתנים המשתנים המצב הומוגניות מסדר U המשתנים המ

הוכחה: ידוע באמצעות כלל השרשרת ונקבל U כי U ($\lambda S, \lambda V, \{\lambda N_i\}$) השרשרת כלל השרשרת ונקבל הוכחה:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial \left(\lambda S\right)}\right)_{\lambda V,\left\{\lambda N_{i}\right\}}\frac{d\left(\lambda S\right)}{dS}=\lambda\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,\left\{N_{i}\right\}}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial U}{\partial (\lambda S)}\right)_{\lambda V, \{\lambda N_i\}} = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V, \{N_i\}}$$

$$\Rightarrow T(\lambda S, \lambda V, \{\lambda N_i\}) = T(S, V, \{N_i\})$$

j מסוג אנרגיה עוד להוסיף עוד בדיך צריך אנרגיה אנרגיה נותן ${\mu_j}^{22}$

משוואת היסוד אוילר של משוואת היסוד (3)

אם נקבל לפי גזור לפי לפי את משוואת של משוואת ההומוגונית אל משוואת ההומוגונית אם ניקח את משוואת ההומוגונית אל משוואת החומוגונית של משוואת החומוגונית שלחומוגונית של משוואת החומוגונית של משוואת התחומוגונית של משוואת התחמומוגונית של משוואת התומוגונית של מומומוגונית של משוואת התומומוג

$$U(\lambda S, \lambda V, \lambda N_i) = \lambda U(S, V, N_i)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial U}{\partial \left(\lambda S\right)} \frac{d\left(\lambda S\right)}{d\lambda} + \frac{\partial U}{\partial \left(\lambda V\right)} \frac{d\left(\lambda V\right)}{d\lambda} + \sum_{i=1}^{c} \frac{\partial U}{\partial \left(\lambda N_{i}\right)} \frac{d\left(\lambda N_{i}\right)}{d\lambda} = U$$

 $.\lambda=1$ עבור בפרט ולכן לכל נכון נכון שהתקבל הביטוי הביטוי

$$\frac{\partial U}{\partial S}S + \frac{\partial U}{\partial V}V + \sum_{i=1}^{c} \frac{\partial U}{\partial N_i} N_i \dots = U$$

נגזרות אלה הן בדיוק המשתנים האינטנסיביים שהגדרנו. כך מתקבלת הצגת אוילר:

$$U = TS - pV + \sum_{i=1}^{c} \mu_i N_i$$

באופן דומה בהצגת האנטרופיה

$$S = \frac{1}{T}U + \frac{p}{T}V - \sum_{i=1}^{c} \frac{\mu_i}{T}N_i$$

אסוואת המצב, מכאן ניתן לשחזר את משוואת היסוד. כתלות במשתנים האקסטנסיביים, מכאן ניתן לשחזר את משוואת היסוד. T,p,μ_i ביתן לראות שקיימת תלות בין המשתנים האינטנסיביים. נראה זאת מפורשות - נגזור את שבהצגת אוילר. *

$$dU = TdS + SdT - pdV + Vdp + \sum_{i=1}^{c} (\mu_i dN_i + N_i d\mu_i)$$

התקבל ביטוי לdU, אך כבר יש לנו ביטוי דומה לdU (שתלוי רק במשתנים האקסנטסיבים - החוק הראשון). נסיק משילובם שמתקיים:

$$SdT + Vdp + \sum_{i=1}^{c} N_i d\mu_i = 0$$

זוהי **משוואת Gibbs – Duhem** שמתארת את התלות במשתנים האינטנסיביים. בהצגת האנטרופיה:

$$Ud\left(\frac{1}{T}\right) + Vd\left(\frac{p}{T}\right) - \sum_{i=1}^{c} N_i d\left(\frac{\mu_i}{T}\right) = 0$$

ונקבל $v=rac{V}{N}$ ונפח לחלקיק ונפח לחלקיק לחלקיק אנטרופיה להגדיר נוכל להגדיר נוכל בפרט, בפרט, עבור בפרט, נוכל להגדיר אנטרופיה אנטרופיה בפרט, אינ

$$d\mu = sdT + vdp$$

רכיבים ש המערכת הנתונה. למערכת עם רכיבים האינטנסיביים האינטנסיביים הוא מספר ברגות החופש התרמודינמיות של המערכת הנתונה. למערכת עם רכיבים יש הרגות חופש הרמודינמיות. c+1

9.2 דוגמה - גז אידאלי

T(U,V,N)ו $p\left(U,V,N
ight)$ ו-T(U,V,N) בז אידאלי מתואר באמצעות משוואות משוואות משוואת המצב

$$pV = Nk_BT$$

$$U = \frac{1}{\gamma - 1}Nk_BT$$

p,T - משתנים אינטנסיבים 2

P, בתיהו איל האנטר לא משתנים איל האנטרופיה לע, V,N - משתנים אקסטנסיביים איל איל איל איל איל לכן האיוני להשתמש בהצגת האנטרופיה, לכן הגיוני להשתמש בהצגת האנטרופיה, לכן הגיוני להשתמש בהצגת האנטרופיה אינטרופיה, לכן הגיוני לה

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{\gamma - 1} k_B \frac{N}{U} \equiv \frac{1}{\gamma - 1} k_B \frac{1}{u}$$
$$\frac{p}{T} = k_B \frac{N}{V} \equiv k_B \frac{1}{v}$$

. במשוואת גיבס-דוהם. כדי למצואו כדי . $\frac{\mu}{T}\left(U,V,N\right)$ ניםסר לנו

$$\begin{split} d\left(\frac{\mu}{T}\right) &= \frac{U}{N}d\left(\frac{1}{T}\right) + \frac{V}{N}d\left(\frac{p}{T}\right) \\ &= u\frac{k_B}{\gamma - 1}\left(-\frac{1}{u^2}\right) + vk_B\left(-\frac{1}{v^2}\right) \\ \Rightarrow d\left(\frac{\mu}{T}\right) &= -\frac{k_B}{\gamma - 1}\frac{1}{u} - k_B\frac{1}{v} \end{split}$$

$$\Rightarrow \frac{\mu}{T} = -\frac{k_B}{\gamma - 1} \ln u - k_B \ln v + C$$

לקבל כלשהו, והוג סמטר עם עם $C = \frac{k_b}{\gamma - 1} \ln \phi$ בתור לסמנו ונהוג אינטגרציה קבוע קבוע ר

$$\mu = -k_B T \ln \left(v \left[\frac{u}{\phi} \right]^{\frac{1}{\gamma - 1}} \right)$$

כעת נציב בהצגת אוילר של האנטרופיה ונקבל

$$S = \frac{1}{\gamma - 1} N k_B + N k_B + N k_B \ln \left(\frac{V}{N} \left[\frac{U}{N \phi} \right]^{\frac{1}{\gamma - 1}} \right)$$

$$\Rightarrow S(U, V, N) = N k_B \left[\frac{\gamma}{\gamma - 1} + \ln \left(\frac{V}{N} \left[\frac{U}{N \phi} \right]^{\frac{1}{\gamma - 1}} \right) \right]$$

. אטומי. אידאלי של גז אידאלי משוואת היסוד Sackur-Tetrode משוואת . נשאישי השלישי. בסתירה מתבדר בסתירה Sש נוכל הציב T o 0 נשאיף השלישי. S(T,V,N) ולקבל U(T)

מסקנה: גז אידאלי בטמפרטורה אפס זו סתירה לחוק השלישי של התרמודינמיקה - וזה בסדר, בכל מקרה הרבה לפני שהגז יגיע לטמפ' 0 הוא יהפוך לנוזל/גז וכבר לא יקיים את משוואת היסוד שמצאנו. לטמפ' אותו איז אידאלי שתי משוואות מצב ולא שלושה (ומכך נובעת דרגת החופש ϕ במשוואת היסוד), היא שאי אפשר להביא אותו לטמפ' הסיבה שיש לגז אידאלי שתי מדיר שם את האנטרופיה בתור S=0 - אז ניתן לדבר רק על הפרשי אנטרופיה.

(אגב בקוונטים נגלה שm קבוע פלאנק h . $\phi=rac{3h^2}{4\pi m}$ מסת מסת אגב (אגב בקוונטים אבי

:(U את מבודדים (מבודדים האנרגיה נעבור

$$U\left(S,V,N\right) = N^{\gamma}\phi\left(\frac{1}{V}\right)^{\gamma-1}e^{\frac{S(\gamma-1)}{Nk_B}-\gamma}$$

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,N} = \frac{\gamma - 1}{Nk_B} U$$

$$p = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,N} = (\gamma - 1) \frac{U}{V} = \frac{Nk_B T}{V}$$

$$\mu = \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{S,V} = \gamma \frac{U}{N} - \frac{S(\gamma - 1)}{N^2 k_B} U = \dots = -k_B T \ln \left(\frac{V}{N} \left[\frac{U}{N\phi}\right]^{\frac{1}{\gamma - 1}}\right)$$

9.3 שיווי משקל תרמודינמי ופוטנציאלים תרמודינמים

מחוק השני ניסחנו אפיון לשיווי משקל תרמודינמי - עקרון המקסימום של האנטרופיה.

9.3.1 עקרון המקסימום של האנטרופיה

ערכו של כל משתנה חופשי בשיווי משקל, בהינתן המצב המקרוסקופי $U,V,\{N_i\}$ הוא זה שיביא למקסימום של האנטרופיה. כלומר שיווי משקל בתהליך כזה הוא מקסימום של $S\left(U,V,\{N_i\}
ight)$.

* נרצה למצוא אפיוז שקול של שיווי משקל תרמודינמי. אד בהצגת האנרגיה.

9.3.2 עקרון המינימום של האנרגיה הפנימית

ערכו של כל משתנה חופשי בשיווי משקל, בהינתן המצב המקרוסקופי של $S,V,\{N_i\}$ (כלומר המערכת איזנטרופית) הוא זה שיביא למינימום של האנרגיה הפנימית. כלומר שיווי משקל בתהליך כזה הוא מינימום של $U(S,V,\{N_i\})$.

הוכחה: נניח בשלילה שאנו לא במינימום אנרגיה - אז נוכל להשקיע את האנרגיה לביצוע עבודה על מערכת שנייה, שבחזרה תחמם את המערכת המקורית שלנו. אבל חימום המערכת שקול לעלייה באנטרופיה, והנחנו שהיינו באנטרופיה המקסימלית. כלומר קיבלנו "אנרגיה לא מינימלית⇒מצב לא שיווי משקל" או באופן שקול "שיווי משקל⇒אנרגיה מינימלית".

- * 2 העקרונות שקולים אך מתארים תהליכים שונים. אחד בו האנרגיה קבועה ומגיעים למקסימום אנטרופיה, והשני איזנטרופי שבו מגיעים למינימום אנרגיה.
 - * אם האנטרופיה קבועה, אז העבודה שניתן לבצע חסומה ע"י האנרגיה הפנימית שיש למערכת:

$$dU = dQ + dW < TdS - dW_{out} \stackrel{\text{incore}}{=} -dW_{out}$$

$$\Rightarrow dW_{out} \leq -(dU)$$

ובפרט עם הנפח קבוע נקבל שנותן לנו את שנותן לעו נקבל נקבל בקבוע נקבל שנימום שנותן לנו את עקרון מינימום האנרגיה.

9.3.3 פוטנציאלים תרמודינמים וטרנספורם לג'נדר

מוטיבציה

הדברים שמצאנו משמעותיים, אך עם זאת רוב התהליכים שמעניינים אותנו הם לאו דווקא אלו שכעת בחנו (באחד U,V,N קבועים ובשני אדברים שמצאנו משקל בתהליך כללי... S,V,N

הרעיון

הנגדיר גדלים חדשים בשם פוטנציאלים תרמודינמים, כך שכל פוטנציאל יתאים לתהליך מסוג מסוים - עבור כל פוטנציאל כזה נוכל לנסח עקרון שיווי משקל בדומה לאלה שניסחנו עבור U,S, אך בהתאם לגדלים שנשארים קבועים בתהליך זה.

אם יש לנו לדוגמה עקרון מינימום עבור $U\left(S,V,\{N_i\}
ight)$ ונרצה להחליף אותו בעקרון מינימום שמבוסס על פונקציה אחרת שתלויה במשתנים אחרים. הדרך לעשות זאת היא טרנספורם לג'נדר, אשר לוקח פונקציה במשתנה אחד וממיר אותה לפונקציה במשתנה אחר, ללא אובדן אינפורמציה.

ניתן דוגמה.

9.3.4 האנרגיה החופשית של הלמהולץ

. קבועים T, V, N בהם ההליכים עבור עבור קבועים.

 $T=rac{\partial U}{\partial S}$ יש לנו עקרון מינימום עבור $U(S,V,\{N_i\})$ ונרצה להחליף אותו בעקרון מינימום שמבוסס על פונקציה אחרת F, שתלויה בF ונרצה להחליף אותו בעקרון מינימום שמבוסס על פונקציה אחרת איניבר. במקום F (ושמכילה את כל האינפורמציה על המערכת - כלומר הינה הצגה חדשה למשוואת היסוד). נשתמש בטרנספורם לג'נדר. $F=U-S\left(rac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,\{N_i\}}$

$$F(T, V, \{N_i\}) = U - TS$$

F של דיפרנציאל של

$$\begin{split} dF &= dU - TdS - SdT \\ &= -SdT - pdV + \sum \mu_j dN_j \end{split}$$

$$U = F + TS = F - T \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,\{N_i\}}$$

אם האנרגיה אנרגיה האנרגיה לבצע אנרגיה הגיון לקרוא לF און מכאן מכאן שניתן לבצע אנרגיה שניתן אנרגיה אנרגיה אניתן לבצע אורה אניתן לבצע האניתן לבצע אורה אניתן באמצעותה עבודה). נראה זאת:

$$0 \le dS_{tot} = dS + dS_{env}$$

$$= dS - \frac{dQ}{T_{env}}$$

$$= \frac{1}{T_{env}} [T_{env}dS - dU - dW_{out}]$$

$$= \frac{1}{T_{env}} [-dF - dW_{out}]$$

ולכן מתקבל

$$dW_{out} \le -(dF)_T$$

ובא. אין אין או הנפח נוכל נוכל ולכן ולכן ונקבל עבודה ונקבל אין אין אין אין אין הבא. ובפרט אם ובפרט אין אין עבודה ונקבל

עקרון האנרגיה החופשית הלמהולץ המינימלית 9.3.5

ערכו של כל משתנה חופשי בשיווי משקל, בהינתן המצב המקרוסקופי של $T,V,\{N_i\}$ הוא זה שיביא למינימום של האנרגיה החופשית של הלמהול.. כלומר שיווי משקל בתהליך כזה הוא מינימום של $T,V,\{N_i\}$ בערכו של האנרליד. כלומר שיווי משקל בתהליך כזה הוא מינימום של $T,V,\{N_i\}$

9.3.6 אנתלפיה

:נקבל .
$$H=U-\left(rac{\partial U}{\partial V}
ight)_{S,N}V$$
 נגדיר

$$H = U + pV$$

:שוב נחשב דיפרנציאל

$$\begin{split} dH &= SdT - pdV + pdV + Vdp + \sum \mu_j dN_j \\ &= TdS + Vdp + \sum \mu_j dN_j \end{split}$$

.H(S,p,N) כלומר

H י"י איזוברי העבודה שניתן לבצע חסומה ע"י \star

$$dW_{out}^{useful} \le -\left(dH\right)_p$$

*נרצה לאפיין שיווי משקל באמצעות האנתלפיה. ידוע שבשיווי משקל האנרגיה מינימלית.

$$0 \le dU_{tot} = dU + dU_{env}$$
$$= dU + pdV$$
$$= (dH)_p$$

dH < 0 אכן קיבלנו שבתהליך איזוברי

עקרון האנתלפיה המינימלית 9.3.7

ערכו של כל משתנה חופשי בשיווי משקל, בהינתן המצב המקרוסקופי של $S,p,\{N_i\}$ הוא זה שיביא למינימום של האנתלפיה. כלומר שיווי $H(S,p,\{N_i\})=U+pV$ משקל בתהליך כזה הוא מינימום של

9.3.8 האנרגיה החופשית של גיבס

$$G = U - \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right) S - \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right) V = U - TS + pV$$
$$= H - TS$$
$$= F + pV$$

$$dG = TdS - pdV - TdS - SdT + pdV + Vdp + \sum \mu_j dN_j$$
$$= -SdT + Vdp + \sum \mu_j dN_j$$

G = G(T, p, N) אז אכן

$$0 \leq dS_{tot} = dS + dS_{env}$$

$$= dS - \frac{dQ}{T_{env}}$$

$$= \frac{1}{T_{env}} [T_{env}dS - dU - dW_{out}]$$

$$= \frac{1}{T_{env}} \left[T_{env}dS - dU - pV - dW_{out}^{useful} \right]$$

$$= -\frac{1}{T_{env}} \left[(dG)_{T,p} + dW_{out}^{useful} \right]$$

*כך שקיבלנו חסם עליון לעבודה

$$dW_{out}^{useful} \le - (dG)_{T,p}$$

 $dG \leq 0$ אואם בשיווי מינימום נקבל עקרון נקבל עבודה אואה אוא

9.3.9 עקרון מינימום האנרגיה החופשית של גיבס

ערכו של משתנה חופשי בשיווי משקל, בהינתן המצב המקרוסקופי של $T,p,\{N_i\}$ הוא זה שיביא למינימום של האנרגיה החופשית של גיבס. כלומר שיווי משקל בתהליך כזה הוא מינימום של $G\left(T,p,\{N_i\}
ight)=U-TS+pV$

9.3.10 הפוטנציאל הגרנד-קנוני

$$\Omega(T, V, \mu) = U - \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right) S - \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right) N = U - TS - \mu N$$
$$= F - \mu N$$

$$\begin{split} d\Omega &= \mathcal{T} dS - p dV + \mu d\mathcal{N} - S dT - \mathcal{T} dS - \mu d\mathcal{N} - N d\mu \\ &= -S dT - p dV - N d\mu \end{split}$$

 T, V, μ בן יש תלות רק בא

9.3.11 הצגת אוילר של פוטנציאלים תרמודינמים

ניתן לכתוב את כל הפוטנציאלים התרמודינמים בצורת אוילר. ניזכר בצורת אוילר:

$$U = TS - pV + \sum \mu_j N_j$$

מכאן מיד ניתן לקבל את צורות אוילר של יתר הפוטנציאל התרמודינמים.

$$\begin{split} F &= U - TS = -pV + \sum \mu_j N_j \\ H &= U + pV = TS + \sum \mu_j N_j \\ G &= U - TS + pV = \sum \mu_j N_j \end{split}$$

9.3.12 דוגמה - אנרגייה חופשית של גז אידאלי

נניח גז חד אטומי, $\frac{1}{\gamma-1}=\frac{3}{2}$. לפי הגדרת האנרגיה החופשית של הלמהולץ, והצגת אוילר של:

$$F = U - TS = -pV + \mu N$$

נקבל (נציב משוואת המצב של גז אידאלי ואת שמצאנו):

$$F = -Nk_BT + \mu N = -Nk_BT \left\{ 1 + \ln \left[\frac{V}{N} \left(\frac{U}{N\phi} \right)^{3/2} \right] \right\}$$

U=0 נציב T גע ולא U מיימנו, כי יש לכל פוטנציאל את המשתנים הטבעיים שלו T שלו T אך כתבנו עם הלא פוטנציאל את המשתנים הטבעיים שלו

$$F = -Nk_BT + \mu N = -Nk_BT \left\{ 1 + \ln \left[\frac{V}{N} \left(\frac{3k_BT}{2\phi} \right)^{3/2} \right] \right\}$$

מקוונטים ידוע לנו $\phi = \frac{3h^2}{4\pi m}$ נגדיר את אורך הגל התרמי של החלקיק (נלמד בשנה הבאה):

$$\lambda_{therm}^2 = \frac{\phi}{\frac{3}{2}k_BT} = \frac{h^2}{2\pi m k_BT}$$

ואז נוכל לרשום:

$$\boxed{F = -Nk_BT \left\{ \ln \left(\frac{V}{N\lambda_{th}^3} \right) + 1 \right\}}$$

9.4 קשרי מקסוול

קשרי/יחסי מקסוול הם הזהויות המתקבלות מגזירת פוטנציאל תרמודינמי (שהינו פונקצייה מצב) לפי 2 משתנים - לפי תנאי אוילר נוכל לגזור באיזה סדר שנרצה, ומהשוויון נקבל זהות.

מלבד הקשרים התאורטים שזה נותן לנו, יש לזה שימוש ניסיוני - לרוב קל יותר למדוד בניסוי אגף אחד מאשר את השני, בקשרי מקסוול. אז קשרים אלה נותנים לנו דרך למצוא את הגודל הקשה למדידה.

לדוגמה, עבור האנרגיה הפנימית (עבור מערכת הומוגנית, חלקיק מסוג אחד בלבד):

$$\begin{split} dU &= \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,N} dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,N} dV + \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{S,V} dN \\ &= TdS - pdV + \mu dN \end{split}$$

כעת קשרי מקסוול הם:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_{S,N} = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_{V,N}$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial N}\right)_{S,V} = \left(\frac{\partial \mu}{\partial S}\right)_{V,N}$$

$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial V}\right)_{S,N} = -\left(\frac{\partial p}{\partial N}\right)_{S,V}$$

וכמובן ישנם עוד קשרי מקסוול עבור כל אחד מהפוטנציאלים התרמודינמים האחרים.

9.4.1 הריבוע הקדוש

ראשית, יש דרך לזכור את הפוטנציאלים התרמודינמים, באמצעות המשפט.

Great physicists have studied under very fine teachers

נכתוב את האות הראשונה של כל מילה סביב ריבוע ונקבל:



- .1 בריבוע כולו מתאר רק תהליכים בN
- 2. הפוטנציאלים התרמודינמים על צלעות הריבוע, והמשתנים השונים על הקודקודים
 - . $(\frac{\partial U}{\partial V} = -p \;, \frac{\partial U}{\partial S} = T)$ בפינות מופיעים משתנים מופיעים .3
- $(H\left(S,p,N\right),G\left(T,p,N\right)...)$ בהם עלוי שהוא המשתנים מופיעים מופיעים ליד כל פוטנציאל ליד כל 4.
- .5 את הדיפרנציאל של כל פוטנציאל נוכל לכתוב באמצעות החצים (כאשר כיוון החץ יתן את הסימן, והמשתנה הקרוב יהיה אינפי). לדוגמה .dG = Vdp - SdTאנ .dU = TdS - pdV
- 6. את קשרי מקסוול נוכל לקרוא באמצעות קודקודי הריבוע. נתחיל מאחת הפינות ונלך עם כיוון השעון, ונרשום נגזרת חלקית על סמך 3 S או p או בתחיל מהקודקוד הרביעי p או p או בתחיל מהקודקוד הרביעי p או p או בתחיל מהקודקוד הרביעי על כיוון השעון, ובדומה נכתוב נגזרת חלקית $\left(\frac{\partial 1}{\partial 2}\right)_3$ (וכל פעם שגוזרים את p או p או p או p או בתחיל משוואה כדי לקבל סימנים נכונים). לפי קשרי מקסוול מתקיים השוויון בין הנגזרות. $\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p$ נקבל p בקודקוד p נקבל p נקבל p בקודקוד p נקבל p בקודקוד p נקבל p בקודקוד p נקבל p בקודקוד p בינור p בקודקוד p בקודקוד p בינור p בקודקוד p בינור p ב

$$\left(rac{\partial T}{\partial p}
ight)_S=\left(rac{\partial V}{\partial S}
ight)_p$$
 לדוגמה אם נתחיל בקודקוד T , נקבל

9.4.2 מדידות ונגזרות נפוצות

נהוג להשתמש בקשרי מקסוול כדי עבור מביטויים עם נגזרות שונות, מספר נגזרות ספציפיות אשר אותן קל למדודן ניסיונית. אלה הן: (dH=dQ קיבול איזוברי (בתהליך קבוע בלחץ קבוע (1

$$C_p \equiv \left(\frac{dQ}{dT}\right)_p \stackrel{dQ=TdS}{=} T \left(\frac{dS}{dT}\right)_p$$
$$= \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p$$

(בדומה יש קיבול החום בנפח קבוע)

(3 מקדם ההתפשטות התרמית (מה הגדילה היחסית בנפח כשמחממים גוף)

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$$

4) מקדם הדחיסות האיזותרמית

$$\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T$$

 $(\kappa_S$ יש איזנטרופי דחיסות מקדם יש מקדם)

מתקיים באופן כללי:

$$C_p = C_V + \frac{TV\alpha^2}{\kappa_T}$$

(ניתן להוכיח זאת באמצעות כתיבת הנגזרות ופתירה) . $\frac{TV\alpha^2}{\kappa_T}=Nk_B$ ובפרט ראינו שעבור גז אידאלי

9.4.3 דוגמה

מהו השינוי בטמפרטורה בדחיסה אדיאבטית הפיכה? מהו השינוי בטמפרטורה בדחיסה לאורך העהליך איזנטרופי מארב $dS=\frac{dQ}{T}=0$ ישיזנטרופי התהליך הי

$$\Delta T = T(S, p_f, N) - T(S, p_i, N)$$

אז כמובן שאנו מעוניינים בנגזרת מעוניינים מתקיים מתקיים אז כמובן

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S \left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p = -1$$

ועל כן

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = -\frac{\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T}{\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p}$$

כך שהתקבל כך כך כך כל ת $\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T=-\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p=-\alpha V$ מקטוול מקטרי ומקשרי כעת ידוע כעת ידוע כעת ידוע

$$\boxed{\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \frac{\alpha V T}{C_p}}$$

אכן הצלחנו לבטא את הנגזרת באמצעות גדלים שקלים יותר למדידה במערכת. אכן הצלחנו לבטא את הנגזרת לבצע אינטגרציה ולמצוא ומערכת המתאימה ניתן לבצע אינטגרציה ולמצוא $\frac{dT}{dp}=\frac{V}{C_p}=\frac{Nk_BT}{pC_p}$, אז אידאלי הידאלי אינטגרציה אינטגרציה

$$\int \frac{dT}{T} = \frac{Nk_B}{C_p} \int \frac{dp}{p}$$

וכו וכו...

9.5 מעברי פאזה ויציבות תרמודינמית

$d^2U > 0$ מצב מצב 9.5.1

ראינו שבשיווי משקל הנגזרת הראשונה של הפוטנציאל התרמודינמי (המתאים לתהליך) מתאפסת. אך במינימום לא רק שהנגזרת הראשונה מתאפסת, גם הנגזרת השנייה חיובית. נניח למען הפשטות $U=U\left(S,V
ight)$:

$$0 < d^{2}U = \frac{1}{2} \frac{\partial^{2}U}{\partial S^{2}} (dS)^{2} + \frac{\partial^{2}U}{\partial V \partial S} dS dV + \frac{1}{2} \frac{\partial^{2}U}{\partial V^{2}} (dV)^{2}$$

נרצה לבצעת החלפת משתנים כדי להיפטר מהאיבר המעורב dSdV, שאיננו יודעים אם הוא שלילי (ידוע ידוע ידועם, והיינו רוצים, והיינו רוצים). להסיק משהו על כל איבר, אך בינתיים איננו יכולים).

(תהליך זה למעשה שקול ללכסון באלגברה לינארית).

ראשית נכתוב את הנגזרות הרלוונטיות:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial S^2} \equiv U_{SS} = \left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_V = \frac{T}{C_V}$$

$$U_{SV} = U_{VS} = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V = \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S$$

$$U_{VV} = \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{S}$$

וכעת נעבור מתלות בS לתלות בU=U(T,V) - זה ישלים את הלכסון (כי רון ליפשיץ אמר). המעבר לא חשוב פיזיקלית, אבל הוא תרגול טוב של נגזרות חלקיות:

$$dT = \left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_{V} dS + \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_{S} dV$$
$$= U_{SS} dS + U_{SV} dV$$

$$\Rightarrow dS = \frac{1}{U_{SS}} dT - \frac{U_{SV}}{U_{SS}} dV$$

ועל כן

$$d^{2}U = \frac{1}{2}U_{SS} \left[\frac{1}{U_{SS}} dT - \frac{U_{SV}}{U_{SS}} dV \right]^{2} + U_{VS} \left[\frac{1}{U_{SS}} dT - \frac{U_{SV}}{U_{SS}} dV \right] dV + \frac{1}{2}U_{VV} (dV)^{2}$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{U_{SS}} (dT)^{2} + \left(U_{VV} - \frac{U_{SV}^{2}}{U_{SS}} \right) (dV)^{2} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{U_{SS}} (dT)^{2} + F_{VV} (dV)^{2} \right]$$

אכן קיבלנו אכסון, נראה רק שהמעבר האחרון נכון:

$$F = F(T, V) = U(S(T, V), V) - TS(T, V)$$

נגזוררר

$$\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T} = \underbrace{\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V}}_{T} \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{T} + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S} - T \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{T} \\
= \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S} = -p$$

נגזור פעם שנייה

$$F_{VV} = \left(\frac{\partial}{\partial S} \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S\right)_V \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T + \left(\frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S\right)_S$$
$$= U_{SV} \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T + U_{VV}$$
$$= U_{VV} - \frac{U_{SV}^2}{U_{SS}}$$

כאשר המעבר האחרון נובע מזה ש

$$0 = \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_T = \frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right) = U_{SS} \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T + U_{SV}$$

הביטוי שקיבלנו הוא

$$0 < d^{2}U = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{U_{SS}} (dT)^{2} + F_{VV} (dV)^{2} \right]$$

$$\frac{1}{U_{SS}} = \frac{C_V}{T} > 0$$

בסביבת, זה די במצב בסביב, זה די ברור - אם נכניס חום למערכת על משמעו מינים שקיבול משמעו אנחנו במצב יציב, בסביבת + מינימום) הטמפי שלה תגדל.

$$F_{VV} = -\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T = \frac{1}{V\kappa_T} > 0$$

. מכאן נסיק ש κ_T חיובי. כלומר התפשטות איזותרמית של מערכת תרמודינמית יציבה בהכרח מקטינה את הלחץ שלה.

במעבר פאזת. משמע שאנחנו במצב יציב. ברגע שאיננו במצב היוביים, זה אומר שאיננו במעבר פאזת. κ_T או κ_T או היוביים, זה אומר שאיננו במצב יציב. ברגע היבים היוביים, זה אומר שהיוביים, זה אומר שהיובים, זה אומר שהיוביים, זה אומר שהיובים, זה אומר שהיוביים, ומרכיים, ומרכ

9.5.2 דו קיום

דו קיום הוא שיווי משקל בין 2 פאזות שונות.

G בינה של אינבית באנרגיה באנרגיה לכן - לכן - לכן - לכן ביאגרמת באנרגיה באנרגיה לכן - לכן הגיוני

. בין 2 פאזות עקומה אמפרידה בין pT בדיאגרמת נדמיין בדיאגרמת

.iה מספר החלקיקים בפאזה N_i

 $\mu_i=g_i\left(T,P
ight)$ אנרגיית איבס פר חלקיק פאזה ה

אנרגיית גיבס הכוללת:

$$G = g_1 N_1 + g_2 N_2$$

כמובן מספר החלקיקים נשמר ולכן $dN_2=-dN_1$. נדרוש שיווי משקל במצב הדו קיום (כלומר על העקומה) - כלומר מינימום אנרגיית גיבס.

$$0 = dG = g_1 dN_1 + g_2 dN_2$$
$$= (g_1 - g_2) dN_1$$
$$\Rightarrow \boxed{g_1 = g_2}$$

, איז היא שווה. בפאזות היא אינרגיית אינס לחלקיק אל 2 הפאזות היא שווה. קיום, אנרגיית אינס אינר אינר היא שווה. אווה, אווי, כי ציפינו שבערכי p,T שעבורם נקבל את פאזה 1, יתקיים $g_2 < g_1$ שעבורם נקבל את פאזה 2, יתקיים p,T שעבורם נקבל את פאזה 2, יתקיים

אם נבחן 2 נקודות במרחק אינפי אחת מהשנייה על עקומת הדו קיום, נקבל עבורן

$$g_1(T, p) = g_2(T, p)$$

 $g_1(T + dT, p + dp) = g_2(T + dT, p + dp) \Rightarrow dg_1 = dg_2$

כמובן שהן חייבות להשתנות באותה הכמות על העקומה, כדי להישאר שוות אחת לשנייה. ידוע

$$dG = -SdT + Vdp$$

 N_i ולאחר חלוקה ב

$$(d\mu_i =) dq_i = -s_i dT + v_i dp$$

שזוהי פשוט משוואת גיבס דוהם. מהשוויון

$$-s_1dT + v_1dp = -s_2dT + v_2dp$$

ולכן:

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta s}{\Delta v} = \frac{\Delta S}{\Delta V}$$

משוואת קלאוזיוס קפרון.

 $\Delta S = \frac{mL}{T}$ כלומר שמועבר, הכמוס הכחום נובע הובע באנטרופיה באנטרופיה השינוי באנטרופיה היש

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L}{T\Delta v}$$

(L של ליחידות בנפח מול... בהתאם ליחידות של Δv

כעת נוכל להבין את שיפועי העקומות בדיאגרמת פאזה שציירנו כבר בתחילת הקורס.

*במעבר מנוזל לגז גם האנטרופיה וגם הנפח חיוביים, ולכן שיפוע קו הדו קיום בהכרח חיובי.

*במעבר ממוצק לנוזל, האנטרופיה (כמעט - יש גם קוונטים) תמיד גדלה.

ברוב החומרים גם הנפח גדל ואז השיפוע חיובי, אך במים הנפח קטן ומכאן האנומליה של המים.

הנזל והגז שבו הלחץ את המשוואה הדיפרנציאלית נקבל את משוואת קו הדו קיום. p(T) נקרא "לחץ האדים" (בהינתן T זהו הלחץ שבו הנוזל והגז * בשיווי משקל ונוכל למצוא את שניהם בדו קיום).

נסמן בl את החום הכמוס לחלקיק ו- Δv השינוי בנפח לחלקיק.

$$\frac{dp}{dT} = \frac{l}{T\Delta v}$$

 v_g בגלל שנפח הגז כה גדול ביחס לנפח הנוזל, השינוי בנפח הוא בקירוב פשוט נפח הגז עצמו בגלל בנחס בגלל ביחס לנפח הנוזל, המצב ב $\Delta v=v_g-v_lpprox v_g=rac{k_BT}{p}$ כלומר באלי, ולכן משוואת המצב בדי לפתורה לאביל את עצמינו לחלק שבו החום הכמוס בקירוב קבוע. כעת נותר רק לפתור את המשוואה. כדי לפתורה נגביל את עצמינו לחלק שבו החום הכמוס בקירוב קבוע.

$$\frac{dp}{dT} = \frac{lp}{T^2 k_B} \Rightarrow \frac{dp}{p} = \frac{l}{k_B} \frac{dT}{T^2} \Rightarrow \ln p = -\frac{l}{k_B} \frac{1}{T} + C \Rightarrow \boxed{p = p_0 e^{-\frac{l}{k_B T}}}$$

הלחץ גדל אקספוננציאלית.

9.5.3 חוק הפאזה של גיבס

נספור את מספר דרגות החופש התרמודינמיות p במצב שבו מערכת עם p סוגי חלקיקים נמצאת בשיווי משקל של פאזות שונות. בספור את מספר דרגות החופש התרמודינמיות p במצב שבו מערכת עם p משתנים שונים p משתנים p משתנים שונים p משתנים שונים p משתנים שונים p משתנים p משתני

בכל אחת מp האילוצים האינטנסיביים (גיבס-דוהם), אבל אם כולן קיימות הזמן כל p האילוצים מתקיימים בכל אחת מp דרגות הפש.

חוק הפאזות של בשיווי משקל של פאזות שנמצאת עם רכיבים של מערכת עם של מערכת שונות באותו שונות באותו של היבס קובע שמספר דרגות החופש של מערכת עם c

$$F = c - p + 2$$

כפי שבדיוק הראינו.

F=3-p אזי ואיי הומוגנית בור מערכת מערכת אזי

. אם יש רק פאזה תופסת משטח במרחב הפאזה. F=2 ויש 2 דרגות חופש p=1 אחת רק פאזה שו יש רק אחת יש רק אחת אחת ויש במרחב הפאזה.

אם יש p=2 אז הדו קיום תופס קו. F=1 אחת דרגת איש דרגת p=2 אז יש אחת ביש

. אם יש 3 פאזות בדיאגרמת חופש p=3 אז אין דרגות חופש p=3 אז אין דרגות שולשת אין דרגות אם יש

. הופש. דרגות אל דרגות מספר שלילי של כזה כי אין כזה p=4 האזות לא ייתכנו

9.5.4 משוואת ון-דר-ואלס

התיקון הראשון למשוואת המצב של גז אידאלי, אשר מביאה בחשבון אינטרקציה בין חלקיקים - מכיל שני שינויים ממשוואת גז אידאלי.

באינטרקציה טיפוסית, החלקיקים לא טעונים ו-

- הנפח הפנוי. הנפח לא יכול להיכנס אליו. הנפח הפנוי שה הלקיק שאף הלקיק לא יכול להיכנס אליו. הנפח הפנוי אם זוג חלקיקים מאוד קרובים יש ביניהם דחייה מאוד חזקה. כאילו לכל חלקיק כלשהו בגז הוא V-Nb (במקום V כמו בגז אידאלי).
- הקטנה האידאלי. האידאלי. ההקטנה למרחק הזה יש משיכה בין החלקיקים (משיכה בין דיפולים, קלאסית 2), שגורמת להקטנת הלחץ בהשוואה לגז האידאלי. ההקטנה בלחץ פרופורציונית לריבוע הצפיפות $\left(\frac{N}{V}\right)$, ואת מקדם הפרופורציה מסמנים ב-a.

$$p = \frac{Nk_BT}{V} \to p = \frac{Nk_BT}{V - Nb} - a\left(\frac{N}{V}\right)^2$$

ולאחר העברת אגפים

$$\left[p + a\left(\frac{N}{V}\right)^2\right](V - Nb) = Nk_BT$$

ואם נחלק בN נקבל את משוואת ון-דר-ואלס:

$$\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = k_B T$$

נחזור לביטוי הראשון (רק שינינו אותו למשתנים אינטנסיביים)

$$p(T,v) = \frac{k_B T}{v - h} - \frac{a}{v^2}$$

9.5.5 איזותרמות ומעברי פאזה

נרצה לסרטט איזותרמה במישור pv, קיימת טמפרטורה קריטית עמפרידה בין 2 סוגים שונים של איזותרמות. ברצה לסרטט איזותרמה מונוטונית יורדת של v ולכן למשוואה v פונקציה מונוטונית יורדת של v ולכן למשוואה v פונקציה מונוטונית יורדת של איזותרמות.

. פתרונות, לא פתרונות, אל $p \; \frac{\partial p}{\partial v} \Big)_T = 0$ שבור לא אל ול פתרונות לא $p \; \frac{\cdot T < T_c}{\cdot T_c}$

 $.\left(\frac{\partial^2 p}{\partial v^2}\right)_T=0$ היחידה פיתול נקודת נקודת מתלכדים שני שני שני שני שני יחידה שני ב $\underline{:T=T_c}$

מתקבל שנקודת הפיתול הינה

$$k_B T_c = \frac{8}{27} \frac{a}{b}, \ p_c = \frac{a}{27b^2}, \ v_c = 3b$$

 p_c , הערה בנוגע לאוניברסליות - אם נשתמש בערכים הקריטיים לעיל בתור יחידות המידה הטבעיות של המערכת - נמדוד נפח ביחידות של p_c לחץ ביחידות של p_c וטמפ' ביחידיות של p_c - כלומר הגדלים החדשים שלנו הינם

$$\hat{v} = \frac{v}{v_c}, \ \hat{p} = \frac{p}{p_c}, \ \hat{T} = \frac{T}{T_c}$$

ונונתנים לנו משוואה אוניברסלית חסרת פרמטרים

$$\hat{p}(\hat{T}, \hat{v}) = \frac{8}{3} \frac{\hat{T}}{\hat{v}^{-1/3}} - \frac{3}{\hat{v}^2}$$

זוהי משוואת ה-"states corresponding of law". אין פה תלות באף פרמטר, זוהי אותה הפונקציה עבור כל חומר.

 $.(v_2,p_2)$ -ו (v_1,p_1) ונקה נק את נסמן .
 $T < T_c$ ב האיזותרמה את נבחן את נכחן .
 $T < T_c$

- : $p < p_1$ צבור $p < p_1$: ישנו ערך אחד של v לכל p (חח"ע בקטע). ישנו ערך אחד של v לכל v לכל v שחייב להתקיים במצב יציב תרמודינמית (כי v > 0 אז הקומפרסביליות חיובית v > 0: נשים לב שהשיפוע v > 0: ישנו שחייב להתקיים במצב יציב ערמודינמית (כי v > 0: אז הקומפרסביליות חיובית v > 0: ישנו שחייב להתקיים במצב יציב ערמודינמית (כי v > 0: ישנו שחייב להתקיים במצב יציב ערמודינמית (כי v > 0: ישנו שחייב להתקיים במצב יציב ערמודינמית (כי v > 0: ישנו שחייב להתקיים במצב יציב ערמודינמית (כי v > 0: ישנו שחייב להתקיים במצב יציב ערמודינמית (כי v > 0: ישנו שחייב להתקיים במצב יציב ערמודינמית (כי v > 0: ישנו שחייב להתקיים במצב יציב ערמודינמית (כי v > 0: ישנו שחייב להתקיים במצב יציב ערמודינמית (כי v > 0: ישנו שחייב להתקיים במצב יציב ערמודינמית (כי v > 0: ישנו שחייב להתקיים במצב יציב ערמודינמית (כי v > 0: ישנו שחייב להתקיים במצב יציב ערמודינמית (כי v = 0: ישנו שחייב להתקיים במצב יציב ערמודינמית (כי v = 0: ישנו שחייב להתקיים במצב יציב ערמודינמית (כי v = 0: ישנו שחייב להתקיים במצב יציב ערמודינמית (כי v = 0: ישנו שחייב להתקיים במצב יציב ערמודינמית (כי v = 0: ישנו שחייב להתקיים במצב יציב ערמודינמית (כי v = 0: ישנו שחייב להתקיים במצב יציב ערמודינמית (כי v = 0: ישנו שחייב להתקיים במצב יציב ערמודינמית (כי v = 0: ישנו שחייב להתקיים במצב יציב ערמודינמית (כי v = 0: ישנו שחייב להתקיים במצב יציב ערמודינמית (כי v = 0: ישנו שחייב להתקיים במצב יציב ערמודינמית (כי v = 0: ישנו שחייב ערמודינמית (כי v
 - . החום החים קטן, כלומר הקומפרסביליות הבוהה מאוד החים בתחום הה $\left|\frac{\partial p}{\partial v}\right|$ יחסית החים החום ה

 - $\frac{p>p_2}{v}$ עבור $\frac{p}{v}$ בקטע). גם כאן ישנו ערך אחד של v לכל עהר ישנו בקטע גם פאזה יציבה ערמודינמית: גם הפאזה יציבה אור ישני גם פאזה יציבה ישני אור ישני -

 - . אך $\left|rac{\partial p}{\partial v}
 ight|$ גדול ולכן הקומפרסביליות קטנה.

 - $: p_1 עבור *$
- כלומר אין השיפוע $\frac{\partial p}{\partial v}>0$ כלומר השיפוע ($v_1 < v < v_2$), כי עבורו הערך אפשר לפסול אפשר פסול אפשר אפשר יערכים ($v_1 < v < v_2$). . משוואת את המצב לא מתארת משוואת $v_1 < v < v_2$ זה בתחום המציאות. יציבות תרמודינמית.

כדי לבחור בין שני ערכי v הנותרים - ננסח את השאלה אחרת.

משקל תרמודינמי? כך שקיים שיווי משקל המשתנה בהשתנה ערך המשתנה ערך מסויימים, מה ערך מסויימים, מהינתן p,T

. משמאל ו-B משמאל השעבורה A מינימלית. A מינימלית. B מימין המינימום שלה הנבחר את שעבורה עד המינימום ועקרון המינימום אונים מימין. :עבור N-ו ו-N


$$(dg)_{T,N} = vdp$$


נבחר נקודת ייחוס 0 במורד האיזותרמה (כלומר מימין) וממנה נחשב אינטגרל.

$$g(T, p) = g(T, p_0) + \int_{p_0}^{p} v dp$$

. האינטגרל מתואר ע"י השטח בין האיזותרמה לציר הלחץ.

:אם נתחיל מהנקודה p_0 ונצייר את השטח, נקבל






כעת בתחום $p_1 קל לראות שיש תחום שבו האנרגיית גיבס המינימלית שייכת לפאזת הגז וחלק שבו היא שייכת לפאזת הנוזל. <math>p_1 קל לראות שיש תחום שבו האנרגיית גיבס פר חלקיק שווה בין 2 הפאזות, ונקבל דו קיום <math>p_t$ הוא לחץ הנקודה שמפרידה ביניהם היא p_t הלחץ שעבורו אנרגיית גיבס פר חלקיק שווה בין 2 הפאזות, ונקבל דו קיום p_t הוא לחץ האדים).

נזכור שבמהלך מעבר הפאזה הלחץ והטמפ' קבועים ורק הנפח משתנה.

$$g(T, p) = g(T, p_0) + \int_{p_0}^{p} v dp$$

ניתן למצוא את p_t בידיעה שהלולאה מעליו מייצגת תחום שבו האינטגרל מתאפס (כי $g-g_{out}$ חזרה לאותו הערך). כלומר p_t היא כזו כך שהשטח המצויר מתאפס (לחלק השמאלי סימן מינוס):




זהו "חוק השטחים השווים".

מה שניתחנו כרגע נקרא ($g-g_{out}$ שביירנו של באיור עיבס כיוון שאנרגיית כיוון שאנרגיית מסבר אינה (בנקודה שניתחנו כרגע נקרא מעבר פאזה מסדר ראשון, כיוון שאנרגיית היבס רציפה (באיור שניתחנו לובדית).

כל התהליך שביצענו נקרא Construction Maxwell The (תהליך הבנייה של מקסוול).

:ונו: אז התיקון לדיאגרמת אז לדיאגרמת לדיאגרמת אז התיקון לדיאגרמת אז התיקון ל



להתרחש שבהם שבהם v_l,v_g קבוע. שהלחץ המעבר הפאזה מעבר נוזל ומימינה נוזל ומימינה שבהם הנפחים עבורם לכיפה שבהם כאשר מעבר הפאזה - הנפחים שעבורם $p=p_t$

את הכמות היחסית של גז/נוזל במצב הדו קיום נוכל לחשב ע"י "כלל המנוף".

אם החלקים הממוצע פר חלקיק הוא $(x_g+x_l=1)\,x_g,x_l$ הכולל הם מהנפח היחסים החלקים אם

$$v = v_g x_g + v_l x_l = v_g x_g + v_l (1 - x_g) = \dots$$

ומכאן עבור x_q , ובדומה עבור x_q , את מתקבל מהנפח ומכאן מהנפח ומכאן ביודעין את

$$x_l = \frac{v_g - v}{v_q - v_l} \quad x_g = \frac{v - v_l}{v_q - v_l}$$

וגז. נוזל הבדיל להבדיל א נוכל ($T>T_c$) אחריה הקריטית הנקודה הנקודה אוזי אוהי וכאשר וכאשר ונזל ווזל ווזי

בהצלחה במבחן:)