


Introduzione 1 Tipi di sistemi operativi

martedì 30 settembre 2025 11:38

Andiamo a vedere i **sistemi operativi** ovvero dei componenti software .




Quindi con questo schema cerchiamo di andare a vedere la relazione tra il sistema operativo ed un programma che vogliamo farci girare. In dettaglio :

1. Application programs
 - a. Software applicativo che usa il software del sistema operativo ed inoltre può usare anche le utility ed hardware
 - b. Possibili chiamate a software esterno (software sistema operativo)
 - c. Possibili chiamate ad utility , le quali a loro volta potrebbero chiamare il sistema operativo
2. Utilities
 - a. Possono essere identificate come librerie (moduli già scritti)
3. Operating System
 - a. Software del sistema operativo
 - b. Implementa serie di servizi o task che possono essere triggerati (mandati in esecuzione)
 - c. È caratterizzato da
 - i. Semplicità
 1. Posso utilizzare moduli già scritti per invocare attività per lavorare su parti specifiche di hardware , oppure possiamo avere situazione mista : ovvero in certi punti del software utiliziamo software per lavorare su hardware ed in altri punti utiliziamo le utility
 - ii. Efficienza
 1. Codifico attività in modo che i task (attività) siano ottimizzati
 - iii. Flessibilità
 1. Portabilità dell'applicazione
 - d. Quindi rappresenta una **facilitazione per l'utilizzo del sistema hardware e per lo sviluppo di applicazioni**
4. Computer Hardware
 - a. Componenti fisici per fare eseguire i programmi come per esempio la CPU


Vediamo ora un concetto molto importante : la **virtualizzazione** delle risorse : ovvero rappresentazione di un oggetto tramite software . Quindi utilizzando questo approccio si usano le risorse virtuali piuttosto che quelle reali , ed il legame tra questi due tipi di risorse è mantenuta dal sistema operativo in modo trasparente (mascherando in dettagli e la struttura). Nota : le risorse reali sono assegnate in **modo esclusivo** , limitando così il parallelismo nell'esecuzione delle applicazioni, il quale viene bypassato se si utilizzano quelle virtuali , come per esempio sistema multi utente oppure unico utente ma molteplici applicazioni. Vediamo ora un po' di storia dei sistemi operativi :

1. **Elaborazione seriale (anni 40-50)**
 - a. Elaborazione seriale (job) da eseguire: un solo job alla volta
 - b. Tutto a carico dell'utente
 - i. Caricare il compilatore del programma all'interno dell'architettura hardware, fornendo il programma da compilare come programma da analizzare
 - ii. La compilazione ci genera un programma compilato salvato da qualche parte
 - iii. Il programma compilato può essere collegato ad altri oggetti
 - iv. Collegamento tra i vari moduli e li carico in memoria del sistema hardware
 - c. Nota : **non c'era il software** : si utilizzavano lettori di schede perforate . Quindi aumentava il tempo speso per le attività
 - d. Migliorie : sviluppo di librerie di funzioni , linker , loader , debugger
2. **Sistemi operativi batch (anni 50-60)**




- a. Dove nella zona superiore vi era mantenuto il software di un componente : quindi per monitor si intende l'istanza di questo sistema operativo batch : c'è del software che vede se ci sono dei job da mandare in esecuzione , i quali job vengono caricati nella parte sottostante . Oltre a fare ciò ha al suo interno i driver dei dispositivi ovvero moduli software che permettono di pilotare delle componenti hardware
- c. **Il monitor risiede in memoria**
- d. Nella parte bassa (area programma utente) viene caricato il software del programma incluse le subroutine
- e. Quindi in generale si ha che :
 - i. Il programma è reso disponibile tramite un dispositivo di input
 - ii. Il monitor effettua il caricamento del programma in memoria e lo avvia
 - iii. Il programma restituisce il controllo al monitor in caso di terminazione e/o errore ed in caso di interazione con i dispositivi : ci fa capire le relazioni tra il software del monitor e quello del sistema . Il monitor quindi riprende il controllo non quando vuole

- iv. Il monitor quindi è residente in memoria di lavoro
- v. Il monitor esegue attività di interrelazione con specifici dispositivi prelevando software da caricare in memoria
- f. Vediamo ora i limiti di questa architettura:




- ii. Si nota che si ha un solo job in esecuzione alla volta il che potrebbe portare ad un sotto utilizzo della CPU dovuto alla lentezza dei dispositivi
- iii. Nella zona CPU inattiva non si ha che la CPU non lavora, ma non la stiamo sfruttando per farle svolgere istruzioni macchina in modo corretto o fruttuoso : per esempio busy-waiting
- g. Vediamo ora una serie di tecniche per bypassare questa lentezza :

i. **Spooling (Operazione di periferica online simultanea)**



2. Quindi l'operazione on-line simultanea viene fatta rispetto all'esecuzione di un programma che sta utilizzando la CPU: il programma è già in RAM. Quindi l'operazione di periferica simultanea riguarda il disco di memorizzazione : memoria disco per mantenere info , quindi si può sia lavorare con dati in memoria che con dati nel disco.
3. Attenzione però : la velocità di scrittura/lettura di dati dal disco è determinata dalla velocità del dispositivo di ingresso
4. Quindi il disco viene inteso come **buffer tampone** ovvero una memoria tampone che velocizza i caricamenti verso la memoria , ma anche gli scaricamenti verso l'output
5. Quindi si ha una diminuzione della percentuale di attesa della CPU
6. Ed è possibile quindi avere contemporaneità di input ed output di job distinti


3. Sistemi batch multi programmati (multitasking)




- b. Quindi permette la gestione simultanea di più job
- c. È il monitor che cambia il flusso per portare l'esecuzione ad altro job, **ma non sappiamo quando farlo**
- d. Le istruzioni del job devono essere prelevate(fetch) dalla RAM
- e. Quindi la memoria di lavoro viene utilizzata per memorizzare i job secondo uno schema di :

Partizioni multiple (RAM) :ognuno di questi job può interagire con il monitor

Memoria di lavoro



Partizione singola (Disco):appena finisce un job entra il prossimo (non è detto che vi sia ordine)



- f. Facciamo ora un paragone :

	job1	job2	job3
Tipo	calcolo	calcolo+I/O	calcolo+I/O
Durata	5 min	15 min	10 min
Utilizzo disco	no	no	si
Utilizzo terminale	no	si	no
Utilizzo stampante	no	no	si


i.

	monoprogrammazione	multiprogrammazione
Utilizzo processore	17%	33%
Utilizzo del disco	33%	67%
Utilizzo stampante	33%	67%
Tempo totale	30 min	15 min
Throughput	6 job/ora	12 job/ora
Tempo di risposta medio	18 min	10 min

- g. Un suo limite si ha quando si ha esecuzione di job con frequenti richieste di dispositivo : quindi si ha l'impossibilità di avere applicazioni interattive (vado a utilizzare software di sistema per interagire con i dispositivi) : magari dati due job A e B il primo non riesce a riprendere il controllo , quindi potrebbe verificarsi un sotto utilizzo di risorse

4. Sistemi operativi time sharing (anni 60/70)


- Questi sistemi condividono il tempo
- Il tempo di CPU viene assegnato ai vari job viene assegnato secondo un opportuno algoritmo di scheduling (pianificazione), il quale viene stabilito dal monitor
- Quindi c'è la possibilità di interruzione del job anche se non c'è una richiesta verso un dispositivo (**preemption**)
- Vediamo un esempio : **round robin (carosello)**



- ii. Dove i processi vengono eseguiti uno per volta e per un certo tempo di CPU : si garantisce così la consistenza dei dati

e. Supporto al time sharing

- Quando si ha un job e facciamo il fetch delle istruzioni, potrebbe capitare che un qualcosa dica alla CPU di non fare il fetch delle istruzioni : le **interruzioni** ovvero il ritorno del controllo al monitor (base per costruire sistemi time sharing)




- iii. Se eseguo il job A e lo interrompo, posso avere due casi :

- Il sistema operativo comincia a fare il fetch delle istruzioni del job B (carosello -> round robin)

- Il sistema operativo continua a fare il fetch delle istruzioni del job A se si ha che il job A ha maggiore priorità rispetto al job B


- iv. Come vengono gestite le interruzioni ?

- Si trasferisce il controllo ad un modulo software che si occupa della gestione: **routine di interrupt**
- E questo trasferimento avviene tramite un **interrupt vector** ovvero una struttura dati dove registriamo gli indirizzi di memoria di quali sono le routine per poter gestire le interruzioni
- Quindi l'architettura oltre ad implementare questo interrupt vector , deve anche fornire meccanismi di salvataggio dell'indirizzo della prossima istruzione del programma interrotto (PC->Program counter) e di tutti i valori dei registri della CPU



5. Quindi ogni sistema operativo moderno è interrupt driven


6. Riassumendo quindi :



- f. L'applicazione attiva viene chiamata **processo** : programma in esecuzione che opera sui dati applicativi ed è caratterizzato anche dal

contesto di esecuzione (informazioni necessarie al sistema operativo per schedularlo). Possibile interazione tra più processi o con sistema operativo (insieme di processi/programmi/moduli software).

- g. Possibile gerarchia tra processi :



- ii. A è parent e B è child

5. **Sistemi real time**

- a. In questi sistemi un programma esegue specifici task entro dei limiti temporali (deadlines). Si classificano in :
 - b. **Hard real time**
 - a. Le deadlines devono essere rispettate
 - b. Si utilizzano principalmente in processi di controllo industriali
 - c. Dati ed istruzioni vengono tipicamente memorizzate in componenti ad accesso veloce o memorie a sola lettura (ROM)
 - d. Chiaramente non è supportato dai sistemi operativi time sharing
 - c. **Soft real time**
 - a. Le deadlines dovrebbero essere rispettate il più possibile , ma se non avviene non si hanno gli stessi problemi dell'hard real time
 - b. Di solito si utilizzano in applicazioni che richiedono funzionalità di sistema avanzate (multimediali)

Quindi in generale i servizi classici di un sistema operativo sono:

1. Gestione dei processi
2. Gestione memoria principale e secondaria
3. Gestione file
4. Gestione i/o
5. Protezione delle risorse