# Mise en place de la solution GLPI:

## Prérequis:


- Une machine physique
- VirtualBox
- Fichier iso d'ubuntu serveur
- 30 Go (minimum) stockage mémoire
- 4 Go (minimum) mémoire vive
- Accès à Internet
- Navigateur Internet

## Configuration de la machine :


- 1. Démarrer VirtualBox
- 2. Cliquer sur Nouvelle:




3. Entrer un nom pour la machine puis choisir Linux pour Type puis choisir Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish) (64-bit) pour Version puis cliquer sur Suivant :




4. Mettre au moins 4 Go de Mémoire vive puis mettre 2 processeurs puis cliquer sur Suivant :



5. Réserver au moins 30 Go sur le disque dur puis cliquer sur Suivant :




6. Cliquer sur Finish:




7. Sélectionner la machine virtuelle créée puis cliquer sur Configuration :




8. Cliquer sur Système:




9. Suivre la configuration ci-dessous puis cliquer sur Stockage :




10. Cliquer sur le logo ci-dessous (supprimer accessoirement le disque Vide) :




#### 11. Cliquer sur Ajouter:




12. Chercher le fichier.iso ci-dessous puis cliquer sur Ouvrir :




13. Cliquer sur Choose tout en ayant le fichier iso cherché sélectionné :



14. Cliquer sur Réseau:




15. Sélectionner Accès par pont puis cliquer sur OK :




16. Sélectionner la machine virtuelle créée puis cliquer sur Démarrer :




#### 17. Appuyer sur Try or Install Ubuntu Server:



#### 18. Sélectionner la langue désirée :




### 19. Sélectionner Mise à jour vers le nouveau programme d'installation :




20. Sélectionner la disposition du clavier désirée puis appuyer sur Done :

Keyboard configuration	[ Help ]
Please select your keyboard layout below, or select "Identify keyboard" to detect your layout automatically.	
Layout: [ French	<b>*</b> 1
Variant: [ French − French (AZERTY)	▼ ]
[ Identify keyboard ]	
[ Done ] [ Back ]	


#### 21. Vérifier qu'il soit écrit (X) Ubuntu Server puis appuyer sur Done :




## 22. Appuyer sur Done:




## 23. Appuyer sur Done:



24. Attendre jusqu'à avoir l'écran ci-dessous puis cliquer sur Done :



25. Vérifier qu'il y ait écrit (X) Use an entire disk puis cliquer sur Done :



### 26. Appuyer sur Done:

```
Storage configuration [ Help ]

FILE SYSTEM SUMMARY

MOUNT POINT SIZE TYPE DEVICE TYPE
[ / 30.716G new ext4 new partition of local disk > ]

AVAILABLE DEVICES


No available devices
[ Create software RAID (md) > ]
[ Create volume group (LVM) > ]

USED DEVICES

DEVICE
[ VBOX_HARDDISK_VB38f905e2-3439d395 local disk 30.719G > ]
partition 1 new, BIOS grub spacer 1.000M > partition 2 new, to be formatted as ext4, mounted at / 30.716G > 

| Done | |
| Reset | |
| Back | |
```

### 27. Appuyer sur Continue:




28. Mettre ces infos ci-dessous puis appuyer sur Done :


Profile configuration		[ Help ]
Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure SSH access on a later screen, but a password is still needed for sudo.		
Your name:	glpi	
Your servers name:	glpi_serveur The name it uses when it talks	to other computers.
Pick a username:	glpi	
Choose a password:	***	
Confirm your password:	**** <u></u>	_
	[ Done ]	

mdp : Ubuntu2025!


29. Vérifier qu'il y ait écrit (X) Skip for now puis appuyer sur Continue :




## 30. Appuyer sur Done:




#### 31. Appuyer sur Done:



32. Attendre jusqu'à l'apparition du bouton Reboot Now. Appuyer sur Reboot Now:




33. Une fois la machine redémarrée, fermer la fenêtre puis cocher Éteindre la machine puis cliquer sur OK :




34. Sélectionner la machine avec le serveur ubuntu puis cliquer sur Configuration :



#### 35. Cliquer dans Système:



36. Suivre la configuration ci-dessous puis cliquer sur OK :



37. Sélectionner la machine avec le serveur ubuntu puis cliquer sur Démarrer :



38. Entrer le glpi

## Installation de GLPI sur un serveur Ubuntu :

1. Rechercher des mises à jours Linux

```
glpi@glpiserveur:~$ sudo apt update_
```

2. Mettre à jour Linux

```
glpi@glpiserveur:~$ sudo apt full—upgrade —y
```

 Installation d'un serveur web (apache), d'un serveur de base donnée (mariadb-server) et un langage (php)

```
glpi@glpiserveur:~$ sudo apt install apache2 mariadb–server php –y
```

4. Activation du serveur web et du serveur de base de donnée

```
glpi@glpiserveur:~$ sudo systemctl enable apache2 mariadb_
```

5. Installation d'un langage (perl)

```
glpi@glpiserveur:~$ sudo apt install perl –y_
```

6. Installation des extension php

```
glpi@glpiserveur:~$ sudo apt install php-ldap php-imap php-apcu php-xmlrpc php-cas php-mysqli php-mb
string php-curl php-gd php-simplexml php-xml php-intl php-zip php-bz2 -y
```

7. Redémarrage du serveur web

```
glpi@glpiserveur:~$ sudo systemctl reload apache2_
```

8. Télécharger le paquet pour glpi sur le répertoire /tmp

```
glpi@glpiserveur:~$ cd /tmp
glpi@glpiserveur:/tmp$ wget https://github.com/glpi–project/glpi/releases/download/10.0.17/glpi–10.0
.17.tgz
```

9. Installation du paquet dans le serveur

```
glpi@glpiserveur:/tmp$ sudo tar xzf glpi–10.0.17.tgz –C /var/www/html
```

Vérifier la présence du fichier dans le répertoire

```
glpi@glpiserveur:/tmp$ cd /var/www/html
glpi@glpiserveur:/var/www/html$ ls
glpi index.html
```

10. Modification des accès entre le serveur web et glpi

```
glpi@glpiserveur:~$ sudo chown –R www–data:www–data /var/www/html/glpi
glpi@glpiserveur:~$ sudo chmod –R 775 /var/www/html/glpi
```

11. Accéder aux commandes mysgl

```
glpi@glpiserveur:~$ sudo mysql —u root
[sudo] password for glpi:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 10.6.18—MariaDB—Oubuntu0.22.04.1 Ubuntu 22.04
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
MariaDB [(none)]> _
```

12. Créer la base de données glpi

```
MariaDB [(none)]> create database glpi;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)
```

13. Créer un utilisateur

```
MariaDB [(none)]> create user glpiuser@localhost identified by "glpi";
Query OK, O rows affected (0,008 sec)
```

14. Accorder des privilèges à l'utilisateur créé

```
MariaDB [(none)]> grant all privileges on glpi.* to glpiuser@localhost;
Query OK, O rows affected (0,005 sec)
```

15. Appliquer les modifications effectuées

```
MariaDB [(none)]> flush privileges;
Query OK, O rows affected (0,001 sec)
```


#### 16. Se connecter sur glpi depuis un navigateur avec l'adresse IP/glpi

```
glpi@glpiserveur:~$ ip a

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever

2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 100

0 link/ether 08:00:27:ab:5f:ba brd ff:ff:ff:ff
    inet 10.13.12.121/16 metric 100 brd 10.13.255.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 5053sec preferred_lft 5053sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feab:5fba/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```



#### 17. Cliquer sur OK >




## 18. Cliquer sur Continuer >



## 19. Cliquer sur **Installer**



20. Cliquer sur **Continuer** > (Si vous ne pouvez pas cliquer sur **Continuer** > Retourner à l'étape 19 et cliquer sur le bouton Mettre à jour ou refaire la commande de l'étape 8)



21. Configuration pour ce serveur GLPI (mdp : glpi)



22. Cocher la case glpi



23. Patienter jusqu'à l'apparition de cet écran



Cliquer sur Continuer >

24. Cliquer sur **Continuer >** (Libre de cocher l'option)



25. Cliquer sur Continuer >




## 26. Cliquer sur Utiliser GLPI



27. Se connecter à GLPI id : glpi

mdp : glpi





GLPI est installé. Il est désormais possible d'utiliser ses fonctionnalités proposées.

## Installation du plugin GLPIInventory:

1. Accéder à ce répertoire


glpi@glpiserveur:/var/www/html/glpi/plugins\$ cd /var/www/html/glpi/plugins

2. Installer GLPIInventory

glpi@glpiserveur:/var/www/html/glpi/plugins\$ sudo wget https://github.com/glpi–project/glpi–inventor y–plugin/releases/download/1.4.0/glpi–glpiinventory–1.4.0.tar.bz2

- 3. Décompresser le fichier
  - glpi@glpiserveur:/var/www/html/glpi/plugins\$ sudo tar –xvjf glpi–glpiinventory–1.4.0.tar.bz2
- 4. Configurer les accès des plugins
  - glpi@glpiserveur:/var/www/html/glpi/plugins\$ sudo chown –R www–data:www–data glpiinventory glpi@glpiserveur:/var/www/html/glpi/plugins\$ sudo chmod –R 755 glpiinventory
- 5. Aller sur l'interface graphique de GLPI.

6. Aller dans Configuration>Plugins




7. En scrollant vers le bas, cocher la case à côté de GLPIInventory



8. Cliquer sur Actions



 Choisir Activer (à côté de Action) dans le menu déroulant et cliquer sur le bouton Activer



Si une fenêtre pop-up indique l'activation du plugin sans problème, c'est que l'installation est un succès.