# ChCore Lab4 报告

## 2023年12月24日

**思考题 1.** 阅读汇编代码 kernel/arch/aarch64/boot/raspi3/init/start.S。 说明 ChCore 是如何选定主 CPU,并阻塞其他其他 CPU 的执行的。

### 解答.

- 1. 从 mpidr\_el1 中获取 CPU 信息,并利用 and x8,x8,#0xFF 或得 cpuid,如果是 0,则是主 cpu, 跳转到 primary. 如果不为零,继续顺序执行代码。
  - 2. (1) 非主 cpu 进入 wait\_for\_bss\_clear 函数后,

等待 bss\_clear, 主 cpu 在进入 primary 函数以后清除 bss, 如果非主 cpu 检测到 bss 已被 clear, 则跳出阻塞,继续执行代码。

(2) 非主 cpu 进入 wait\_until\_smp\_enabled 函数后,

secondary\_boot\_flag[PLAT\_CPU\_NUMBER] 是一个数组,长度为cpu数目. 主 cpu 初始化时会执行 start\_kernel(secondary\_boot\_flag),将上述数组中元素置为非 0.

非主 cpu 不断查询数组中相应位置的值,并检查是否为 0。不为 0, 解除阻塞;为 0, 再次查询直至不为 0.

**思考题 2.** 阅读汇编代码 kernel/arch/aarch64/boot/raspi3/init/start.S, init\_c.c 以及 kernel/arch/aarch64/main.c, 解释用于阻塞其他 CPU 核心

的 secondary\_boot\_flag 是物理地址还是虚拟地址? 是如何传入函数 enable\_smp\_cores 中,又是如何赋值的(考虑虚拟地址/物理地址)?

## 解答.

1.void enable\_smp\_cores(paddr\_t boot\_flag) 表明 secondary\_boot\_flag 是物理地址.

- 2. primary CPU 执行完 init\_c 后, 执行 start\_kernel(secondary\_boot\_flag); 调用 kernel 的 main 函数, 并将 secondary\_boot\_flag 作为参数传递给 main 函数, 在 main 函数中,调用 enable\_smp\_cores(boot\_flag); 将 secondary\_boot\_flag 传给 enable\_smp\_cores 函数
- 3. 通过 smp\_get\_cpu\_id 获取对应的 CPU id,将当前 CPU 状态 cpu\_status 置为 cpu\_run. 将 boot\_flag 由物理地址转化为虚拟地址(此时 MUU 已经激活),然后遍历 secondary\_boot\_flag 数组,将各个位置全部置为 1,从而实现对各个 cpu flag 的修改. 在修改每一位的同时,利用 flush\_dcache\_area刷新一次,以确保修改写入内存. 如果某个 cpu 处于 cpu\_hang 待机状态,则需要等待直至 cpu 跳出 hang 状态.

**练习题 1.** 在 kernel/sched/policy\_rr.c 中完善 'rr\_sched\_init' 函数,对 'rr\_ready\_queue\_meta' 进行初始化。在完成填写之后,你可以看到输出 "Scheduler metadata is successfully initialized!" 并通过 Scheduler metadata initialization 测试点。

```
int rr_sched_init(void)

{

    /* LAB 4 TODO BEGIN (exercise 1) */

    /* Initial the ready queues (rr_ready_queue_meta)
    for each CPU core */
```

```
//struct queue meta rr ready queue meta[PLAT CPU NUM
5
             ];
          for (int i = 0; i < PLAT CPU NUM; i ++)</pre>
          {
                 init_list_head(&rr_ready_queue_meta[i].
                     queue_head);
                 lock_init(&rr_ready_queue_meta[i].queue_lock
                     );
                 rr_ready_queue_meta[i].queue_len = 0;
10
          }
          /* LAB 4 TODO END (exercise 1) */
12
13
          test scheduler meta();
          return 0;
16 }
```

查看 queue\_meta 的定义,可知其有 3 个字段需要初始化,对每个 CPU 的 queue\_meta 三个字段进行初始化即可

**练习题 2.** 在 kernel/sched/policy\_rr.c 中完善 '\_\_\_rr\_sched\_enqueue' 函数,将 'thread'插入到 'cpuid'对应的就绪队列中。在完成填写之后,你可以看到输出 "Successfully enqueue root thread" 并通过 Schedule Enqueue 测试点。

```
int __rr_sched_enqueue(struct thread *thread, int cpuid)
{
     ...
     /* LAB 4 TODO BEGIN (exercise 2) */
```

利用 list\_append 函数将当前 thread 插入到指定 cpu-iu 的就绪队列当中, 并将队列长度加一。

**练习题 3.** 在 kernel/sched/sched.c 中完善 'find\_runnable\_thread' 函数, 在 就绪队列中找到第一个满足运行条件的线程并返回。 在 kernel/sched/policy\_rr.c 中完善 '\_\_\_rr\_sched\_dequeue' 函数, 将被选中的线程从就绪队列中移除。在完成填写之后,运行 ChCore 将可以成功进入用户态,你可以看到输出 "Enter Procmgr Root thread (userspace)" 并通过 Schedule Enqueue 测试点。

```
for_each_in_list(thread, struct thread ,
6
             ready queue node, thread list)
          {
                 if (!thread->thread_ctx->is_suspended &&
                 (thread->thread_ctx->kernel_stack_state ==
                     KS_FREE
                 || thread == current_thread))
10
                 break;
11
12
          }
          /* LAB 4 TODO END (exercise 3) */
15
          return thread;
16
17 }
```

根据提示,利用 for\_each\_in\_list 遍历就绪队列,找到符合要求的 thread,并返回即可。

```
thread->thread_ctx->state = TS_INTER;

thread->thread_ctx->state = TS_INTER;

preturn 0;

12     return 0;

13 }
```

与练习题 2 过程类似。利用 list\_del 将当前 thread 从就绪队列中删除,然后将就绪队列的长度减一。

**练习题 4.** 在 kernel/sched/sched.c 中完善系统调用 'sys\_yield',使用户态程序可以主动让出 CPU 核心触发线程调度。

```
1 /* SYSCALL functions */
2 void sys_yield(void)
3 {
4     current_thread->thread_ctx->sc->budget = 0;
5     /* LAB 4 TODO BEGIN (exercise 4) */
6     /* Trigger sched */
7     /* Note: you should just add a function call (one line of code) */
8     sched();
9     /* LAB 4 TODO END (exercise 4) */
10     eret_to_thread(switch_context());
11 }
```

调用 sched() 函数。

## 练习题 5.

请根据代码中的注释在 kernel/arch/aarch64/plat/raspi3/irq/timer.c 中 完善 'plat\_timer\_init'函数,初始化物理时钟

```
void plat timer init(void)
2 {
         /* LAB 4 TODO BEGIN (exercise 5) */
         /* Note: you should add three lines of code. */
         /* Read system register cntfrq_el0 to cntp_freq*/
          asm volatile ("mrs %0, cntfrq_el0":"=r" (cntp freq
             ));
         /* Calculate the cntp_tval based on TICK_MS and
             cntp_freq */
          cntp_tval = cntp_freq * TICK_MS /1000;
          /* Write cntp_tval to the system register
10
             cntp_tval_el0 */
          asm volatile ("msr cntp_tval_el0, %0":"=r" (
11
             cntp_tval));
          /* LAB 4 TODO END (exercise 5) */
12
13
14
         tick_per_us = cntp_freq / 1000 / 1000;
15
         /* Enable CNTPNSIRQ and CNTVIRQ */
16
         put32(core_timer_irqcntl[cpuid], INT_SRC_TIMER1 |
             INT_SRC_TIMER3);
```

```
18
          /* LAB 4 TODO BEGIN (exercise 5) */
19
          /* Note: you should add two lines of code. */
          /* Calculate the value of timer ctl */
21
          timer_ctl = 0 << 1 | 1;
22
          /* Write timer ctl to the control register (
             cntp ctl el0) */
          asm volatile("msr cntp_ctl_el0, %0"::"r" (timer_ctl
             ));
          /* LAB 4 TODO END (exercise 5) */
26
          test timer init();
27
          return;
29 }
```

1. 先从 cntfrq\_el0 寄存器中读取时钟频率,然后根据要求计算 cntp\_tval, 并将其写入 cntp\_tval\_el0 寄存器。

2.

\* CNTP\_CTL\_EL0: 物理时钟的控制寄存器,第 0 位 ENABLE 控制时钟是否开启,1 代表 enble,0 代表 disable;第 1 位 IMASK 代表是否屏蔽时钟中断,0 代表不屏蔽,1 代表屏蔽。

根据要求配置掩码,并将其写入 timer\_ct1 寄存器。

### 练习题 6.

在 kernel/arch/aarch64/plat/raspi3/irq/irq.c 中 完 善 'plat\_handle\_irq'函数, 当中断号 irq 为 INT\_SRC\_TIMER1 (代表中断源为物理

时钟)时调用 'handle\_timer\_irq'并返回。 请在 kernel/irq/irq.c 中完善 'handle\_timer\_irq'函数,递减当前运行线程的时间片 budget,并调用 sched 函数触发调度。 请在 kernel/sched/policy\_rr.c 中完善 'rr\_sched'函数,在 将当前运行线程重新加入就绪队列之前,恢复其调度时间片 budget 为 DEFAULT\_BUDGET。

当中断号 irq 为 INT\_SRC\_TIMER1 时调用 'handle\_timer\_irq'并返回

将当前运行的线程时间片减一。

```
int rr_sched(void)

{
    int rr_sched(void)

{
        /* LAB 4 TODO BEGIN (exercise 6) */

        /* Refill budget for current running thread (old) */

        old->thread_ctx->sc->budget = DEFAULT_BUDGET;

        /* LAB 4 TODO END (exercise 6) */

        old->thread_ctx->state = TS_INTER;

        /* LAB 4 TODO BEGIN (exercise 4) */

        /* Enqueue current running thread */

        /* Note: you should just add a function call (one line of code) */

        rr_sched_enqueue(old);

        rr_sched_enqueue(old);

        rr_sched_enqueue(old);
```

恢复 old\_thread 的调度时间片 budget 为 DEFAULT\_BUDGET。

**练习题 7.** 在 user/chcore-libc/musl-libc/src/chcore-port/ipc.c 与 kernel/ipc/connection.c 中实现了大多数 IPC 相关的代码,请根据注释补全 kernel/ipc/connection.c 中的代码。之后运行 ChCore 可以看到 "[TEST] Test IPC finished!" 输出,你可以通过 Test IPC 测试点。

根据提示, 记录 ipc\_routine\_entry 和 register\_cb\_thread.

根据提示配置虚拟内存空间的 client\_shm\_uadd, sshm\_size, shm\_cap\_in\_client, shm\_cap\_in\_server 字段.

```
* Set the target thread SP/IP/arguments */
  /* LAB 4 TODO BEGIN (exercise 7) */
   * Complete the arguments in the following function calls,
   * replace xxx with actual arguments.
8 /* Note: see how stack address and ip are get in
      sys_ipc_register_cb_return */
9 arch set thread stack(target, handler config->
      ipc routine stack);
10 arch set thread next ip(target, handler config->
      ipc routine entry);
/* see server_handler type in uapi/ipc.h */
arch_set_thread_arg0(target, shm_addr);
14 arch_set_thread_arg1(target, shm_size);
arch_set_thread_arg2(target, cap_num);
arch set thread arg3(target, (conn->client badge));
17 /* LAB 4 TODO END (exercise 7) */
```

通过查阅 ernel/user-include/uapi/ipc.h

```
typedef void (*server_handler)(void *shm_ptr, unsigned int
max_data_len, unsigned int send_cap_num, badge_t
client_badge);
```

可知要为 server\_handler 配置四个参数

```
1 /* LAB 4 TODO BEGIN (exercise 7) */
2 /* Set target thread SP/IP/arg, replace xxx with actual
      arguments */
3 /* Note: see how stack address and ip are get in
      sys_register_server */
a arch_set_thread_stack(register_cb_thread,
      register_cb_config->register_cb_stack);
5 arch_set_thread_next_ip(register_cb_thread,
      register_cb_config->register_cb_entry);
7 /*
  * Note: see the parameter of register cb function defined
   * in user/chcore-libc/musl-libc/src/chcore-port/ipc.c
   */
arch_set_thread_arg0(register_cb_thread, server_config->
      declared_ipc_routine_entry);
_{12} /* LAB 4 TODO END (exercise 7) */
```

根据提示,为 thread 设置 stack 和 next\_ip. 通过查阅 user/chcore-libc/libchcore/porting/overrides/include/chcore/ipc.h

```
void *register_cb(void *ipc_handler);
```

## 按图示代码设置参数.

```
1 /* LAB 4 TODO BEGIN (exercise 7) */
2 /* Complete the server_shm_uaddr field of shm, replace xxx
    with the actual value */
3 conn->shm.server_shm_uaddr = server_shm_addr;
```

```
_{\rm 4} /* LAB 4 TODO END (exercise 7) */
```

根据提示设置 server 端的共享内存.