1、什么是 initrd 以及为什么要用 initrd

在早期的 Linux 系统中,一般就只有软盘或者硬盘被用来作为 Linux 的根文件系统,因此很容易把这些设备的驱动程序集成到内核中。但是现在根文件系统可能保存在各种存储设备上,包括 SCSI,SATA,U 盘等等。因此把这些设备驱动程序全部编译到内核中显得不太方便。我们看到利用 udevd 可以实现实现内核模块的自动加载,因此我们希望根文件系统的设备驱动程序也能够实现自动加载。但是这里有一个矛盾,udevd 是一个可执行文件,在根文件系统被挂载前,是不可能执行 udevd 的,但是如果 udevd 没有启动,那就无法自动加载根根据系统设备的驱动程序,同时也无法在/dev 目录下建立相应的设备节点。为了解决这个矛盾,于是出现了 initrd(boot loader initialized RAM disk)。initrd 是一个被压缩过的小型根目录,这个目录中包含了启动阶段中必须的驱动模块,可执行文件和启动脚本。包括上面提到的 udevd,当系统启动的时候,booload 会把 initrd 文件读到内存中,然后把 initrd 的起始地址告诉内核。内核在运行过程中会解压 initrd,然后把 initrd 挂载为根目录,然后执行根目录中的/initrc 脚本,您可以在这个脚本中运行 initrd 中的 udevd,让它来自动加载设备驱动程序以及在/dev 目录下建立必要的设备节点。在 udevd 自动加载磁盘驱动程序之后,就可以 mount 真正的根目录,并切换到这个根目录中。

启动时用到 initrd 来 mount 根文件系统。其实 ramdisk 只是在 ram 上实现的块设备, initrd 可以说是启动过程中用到的一种机制

2、Ramdisk 与 initrd 区别

ramdisk 是一种基于内存的虚拟文件系统,就好像你又有一个硬盘,你可以对它上面的文件添加修改删除等等操作。但是一掉电,就什么也没有了。无法保存。

initrd 是 boot loader initialized RAM disk 顾名思义,是在系统初始化引导时候用的ramdisk。也就是由启动加载器所初始化的 RamDisk 设备,它的作用是完善内核的模块机制,让内核的初始化流程更具弹性;内核以及 initrd,都由 bootloader 在机子启动后被加载至内存的指定位置,主要功能为按需加载模块以及按需改变根文件系统。

3、Linux 启动一定要用 initrd 么?

如果把需要的功能全都编译到内核中(非模块方式),只需要一个内核文件即可。initrd能够减小启动内核的体积并增加灵活性,如果你的内核以模块方式支持某种文件系统(例如ext3,UFS),而启动阶段的驱动模块放在这些文件系统上,内核是无法读取文件系统的,从而只能通过 initrd 的虚拟文件系统来装载这些模块。这里有些人会问:既然内核此时不能读取文件系统,那内核的文件是怎么装入内存中的呢?答案很简单,Grub 是 file-system sensitive 的,能够识别常见的文件系统。

4、制作 initrd

1. Linux2.4 内核对 Initrd 的处理流程

为了使读者清晰的了解 Linux2.6 内核 initrd 机制的变化,在重点介绍 Linux2.6 内核 initrd 之前,先对 linux2.4 内核的 initrd 进行一个简单的介绍。Linux2.4 内核的 initrd 的格式是文件系统镜像文件,本文将其称为 image-initrd,以区别后面介绍 的 linux2.6 内核的 cpio 格式的 initrd。 linux2.4 内核对 initrd 的处理流程如下:

- 1. boot loader 把内核以及/dev/initrd 的内容加载到内存,/dev/initrd 是由 boot loader 初始化的设备,存储 着 initrd。
- 2. 在内核初始化过程中,内核把 /dev/initrd 设备的内容解压缩并拷贝到 /dev/ram0 设备上。
- 3. 内核以可读写的方式把 /dev/ram0 设备挂载为原始的根文件系统。
- 4. 如果 /dev/ram0 被指定为真正的根文件系统,那么内核跳至最后一步正常启动。
- 5. 执行 initrd 上的 /linuxrc 文件, linuxrc 通常是一个脚本文件, 负责加载内核访问根文件系统必须的驱动, 以及加载根文件系统。
- 6. /linuxrc 执行完毕,真正的根文件系统被挂载。
- 7. 如果真正的根文件系统存在 /initrd 目录,那么 /dev/ram0 将从 / 移动到 /initrd。否则如果 /initrd 目录不存在, /dev/ram0 将被卸载。
- 8. 在真正的根文件系统上进行正常启动过程,执行/sbin/init。linux2.4 内核的 initrd 的执行是作为内核启动的一个中间阶段,也就是说 initrd 的 /linuxrc 执行以后,内核会继续执行初始化代码,我们后面会看到这是 linux2.4 内核同 2.6 内核的 initrd 处理流程的一个显著区别。
- 2. Linux2.6 内核对 Initrd 的处理流程

linux2.6 内核支持两种格式的 initrd,一种是前面第 3 部分介绍的 linux2.4 内核那种传统格式的文件系统 镜像一image-initrd,它的制作方法同 Linux2.4 内核的 initrd 一样,其核心文件就是 /linuxrc。另外一种格式的 initrd 是 cpio 格式的,这种格式的 initrd 从 linux2.5 起开始引入,使用 cpio 工具生成,其核心文件不再是 /linuxrc,而是 /init,本文将这种 initrd 称为 cpio-initrd。尽管 linux2.6 内核对 cpio-initrd 和 image-initrd 这两种格式的 initrd 均支持,但对其处理流程有着显著的区别,下面分别介绍 linux2.6 内核对这两种 initrd 的处理流程。

cpio-initrd 的处理流程

- 1. boot loader 把内核以及 initrd 文件加载到内存的特定位置。
- 2. 内核判断 initrd 的文件格式,如果是 cpio 格式。
- 3. 将 initrd 的内容释放到 rootfs 中。
- 4. 执行 initrd 中的/init 文件,执行到这一点,内核的工作全部结束,完全交给/init 文件处理。

image-initrd 的处理流程

1. boot loader 把内核以及 initrd 文件加载到内存的特定位置。

- 2. 内核判断 initrd 的文件格式,如果不是 cpio 格式,将其作为 image-initrd 处理。
- 3. 内核将 initrd 的内容保存在 rootfs 下的/initrd.image 文件中。
- 4. 内核将/initrd.image 的内容读入/dev/ram0 设备中,也就是读入了一个内存盘中。
- 5. 接着内核以可读写的方式把/dev/ram0 设备挂载为原始的根文件系统。
- 6. .如果/dev/ram0 被指定为真正的根文件系统,那么内核跳至最后一步正常启动。
- 7. 执行 initrd 上的/linuxrc 文件, linuxrc 通常是一个脚本文件, 负责加载内核访问根文件系统必须的驱动, 以及加载根文件系统。
- 8. /linuxrc 执行完毕, 常规根文件系统被挂载
- 9. 如果常规根文件系统存在/initrd 目录,那么/dev/ram0 将从/移动到/initrd。否则如果/initrd 目录不存在,/dev/ram0 将被卸载。
- 10. 在常规根文件系统上进行正常启动过程, 执行/sbin/init。

通过上面的流程介绍可知,Linux2.6 内核对 image-initrd 的处理流程同 linux2.4 内核相比并没有显著的变化, cpio-initrd 的处理流程相比于 image-initrd 的处理流程却有很大的区别,流程非常简单,在后面的源代码分析中,读者更能体会到处理的 简捷。

4. cpio-initrd 同 image-initrd 的区别与优势

没有找到正式的关于 cpio-initrd 同 image-initrd 对比的文献,根据笔者的使用体验以及内核代码的分析,总结出如下三方面的区别,这些区别也正是 cpio-initrd 的优势所在:

cpio-initrd 的制作方法更加简单

cpio-initrd 的制作非常简单,通过两个命令就可以完成整个制作过程 #假设当前目录位于准备好的 initrd 文件系统的根目录下 bash# find . | cpio -c -o > ../initrd.img bash# gzip ../initrd.img

具体过程: 在 busybox 中添加配置文件并生成 initrd 镜像

这时, 我们处在/root/busybox-1.16.0/_install 目录下。

- # mkdir proc sys etc dev (创建四个空目录, linux 内核需要)
- # cd dev
- # mknod console c 5 1 (创建一个控制台字符设备文件)
- # mknod null c 1 3 (创建一个 0 设备文件)

```
# cd ..
```

cd etc

vim fstab (输入如下图内容)

# device	mount-point	type	options	dump	fsck
proc	/proc	proc	defaults	0	0
sysfs	/sys	sysfs	defaults	0	0

- # mkdir init.d
- # vim init.d/rcS (输入如下内容)



- # chmod +x init.d/rcS (给 rcS 文件加上可执行权限)
- # vim inittab (输入如下内容)

```
# /etc/inittab
::sysinit:/etc/init.d/rcS
console::respawn:-/bin/sh
::ctrlaltdel:/sbin/reboot
::shutdown:/bin/umount -a -r
```

- # cd ...
- # pwd (打印当前目录)

/root/busybox-1.16.0/_install

此时表明我们处在 busybox 安装文件的根目录下

rm linuxrc (删除 linuxrc 链接文件)

然后新创建一个指向 busybox 文件的链接文件, 如下图所示:

```
root:~/busybox-1.16.0/_install # ln -sv bin/busybox init
`init' -> `bin/busybox'
root:~/busybox-1.16.0/_install #
```

我们输入如下图所示命令来创建 initrd 镜像.

```
find . I cpio --quiet -H newc -o I gzip -9 -n > ...initrd.gz
```

- # cd ..
- # cp initrd.gz /boot

而传统 initrd 的制作过程比较繁琐,需要如下六个步骤

#假设当前目录位于准备好的 initrd 文件系统的根目录下

bash# dd if=/dev/zero of=../initrd.img bs=512k count=5

bash# mkfs.ext2 -F -m0 ../initrd.img

bash# mount -t ext2 -o loop ../initrd.img /mnt

bash# cp -r */mnt

bash# umount /mnt

bash# gzip -9 ../initrd.img