JSP 九大内置对象常用方法

1、request 对象常用方法

request 代表的是来自客户端的请求,例如我们在 FORM 表单中填写的信息等,是最常用的对象。客户端的请求信息被封装在 request 对象中,通过它才能了解到客户的需求,然后做出响应。它是 HttpServletRequest 类的实例。

序号	方法(类型+方法名)	描述
1	String getParameter(String strTextName)	获取表单提交信息
2	Enumeration getParameterNames()	返回可用参数的枚举
3	String[] getParameterValues(String name)	返回包含参数 name 的所有值的
		数组。
4	Enumeration getAttributeNames()	返回所有属性名的枚举
5	Object getAttribute(String name)	返回指定属性的属性值
6	String getCharacterEncoding()	返回字节编码方式
7	String getProtocol()	获取用户的使用协议
8	String getServletPath()	获取用户提交信息的页面
9	String getMethod()	获取客户提交信息的方式
10	BufferReader getHeader()	获取 HTTP 头文件中的 accept、
		accept-encoding 和 Host 的
		值。
11	String getRemoteAddr()	获取客户的 IP 地址

12	String getRemoteHost()	获取客户机的名称
13	String getServerName()	获取服务器的名称
14	int getServerPort()	获取服务器端口号

2、response 对象常用方法

response 对象代表的是对客户端的响应,也就是说可以通过 response 对象来组织发送到客户端的数据,需要向客户端发送文字时直接使用。它是 HttpServletResponse 类的实例。

序号	方法(类型+方法名)	描述
1	String getCharacterEncoding()	返回响应用的是何种字符编码
2	ServletOutputStream getOutputStream()	返回响应的一个二进制输出流
3	PrintWriter getWriter()	返回可以向客户端输出字符的
		一个对象
4	void setContentLength(int len)	设置响应头长度
5	void setContentType(String type)	设置响应的 MIME 类型
6	void sendRedirect(Java.lang.String	重新定向客户端的请求
	location)	Com

3、session 常用方法

session 指的是客户端与服务器的一次会话,从客户连到服务器的一个WebApplication 开始,直到客户端与服务器断开连接为止。它是 HttpSession 类的实例。

序号	方法(类型+方法名)	描述
1	long getCreationTime()	返回 SESSION 创建时间
		返回 SESSION 创建时 JSP 引擎为它
2	public String getId()	设的惟一 ID 号
		返回此 SESSION 里客户端最近一次请
3	long getLastAccessedTime()	求时间
		返回两次请求间隔多长时间此
4	int getMaxInactiveInterval()	SESSION 被取消(ms)
		返回一个包含此 SESSION 中所有可用
5	String[] getValueNames()	属性的数组
6	void invalidate()	取消 SESSION,使 SESSION 不可用
		返回服务器创建的一个 SESSION,客户
7	boolean isNew()	端是否已经加入
8	void removeValue(String name)	删除 SESSION 中指定的属性
		设置两次请求间隔多长时间此
9	void setMaxInactiveInterval()	SESSION 被取消(ms)
4、 o	ut 常用方法	C.Co.

4、out 常用方法

out 对象是 JspWriter 类的实例,是向客户端输出内容常用的对象。

序号	方法(类型+方法名)	描述
1	void clear()	清除缓冲区的内容

2	void clearBuffer()	清除缓冲区的当前内容
3	void flush()	清空流
4	int getBufferSize()	返回缓冲区以字节数的大小,如不设缓冲区则为0
5	int getRemaining()	返回缓冲区还剩余多少可用
6	boolean isAutoFlush()	返回缓冲区满时,是自动清空还是抛出异常
7	void close()	关闭输出流
5、page 常用方法		

5、page 常用方法

page 指向当前 JSP 页面本身,有点象类中的 this 指针,它是 java.lang.Object 类的实例 。"page" 对象代表了正在运行的由 JSP 文件产生的类对象。

序号	方法(类型+方法名)	描述
1	class getClass()	返回此 Object 的类
2	int hashCode()	返回此 Object 的 hash 码
		判断此 Object 是否与指定的
3	boolean equals(Object obj)	Object 对象相等
		把此 Object 拷贝到指定的 Object
4	void copy(Object obj)	对象中
5	Object clone()	克隆此 Object 对象
		把此 Object 对象转换成 String 类
6	String toString()	的对象
7	void notify()	唤醒一个等待的线程
8	void notifyAll()	唤醒所有等待的线程
		使一个线程处于等待直到
9	void wait(int timeout)	timeout 结束或被唤醒
10	void wait()	使一个线程处于等待直到被唤醒
11	void enterMonitor()	对 Object 进行加锁
12	void exitMonitor()	对 Object 进行开锁

6、application 常用方法

application 实现了用户间数据的共享,可存放全局变量。它开始于服务器的启动,直到服务器的关闭,在此期间,此对象将一直存在;这样在用户的前后连

接或不同用户之间的连接中,可以对此对象的同一属性进行操作;在任何地方对此对象属性的操作,都将影响到其他用户对此的访问。服务器的启动和关闭决定了 application 对象的生命。它是 ServletContext 类的实例。

序号	方法(类型+方法名)	描述
1	Object getAttribute(String name)	返回给定名的属性值
2	Enumeration getAttributeNames()	返回所有可用属性名的枚举
	void setAttribute(String	C.COIII
13	name,Object obj)	设定属性的属性值
14	void removeAttribute(String name)	删除属性及其属性值
		返回 JSP (Servlet) 引擎名及其版
15	String getServerInfo()	本号
16	String getRealPath(String path)	返回虚拟路径的真实路径
	ServletContext getContext(String	返回指定 WebApplication 的
17	uripath)	application 对象
	4.1	返回服务器支持的版本号 API 的最
18	int getMajorVersion()	大版本号
	moo imoo	返回服务器支持的 servlet API 的
19	int getMinorVersion()	最小版本号
	String	
20	getMimeType(String file)	返回指定文件的 MIME 类型
	URL	返回指定资源(文件及目录)的
21	getResource(String path)	URL 路径

	InputStream getResourceAsStream	
22	(String path)	返回指定资源的输入流
	RequestDispatcher	
	getRequestDispatcher	返回指定资源的
23	(String uripath)	requestDispatcher 对象
	Servlet	F IVA
24	getServlet(String name)	返回指定名的 servlet
25	Enumeration getServlets()	返回所有 servlet 的枚举
26	Enumeration getServletNames()	返回所有 servlet 名的枚举
		把指定消息写入 servlet 的日志文
27	void log(String msg)	件
	void log(Exception exception,String	把指定异常信息的栈轨迹及错误消
28	msg)	息写入 servlet 的日志文件
	void log(String msg,Throwable thro	把栈轨迹及 throwable 给出的异常
29	wable)	信息写入 servlet 的日志文件

7、pageContext 常用方法

pageContext 对象提供了对 JSP 页面内所有的对象及名字空间的访问,也就是说他可以访问到本页所在的 SESSION,也可以取本页面所在的 application 的某一属性值,他相当于页面中所有功能的集大成者,它的本类名也叫 pageContext。

序号 方法(类型+方法名) 描述	
------------------	--

		返回当前客户端响应被使用的
1	JspWriter getOut()	JspWriter 流(out)
		返回当前页中的 HttpSession 对象
2	HttpSession getSession()	(session)
3	Object getPage()	返回当前页的 Object 对象(page)
		返回当前页的 ServletRequest 对象
4	ServletRequest getRequest()	(request)
		返回当前页的 ServletResponse 对
5	ServletResponse getResponse()	象(response)
		返回当前页的 Exception 对象
6	Exception getException()	(exception)
		返回当前页的 ServletConfig 对象
7	ServletConfig getServletConfig()	(config)
	ServletContext	返回当前页的 ServletContext 对象
8	getServletContext()	(application)
	void setAttribute(String	在指定范围内设置属性及属性值
9	name,Object attribute)	11日在70回内以直周11次周11回
	public Object getAttribute(String	取属性的值
10	name)	4人(古) 工口) 日
	Object getAttribute(String	在指定范围内取属性的值
11	name,int scope)	「十一日人に人の日に入る人人は一日八日日

	public Object	寻找一属性,返回起属性值或 NULL
12	findAttribute(String name)	守汉 商工,应回起商工直线,NOLL
	void removeAttribute(String	
13	name)	删除某属性
	void removeAttribute(String	大松宁芬国 MIIA 甘 园 M
14	name,int scope)	在指定范围删除某属性
	int getAttributeScope(String	C.COIII
15	name)	返回某属性的作用范围
	Enumeration	
	getAttributeNamesInScope(int	返回指定范围内可用的属性名枚举
16	scope)	Ti Kan
17	void release()	释放 pageContext 所占用的资源
	void forward(String	使当前页面重导到另一页面
18	relativeUrlPath)	使当前火 <u>间</u> 里等到力一火间
	void include(String	HIXXI
19	relativeUrlPath)	在当前位置包含另一文件
		C.Co
8、 cc	onfig 常用方法	

8、config 常用方法

config 对象是在一个 Servlet 初始化时, JSP 引擎向它传递信息用的, 此信息 包括 Servlet 初始化时所要用到的参数 (通过属性名和属性值构成)以及服务器 的有关信息 (通过传递一个 ServletContext 对象)。

序号	方法(类型+方法名)	描述
	ServletContext	返回包含服务器相关信息的所有
1	getServletContext()	servletContext 对象
	getInitParameter(String	## PD 3 TA 1 / 1 / 2 × 1 / ±
2	name)	获取初始化参数值
3	getInitParameterNames()	返回 servlet 初始化所需所有参数的枚举

9、exception 常用方法

exception 是一个例外对象,当一个页面在运行过程中发生了例外,就产生这个对象。如果一个 JSP 页面要应用此对象,就必须把 isErrorPage 设为 true,否则无法编译。它实际上是 java.lang.Throwable 的对象。

序号	方法(类型+方法名)	描述
1	String getMessage()	返回描述异常的消息
2	String toString()	返回关于异常的简短描述消息
3	void printStackTrace()	显示异常及其栈轨迹
4	Throwable FillInStackTrace()	重写异常的执行栈轨迹