## 1830

#### Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

#### «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

# Дисциплина: «Компьютерные сети» Лабораторная работа №9 Вариант 7

#### Тема работы:

«Изучение технологии виртуальных локальных сетей (VLan) в сетевом симуляторе. Настройка маршрутизации между VLan.»

Студент: Левушкин И. К.

Группа: ИУ7-72Б

Преподаватель: Рогозин Н.О.

#### 1 Назначить адреса подсетей

Подсети в соответствии вариантом x = 7:

1. Подсеть 1: 192.168.7.0/24

2. Подсеть 2: 192.168.8.0/24

3. Подсеть 3: 192.168.9.0/24




Рис. 1: Деление на подсети

### 2 Настроить поддержку трех виртуальных локальных сетей (VLan 10, 20, 30) на коммутаторе.

Ниже приведены команды для настройки виртуальных сетей.

int vlan 10

exit

int vlan 20

exit

interface range fa0/1 - 2

switchport mode access

switchport access vlan 10

exit interface range fa 0/5 - 7 switchport mode access switchport access vlan 20

exit

interface range fa 0/3 - 4 switchport mode access switchport access vlan 30 exit

interface g 0/1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10 switchport trunk allowed vlan 20 switchport trunk allowed vlan 30




Рис. 2: Список виртуальных сетей на коммутаторе

Port	Link	VLAN	IP Address	MAC Address	
FastEthernet0/1	Up	10	IP Address	0030.A3B2.0501	
FastEthernet0/2	ďρ	10		0030.A3B2.0501	
FastEthernet0/3	Up	30	/ ==	0030.A3B2.0502	
FastEthernet0/4	Up	30	/ <u></u>	0030.A3B2.0504	
FastEthernet0/5	υp	20		0030.A3B2.0504	
FastEthernet0/6	ďρ	20		0030.A3B2.0506	
FastEthernet0/7	υp συ	20		0030.A3B2.0507	
FastEthernet0/8	Down	1		0030.A3B2.0507	
FastEthernet0/9	Down	1		0030.A3B2.0509	
FastEthernet0/10	Down	1		0030.A3B2.050A	
FastEthernet0/11	Down	1		0030.A3B2.050B	
FastEthernet0/12	Down	1		0030.A3B2.050C	
FastEthernet0/13	Down	1		0030.A3B2.050D	
FastEthernet0/14	Down	1		0030.A3B2.050E	
FastEthernet0/15	Down	1		0030.A3B2.050F	
FastEthernet0/16	Down	1		0030.A3B2.0510	
FastEthernet0/17	Down	1		0030.A3B2.0510	
FastEthernet0/18	Down	1		0030.A3B2.0511	
FastEthernet0/19	Down	1		0030.A3B2.0512	
FastEthernet0/20	Down	1		0030.A3B2.0514	
FastEthernet0/21	Down	1		0030.A3B2.0515	
FastEthernet0/22	Down	1		0030.A3B2.0516	
FastEthernet0/23	Down	1		0030.A3B2.0517	
FastEthernet0/24	Down	1		0030.A3B2.0517	
GigabitEthernet0/1	Up			0030.A3B2.0519	
GigabitEthernet0/2	Down	12911	<u>81910X</u> 819HGW	0030.A3B2.051A	
Vlan1	Down	1	<not set=""></not>	0001.969E.2048	
Vlan10	Up	10	<not set=""></not>	0001.969E.2001	
Vlan20	Up	20	<not set=""></not>	0001.969E.2002	
Vlan30	Up	30	<not set=""></not>	0001.969E.2003	

Рис. 3: Список физических интерфейсов коммутатора

#### 3 Настроить маршрутизацию между виртуальными локальными сетями на маршрутизаторе.

Ниже приведены команды, которые выполнялись для настройки моршрутизатора.

```
int g 0/0/0.1 encapsulation dot1q 10 ip address 192.168.7.254 255.255.255.0 exit int g 0/0/0.2 encapsulation dot1q ip address 192.168.8.254 255.255.255.0 exit int g 0/0/0.3 encapsulation dot1q 30 ip address 192.168.9.254 255.255.255.0 exit ip routing
```

4	Выделить и озаглавить	на	схеме	каждую	виртуальную
	локальную сеть.				

Ниже приведены выделенные виртуальные сети.




Рис. 4: Выделенные виртуальные сети

Ниже приведен результат проверки соединения между Server0 и PC3.

Рис. 5: Server0 и PC3