### МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»

### ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

#### ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

по дисциплине «Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 19821

Выполнил:

Студент группы P3115 Барсуков Максим Андреевич

Преподаватель:

Абузов Ярослав Александрович

# Содержание

Текст задания	3
Описание программы	5
Вывод	6
Таблица трассировки	7

## Текст задания

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

10C: 4 10D: 10E: 10F: 110: 111: 112: 113: 114: 115: 116: 117: 118:	- 0200 EE1C AE19 0740 0C00 D6ED 0800 0700 4E15 EE14 AE12 0700		11A: 11B: 11C: 11D: 11E: 120: 121: 122: 123: 124: 125: 126:	0800 0740 6E0D EE0C AE08 0700 0C00 D6ED 0800 0740 6E05 EE04 0100		128: 129: 12A: 	YYYY XXXX 08B0  F207 F006 7E08 F904 0500 0500 6E05 CE01		6F7: 6F8: 6F9: 6FA:	EC01 0A00 08AF 008D
118: 119:	0C00 D6ED		126: 127:	0100 ZZZZ	 	6F5: 6F6:	CE01 AE02	İ		

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии							
10C	0200	CLA	Очистка аккумулятора							
10D	EE1C	ST IP+28	Очистка результата. R = 0							
10E	AE19	LD IP+25	Загрузка в аккумулятор							
10F	0740	DEC	AC = Y - 1							
110	0C00	PUSH	Вызов функции							
111	D6ED	CALL 63D	F(Y-1)							
112	0800	POP	Загрузка результата в аккумулятор							
113	0700	INC	Сложение возвращаемого значения функции с $R = 0 + 1$ ,							
114	4E15	ADD IP+21	сохранение в R							
115	EE14	ST IP+20	R = F(Y - 1) + 1							
116	AE12	LD IP+18	Загрузка в аккумулятор							
117	0700	INC	AC = X + 1							
118	0C00	PUSH	Вызов функции							
119	D6ED	CALL 63D	F(X+1)							
11A	0800	POP	Загрузка результата в аккумулятор							
11B	0740	DEC	Вычитание R из F(X + 1) – 1, сохранение в R							
11C	6E0D	SUB IP+13	R = F(X + 1) - 1 - (F(Y - 1) + 1)							
11D	EE0C	ST IP+12								

11E	AE08	LD IP+8	Загрузка в аккумулятор								
11F	0700	INC	AC = Z + 1								
120	0C00	PUSH	Вызов функции								
121	D6ED	CALL 6ED	F(Z+1)								
122	0800	POP	Загрузка результата в аккумулятор								
123	0740	DEC	Вычитание R из $F(Z + 1) - 1$ , сохранение в R								
124	6E05	SUB IP+5	R = F(Z + 1) - 1 - (F(X + 1) - 1 - (F(Y - 1) + 1))								
125	EE04	ST IP+4									
126	0100	HLT	Остановка программы								
127	ZZZZ	Z	Значение Z								
128	YYYY	Y	Значение Ү								
129	XXXX	X	Значение Х								
12A	08B0	R	Результат								

### Подпрограмма:

Адрес	Код команды	Мнемоника	Інемоника Комментарии					
6ED	AC01	LD (SP+1)	Загрузка аргумента					
6EE	F207	BMI 7	Если ≤ 0, то переход на 6F6					
6EF	F006	BEQ 6						
6F0	7E08	CMP IP+8	Если AC ≥ Q, то переход на 6F6					
6F1	F904	BGE 4						
6F2	0500	ASL	Умножение на 4					
6F3	0500	ASL						
6F4	6E05	SUB IP+5	Вычитание W					
6F5	CE01	JUMP IP+1	Переход на 6F7					
6F6	AE02	LD IP+2	Загрузка Q					
6F7	EC01	ST (SP+1)	Сохранение результата					
6F8	0A00	RET	Возврат					
6F9	08AF	08AF	Константа Q = 2223					
6FA	008D	008D	Константа W = 141					

### Описание программы

Назначение программы: нахождения значения функции:


$$R = f(Z + 1) - 1 - (f(X + 1) - 1 - (f(Y - 1) + 1))$$

$$R = f(Z + 1) - 1 - f(X + 1) + 1 + f(Y - 1) + 1$$

$$R = -f(X + 1) + f(Y - 1) + f(Z + 1) + 1$$

$$f(x) = \begin{cases} 4x - 141, 0 < x < 2223 \\ 2223, x \le 0, x \ge 2223 \end{cases}$$

#### График:



### Область представления

• X, Y, Z, Q, W, R – целые знаковые шестнадцатеричные числа в дополнительном коде.

### Расположение данных в памяти

### Основная программа:

- 10С-126 команды;
- 127, 128, 129 исходные данные;
- 12А итоговый результат.

#### Подпрограмма:

- 6ED-6F8 команды;
- 6F9, 6FA константы.

### Адреса первой и последней выполняемой команды

#### Основная программа:

Адрес первой команды: 10САдрес последней команды: 126

#### Подпрограмма:

Адрес первой команды: 6EDАдрес последней команды: 6F8

### Область допустимых значений

$$Q = 08AF_{16} = 2223$$
  
 $W = 008D_{16} = 141$ 

Для того чтобы определить ОДЗ, проанализируем данную функцию. При значении аргумента функции в промежутке [ $-2^{15}$ ; 0] и [2223,  $2^{15}$  - 1], функция вернет значение 2223. При использовании любого значения из заданного промежутка в функции не возникнет переполнения.

При оставшихся значениях аргумента функция вернет выражение 4\*x - 141. На промежутке [1, 2222] эта функция монотонно возрастающая, поэтому рассмотрим минимальное и максимальное значение:

$$f_{min} = f(1) = -137$$
  
 $f_{max} = f(2222) = 8747$ 

что означает, что на всем промежутке значений аргумента, результат функции будет находиться на отрезке [-137; 8747].

Так как основная программа вычисляет следующее выражение:

$$R = -f(X + 1) + f(Y - 1) + f(Z + 1) + 1$$

то минимально мы можем получить  $-8747 - 137 - 137 + 1 = -9020 > -2^{15}$ , а максимально:  $137 + 8747 + 8747 + 1 = 17632 < 2^{15} - 1$ . В обоих случаях переполнения нет. Значит, ОДЗ:

- X, Z  $\in$  [-32768; 32766] (T. e. [-2<sup>15</sup>; 2<sup>15</sup>-2]);
- Y  $\in$  [-32767; 32767] (T. e. [-2<sup>15</sup>+1; 2<sup>15</sup>-1]);
- Результат R  $\in$  [-9020; 17 632] (с учетом заданных Q и W).

### Вывод

Во время выполнения лабораторной работы я узнал о способах связи между программными модулями, научился вызывать и исследовать подпрограммы, работать со стеком, изучил цикл выполнения таких команд как CALL и RET.

# Таблица трассировки

#### Значения:

 $X=42=2A_{16}; \hspace{1cm} Y=41=29_{16}; \hspace{1cm} Z=40=28_{16};$ 

Адр	Знчн	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	PS	NZVC	Адр	Знчн
10C	0200	10D	0200	10C	0200	000	010C	0000	004	0100		
10D	EE1C	10E	EE1C	12A	0000	000	001C	0000	004	0100	12A	0000
10E	AE19	10F	AE19	128	0029	000	0019	0029	000	0000		
10F	0740	110	0740	10F	0740	000	010F	0028	001	0001		
110	0C00	111	0C00	7FF	0028	7FF	0110	0028	001	0001	7FF	0028
111	D6ED	6ED	D6ED	7FE	0112	7FE	D6ED	0028	001	0001	7FE	0112
6ED	AC01	6EE	AC01	7FF	0028	7FE	0001	0028	001	0001		
6EE	F207	6EF	F207	6EE	F207	7FE	06EE	0028	001	0001		
6EF	F006	6F0	F006	6EF	F006	7FE	06EF	0028	001	0001		
6F0	7E08	6F1	7E08	6F9	08AF	7FE	0008	0028	008	1000		
6F1	F904	6F2	F904	6F1	F904	7FE	06F1	0028	008	1000		
6F2	0500	6F3	0500	6F2	0028	7FE	06F2	0050	000	0000		
6F3	0500	6F4	0500	6F3	0050	7FE	06F3	00A0	000	0000		
6F4	6E05	6F5	6E05	6FA	008D	7FE	0005	0013	001	0001		
6F5	CE01	6F7	CE01	6F5	06F7	7FE	0001	0013	001	0001		
6F7	EC01	6F8	EC01	7FF	0013	7FE	0001	0013	001	0001	7FF	0013
6F8	0A00	112	0A00	7FE	0112	7FF	06F8	0013	001	0001		
112	0800	113	0800	7FF	0013	000	0112	0013	001	0001		
113	0700	114	0700	113	0700	000	0113	0014	000	0000		
114	4E15	115	4E15	12A	0000	000	0015	0014	000	0000		
115	EE14	116	EE14	12A	0014	000	0014	0014	000	0000	12A	0014
116	AE12	117	AE12	129	002A	000	0012	002A	000	0000		
117	0700	118	0700	117	0700	000	0117	002B	000	0000		
118	0C00	119	0C00	7FF	002B	7FF	0118	002B	000	0000	7FF	002B
119	D6ED	6ED	D6ED	7FE	011A	7FE	D6ED	002B	000	0000	7FE	011A
6ED	AC01	6EE	AC01	7FF	002B	7FE	0001	002B	000	0000		
6EE	F207	6EF	F207	6EE	F207	7FE	06EE	002B	000	0000		
6EF	F006	6F0	F006	6EF	F006	7FE	06EF	002B	000	0000		
6F0	7E08	6F1	7E08	6F9	08AF	7FE	8000	002B	800	1000		
6F1	F904	6F2	F904	6F1	F904	7FE	06F1	002B	800	1000		
6F2	0500	6F3	0500	6F2	002B	7FE	06F2	0056	000	0000		
6F3	0500	6F4	0500	6F3	0056	7FE	06F3	00AC	000	0000		
6F4	6E05	6F5	6E05	6FA	008D	7FE	0005	001F	001	0001		
6F5	CE01	6F7	CE01	6F5	06F7	7FE	0001	001F	001	0001		
6F7	EC01	6F8	EC01	7FF	001F	7FE	0001	001F	001	0001	7FF	001F
6F8	0A00	11A	0A00	7FE	011A	7FF	06F8	001F	001	0001		
11A	0800	11B	0800	7FF	001F	000	011A	001F	001	0001		
11B	0740	11C	0740	11B	0740	000	011B	001E	001	0001		
11C	6E0D	11D	6E0D	12A	0014	000	000D	000A	001	0001		

```
11D
      EE0C 11E
                  EE0C 12A
                              000A 000
                                          000C
                                                000A 001
                                                             0001
                                                                   12A
                                                                         000A
      AE08 11F
                  AE08 127
                                    000
                                          8000
                                                0028
                                                      001
                                                             0001
11E
                              0028
                                                0029
11F
      0700
            120
                  0700
                        11F
                              0700
                                    000
                                          011F
                                                      000
                                                             0000
      0C00 121
                  0C00 7FF
                                    7FF
                                                0029
                                                                   7FF
                                                                         0029
120
                              0029
                                          0120
                                                      000
                                                             0000
                  D6ED 7FE
                                          D6ED 0029
121
      D6ED 6ED
                              0122
                                    7FE
                                                      000
                                                             0000
                                                                   7FE
                                                                         0122
6ED
      AC01 6EE
                  AC01 7FF
                              0029
                                    7FE
                                          0001
                                                0029
                                                      000
                                                             0000
                                          06EE 0029
6EE
      F207
            6EF
                  F207
                        6EE
                              F207
                                    7FE
                                                      000
                                                             0000
6EF
      F006
            6F0
                  F006
                        6EF
                              F006
                                    7FE
                                          06EF
                                                0029
                                                      000
                                                             0000
6F0
      7E08 6F1
                  7E08
                        6F9
                              08AF 7FE
                                          8000
                                                0029
                                                      008
                                                             1000
            6F2
                  F904
                              F904
                                    7FE
                                          06F1
                                                0029
                                                      008
6F1
      F904
                        6F1
                                                             1000
6F2
      0500
            6F3
                  0500
                        6F2
                              0029
                                    7FE
                                          06F2
                                                0052
                                                      000
                                                             0000
6F3
      0500
            6F4
                  0500
                        6F3
                              0052
                                    7FE
                                          06F3
                                                00A4 000
                                                             0000
6F4
      6E05
            6F5
                  6E05
                        6FA
                              008D
                                    7FE
                                          0005
                                                0017
                                                      001
                                                             0001
6F5
      CE01 6F7
                  CE01
                        6F5
                              06F7
                                    7FE
                                          0001
                                                0017
                                                      001
                                                             0001
6F7
      EC01 6F8
                  EC01 7FF
                              0017
                                    7FE
                                          0001
                                                0017
                                                      001
                                                             0001
                                                                   7FF
                                                                         0017
6F8
      0A00 122
                  0A00 7FE
                              0122
                                    7FF
                                          06F8
                                                0017
                                                      001
                                                             0001
                        7FF
122
      0800
            123
                  0800
                              0017
                                    000
                                          0122
                                                0017
                                                      001
                                                             0001
123
      0740
            124
                  0740
                        123
                              0740
                                    000
                                          0123
                                                0016
                                                      001
                                                             0001
124
      6E05
            125
                  6E05
                        12A
                              000A
                                    000
                                          0005
                                                000C
                                                      001
                                                             0001
125
                  EE04
                        12A
                              000C
                                    000
                                          0004
                                                000C
                                                             0001
                                                                         000C
      EE04 126
                                                      001
                                                                   12A
126
     0100
            127
                  0100
                        126
                              0100 000
                                          0126
                                                000C 001
                                                             0001
```

При X = 42, Y = 41, Z = 40 получаем  $R = 000C_{16} = 12$ .

Вычисление теоретического результата с данными X, Y, Z:

$$R = -f(43) + f(40) + f(41) + 1 = -4*43 + 141 + 4*40 - 141 + 4*41 - 141 + 1 = 12$$

Теоретический результат совпадает с экспериментальным. Результат входит в теоретическое ОДЗ.