

# PNS-Box v9.3 (Private Network Security-Box)

Direktorat e-Government Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika

#### 2013

#### **PENDAHULUAN**

#### Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, jaringan komputer saat ini sangat dibutuhkan untuk menghubungkan berbagai instansi baik pemerintahan, pendidikan, bahkan di bidang bisnis sekalipun. Banyak perusahaan yang memerlukan informasi dan data-data dari kantor-kantor lainnya baik dia dari rekan kerja, afiliasi bisnis, maupun konsumen. Jaringan komputer bukanlah sesuatu yang baru saat ini. Hampir di setiap perusahaan terdapat jaringan komputer untuk memperlancar arus informasi di dalam perusahaan tersebut. Internet yang mulai populer saat ini adalah suatu jaringan komputer raksasa dimana jaringan komputer tersebut terhubung dan dapat saling berinteraksi. Hal ini dapat terjadi karena adanya perkembangan teknologi jaringan yang sangat pesat, sehingga dalam beberapa tahun saja jumlah pengguna jaringan komputer yang tergabung dalam Internet berlipat ganda. Dalam hal ini sering kali terjadi permasalahan pada jaringan komputer, bahkan pada masalah keamanan. Oleh sebab itu, jaringan komputer memerlukan sebuah pengaturan yang baik.

Keamanan jaringan komputer sebagai bagian dari sebuah sistem sangat penting untuk menjaga validitas dan integritas data serta menjamin ketersediaan layanan bagi penggunaannya. Sistem keamanan jaringan komputer harus dilindungi dari segala macam serangan dan usaha-usaha penyusupan atau pemindaian oleh pihak yang tidak berhak. Selain itu sistem juga tidak memiliki interaktivitas dengan administrator pada saat administrator tidak sedang mengadministrasi sistemnya. Hal ini merupakan suatu hal yang tidak efektif terutama pada saat sistem berada dalam kondisi kritis. Selain itu sistem

monitor terhadap aktivitas gangguan saat ini umumnya dilakukan secara manual oleh administrator. Hal ini mengakibatkan integritas sistem bergantung pada ketersediaan dan kecepatan administrator dalam merespons gangguan.

Private Network Security Box (PNSBox) adalah sistem operasi berbasis FreeBSD yang mengintegrasikan berbagai macam aplikasi antara lain menyangkut network security, database, web-server optimization, web monitoring dan fitur lainnya. Keunggulan dari PNSBox adalah fleksibilitasnya, artinya user bisa mengaktifkan atau menon-aktifkan aplikasi yang ada dengan mengubah file konfigurasi yang ada. PNS Box merupakan solusi all-in-one in a box untuk seluruh kebutuhan pengaturan, kontrol dan monitoring jaringan termasuk komponen pengamanannya. Teknologi PNS Box adalah sistem berbasis Open-Source dengan sistem operasi dasar FreeBSD. PNS Box dapat diterapkan pada jaringan berskala kecil dan besar.

Beberapa solusi teknologi PNS Box, antara lain: Solusi Pelayanan, Pengaturan, dan Pengamanan Jaringan, Bandwidth Management (pengaturan bandwidth), Pelayanan Aplikasi dan e-mail (surat elektronik). Fitur-fitur/fasilitas dalam teknologi PNS Box bersifat fleksibel yang dapat diaktifkan/non-aktifkan sesuai kebutuhan, skala jaringan, dan speksifikasi perangkat keras.

Pemanfaatan teknologi informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan layanan public. Untuk itu diperlukan standar keamanan dalam system informasi dan tata kelola yang baik terutama pada bagian infrastruktur untuk meminimalisir gangguan.


#### **BAB II**

#### **INSTALASI**

- 1. Untuk instalasi pnsbox pada server, dibutuhkan spesifikasi minimum hardware sebagai berikut:
  - 1) Processor dengan multicore processor atau multiprocessor.
  - 2) 4GB RAM
  - 3) 40GB of disk space HDD
  - 4) 2 Network Interface Card
  - 5) Internet / Local Connection Connection
- Instalasi dapat juga dilakukan dengan virtualisasi ESX atau dalam PC virtual box. Berikut adalah instalasi dari virtualbox, FreeBSD, dan paket PNSBox.
  - 2.1. Instalasi Virtual Box

Sebelum Kita mengisntall PNSbox, kita harus punya software untuk mengemulasi OS tersebut, disini kita akan menggunakan **Virtual Box.**Berikut adalah cara mensetting virtual box agar bisa menjalankan FreeBSD

1. Jalankan software emulasi(Virtual Box)



#### 2. Klik new



3. Pilih nama, tipe BSD, dan version FreeBSD(64Bit)

# Name and operating system

Please choose a descriptive name for the new virtual machine and select the type of operating system you intend to install on it. The name you choose will be used throughout VirtualBox to identify this machine.






#### 4. Klik Next

# Memory size

Select the amount of memory (RAM) in megabytes to be allocated to the virtual machine.

The recommended memory size is  ${\bf 128}\,{\rm MB}$ .





## 5. Pilih Next


#### Hard drive

If you wish you can add a virtual hard drive to the new machine. You can either create a new hard drive file or select one from the list or from another location using the folder icon.


If you need a more complex storage set-up you can skip this step and make the changes to the machine settings once the machine is created.

The recommended size of the hard drive is 2.00 GB.

- Do not add a virtual hard drive
- Create a virtual hard drive now
- Use an existing virtual hard drive file



#### 6. Klik next



### 7. Pilih next

## Storage on physical hard drive


Please choose whether the new virtual hard drive file should grow as it is used (dynamically allocated) or if it should be created at its maximum size (fixed size).

A **dynamically allocated** hard drive file will only use space on your physical hard drive as it fills up (up to a maximum **fixed size**), although it will not shrink again automatically when space on it is freed.


A **fixed size** hard drive file may take longer to create on some systems but is often faster to use.

Dynamically allocated

Fixed size




8. Setting storage disarankan 20GB untuk virtual




9. Pilih Freebsd yang baru dibuat, dan pilih setting.




10. Pilih network, dan ganti adapter 1 sebagai bridged adapter




11. Pindah ke adapter 2 dan ganti sebagai host only adapter



12. Pilih storage,hapus virtual storage yang ada di control:IDE




#### 13. Pilih add SCSI Controller



#### 14. Pilih icon Hardisk



#### 15. Klik Create new disk



#### 16. Pilih Next

#### Hard drive

If you wish you can add a virtual hard drive to the new machine. You can either create a new hard drive file or select one from the list or from another location using the folder icon.


If you need a more complex storage set-up you can skip this step and make the changes to the machine settings once the machine is created.

The recommended size of the hard drive is 2.00 GB.

- Do not add a virtual hard drive
- Create a virtual hard drive now
- Use an existing virtual hard drive file



#### 17. Klik Next



#### 18. Klik Next

#### Storage on physical hard drive

Please choose whether the new virtual hard drive file should grow as it is used (dynamically allocated) or if it should be created at its maximum size (fixed size).

A **dynamically allocated** hard drive file will only use space on your physical hard drive as it fills up (up to a maximum **fixed size**), although it will not shrink again automatically when space on it is freed.

A fixed size hard drive file may take longer to create on some systems but is often faster to use.

- Dynamically allocated
- Fixed size




#### 19. Setting Storage 20GB Setelah itu, pilih create

# Please type the name of the new virtual hard drive file into the box below or click on the folder icon to select a different folder to create the file in. FreeBSDg Select the size of the virtual hard drive in megabytes. This size is the limit on the amount of file data that a virtual machine will be able to store on the hard drive. 20.51 GB 4.00 MB Create Cancel


#### 20. Jalankan FreeBSDnya



21. Jika terjadi Fatal Error, masukan cd FreeBSD



22. Klik Icon CD, dan pilih OS Image nya.



#### 2.2. Instalasi FreeBSD

1. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini




2. Pilih install



3. Pilih continue with default keymap

4. Tulis nama host yang akan digunakan



(contoh:diskominfo.surabayakota.layanan.go.id)

5. Pada pilihandistribution Select hilangkan Checkbox pada semua pilihan dengan menggunakan tombol spasi, setelah itu tekan enter



6. Setelah itu pilih shell, tekan enter

```
Guided Partitioning Tool (Recommended for Beginners)

Manual Manually Configure Partitions (Expert)

Shell Open a shell and partition by hand Automatic Root-on-ZFS (Experimental)
```

- 7. ketik gpart list, apabila sudah pernah menginstal ketik gpart delete
  - -i1 ada0 / da0 sesuai dengan harddisk yg digunakan

# # gpart list

8. ketik camcontrol devlist (untuk melihat nama partisinya)seperti gambar diatas nama partisinya ada0

# # camcontrol devlist

9. ketik gpart create –s bsd da0 sesuai dengan tipe harddisk yang bisa dilihat pada camcontrol devlist

# gpart create -s bsd da0

10. ketik gpart add –t freebsd-swap –i2 –s 1G da0 (untuk swap)Bisa diganti storage swap sesuai kebutuhan

- 11. ketik gpart add -t freebsd-ufs -i1 da0 untuk membuat partisi file

  gpart add -t freebsd-ufs -i1 da0

  ■
- 12. Setelah itu ketik newfs -b 8192 -f 1024 -U /dev/da0a, lalu enter(U harus besar)

13. Ketik newfs –b 8192 –f 1024 –U /dev/da0b, lalu enter (U harus besar)

14. Setelah itu akan muncul proses ini:

```
9627600, 9765872, 9784144, 9862416, 9940688, 10018960, 10097232, 10175504, 10253776, 10332048, 10410320, 10480592, 10566864, 10645136, 10723408, 10801680, 10879952, 10958224, 11036496, 11114768, 11193046, 11271312, 11349584, 11427856, 11566128, 11584400, 11662672, 11740944, 11819216, 11897488, 11975760, 12654032, 12132304, 12210576, 12288848, 12367120, 12445392, 12523664, 12601936, 12680208, 12758480, 12836752, 12915024, 12993296, 13071568, 13149840, 13228112, 13306384, 13384556, 13462928, 13541200, 13071568, 13149840, 13228112, 13306384, 13384556, 13462928, 13541200, 13619472, 13697744, 13776016, 13854288, 13932560, 14010832, 14089104, 14167376, 14245648, 14323920, 14402192, 14480464, 44558736, 14637008, 14715280, 14795352, 14871824, 1495096, 15028368, 15106640, 15184912, 15263184, 15341456, 15419728, 15498096, 15576272, 15554544, 15732816, 15811088, 1580360, 15967632, 16045904, 16124176, 16202448, 16280720, 16358922, 16437264, 16515536, 16593808, 16672808, 16750826, 16750352, 16628624, 1690686, 16985168, 17063440, 17141712, 1721984, 17238256, 17375628, 17454800, 17533027, 17611344, 17689161, 1776788, 17454800, 17533027, 17611344, 17689161, 1776788, 17454800, 17533027, 17611344, 17689161, 1776788, 17454800, 17533027, 17611344, 17689161, 1776788, 17454800, 1753027, 17611344, 17689161, 1776788, 17454800, 17533027, 17611344, 17689161, 1776788, 17454800, 1753027, 17611344, 17689161, 1776788, 1786464, 18678580, 1024, 0488 (2097152, 28768424, 18863696, 1048076, 18159248, 18237520, 18315792, 18394064, 18472336, 10550600, 10628000, 10707152, 10785424, 18863696, 1786864, 1046842, 10468, 1024, 0488 (2097152, 28ctors) block size 8192, fragment size 1024 using 27 cyllinder groups of 38.2248, 8892 blks, 19584 inodes, with soft updates super-block backups (for fsck ffs b b) at: with soft updates 144, 784161, 156688, 124960, 313232, 391504, 469776, 548048, 626320, 704592, 782864, 861136, 939408, 1017680, 1095952, 1174224, 1252496, 1330768, 1409040, 1407312, 155584, 1609060, 13070768, 1409040, 1407312, 155584, 1609060, 130707
```

15. Setelah Proses selesai, ketik gpart bootcode -b /boot/boot da0

16. Lalu ketik mount /dev/da0a /mnt

17. Setelah itu ketik vi /tmp/bsdinstall\_etc/fstab langkah ini untuk melakukan mount partisi saat booting,jangan tekan tombol apapun setelah ini

# # vi /tmp/bsdinstall\_etc/fstab

18. Tekan a atau i, lalu ketik

/dev/da0a ufs 0 0 rw /dev/da0b 1 1 none swap SW /dev/da0a ufs rω /dev/da0b none swap SW


19. Tekan escape kemudian ketik :wq!, setelah itu tekan enter



20. Ketik exit



 maka akan ada tampilan seperti dibawah ini, tunggu sampai proses selesai




22. Setelah itu Masukan password sesuai keinginan kita



(Contoh: root)

23. Pilih em0, lalu enter



24. Lalu ada pilihan konfiguarsi IPv4, pilih yes



25. Pada konfigurasi dhep pilih yes



Apabila ip dari dhep tidak ditemukan, maka ip harus dimasukan manual

26. Pada Konfigurasi IPv6 pilih no



27. Muncul summary pilih ok, tahap untuk memasukan ip v4 manual

28. Jika tidak ditemukan ip dari DHCP, masukan IP secara manual



29. Muncul pengaturan CMOS, pilih no

```
Select local or UTC (Greenwich Mean Time) clock

Is this machine's CMOS clock set to UTC? If it is set to local time, if or you don't know, please choose NO here!
```


30. Pilih timeline waktu Indonesia

```
| 1 Afghanistan
| 2 Armenia
| 3 Azerbaijan
| 4 Bahrain
| 5 Bangladesh
| 6 Bhutan
| 7 Brunei Darussalam
| 8 Cambodia
| 9 China
| 10 Cyprus
| 11 Georgia
| 12 Hong Kong
| 13 India
| 14 Indonesia
| 15 Iran, Islamic Republic of
```

31. Setelah itu Uncheck dengan menggunakan spasi untuk semua pilihan configuration, lalu pilih ok




32. Kemudian ada pilihan add user seperti dibawah ini, Pilih no



33. Pilih exit, lalu klik ok



34. Lalu ada pilihan Manual configuration pilih no



35. Selesai, kemudian pilih reboot



36. Keluarkan cd installer FreeBSD, klik kanan di icon cd



37. Install FreeBSD selesai

- 1.3 Instalasi PNSbox versi 9.3
  - Setelah proses booting selesai login dengan username : root dan password yang tadi sudah dibuat (pada langkah 22)
  - 2 Lalu Ketik vi /etc/ssh/sshd\_config

root@kominfo:~ # vi /etc/ssh/sshd\_config

3. Setelah itu cari PermitRootLogin kemudian ganti no menjadi yes

```
# Authentication:

#LoginGraceTime 2m

PermitRootLogin yes

#StrictModes yes

#MaxAuthTries 6

#MaxSessions 10
```

4. dan hilangkan pagarnya

Tekan x untuk menghapus, tekan a untuk mengedit

5. Tekan escape kemudian ketik :wq! Lalu enter



6. Lalu ketik /etc/rc.d/sshd onestart

## root@kominfo:~ # /etc/rc.d/sshd onestart

Copy kan paket PNSBox (pnsbox9.dump.bz2) ke dalam direktori root (/var/backups). Bisa melalui SSH, ataupun media lain seperti CD atau USB.

Berikut perintah untuk melakukan copy ke dalam FreeBSD dengan melalui flashdisk / USB :

cp [letak file pnsbox9.dump.bz2] /var/backups

# cp /pnsbox9.dump.bz2 /var/backups

Apabila file paket PNSBox (pnsbox9.dump.bz2) masih berada di dalam media lain (misal : Eksternal HD, atau USB FD), maka di-mount dulu ke dalam hardisk system yang ter-install FreeBSD.

Cara melakukan mounting adalah sebagai berikut :

mount —t /dev/[code\_external\_device] [lokasi\_mounting]

\*code\_external\_device : kode ini diketahui ketika kita pertama
kali menancapkan device ke mesin. Contoh : da0s1, sd0s1, dsb.

Gunakan perintah #dmesg untuk melihat pendeteksian usb

\*lokasi\_mounting : ini biasanya berupa direktori yang kita buat
sendiri, atau bisa juga langsung diletakkan di direktori /mnt
Contoh penggunaan :

# mount -t ntfs /dev/da0s1 /mnt -> Untuk flashdisk dengan

filesystem NTFS.

26

# mount -t msdosfs /dev/da0s1 /mnt -> Untuk flashdisk dengan filesystem FAT atau FAT32.

atau

# mount /cdrom -> untuk mounting CD ROM.

artinya : kita melakukan mounting external device yang mempunyai file system NTFS atau FAT32 dari direktori

/dev/da0s1 menuju direktori /mnt

- \*alternative lain dari opsi -t adalah : mount -t ntfs, mount -t fat, mount -t ntfs-3g,
- \*alternative lain dari opsi –t untuk cdrom adalah : mount -t cd9660
- 7. Setelah paket di *copy*, masuk ke virtual box
- 8. Ketik cd /var/backups/

#### cd /var/backups

9. Ketik ls -lh,akan muncul tampilan berikut

```
root@kominfo [/var/backups] $ ls -lh
total 1735125
rwxr-xr-x 1 root wheel - 1.7G Mar 10 13:04 pnsbox9.dump.bz2
rwxr-xr-x 1 root wheel - 12k Mar 10 12:56 restore.sh.x
```

10. ketik chmod a+x \*



11. ketik cd /

cd /

12. ketik /etc/rc.d/sshd onestop

/etc/rc.d/sshd onestop

13. Ketik /var/backups/restore.sh.x /var/backups/pnsbox9.dump.bz2

14. Proses akan berlangsung lama . . . . . . . . adduser -v 15. Ketik adduser –v 16. Ketik username baru untuk login pnsbox Username: 17. Ketik full name Full name: 18. Tekan Enter Uid (Leave empty for default): 19. Ketik wheel Login group [Vandal]: Wheel 20. Tekan Enter Login group is Vandal. Invite Vandal into other groups?[]: 🛮 Login class [default]: 21. Tekan Enter 22. Ketik bash Shell (sh csh tcsh bash rbash git-shell nologin) [sh]: bash 23. Tekan Enter Home directory [/home/Vandal]: 24. Tekan Enter Home directory permissions (Leave empty for default): 25. Tekan Enter

```
Use password-based authentication? [yes]:
```

26. Tekan Enter

```
Jse an empty password? (yes/no) [no]:
```

27. Tekan Enter

```
Use a random password? (yes/no) [no]:
```

Enter password: 📗

- 28. Ketik password baru
- 29. Authenticate password

```
Enter password again:
```

30. Enter

```
Lock out the account after creation? [no]: lacksquare
```

31. Ketik yes

```
: Vandal
Username
Password
           *****
Full Name
           : pu
Uid
           : 1006
Class
Groups
           : Vandal
Home
           : /home/Vandal
Home Mode
Shell
           : /usr/local/bin/bash
Locked
           : no
DK? (yes/no): yes
```

32. Ketik no

```
adduser: INFO: Successfully added (Vandal) to the user database.
Add another user? (yes/no): no
```

33. Setelah membuat user baru, ketik Pico –w /etc/rc.conf.local

```
Pico -w /etc/rc.conf.local■
```

34. Scroll kebawah sampai menemukan barnyard2\_enable="yes", ubah yes menjadi no

```
barnyard2_enable="NO₩
```

- 35. Cari lagi ntpd\_sync\_on\_start="yes",ubah yes menjadi no ntpd\_sync\_on\_start="NO"
- 36. Temukan quangga\_daemons="zebra ospfd", ganti menjadi quangga\_daemons="zebra ospfd bgpd"

quagga\_daemons="zebra ospfd bgpd"

37. Temukan snort\_enable="yes',ubah yes menjadi no

snort\_enable="NO**"** 

38. Cari clamav\_freshclam\_enable="yes",ganti yes menjadi no

clamav\_freshclam\_enable="NO"

- 39. Tekan Ctrl+x
- 40. Tekan y, enter

Save modified buffer (ANSWERING "No" WILL DESTROY CHANGES) ?
Y Yes
Cancel N No

41. Tekan enter

42. Ketik Reboot

reboot

- 43. Masukan username dan password (yang telah dibuat pada langkah 41)
- 44. PNSbox telah terinstal tapi belum diaktifkanfiturnya

#### 1.4 MengaktifkanFitur PNSbox

PNSBox menyediakan banyak feature, untuk dapat menggunakan feature PNSBox sangatlah mudah tinggal enable dan disable feature yang akan digunakan.

```
-rw-r--r-- 1 root wheel - 55B May 20 04:42 apache22 > Menjalankan webserver
-rw-r--r-- 1 root wheel - 70B May 20 04:42 barnyard2 >Menjalankan attack report
-rw-r--r-- 1 root wheel - 25B May 20 04:42 clamav_clamd >mengaktifkan antivirus
-rw-r--r-- 1 root wheel - 29B May 20 04:42 clamav_freshclam >mengaktifkan antivirus
-rw-r--r-- 1 root wheel - 24B May 21 20:59 coovachilli >mengaktifkan hotspot
-rw-r--r-- 1 root wheel - 32B May 20 04:42 courier authdaemond >komponen email
-rw-r--r- 1 root wheel - 31B May 20 04:42 courier imap imapd >komponen email
-rw-r--r-- 1 root wheel - 31B May 20 04:42 courier_imap_pop3d >komponen email
-rw-r--r-- 1 root wheel - 269B May 20 04:42 dhcpd > mengaktifkan dhcp server
-rw-r--r-- 1 root wheel - 128B May 20 04:42 fetchmail >mail client
-rw-r--r-- 1 root wheel - 22B May 20 04:42 freevrrpd >redundant link
-rw-r--r-- 1 root wheel - 81B May 20 04:42 memcached >cache memory
-rw-r--r-- 1 root wheel - 47B May 20 04:42 mysql >database server
-rw-r--r-- 1 root wheel - 285B May 20 04:42 mysql_proxy >database proxy
-rw-r--r-- 1 root wheel - 19B May 20 04:42 nginx >reverse proxy
-rw-r--r-- 1 root wheel - 104B May 20 04:42 ntop
-rw-r--r-- 1 root wheel - 138B May 20 04:42 ntpd
-rw-r--r-- 1 root wheel - 40B May 20 04:42 oidentd
-rw-r--r-- 1 root wheel - 84B Jul 20 15:36 openvpn >vpn server
-rw-r--r-- 1 root wheel - 21B May 24 15:21 php_fpm
-rw-r--r-- 1 root wheel - 182B May 20 04:42 postgresql >database postgre
-rw-r--r-- 1 root wheel - 20B May 20 04:42 proftpd >ftp server
-rw-r--r-- 1 root wheel - 79B May 20 04:42 quagga > dynamic router
```

```
-rw-r--r-- 1 root wheel - 18B May 20 04:42 samba > protocol komunikasi dgn windows
-rw-r--r-- 1 root wheel - 135B May 20 04:42 slapd >mengaktifkan LDAP
-rw-r--r-- 1 root wheel - 36B May 20 04:42 snmpd >mengaktifkan monitoring
-rw-r--r-- 1 root wheel - 69B May 20 04:42 snmptrapd >menjalankan monitoring
-rw-r--r-- 1 root wheel - 41B May 20 04:42 snort > IDS
-rw-r--r-- 1 root wheel - 21B May 21 20:59 snortsam >IPS
-rw-r--r-- 1 root wheel - 123B Jul 17 03:15 squid > Proxy Server
-rw-r--r-- 1 root wheel - 19B May 20 04:42 svscan
-rw-r--r-- 1 root wheel - 357B May 20 04:42 tomcat7
-rw-r--r-- 1 root wheel - 23B Jun 6 15:31 vtunclient >VPN client
-rw-r--r-- 1 root wheel - 44B Jun 6 15:31 vtund >VPN Server
-rw-r--r-- 1 root wheel - 59B May 20 04:42 watchquagga >monitoring quagga
-rw-r--r-- 1 root wheel - 20B May 20 04:42 webmin >mengaktifkan webmin
```

Untuk dapat melakukan konfigurasi bisa dilakukan di folder /etc/rc.conf.local

- 1. Masukan ip pnsbox
- 2. Login ke dalam PNSBox
- 3. Ketik Pico /etc/rc.conf.local

```
pico /etc/rc.conf.local
```

4. Cari dan Ubah pf\_enable="no" menjadi yes

```
ipfilter_enable="NO"
ipfilter_rules="/etc/ipf.rules"
ipnat_enable="NO"
ipnat_rules="/etc/ipnat.rules"
pf_enable="YES"
pf_rules="/etc/pf.conf"
pflog_enable="YES"
pflog_logfile="/var/log/pflog"
ftpproxy_enable="YES"
ftpproxy_flags="-r"
```

5. ketik Pico /etc/pf.conf

```
pico /etc/pf.conf
```

6. Cari Dmz0 dan hapus

```
TCP_FLAGS = "S/FSRA"
ext_if = "wan0"
int_if = "vlan0 dmz0"
vpn_if = ""
skip_if = "lo tap"
```

7. Ubah Vlan jadi lan0

```
TCP_FLAGS = "S/FSRA"
ext_if = "wan0"
int_if = "vlan0 dmz0"
vpn_if = ""
skip_if = "lo tap"
```

8. Cari trusted internal network

9. Tambahkan IP yang terhubung dalam internal network masing2

```
<int_lan> const { \
    127.0.0.1/32, \
    172.30.1.0/24
```

10. Gunakan, \ jika ingin menambah urutan IP ke bawah.

```
<int_lam> const { \
127.0.0.1/32, \
172.30.1.0/24
```

11. Cari trusted internal network for nat

```
#
# Trusted internal networks for NAT
#
table <int_nat_port> const { 172.30.1.0/24 }
table <int_nat_full> const { }
#
```

12. Tambahkan IP ke<int nat port> dengan IP yang ingin digunakan

```
#
table <int_nat_port> const { 172.30.1.0/24, 192.168.56.10/24 }
table <int_nat_full> const { 192.168. }
#
```

13. Tambahkan nat full dengan ip moderator

```
table <int_nat_port> const { 172.30.1.0/24, 192.168.56.10/24 } table <int_nat_full> const { 192.168.56.205/32 } #
```

14. Kemudian restart service pfnya dengan perintah /etc/rc.d/pf restart ataupun cukup di reload dengan perintah /etc/rc.d/pf reload

```
/etc/rc.d/pf restart
```

- 15. Selanjutnya konfigurasi VPN
- 16. Ketik pico /usr/local/etc/vtund.conf

pico /usr/local/etc/vtund.conf

17. Edit konfigurasi seperti berikut

```
# Server configuration options
#
options {
type stand;
port 21176;
ifconfig /sbin/ifconfig;
route /sbin/route;
firewall /etc/rc.d/pf;
syslog auth;
}
default {
stat yes;
compress no;
encrypt no;
persist yes;
keepalive yes;
speed 0;
}
```

```
Berikut adalah konfigurasi untuk mengubungkan antara 2 titik
# Daerah1
#
Daerah1 {
               -> Daerah 1 adalah nama profile(harus disesuakan di kedua titik)
passwd layanan;
                      -> Layanan adalah passwordnya yang harus sesuai di kedua titik
type ether;
device tap1;
               -> Lakukan penomoran pada device tap jika tap 1 sudah dipakai gunakana tap 2
proto tcp;
compress Izo:9;
encrypt yes;
up {
ifconfig "%% inet 172.31.1.1 netmask 255.255.255.252 up";172.31.1.1 -> merupakan alamat ip point to point
firewall "reload";
};
down { ifconfig "%% delete"; firewall "reload"; };
```

- 18. Tekan ctrl+x, dan tekan y terus enter untuk simpan
- 19. Untuk menjalankan vrund klien(VPN klien) lakukan perintah berikut vtund –f /usr/local/etc/vtund.conf Daerah1 192.168.1.1

```
vtund -f /usr/local/etc/vtund.conf Daerahl 192.168.1.1
```

20. Ketik ifconfig, jika sudah terhubung akan tampil seperti ini

```
tap31: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 options=80000<LINKSTATE> ether 00:bd:e2:26:09:1f inet 172.31.10.2 netmask 0xfffffffc broadcast 172.31.10.3 nd6 options=21<PERFORMNUD,AUTO_LINKLOCAL> media: Ethernet autoselect status: active Opened by PID_1832
```

- 21. Sekarang atur webserver agar bisa berjalan
- 22. Ubah localhost menjadi hostname masing2

```
#
::1 localhost localhost.pnsbox.domain
127.0.0.1 localhost localhost.pnsbox.domain
#
```

23. Berikut adalah contoh hostname yang sudah diubah

```
127.0.0.1 diskominfo.riauprov.go.id
```

- 24. Kemudian exit dan save
- 25. Lanjutkan dengan pengaturan bind server
- 26. Ketik pico /etc/namedb/named.conf


```
pico /etc/namedb/named.conf
```

27. Setting ac1 "localnet" bisa tambahkan IP seperti berikut

- 28. Kalau sudah exit dan save
- 29. Lakukan restart pada bind server dengan perintah /etc/rc.d/named restart

etc/rc.d/named restart

30. Jika ada tampilan seperti ini web server sudah aktif



- 31. Selanjutnya konfigurasi squid
- 32. Ketik pico /usr/local/etc/squid/squid.conf

pico /usr/local/etc/squid/squid.conf


33. Tambahkan IP wan dan lan pada localnet src

```
acl localnet src 10.4.22.0/24 172.30.1.0/24
```


- 34. Exit dan save
- 35. Jalankan squid dengan perintah /usr/local/etc/rc.d/squid start

/usr/local/etc/rc.d/squid start


- 36. Jika semua sudah di konfigurasi maka tinggal mengaktifkan fitur monitoring dari pnsbox
- 37. Masuk ke browser dan ketik alamat (ip pnsbox)/Nagios




- 38. Sebelum masuk ke interface nagios akan diminta memasukan password dari user pnsbox, oleh karena itu pastikan user untuk memonitoring telah terdaftar dalam pnsbox. User standard pada pnsbox adalah kominfo
- 39. Berikutnya merupakan memasukan host atau perangkat jaringan yang ingin dimonitoring
- 40. Klik administration




41. Masuk ke supervision




- 42. Di supervision terdapat beberapa konfigurasi yaitu host, service, host groups, service groups, host templates, service templates pnsbox telah menyediakan template dan group standardsehingga hanya perlu mengkonfigurasi host aja
- 43. Klik host, akan muncul host yang telah didaftarkan host defaultnya adalah localhost pnsbox



44. Klik add untuk mendaftarkan perangkat baru



45. Isi data yang ingin didaftarkan



46. Pilih parent dan host group jika host tersebut memiliki hirarki didalam network






47. Save


48. Pilih perintah pengecekan yang akan dilakukan oleh nagios menjadi check-host-alive

Check command	check-host-alive ▼
Command view	\$USER1\$/check_ping -H \$HOSTADDRESS\$ -w 3000.0,80% -c 5000.0,100% -p 5 -4

49. Ganti template name menjadi sesuai host group dan klik insert



50. Cek setting dan alarm setting telah dikonfigurasi sesuia dengan template, apabila ingin mengubah konfigurasi sesuai keingian klik tab setingdan lakukan konfigurasi




51. Masukan koordinat pada tab addon setting kolom notes jika ingin memasukan lokasi dari host pada google maps



52. Host yang baru dibuat filenya belum tercetak




53. Klik write all config files untuk mencetak konfigurasi host yang baru dibuat




Data successfully inserted into the database!

54. Pastikan semua file tertulis up-to-date, namun jika file belum berubah menjadi up-to-date setelah di write all config cek service ntpd sudah menyala atau belum



55. Jika sudah, klik tools, pilih nagios control dan do it dari write monitoring data sampai restart nagios




## 56. Jika tidak ada error maka host berhasil dimasukan

## 57. Klik hosts




## 58. Maka hasilnya seperti ini




Results 1 - 2 of 2 Matching Hosts

59. Berikut adalah gambar google map dengan lokasi host






Topologi Jaringan Intra Pemerintah seProvinsi Riau



Topologi Integrasi Jaringan Pusat dan Provinsi



Topologi Jaringan Intra Pemerintah Nasional

## Penutup

Manual ini diharapkan mempermudah pemahaman tentang instalasi PNS Box, dan ini hanyalah salah satu yang harus dikuasai oleh para pengelola Infrastruktur baik jaringan maupun Data Center, agar pembangunan infrastruktur secara menyeluruh dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan peningkatan kemampuan pemahaman tentang jaringan dan infrastruktur secara menyeluruh diharapakan peningkatan layanan public juga dapat meningkat.

Buku manual ini merupakan manual versi 1.0 yang terus dilengkapi dan disempurnakan sesuai dengan kondisi dan kemajuan perkembangan teknologi. Kami mengharapkan masukan berupa saran ataupun kritik untuk kemajuan bersama.