


Компьютерные сети

Транспортный уровень

Протоколы с гарантированной и негарантированной доставкой данных: TCP и UDP. Форматы TCP-сегмента и UDP-дейтаграммы. Сокеты. Технология перегруженного NAT(PAT). Диагностика транспортного уровня.

Вопросы к аудитории



- 1. Проверка домашних работ.
- 2. Есть ли проблемы?







Транспортный уровень

Как работают протоколы транспортного уровня и чем они отличаются TCP/UDP; понятия сессии и сокета; какие протоколы прикладного уровня используются и для чего

Сетевой уровень предоставляет сервис по передаче пакетов между сетями, обеспечивая прозрачный доступ в сеть для верхних протоколов.

Какие задачи решает транспортный уровень?








Транспортный уровень

- •сегментирование данных полученных от протоколов прикладного уровня на дейтаграммы, для передачи по сети
- •нумерация и упорядочивание дейтаграмм
- •буферизация дейтаграмм
- •сопоставление и адресация процессов (приложение) и сетевых запросов (создание сокетов)
- •управление интенсивностью передачи

Протоколы:

- TCP
- UDP











User Datagram Protocol (UDP) – протокол передачи дейтаграмм пользователя.

UDP:

- без установления соединения
- НЕ надежная передача.
- используется служебными протоколами в локальных сетях RIP, SNMP, DHCP, TFTP и потоковыми приложениями.



UDP

Протокол работает без установления соединения, кроме того не используется подтверждение о доставки, что приводит к тому что передаваемые дейтаграммами могут быть потеряны и как следствие это не гарантирует доставку данных. Дейтаграммы могут поступать не в любой последовательности повторяться и не доходить до адреса назначения. Это все можно отнести к минусам в отличие от протокола ТСР. Плюсом является возможность начать передачу данных без установления соединения.


Пространство адресов протокола UDP, отделено от TCP-портов.



TCP


TCP:

- ориентирован на соединение
- надежная передача
- управление потоком





Установка соединения






Технология подтверждений

Synchronize (syn) Синхронизировать

Acknowledge (ack)


Подтверждение







Изменение размера окна




Len= length (длина)

Seq= sequence

(номер сообщения в последовательности)

Win=window (размер окна)





Сокет (программный интерфейс)

Интерфейс сокета Беркли используется для взаимодействия между компьютерами в сети или процессами запущенными на компьютере. Сокеты — это стандарт интерфейсов для транспортных подсистем. Различные варианты сокетов могут быть реализованы в разных ОС и языках программирования.

Операция SOCKET создает новый сокет и записывает его в таблицу транспортной подсистемы. Параметры вызова задают тип используемого формата адресации, тип применяемого сервиса (например, надежный поток байтов) и протокол.

Например, при обращении к серверу geekbrains.ru на HTTP порт сокет будет выглядеть так: 5.61.239.21:80, а ответ будет поступать на mmm.nnn.ppp.qqq: xxxxx.



Технология NAT

NAT (Network Address Translation) — трансляция сетевых адресов. Процедура по изменению адресов в заголовках IP-пакетов при их прохождении через маршрутизатор или другое устройство.

Типы NAT:

- Статический NAT;
- Динамический NAT;
- Перегруженный NAT.




Destination NAT

D	Порт сервиса	Внутренний порт	ІР-Адрес	Протокол	Состояние	Изменить
1	8080	80	192.168.0.200	Bce	Включено	Редактировать Удалить
2	8808	80	192.168.0.201	Bce	Включено	Редактировать Удалить
3	8000	80	192.168.0.202	Bce	Включено	Редактировать Удалить







Практика



- 1. Анализатор сетевого трафика Wireshark.
- 2. Анализатор трафика в Cisco PT.










Домашнее задание


1. Работа в РТ.





Вопросы?





На следующем занятии...

Углубленное изучение сетевых технологий. Часть 1



