

HW3, OS Dr Zali Azar, 1403

Sepehr Ebadi 9933243

الف)

Non-preemptive : زمانی که یک پروسس از حالت running به حالت waiting میرود و یا در زمانی که پروسس تمام می شود و به حالت non-preemptive دخیل نبوده در گرفتن cpu از پروسس بلکه پروسس با اختیار خودش به حالت cpu از پروسس بلکه پروسس با اختیار خودش به حالتی رفته که cpu را دیگر استفاده نکند و در اختیار دیگر پروسس های داخل سیستم قرار بدهد. به این حالت قبضه نشدنی و یا انحصاری نیز می گویند.

Preemptive : در واقع عکس حالت قبل می باشد به این صورت که زمانی که یک پروسس از حالت running به حالت Preemptive می رود و یا زمانی که یک پروسس از حالت waiting به حالت ready می رود و یا زمانی که یک پروسس از حالت waiting به حالت و در این حالت خود پروسس با اختیار خودش باعث ازاد کردن بوده در این که cpu را از پروسس بگیرد و به پروسس دیگری بدهد. و در این حالت خود پروسس با اختیار خودش باعث ازاد کردن cpu نشده است بلکه schedular این کار را کرده است.

ب)

۱- زمانی که یک پروسس از حالت runnig به حالت waiting سوییچ می کند (برای مثال به درخواست I/O برخورد کرده): در این حالت خود پروسس با اختیار خود به حالت waiting رفته است و schedular کاره ای نبوده است، پس این حالت -Non Peermptive می باشد.

۲- زمانی که یک پروسس از حالت running به حالت ready سوییج می کند(برای مثال به interrupt برخورد کرده): در این حالت حالت چون پروسس کاره ای نبوده و schedular تصمیم گرفته cpu را از پروسسی که در حال اجرا است بگیرد پس این حالت Peermptive می باشد.

۳- زمانی که یک پروسس از حالت waiting به حالت ready سوییچ می کند(برای مثال زمانیکه درخواست I/O تمام شده): در این حالت چون پروسس کاره ای نبوده و این schedular است که باید تصمیم بگیرد پروسسی که در صف waiting است را به صف ready بیاورد پس این حالت Peermtive می باشد.

۴- زمانی که یک پروسس به اتمام می رسد و به حالت terminate می ورد : در این حالت چون schedular کاره ای نیست در تمام شدن پروسس و تماما به خود پروسس بستگی دارد پس این حالت Non-Peermptive می باشد.



FCFS : خیر زیرا در این الگوریتم هر پروسسی که می آید به ترتیب آمدن به آنها cpu می دهیم و همانند صف های نانوایی می ماند و در این حالت بالاخره به هر پروسس نوبت میرسد و خدمت دریافت می کند و هیچ گاه دچار گرسنگی نخواهد شد. و این اصلی ترین مزیت این الگوریتم است.

SRTF : در این الگوریتم گرسنگی ممکن است رخ دهد زیرا در این الگوریتم در هر زمان باید چک کنیم ببینیم اگر پروسس جدید که وارد شده اگر burst time کم تری دارد باید cpu را از پروسس در حال اجرا بگیریم و به آن پروسس که جدید آمده و burst کمتری دارد

۹۹۲۲۲٤۳ SEPEHR EBADI


بدهیم. در این حالت ممکن است هیچ گاه نوبت به اختصاص دادن cpu به یک پروسسی که burst زیادی دارد نرسد، زیرا دائما پروسس هایی با burst کوچکتر وارد می شوند.

RR : در این الگوریتم گرسنگی نداریم به دلیل آنکه در یک حلقه مانند پروسس ها قرار می گیرند و به همه پروسس ها یک واحد زمانی یکسان نظیر می کنیم که وقتی این واحد زمانی تمام شد cpu از پروسس گرفته می شود و به پروسس بعدی داده می شود. اگر پروسسی در مرحله اول cpu burst اش تمام نشد و هنوز مانده بود در دور بعدی دوباره بعد از nامین پروسس که دوباره نوبتش می شود(چون مثل یک حلقه قرار گرفته اند پس امکان بازگشت به عضو اول هست) cpu در اختیارش قرار میگیرد و انقدر ادامه می یابد تا بالاخره burst اش تمام شود و در این حالت گرسنگی نداریم چون بالاخره به همه پروسس ها واحد زمانی مشخصی اختصاص داده ایم.

CFS : در این الگوریتم به هر پروسس سهم عادلانه ای time slice نظیر می کنیم و اینجوری نیست که به همه پروسس ها یک time slice یکسان و واحدی بدیم بلکه می خواهیم به پروسس هایی که اولویت بالاتری دارند time slice بالاتری نیز بدهیم اما چون الگوریتم عادلانه عمل می کند بالاخره به همه پروسس ها یک time slice می دهد و فقط ممکن است به پروسسی slice خیلی کمی بدهد که باعث می شود خیلی کند جوابگوی آن پروسس باشد cpu . پس در این الگوریتم به طور معمول و کلی گرسنگی نخواهیم داشت.




FCFS



response time =
$$\frac{0 + (5 - 0) + (20 - 10) + (10 - 5)}{4} = 5$$

turnaround time = $\frac{(145 - 0) + (150 - 0) + (70 - 10) + (155 - 5)}{4} = 126.25$

SJF




$$response\ time = \frac{0 + (5 - 0) + (100 - 10) + (10 - 5)}{4} = 25$$

$$turnaround\ time = \frac{(65 - 0) + (155 - 0) + (150 - 10) + (70 - 5)}{4} = 106.25$$


RATTY & TO SEPEHR EBADI

RR(quantum=5)



response time =
$$\frac{0+5+(20-10)+(10-5)}{4}$$
 = 5
turnaround time = $\frac{(75-0)+(140-0)+(155-10)+(135-5)}{4}$ = 122.5

RR(quantum=4)



$$response \ time = \frac{0+4+(19-10)+(9-5)}{4} = 4.25$$

$$turnaround \ time = \frac{(105-0)+(149-0)+(155-10)+(153-5)}{4} = 132.25$$

(٤

الف)

سیستم های چند پردازنده ای نا متقارن فقط یک پردازنده توانایی دسترسی به ساختار های داده ای را دارد و در این حالت پیچیدگی اشتراک گذاشتن داده ها کاهش می یابد. و همین طور در این نوع سیستم ها معمولا یک پردازنده به عنوان مستر عمل می کند و دیگر پروسس ها را مدیریت می کند. در این حالت پردازنده های دیگر به پردازنده اصلی وابسته هستند.

اما در سیستم های چند پردازنده ای متقارن (SMP) همه پردازنده ها به صورت مستقل عمل می کنند و می توانند وظایف خود را از یک صف مشترک یا صف های اختصاصی پردازنده دریافت کنند. این روش در سیستم های امروز رواج دارد.و در این روش از روش ها از affinity نیز استفاده می کنند. و برای حفظ تعادل کارایی پردازنده ها از load balancer ها استفاده می شود.

(ب

از دید سیستم عامل پردازنده شامل ۴ هسته که هر هسته شامل ۲ ترد سخت افزاری می باشد و سیستم عامل هسته ها و ترد ها را واحد های اجرایی مجزا از هم می داند پس در اینجا سیستم می تواند ۸ ترد سخت افزاری مجزا را به صورت همزمان اجرا کند. اما ترد های سخت افزاری یک هسته به صورت کامل نمی توان گفت مجزا از هم هستند زیرا شامل منابع مشترکی هستند از نظیر: واحد های محاسباتی و کش و ...اما تکنولوژی هایی مثل هایپر تردینگ این امکان را فراهم می کنند که تا حد امکان ترد های مجزای یک هسته مستقل به نظر بیایند.

(5

در سطح پروسس PCS که در این سطح، رقابت بین تردهای یک فرآیند خاص برای دسترسی به منابع پردازنده انجام می شود. معمولاً توسط کتابخانه های تردها در فضای کاربر مدیریت می شود. و در مدل هایی مانند Many-to-One و -Many-to-One معمولاً توسط کتابخانه های تردهای کاربر به یک یا چند نخ سبک وزن (LWP) نگاشت می شوند و مدیریت آن ها داخلی است.

PCS به برنامهنویسان اجازه می دهد اولویت بندی و مدیریت تردها را در محدوده فر آیند خودشان تعریف کنند.

و در سطح سیستم SCS که رقابت بین تمام تردهای موجود در سیستم برای دسترسی به پردازنده انجام می شود. توسط هسته سیستم عامل مدیریت می شود. و معمولاً از تردهای کرنل (Kernel Threads) برای اجرای تردها روی پردازنده ها استفاده می شود.

SCS از دید کلی سیستم عمل می کند و تلاش می کند که تمام تردها به طور منصفانه یا بر اساس اولویت پردازش شوند.

(4

الف)

در این نسخه از الگوریتم CFS استفاده شده است. CFS با هدف تحقق یک زمانبندی کاملاً عادلانه برای تمام فرآیندها طراحی شده است. در این الگوریتم، هر فرآیند به گونهای برنامهریزی می شود که گویی زمانبندی روی یک پردازنده مجازی ایده آل اجرا می شود، که در آن هر فرآیند به صورت مساوی زمان پردازشی دریافت می کند.

هر فرآیند یک مقدار vruntime دارد که نشان دهنده زمانی است که آن فرآیند روی پردازنده اجرا شده است. این مقدار با اجرای فرآیند به صورت خطی افزایش می یابد، اما برای فرآیندهایی با اولویت بالا، افزایش vruntime کندتر است. فرآیندی که کمترین vruntime را دارد، اولویت اجرا پیدا می کند.

و همینطور فرآیندها بر اساس مقدار vruntime در یک درخت Red-Black ذخیره می شوند. این ساختار اجازه می دهد که فرآیندها به ترتیب vruntime مرتب شوند.

اولویت فر آیندها با استفاده از مقدار nice value تعیین می شود.

19777 EP SEPEHR EBADI

در این روش پروسس هایی که vruntime کمتری دارند در اولویت بالاتری هستند و همچنین پروسس هایی که vruntime کمتری دارند time slice در اختیارشان قرار میدهد.

ب)

زمانبندی در نسخههای قدیمی تر از O(1) نبود و به تعداد فرآیندها وابسته بود. این باعث افزایش زمان سربار سیستم با افزایش تعداد فرآیندها می شد. در نسخه جدید الگوریتم O(1) معرفی شد، که زمانبندی فرآیندها در آن مستقل از تعداد فرآیندها بود. در این روش، زمان لازم برای انتخاب فرآیند بعدی برای اجرا ثابت O(1) باقی می ماند، حتی با وجود صدها یا هزاران فرآیند. در نسخه قدیمی تر فرآیندهای با اولویت پایین ممکن بود در زمانبند قدیمی به دلیل پدیده گرسنگی هر گز زمان اجرا دریافت نکنند. اما در نسخه جدید الگوریتم O(1) از مفهوم (Fair Scheduling) استفاده کرد. به کمک مکانیزم Priority Rebalancing فرآیندهایی که مدت طولانی منتظر اجرا بودند، اولویت بیشتری دریافت می کردند. این ویژگی پدیده گرسنگی را به طور مؤثری کاهش داد.

در نسخه قدیمی فرآیندها در یک صف واحد یا چند صف محدود (برای اولویتها) مدیریت می شدند، که باعث ایجاد از دحام و کاهش کارایی زمان بند می شد.

ولی در نسخه جدید دو صف مجزا برای فرآیندها معرفی شد: صف فعال (Active Queue) شامل فرآیندهایی که آماده اجرا هستند.صف غیرفعال (Expired Queue) شامل فرآیندهایی که سهم زمانی خود را استفاده کردهاند. این جداسازی باعث بهبود کارایی و کاهش سربار جابه جایی فرآیندها شد.

در نسخه قدیمی زمان بند قدیمی پشتیبانی محدود و غیر بهینهای از فرآیندهای بلادرنگ داشت.

اما در نسخه جدید اولویتهای بلادرنگ (Real-Time Priorities) و زمانبندی بر اساس سیاستهای FIFO و -STFO و cal-Time Priorities) و زمانبندی بر اساس سیاستهای بلادرنگ بهبود یافت.

(5

مقدار -۵ نشان دهنده اولویت بالا است، که vruntime را آهسته تر افزایش می دهد. و مقدار +۵ نشان دهنده اولویت پایین است، که vruntimeرا سریع تر افزایش می دهد.

فر آیندهای CPU-boundبه طور مداوم از CPU استفاده می کنند و زمان بیشتری را در حال اجرا هستند، بنابراین vruntime آنها سریع تر افزایش می یابد. و فر آیندهای I/O-boundبیشتر در انتظار عملیات I/O هستند و سهم کمتری از CPU دریافت می کنند، بنابراین vruntime آنها کمتر افزایش می یابد.

هر دو cpu-bound :

فرآیند (A (nice = -5) اولویت بالاتری دارد، بنابراین vruntime آن کندتر افزایش مییابد. و سهم بیشتری از زمان CPU دریافت می کند.

99777£7 SEPEHR EBADI

فرآیند (PU : B (nice = +5) اولویت پایین تری دارد، بنابراین vruntime آن سریع تر افزایش می یابد. و سهم کمتری از زمان CPU دریافت می کند.

پس فرآیند A زمان بیشتری از CPU دریافت می کند و فرآیند B کمتر اجرا می شود.

فرآيند (I/O-bound) و فرآيند A (I/O-bound)

فر آیند (I/O-bound, nice = -5) به دلیل A (I/O-bound, nice = -5) بودن، زمان کمتری از CPU استفاده می کند، اما با مقدار عقدار پایین تر (اولویت بالا) به محض آماده شدن برای اجرا، vruntime کمی دارد و سریعاً اجرا می شود.

فرآیند (CPU-bound, nice = +5 : به دلیل CPU-bound : به دلیل B (CPU-bound, nice = +5) بودن، افزایش می یابد و به دلیل cPU-bound بالا (اولویت پایین)، سهم کمتری از CPU دریافت می کند.

پس فرآیند A سریعاً اجرا می شود، اما به دلیل I/O-bound بودن، زمان استفاده از CPU کوتاه است. فرآیند B به آرامی اجرا می شود، اما سهم کلی آن از CPU نسبت به حالت اول کمتر خواهد بود.

فرآيند (CPU-bound) و فرآيند A (CPU-bound)

فرآیند (CPU-bound, nice = -5) : اولویت بالایی دارد و vruntime کندتر افزایش می یابد، اما به دلیل A (CPU-bound, nice = -5) بودن، زمان زیادی از CPU استفاده می کند.

فر آیند (EU) استفاده می کند. با این حال، مقدار I/O-bound بودن، زمان کمی از CPU استفاده می کند. با این حال، مقدار فر آیند (Vruntime عیشود) باعث می شود vruntime آن سریع تر افزایش یابد.

پس فرآیند A زمان بیشتری از CPU دریافت می کند. فرآیند B حتی زمانی که برای اجرا آماده است، به دلیل اولویت پایین تر و vruntime vruntime

99777£7 SEPEHR EBADI