Ask Company



휴대폰 망을 통해 접속하는 방법

여러분의 파이썬/장고 페이스메이커가 되겠습니다.

개발서버 옵션

python manage.py runserver

서버가 bind되는 아이피는 디폴트로 127.0.0.1

각 OS마다 127.0.01 주소는 localhost 도메인에 디폴트 매핑

네트워크를 통해, 같은 네트워크의 다른 컴퓨터에서 접속할려면?

bind주소가 127.0.0.1이면 불가 → 서버를 실행시킨 컴퓨터에서만 접속 가능


다른 컴퓨터에서 접속할려면, 기본적으로

bind주소를 그 컴퓨터가 가진 아이피를 지정하거나

0.0.0.0을 지정하여 그 컴퓨터가 가진 모든 아이피에 대해 접속을 받을 수 있도록 설정이 필요 → python manage.py runserver 0.0.0.0:8000

그리고, 외부망에서 접속할려면, 외부 네트워크 설정이 추가로 필요

이런 네트워크가 있다면?



같은네트워크가 아닌, <mark>ITE망</mark>의 휴대폰으로 내부망의 개발서버에 접속할려면?

방법1) 휴대폰을 같은 네트워크에 물리거나

방법2) 개발서버에 외부망 연결

- a) 공인 아이피를 할당하거나 학교나 회사에서는 거의 불가능 ...
- b) 아이피 공유기에 포트포워딩이나 DMZ 세팅 학교나 회사에서는 거의 불가능 ...
- c) ngrok나 localtunnel을 쓰자.


이는 순수히 개발/테스트목적 NEVER 실서비스 목적의 배포


ngrok (ngrok.com)

Secure tunnels to localhost

Public URLs for

testing on mobile devices.
building webhook integrations.
testing your chatbot.
demoing for your own machine.
SSH access to your Rasberry pi.
exposing your local web server
sending to previews for clients.





ngrok 다운로드/실행

ngrok.com 에서 OS에 맞게, 실행파일 다운로드/압축해제 실행

개발서버를 먼저 구동 (구동 포트 확인)

윈도우에서 실행: 쉘> ngrok http 개발서버_구동포트


맥에서 실행 : 쉘> ./ngrok http 개발서버_구동포트

```
ngrok by @inconshreveable
Session Status
                              online
                              7 hours, 59 minutes
Session Expires
Version
                               2.2.8
                              United States (us)
Region
Web Interface
                               http://e76d7ec8.ngrok.io -> localhost:8000
Forwarding
Forwarding
                              https://e76d7ec8.ngrok.io -> localhost:8000
Connections
                               ttl
                                               rt1
                                                       rt5
                                                                p50
                                                                        p90
                                       opn
                                               0.00
                                                       0.00
                                                                0.00
                                                                        0.00
```

접속해보면 ~

DisallowedHost 예외가 발생합니까?

settings.ALLOWED_HOSTS 리스트에 현재 요청 host명 추가



글자가 너무 작습니까?

Zoom을 하면 되긴 하지만,

한 눈에 잘 보이지 않고 https://m.naver.com 사이트와는 글자크기

viewport meta 태그를 적용해봅시다.

scale을 x1.0 고정으로, 유저의 배율 조정을 막겠다는 선언

<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximumscale=1.0,user-scalable=no">

ngrok 프로그램 주의사항

ngrok.io 주소는 변경될 수 있습니다.

유료 플랜을 통해 주소 고정 지원

실제 서비스 배포가 절대 아닙니다.

이는 사설 네트워크 내 개발서버를 포트포워딩 등의 설정없이도, 외부 네트워크에서 접속토록 해주는 것일 뿐입니다.

Life is short.
You need Python and Django.

I will be your pacemaker.

