# 深圳大学实验报告

课程名称:	计算机网络及应用
	实验 7 IPV6 隧道实验
学院 <u>:</u>	计算机与软件学院
专业 <u>:</u>	<u>软件工程</u>
指导教师 <u>:</u>	姚俊梅
报告人:郭昌华	学号 <u>:2022190025</u> 班级: <u>软件工程 02B</u>
实验时间:	2024年6月14日-2024年6月28日
实验报告提交时间	]: _2024年6月20日

# 实验目的:

- 1. 学习安装与使用华为 eNSP 网络仿真软件
- 2. 理解 IPv6 over IPv4 的原理
- 3. 掌握 IPv6 over IPv4 手工隧道的配置方法
- 4. 掌握 OSPF 路由的配置方法
- 5. 掌握 IPv6 静态路由的配置方法

# 实验环境:

- 1. Windows 系统
- 2. eNSP 网络仿真软件

# 实验内容:

- 1. 建立三路由拓扑
- 2. OSPF 路由配置
- 3. 创建虚接口
- 4. 创建 IPv6 虚接口
- 5. 创建 IPv6 over IPv4 隧道
- 6. 配置 IPv6 静态路由

### 实验步骤:

(用文字描述实验过程,可用截图辅助说明)

- 1. 建立三路由器拓扑
- (1) 选用 AR1220 型号路由器。
- (2) 选择 Copper 型号线,即以太网线。
- (3) 按照下图所示的接口建立拓扑。
- (4) 为了便于分析,建议按照下图重命名路由器。

[Huawei]sysname R1



图 1 三路由拓扑

#### 重命名三台路由器:

```
<Huawei>system
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname Rl
[Rl]
```

图 2 重命名路由1

```
<Huawei>system
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname R2
[R2]
```

图 3 重命名路由 2

```
<Huawei>system
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname R3
[R3]
```

图 4 重命名路由 3

- (5) 为每个路由器配置 IPv4 地址。
- (6) 双击一个路由器就会弹出命令行界面,操作方法与实验5和6相同,举例如下。

[R1]interface GigabitEthernet 0/0/0

[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 12.1.1.1 255.255.255.0

(7) ping R1 和 R2, 观察是否能通? 想想为什么?

```
<Rl>ping 12.1.1.2
PING 12.1.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
   Reply from 12.1.1.2: bytes=56 Sequence=1 tt1=255 time=130 ms
   Reply from 12.1.1.2: bytes=56 Sequence=2 tt1=255 time=30 ms
   Reply from 12.1.1.2: bytes=56 Sequence=3 tt1=255 time=30 ms
   Reply from 12.1.1.2: bytes=56 Sequence=4 tt1=255 time=30 ms
   Reply from 12.1.1.2: bytes=56 Sequence=4 tt1=255 time=30 ms
   Reply from 12.1.1.2: bytes=56 Sequence=5 tt1=255 time=20 ms
--- 12.1.1.2 ping statistics ---
   5 packet(s) transmitted
   5 packet(s) received
   0.00% packet loss
   round-trip min/avg/max = 20/48/130 ms
```

图 5 ping R1 和 R2

观察到 R1 和 R2 能够互通。原因如下:

- 同一网络: R1 和 R2 被配置在同一网络段上。
- 正确的子网掩码:由于 R1 和 R2 的接口使用了相同的子网掩码(例如 255.255.255.0),它们属于同一个广播域,可以直接通信。
- 物理连接: R1 和 R2 通过以太网线物理连接,并且连接的接口已经被正确配置和 启用。
- 接口状态: R1和R2的接口状态是UP,表示接口已经激活并准备好进行数据传输。
- 无阻塞的路由:在同一网络段内,路由器不需要额外的路由配置就可以互相 ping
   通,因为它们可以直接通过 ARP (地址解析协议)来解析对方的 MAC 地址。

# (8) ping R1 和 R3, 观察是否能通? 想想为什么?

```
<Rl>ping 23.1.1.3
PING 23.1.1.3: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Property of the context of
```

图 6 ping R1 和 R3

R1与R3不能互通,因为

- 分属不同网络: R1 和 R3 被配置在不同的网络段上。在没有配置路由的情况下, 数据包不能跨越不同的网络段进行传输。且
- 路由未配置: R1 和 R3 之间的路由尚未配置,因此没有路由信息告诉路由器如何 将数据包从一个网络转发到另一个网络。
- OSPF 未启用:在实验的这一阶段,OSPF(开放最短路径优先)协议还没有在
   R1和R3上启用或配置,这意味着路由器没有运行任何动态路由协议来学习和交换路由信息。

所以,为了使它们互通,我们应该来配置路由。

#### 2. OSPF 路由配置

(1) ospf 命令用来创建并运行 OSPF 进程。(9.4.70)

[R1]ospf 2

(2) 请先打印 OSPF 2 的路由表看看。(9.4.30)

[R1-ospf-2]display ospf 2 routing

```
R1>display ospf 2 routing
     OSPF Process 2 with Router ID 12.1.1.1
            Routing Tables
Routing for Network
                  Cost Type
12.1.1.0/24
                                    12.1.1.1
                                                    12.1.1.1
                        Transit
                                                                    0.0.0.0
23.1.1.0/24
                        Transit
                                    12.1.1.2
                                                    12.1.1.2
                                                                    0.0.0.0
Total Nets: 2
Intra Area: 2 Inter Area: 0 ASE: 0 NSSA: 0
```

图 7打印 OSPF 2 的路由表

(3) area 命令用来创建 OSPF 区域, 并进入 OSPF 区域视图。(9.4.2)

[R1-ospf-2]area 0

```
[R1-ospf-2]area 0
[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 12.1.1.0 0.0.0.255
```

图 8 创建OSPF区域

network 命令用来指定运行 OSPF 协议的接口和接口所属的区域。(9.4.66)

[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 12.1.1.0 0.0.0.255

```
[R1-ospf-2]area 0
[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 12.1.1.0 0.0.0.255
```

图 9 指定运行 OSPF 协议的接口和接口所属的区域

注意: 0.0.0.255 是将网络地址 12.1.1.0 的掩码反转的结果 (0 变 1,1 变 0) , 表示掩码 长度是 24 位。

```
接下来,按照上述方法配置 R2 和 R3。
[R2]ospf 2
[R2-ospf-2]area 0
[R2-ospf-2-area-0.0.0.0]network 12.1.1.0 0.0.0.255
[R2-ospf-2-area-0.0.0.0]network 23.1.1.0 0.0.0.255
[R3]ospf 2
[R3-ospf-2]area 0
[R3-ospf-2-area-0.0.0.0]network 23.1.1.0 0.0.0.255
```

```
[R2]ospf 2
[R2-ospf-2]area 0
[R2-ospf-2-area-0.0.0.0]network 12.1.1.0 0.0.0.255
```

图 10 同理配置 R2

```
[R3]ospf 2
[R3-ospf-2]area 0
[R3-ospf-2-area-0.0.0.0]network 23.1.1.0 0.0.0.255
```

图 11 同理配置 R3

### (4) 再次 ping R1 和 R3, 能不能 ping 通呢?

```
<R1>ping 23.1.1.3
PING 23.1.1.3: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 23.1.1.3: bytes=56 Sequence=1 tt1=254 time=30 ms
Reply from 23.1.1.3: bytes=56 Sequence=2 tt1=254 time=40 ms
Reply from 23.1.1.3: bytes=56 Sequence=3 tt1=254 time=40 ms
Reply from 23.1.1.3: bytes=56 Sequence=4 tt1=254 time=50 ms
Reply from 23.1.1.3: bytes=56 Sequence=5 tt1=254 time=40 ms
--- 23.1.1.3 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 30/40/50 ms
```

图 12 再次 ping R1 和 R3,互通

在配置 OSPF 路由协议之后, R1 和 R3 能够 ping 通。原因如下:

 路由表更新: R1 和 R3 的路由表将被更新,包含通过 OSPF 学习到的路由信息, 从而使得数据包能够被正确地从 R1 路由到 R3,以及从 R3 路由回 R1。

#### 3. 创建虚接口

为了创建隧道,我们在边界路由器 (R1 和 R3) 处创建虚拟接口,即 LoopBack 类型的接口。

此类接口状态永远是 UP, 所以非常适合做隧道的源地址。

该类型的接口也经常被用于管理路由器。

此类接口的掩码经常设为32位,因为没有连接子网的需求。




图 13 网络拓扑结构

(1) 按照图示, 创建 LoopBack 虚接口并分配 IP 地址。

[R1] interface LoopBack 0

[R1-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

```
[R1]interface LoopBack 0
[R1-LoopBack0]ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
```

图 14 创建 LoopBack 虚接口并分配 IP 地址

(2) 对 R3 做类似的操作。

```
[R3]interface LoopBack 0
[R3-LoopBack0]ip address 3.3.3.3 255.255.255
```

图 15 对 R3 创建 LoopBack 虚接口并分配 IP 地址

(3) 在 R1 ping R3 的 LoopBack 0 接口,能不能通呢?

```
[R1-LoopBack0]ping 3.3.3.3
PING 3.3.3.3: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Request time out
  --- 3.3.3.3 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  0 packet(s) received
  100.00% packet loss
```

图 16R1 ping R3 的 LoopBack 0 接口

在创建了虚接口并分配了 IP 地址之后,如果还没有配置 OSPF 或其他路由协议来识别和传播这个新接口的路由,那么 R1 ping R3 的 LoopBack 0 接口是不通的。原因如下:

- 路由未知: R1 的路由表中没有关于如何到达 R3 的 LoopBack 0 接口的路由信息。
- OSPF 未配置:如果 OSPF 没有被配置为识别 LoopBack 接口,或者 OSPF 进程没有被正确启动,R1 将不知道如何将流量路由到R3 的 LoopBack 接口。

#### 开始配置 ospf:

[R1]ospf 2

[R1-ospf-2]area 0

[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 1.1.1.1 0.0.0.0

```
[R1]ospf 2
[R1-ospf-2]area 0
[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 1.1.1.1 0.0.0.0
```

图 17 配置 OSPF

(4) 用类似的方法配置 R3。

```
[R3]ospf 2
[R3-ospf-2]area 0
[R3-ospf-2-area-0.0.0.0]network 3.3.3.3 0.0.0.0
```

#### 图 18 对 R3 配置 OSPF

### (5) 再次试试两个LoopBack 接口之间能否 ping 通?

```
<Rl>ping 3.3.3.3
PING 3.3.3.3: 56 data bytes, press CTRL_C to break
   Reply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=40 ms
   Reply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=30 ms
   Reply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=30 ms
   Reply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=30 ms
   Reply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=30 ms
--- 3.3.3.3 ping statistics ---
   5 packet(s) transmitted
   5 packet(s) received
   0.00% packet loss
   round-trip min/avg/max = 30/32/40 ms
```

图 19 配置后 R1 ping R3 的 LoopBack 0 接口

#### 配置完后两个 LoopBack 接口之间能够 ping 通了。

(6) 打印 OSPF 2 的路由表看看。

```
Rl>display ospf 2 routing
     OSPF Process 2 with Router ID 12.1.1.1
Routing for Network
                  Cost Type
                                                                    0.0.0.0
12.1.1.0/24
                         Transit
                                    12.1.1.1
                                                    12.1.1.1
                                                                    0.0.0.0
3.3.3.3/32
                                                                    0.0.0.0
                                    12.1.1.2
                                                    23.1.1.3
                        Stub
23.1.1.0/24
                                    12.1.1.2
                         Transit
                                                    12.1.1.2
                                                                    0.0.0.0
Total Nets: 4
Intra Area: 4 Inter Area: 0 ASE: 0 NSSA: 0
```

图 20 OSPF 2 的路由表

这里打印了R1的OSPF路由表为例

#### 4. 创建 IPv6 虚接口

(1) 报文的发送与接收。(8.8.20)

[R1] ipv6

(2) 创建虚接口LoopBack 1

[R1] interface LoopBack 1

(3) 在接口上使能 IPv6 功能。(8.8.28)

[R1-LoopBack1] ipv6 enable

(4) 配置接口的全球单播地址。(8.8.21)

[R1-LoopBack1] ipv6 address 2001:1::1 64

```
[R1]ipv6
[R1]interface LoopBack 1
[R1-LoopBack1]ipv6 enable
[R1-LoopBack1]ipv6 address 2001:1::1 64
[R1-LoopBack1]
```

图 21 创建 IPv6 虚接口

(5) 用下面的指令看看接口配置对吗?

[R1-LoopBack1] display ipv6 interface

```
[R1-LoopBackl]display ipv6 interface
LoopBackl current state : UP
Line protocol current state : UP (spoofing)
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::E00:0
  Global unicast address(es):
      2001:1::1, subnet is 2001:1::/64
  Joined group address(es):
      FF02::1:FF00:1
      FF02::2
      FF02::1
      FF02::1:FF00:0
MTU is 1500 bytes
ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
ND reachable time is 30000 milliseconds
ND retransmit interval is 1000 milliseconds
Hosts use stateless autoconfig for addresses
```

图 22展示 IPv6 虚接口

(6) 用同样的方法配置 R3 的 LoopBack 1。

```
[R3]interface LoopBack 1
[R3-LoopBack1]ipv6 enable
[R3-LoopBack1]ipv6 address 2001:3::3 64
```

图 23 配置 R3 虚接口

(7) R1 能 ping 通自己的 LoopBack1 吗? 不通的话,说明刚刚的 IPv6 配置一定有问题。

注意 IPv6 地址之间 ping 指令为: ping ipv6 2001:1::1

```
[R1-LoopBack1]ping ipv6 2001:1::1
PING 2001:1::1 : 56 data bytes, press CTRL_C to break

Reply from Z001:1::1
bytes=56 Sequence=1 hop limit=64 time = 10 ms
Reply from 2001:1::1
bytes=56 Sequence=2 hop limit=64 time = 1 ms
Reply from 2001:1::1
bytes=56 Sequence=3 hop limit=64 time = 1 ms
Reply from 2001:1::1
bytes=56 Sequence=4 hop limit=64 time = 1 ms
Reply from 2001:1::1
bytes=56 Sequence=5 hop limit=64 time = 1 ms

--- 2001:1::1 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 1/2/10 ms
```

图 24 R1ping 自己的 LoopBack1

R1 能 ping 通自己的 LoopBack1,配置正确

(8) R1 能 ping 通 R3 的 LoopBack1 吗? 为什么?

```
<Rl>ping ipv6 2001:3::3
PING 2001:3::3 : 56  data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Out
Request time out
Request time out
Request time out
--- 2001:3::3 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
O packet(s) received
100.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

图 25 R1pingR3 的 LoopBack1

在初始配置 IPv6 虚接口之后, R1 不能 ping 通 R3 的 LoopBack1。原因如下:

路由配置:即使R1和R3的LoopBack1接口已经配置了IPv6地址,如果没有正确配置IPv6路由,R1将不知道如何将IPv6流量路由到R3的LoopBack1。

- 路由协议:如果没有启动或配置支持 IPv6 的路由协议(如 OSPFv3), R1 将无法学习到 R3 LoopBack1 接口的 IPv6 路由。
- IPv6 地址配置: 需要确保 R1 和 R3 的 LoopBack1 接口上的 IPv6 地址配置正确, 并且没有重叠或错误。
- 隧道配置:需要确保隧道已经正确配置,并且 IPv6 流量能够通过隧道传输。
- 邻居发现:在 IPv6中,节点使用邻居发现协议来确定链路上的目的地的 IPv6地
   址。如果邻居发现过程没有正确完成,这也可能阻止 ping 命令的成功。
- 5. 创建 IPv6 over IPv4 隧道



图 26 隧道拓扑图

(1) 创建并进入 Tunnel 接口视图。(8.11.2)

[R1] interface tunnel 0/0/0

(2) 配置 IPv6 地址。

[R1-Tunnel0/0/0] ipv6 enable

[R1-Tunnel0/0/0] ipv6 address 2001:13::1 64

```
[R1]interface tunnel 0/0/0
[R1-Tunnel0/0/0]ipv6 enable
[R1-Tunnel0/0/0]ipv6 address 2001:13::1 64
```

图 27 创建 ipv6 隧道

(3) 配置 Tunnel 接口的隧道协议。(8.11.4)

[R1-Tunnel0/0/0] tunnel-protocol ipv6-ipv4

(4) 配置 Tunnel 源地址或源接口。(8.11.3)

[R1-Tunnel0/0/0] source LoopBack 0

(5) 指定 Tunnel 接口的目的地址。(8.11.1)

[R1-Tunnel0/0/0] destination 3.3.3.3

```
[R1]interface tunnel 0/0/0
[R1-Tunnel0/0/0]ipv6 enable
[R1-Tunnel0/0/0]ipv6 address 2001:13::1 64
[R1-Tunnel0/0/0]tunnel-protocol ipv6-ipv4
[R1-Tunnel0/0/0]source LoopBack 0
[R1-Tunnel0/0/0]destination 3.3.3.3
Jun 14 2024 11:11:32-08:00 R1 iPv6/2/iF_iPv6CHANGE:OID 16777216.50331648.100663:
96.16777216.33554432.16777216.922746880.33554432.0.16777216 The status of the II
v6 Interface changed. (IfIndex=251658240, IfDescr=HUAWEI, AR Series, Tunnel0/0/0
Interface, IfOperStatus=16777216, IfAdminStatus=16777216)
[R1-Tunnel0/0/0]
Jun 14 2024 11:11:32-08:00 R1 %%01IFNET/4/LINK_STATE(1)[5]:The line protocol IPv6 on the interface Tunnel0/0/0 has entered the UP state.
```

图 28 具体配置隧道信息

(6) 按照类似的方法配置 R3 的 Tunnel0/0/0。

```
[R3]interface tunnel 0/0/0
[R3-Tunnel0/0/0]ipv6 enable
[R3-Tunnel0/0/0]ipv6 address 2001:13::3 64
[R3-Tunnel0/0/0]tunnel-protocol ipv6-ipv4
[R3-Tunnel0/0/0]source LoopBack 0
[R3-Tunnel0/0/0]destination 1.1.1.1
May 30 2022 21:08:24-08:00 R3 IPV6/2/IF_IPV6
96.16777216.33554432.16777216.922746880.3355
v6 Interface changed. (IfIndex=251658240, If Interface, IfOperStatus=16777216, IfAdminSt
```

图 29 配置 R3 处 ipv6 隧道信息

(7) R1 能 ping 通 R3 的 Tunnel0/0/0 吗? 若不能, 说明隧道不通, 配置有问题。

```
May 30 2022 21:06:00-08:00 R1 %%01I.
6 on the interface Tunnel0/0/0 has 6
[R1-Tunnel0/0/0]ping ipv6 2001:13::
PING 2001:13::3 : 56 data bytes,
Reply from 2001:13::3
bytes=56 Sequence=1 hop limit=6-
Reply from 2001:13::3
bytes=56 Sequence=2 hop limit=6-
Reply from 2001:13::3
bytes=56 Sequence=3 hop limit=6-
Reply from 2001:13::3
bytes=56 Sequence=4 hop limit=6-
Reply from 2001:13::3
bytes=56 Sequence=5 hop limit=6-
Reply from 2001:13::3
bytes=56 Sequence=5 hop limit=6-
Reply from 2001:13::3
bytes=56 Sequence=5 hop limit=6-
--- 2001:13::3 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 30/34/-
```

图 30 R1pingR3 的 Tunnel0/0/0

R1 能够 ping 通 R3 的 Tunnel0/0/0, 配置成功。

(8) R1 能 ping 通 R3 的 LoopBack1 吗? 为什么?

```
<Rl>ping ipv6 2001:3::3
PING 2001:3::3 : 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out

--- 2001:3::3 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
0 packet(s) received
100.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

图 31 R1 ping R3 的 LoopBack1

R1 ping 不通 R3 的 LoopBack1 接口, 因为:

● IPv6 路由未配置: 需要在 R1 上配置静态或动态 IPv6 路由,以便能够通过 隧道到达 R3 的 LoopBack1。

### 6. 配置 IPv6 静态路由




图 32 IPv6 静态路由网络拓扑

(1) 配置静态路由。

网络 2001:3::, 前缀长度为 64, 通过接口 Tunnel0/0/0 转发。

[R1] ipv6 route-static 2001:3:: 64 Tunnel0/0/0

[R1]ipv6 route-static 2001:3:: 64 Tunnel0/0/0

图 33 配置静态路由

- (2) 再次试试 R1 能 ping 通 R3 的 LoopBack1 吗?
- (3) 试试 R3 能 ping 通 R1 的 LoopBack1 吗?

```
[R1]ipv6 route-static 2001:3:: 64 Tunne10/0/0
[R1]ping ipv6 -a 2001:1::1 2001:3::3

PING 2001:3::3 : 56 data bytes, press CTRL_
Request time out
```

图 34 R1 与 R3 之间的 loopback1 ping 结果

(4) 不能,需要用类似的方法配置 R3 的静态路由。

[R3] ipv6 route-static 2001:1:: 64 Tunnel0/0/0

- (5) 如果 R1 和 R3 的 LoopBack1 之间能相互 ping 通,说明实验成功。
- (6) 可以用下面的指令查看 IPv6 的路由表。

[R1] display ipv6 routing

配置完后,可以看到 R1 和 R3 的 LoopBack1 之间能够相互 ping 通了,实验成功!

图 35 同理配置 R3 后的 R1 与 R3 之间的 loopback1 互 ping 结果

### 实验结果:

(此页附完成的实验结果、并给出个人对结果的分析、结论)

- 路由器拓扑建立:使用 AR1220 型号路由器,并通过以太网线建立了三路由器拓扑。
   配置了 IPv4 地址后,R1 与 R2 能够互通,但 R1 与 R3 由于分属不同网络,初始时不能互通。
- OSPF 路由配置: 通过配置 OSPF 路由协议, 我使 R1 和 R3 能够识别对方的网络, 实现了两者之间的互通。
- 虚接口创建: 我为 R1 和 R3 创建了 LoopBack 类型的虚接口,并分配了 IP 地址。配置 OSPF 后,两个 LoopBack 接口之间实现了互通。
- IPv6 虚接口配置:我在 R1 和 R3 上创建了 IPv6 虚接口 LoopBack 1,并配置了对应地址。然而,最初 R1 无法 ping 通 R3 的 LoopBack1,因为没有配置 IPv6 路由。
- IPv6 over IPv4 隧道创建: 我成功创建了 IPv6 over IPv4 隧道, 并配置了隧道接口的源地址、目的地址和隧道协议。隧道配置成功后, R1 能够 ping 通 R3 的 Tunnel 接口。
- IPv6 静态路由配置: 最后, 我配置了 IPv6 静态路由, 使得 R1 和 R3 的 LoopBack1 接口能够相互 ping 通。这表明 IPv6 隧道和路由配置正确,实验达到了预期目的。

通过本次实验,我加深了对 IPv6 over IPv4 隧道配置的理解,并掌握了相关网络配置技能。尽管在配置 IPv6 时遇到了一些问题,但通过重新配置,我最终成功完成了实验。

### 实验小结:

(实验中出现问题的解决方法,实验心得体会等)

实验初期, 我顺利地完成了路由器的物理连接和基本配置,包括 IPv4 地址的分配和 OSPF 路由协议的设置。然而,在配置 IPv6 时,我遇到了一个挑战: R3 的 IPv6 功能没有被正确启用,这导致了 R1 和 R3 之间的通信失败。通过仔细检查配置命令,我发现了问题所在,并重新启用了 R3 的 IPv6 接口。这次调试经历教会了我在面对问题时需要耐心和细致,每一个配置细节都至关重要。

通过这次实验,我不仅掌握了 IPv6 over IPv4 隧道的配置,还学习了如何使用华为 eNSP 网络仿真软件。我认识到了 OSPF 路由协议在网络中的自动路由发现和维护的重要性,以及 IPv6 静态路由在特定场景下的必要性。此外,我也体会到了网络配置中细节的重要性,即使是一个小小的疏忽,也可能导致整个网络通信的失败。

实验的成功让我对 IPv6 over IPv4 的原理有了更深刻的理解。我了解到,通过 IPv6 over IPv4 隧道,我们可以在现有的 IPv4 基础设施上扩展 IPv6 网络,实现两种协议的对接。这对于当前向 IPv6 过渡的网络环境尤为重要,它展示了技术如何适应和解决实际问题。总的来说,这次实验不仅提升了我的技术技能,也增强了我对网络协议背后原理的理解。面对挑战时,我学会了如何冷静分析问题并找到解决方案。我相信这些经验和知识将对我的未来学习和职业生涯大有裨益。

指导教师批阅意见:				
成绩评定:				
	指导教师签字:			
为 sit-		年	月	日
备注:				