## PdS 2023 - Laboratorio di OS161 - 3

Per affrontare questo laboratorio è necessario:

- aver svolto (e capito) il laboratorio 1. Il laboratorio 2, pur se importante, non ha implicazioni dirette su questo laboratorio, che non ha bisogno di processi utente e system call.
- aver visto le lezioni os161-synchro, avendo chiara la semantica di semafori, lock e condition variable, nonché il funzionamento di spinlock e di wait channels in OS161.
- usare il debugger.

Nota sull'uso delle opzioni: come detto al termine della demo "os161-synchro-demo", si consideri il fatto che semafori, e soprattutto lock, sono già utilizzati nel kernel OS161, in particolare nel boot, come pure (semafori) nelle istruzioni di I/O sulla console (i lock non funzionano correttamente, ma questo non pregiudica il funzionamento del kernel, che non è particolarmente critico, nella versione base, in relazione a multi-threading). Se tuttavia si modificasse l'implementazione dei semafori, e/o si realizzassero i lock, si consideri che il kernel potrebbe "piantarsi" immediatamente senza completare il boot. Per questo è importante poter facilmente isolare le varie parti di codice aggiunto, eventualmente tramite opzioni e compilazione condizionale. Si consiglia inoltre VIVAMENTE di procedere passo-passo, se possibile, con implementazioni FACILI/SEMPLICI in prima battuta, passando a quelle più critiche solo una volta messe a punto e verificate (eventualmente con debug) le prime. Si tenga poi presente che, in un'esecuzione con GDB, la combinazione di tasti Ctrl-G (control-G) nella finestra di esecuzione (la console) permette di interrompere l'esecuzione, passando il controllo al debugger: può tornare utile in alcuni casi (non tutti, dipende dall'entità del problema) in cui un programma sia in loop infinito o altri errori.

## Implementazione di lock e condition variable (kernelside)

Si faccia riferimento ai precedenti laboratori di OS161, nei quali si è richiesto di effettuare test di esecuzione di thread kernel. NON si affronta quindi il problema di processi e/o thread user e della loro sincronizzazione.

## Test di sincronizzazione ed implementazione dei lock

Provare i test sy1 e sy2 e tracciarne, utilizzando il debug, l'esecuzione. sy1 effettua un test di sincronizzazione mediante *semafori*, sy2 mediante *lock*. I *semafori* sono già realizzati in OS161, mentre i *lock* NO.

**NOTA:** I semafori sono realizzati in modalità "NON busy waiting". Per realizzarli si ricorre a "wait\_channel", che sono un tipo di condition variable realizzato in OS161, <u>ASSOCIATO</u> a spinlock. Siccome gli spinlock sono lock con "busy waiting", essi sono adatti a casi in cui (all'interno del kernel) si preveda attesa limitata. Si legga (e si tracci con il debugger) la realizzazione di un semaforo: si potrà osservare che lo spinlock protegge (mediante mutua esclusione) l'accesso al contatore interno al semaforo, mentre il wait\_channel serve per effettuare attese e segnalazioni (cioè un thread aspetta di essere svegliato, mediante segnalazione, da un altro thread).

Si chiede di realizzare i *lock* in due modi diversi (usare le opzioni di *conf.kern* e la compilazione condizionale per differenziare le due realizzazioni):

1. utilizzando *semafori*: di fatto un *lock* è un *semaforo binario* (contatore con valore massimo 1). Si tratta di modificare la struct lock in kern/include/synch.h, e completare

```
le funzioni lock_create(), lock_destroy(), lock_acquire(),
lock release(),lock do i hold() in kern/thread/synch.c.
```

2. ricorrendo direttamente a *wchan* e *spinlock*. Questa è sicuramente la versione preferibile, per la quale si consiglia di far riferimento, adattandola opportunamente, alla realizzazione INTERNA dei *semafori* (si tratta, QUASI, di copiarla, FACENDO ATTENZIONE ALLE DIFFERENZE).

ATTENZIONE: un lock non è unicamente un semaforo binario. A differenza del semaforo, il lock ha il concetto di "possesso" (ownership), cioè lock\_release() può essere fatto unicamente dal thread che ha ottenuto il lock mediante lock\_acquire() e attualmente ne è owner (Errore frequente: considerare come owner il thread che chiama lock\_create()). Questo implica che la struct lock deve avere un puntatore al thread owner: si ricorda che è disponibile il simbolo curthread (non è una variabile globale ma una #define fatta in current.h, utilizzabile come se si trattasse di una variabile globale). Il tentativo di lock\_release() da parte di un thread non owner può (a scelta) essere gestito come un errore fatale (KASSERT oppure panic) oppure essere semplicemente ignorato, non rilasciando il lock. Si consiglia KASSERT in quanto, trattandosi di thread kernel, un tentativo di lock\_release() errato è un vero e proprio errore nel kernel.

Si noti inoltre che occorre realizzare la funzione <code>lock\_do\_i\_hold()</code>, che deve indicare al programma chiamante se il thread corrente sia o meno owner di un lock ricevuto come parametro. Si tratta con tutta probabilità di leggere un puntatore memorizzato nella <code>struct\_lock</code>: la lettura andrebbe quindi questo puntatore andrebbe gestita in mutua esclusione (o quanto meno occorre considerare se l'accesso multiplo da più thread sia o meno critico). Attenzione, qualora si utilizzi uno spinlock per realizzare la <code>lock\_do\_i\_hold</code> come sezione critica, al fatto che OS161 non consente di attendere su uno spinlock (chiamare spinlock\_acquire()) se il thread corrente sia già owner di un altro spinlock.

## Test di sincronizzazione e implementazione delle condition variable

Anche le *condition variable*, come i *lock*, vanno realizzate, in quanto in OS161 base, le funzioni di sincronizzazione con condition variable sono "vuote". Provare i test sy3 e sy4 e tracciarne, utilizzando il debug, l'esecuzione. I test dovrebbero segnalare eventuali problemi nella realizzazione di *condition variable*, tuttavia sono ancora possibili errori non segnalati da tali test (in particolare sy3, programma di test più semplice).

Per completezza si descrivono in seguito le *condition variable*. Per una trattazione più completa, si può far riferimento a <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Monitor\_(synchronization)">https://en.wikipedia.org/wiki/Monitor\_(synchronization)</a> ed alla lezione "os161-synchro".

Una *condition variable* è essenzialmente una primitiva di sincronizzazione che consente di attendere che una condizione (eventualmente falsa al momento attuale) diventi vera.

Una condition variable è sempre accompagnata da un lock (<u>ATTENZIONE</u>, <u>UN LOCK</u>, <u>mentre al wait\_channel</u> è associato uno <u>spinlock</u>), passato come parametro alle funzioni, che ne garantisce l'accesso protetto in mutua esclusione).

Le funzioni fornite dalle condition variable in OS161 sono:

- cv\_wait(): rilascia il *lock* ricevuto come parametro (che deve essere stato acquisito in precedenza dal thread chiamante), e si mette in attesa di una cv\_signal() o cv broadcast().
- cv\_signal() e cv\_broadcast() svolgono lo stesso compito, ma differiscono nel numero di thread svegliati, la prima ne sveglia solo uno (tra quelli in attesa) la seconda tutti.

Una condition variable potrebbe essere realizzata ricorrendo a semafori: l'attesa (cv\_wait()) potrebbe essere realizzata mediante una P(), mentre cv\_signal() mediante V() sul semaforo. Più complicata sarebbe la realizzazione di cv\_broadcast(), che richiederebbe un contatore delle wait in corso. Inoltre, esisterebbe un problema di semantica: coi semafori, si dovrebbe gestire il fatto che una V() verrebbe eventualmente "ricordata" (nel caso di nessun thread in attesa) e potrebbe sbloccare una futura P(): tale comportamento non è corretto con le condition variable (cv\_signal() e cv\_broadcast() sbloccano unicamente thread in attesa ora, non in un momento futuro). DETTO IN ALTRI TERMINI: la condition variable realizzata con i semafori si comporterebbe in modo leggermente diverso da COME DOVREBBE.

Si consiglia pertanto di realizzare le *condition variable* direttamente mediante <u>wait channel</u> (e spinlock). Siccome il wait channel ha una semantica sostanzialmente simile a quella delle *condition variable* (ma ha uno spinlock anziché un lock), si può utilizzare un wait\_channel per le segnalazioni, ma occorre gestire (in modo corretto) un lock. I programmi di test per condition variable sono sy3 e sy4, che chiamano le funzioni cvtest() e cvtest2().

I file contenenti definizioni e funzioni sulle condition variable sono kern/include/synch.h e kern/thread/synch.c. Il file contenente cvtest() e cvtest2() è kern/test/synchtest.c.

ATTENZIONE: sia il rilascio del lock, sia la messa in attesa del thread (nella cv\_wait()), vanno fatti in modo atomico, evitando cioè che un altro thread acquisisca il lock prima che il thread vada in attesa (sul wait\_channel). Si consiglia, a tale scopo, di sfruttare lo spinlock associato al wait\_channel.