# 实验报告

黄文橼 211240032

2022年12月22日

# 上下文结构体的前世今生

#### 赋值位置

- 1. gpr 于trap.S将寄存器的值依次复制到gpr中
- 2. mcause 于trap.S复制cpu.sr中的值,cpu.sr于isa\_raise\_intr赋值
- 3. mstatus 于trap.S复制cpu.sr中的值,cpu.sr未进行赋值
- 4. mepc 于trap.S复制cpu.sr中的值,cpu.sr于isa\_raise\_intr赋值
- 5. pdir 于vme.c通过\_am\_get\_cur\_as或\_am\_switch进行赋值

### 联系

trap.S中通过新指令访问cpu中的sr固定位置的值,保存与\$ISA-nemu.h中固定内存偏移的位置。因而需要组织Context中的成员,保证赋值给正确的成员。

# 理解穿越时空的旅程

- 所有异常出现前进行cte\_init
- · cte\_init将\_\_am\_asm\_trap的地址通过csrw赋给cpu.sr中MTVEC
- · yield()将-1置于a7寄存器中
- yield()调用ecall指令
- · ecall指令调用isa\_raise\_intr函数,传入EVENT\_YIELD与当前pc

- · isa\_raise\_intr将传入的编号与异常地址分别赋给cpu.sr中MCAUSE与MEPC位置
- · isa\_raise\_intr返回cpu.sr中MTVEC位置的值并在ecall指令中赋给dnpc作为下一条指令的pc
- 跳转至\_am\_asm\_trap
- 找到Context所在位置存于栈指针寄存器
- 通过MAP宏将除去零寄存器与栈指针寄存器均复制至Context.gpr中
- · 将cpu.sr中MCAUSE、MSTATUS、MEPC读取保存到Context中
- · 令cpu.sr[MSTATUS]—=0x20000, 用于进行DiffTest
- · 传入Context参数,并跳转至\_am\_irq\_handle
- ·如果用户对事件具有处理方法,那么根据mcause进行对Event进行处理
- · 若mcause编号为EVENT\_YIELD,则根据a7的值判断自陷或系统调用(系统调用没有对a7进行赋值)
- · 调用NANOS-LITE的do\_event, 根据Event的事件类型进行处理
- 此处进入EVENT\_YIELD类型,打印信息便沿着调用路径直接返回至\_-am\_asm\_trap
- · 将mstatus与mepc重新保存到cpu.sr的MSTATUS与MEPC位置
- · 通过MAP宏将Context中的gpr除去零寄存器与栈指针寄存器均恢复至cpu.gpr中
- 另栈指针寄存器恢复到调用前的值
- ·通过mret将下一条指令位置设置为异常地址。

## hello程序是什么

该回答是基于PA3所有内容完成后编写

#### 一开始在哪里

由make ARCH=\$ISA-nemu update命令完成编译链接置于navy-apps/fsimg/bin/hello再整合为ramdisk.img置于nanos-lite/build/, 并在files.h中设置其偏移与大小

#### 如何出现在内存

由nemu通过resources.S读取置于nanos-lite的image的.data节,。

#### 为什么会出现在目前的内存位置

由nemu读取至nemu的内存位置,加上ramdisk\_start偏移以及hello前面各项文件的大小得到目前的内存位置

## 第一条指令位置

第一条指令位置存在hello对应的内存地址中第2528字节,具体值为0x8304d24

## 如何执行到其第一条指令

nemu运行nanos-lite,通过nanos-lite的loader读取内存中的hello获取其Elf文件的header获取程序入口(即其第一条指令位置),将其强制转换为void(\*)()类型函数指针,并调用,通过nemu的指令跳转至第一条指令位置。

#### 字符如何输出

第一行字符: 其首字符指针经由 \_write, \_syscall\_, do\_event 通过Context传到 do\_syscall 中,再传入 fs\_write 通过 serial\_write 逐个字符将整行通过 putch(AM), outb, 指令解析, paddr\_write, mmio\_write, map\_write, host\_write 写入串口所在的物理内存, 并通过 invoke\_callback, serail\_io\_handler, serial\_putc, putch(PM) 打印至终端。

其余字符串: 首字符指针经由 printf 传入 \_vfprintf\_r 进行匹配替换,将内容保存直至遇到换行符或字符串内容大于指定值,再调用 write 通过上一段的方式进行输出。

# 仙剑奇侠传如何运行

#### 文件读取

- · 在PAL\_SplashScreen中传入mgo.mkf的fp两次调用PAL\_MKFReadChunk分别读取title和crane
- · title和crane是仙鹤的两个部分,是两部分数据在仙鹤文件中的offset

- · 在PAL\_MKFReadChunk函数中,通过libc中fseek→libos中的\_lseek→Nanos中的fs\_lseek确定好数据头的位置
- · 通过PAL\_fread→libc中的fread读取出数据块长度和位置
- 通过fseek设定读取起始位置
- ・由libc中fread→libos中\_read→Nanos中的fs\_read→Nanos中的ramdisk\_read→AM中的memcpy→NEMU指令完成数据读取
- · libos中的\_read \rightarrow Nanos中的函数还有一段进行系统调用的路径
- · libos中\_read → libos中\_syscall\_调用ecall指令
- · NEMU中ecall保存当前pc并跳转→\_am\_asm\_trap保存寄存器并跳转
- · \_\_am\_irq\_handle将event类型设置为EVENT\_SYSCALL通过函数指针跳转
- · Nanos中do\_event调用do\_syscall
- · Nanos中do\_syscall根据libos中\_syscall\_保存在a0寄存器的系统调用类型识别出SYS\_read并跳转至fs\_read
- · Nanos中的fs\_read得到数据并返回长度
- · Nanos中do\_syscall将长度保存在a7寄存器,一直返回
- · \_\_am\_asm\_trap恢复寄存器并调用mret
- · NEMU中mret返回到\_syscall\_, 并一直返回。

#### 仙鹤绘制

- · 通过VIDEO\_SetPalette调用SDL\_SetPalette设置调色板
- · 通过VIDEO\_UpdateSurfacePalette调用SDL\_UpdateSurfacePalette更新上下两部分画面的调色板
- · 通过VIDEO\_CopySurface调用SDL\_BlitSurface更新gpScreen上下两部分
- 从上述过程读取的图像中依次获取仙鹤
- · 通过PAL\_RLEBlitToSurface将仙鹤绘制于gpScreen

- · 通过VIDEO\_UpdateScreen先进行一定的预处理,再调用SDL\_UpdateRect更新整个画板
- · SDL\_将8位pixels转为32位,并调用NDL\_UpdateRect
- · NDL\_UpdateRect按行调用write向"/dev/fb"虚拟文件写入像素
- · 省略系统调用过程(上文已经解释)
- · Nanos中的fb\_write将输入整合为AM\_GPU\_MEMCPY\_T调用ioe\_write
- · AM的ioe\_write调用\_\_am\_gpu\_memcpy,将像素拷贝到对应图像缓冲内存区域,具体过程见PA2实验报告,此处省略。
- · NEMU通过device\_update将图像缓冲内存区域全部传入SDL\_UpdateTexture,并通过SDL\_RenderPresent呈现于窗口。