3주차

AWS EBS 및 스냅샷 활용

최민

AWS Free-Tier 서비스

AWS 프리 티어(12개월 소개 기간):

프리 티어 혜택은 AWS 신규 고객에게만 제공되며 AWS 가입일로부터 12개월 동안 유효

12개월의 무물 사용 기간이 만료되거나 애플리케이션 사용량이 프리티어 범위를 조과할 경우에는 표준 종량제 서비스 요금을 지불.

Elastic Compute Cloud(EC2)

Amazon EC2 Linux 750시간 t2.micro 인스턴스 750시간 사용(1GiB메모리, 32비트 및 64비트 플랫폼 지원) – 매월 지속적으로 실행하기에 충분한 시간*

Amazon EC2 Microsoft Windows Server† t2.micro 인스턴스 750시간 사용(1GiB 메모리, 32비트 및 64비트 플랫폼 지원) – 매월 지속적으로 실행하기에 충분한 시간*

클래식 및 애플리케이션 로드 밸런서 간에 공유되는 <u>탄력적 로드 밸런서</u> 750시간, 클래식 로드 밸런서의 데이터 처리 15GB, 애플리케이션 로드 밸런서 15LCU*

AWS Free-Tier 서비스

Elastic Compute Cloud(EC2)

원하는 범용(SSD) 또는 마그네틱 조합으로 <u>Amazon Elastic Block</u> Storage 30GB + I/O 2백만 건(EBS 마그네틱) 및 스냅샷 스토리지 1GB* 신규 고객을 위한 월별 500MB의 <u>Amazon EC2 Conatiner Registry</u> 스토리지*

Amazon Simple Storage Service(S3)

5GB <u>Amazon S3</u> 표준 스토리지, Get 요청 20,000건, Put 요청 2,000건*

Amazon Relational Database Service(RDS)

MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle BYOL 또는 SQL Server(SQL Server Express Edition 실행)를 실행하는 <u>Amazon RDS</u> 단일 AZ db.t2.micro 인스턴스를 750시간 무료 사용. 이는 매월 지속적으로 DB 인스턴스를 실행하기에 충분한 시간입니다.*

RDS 범용(SSD) 또는 마그네틱 스토리지를 원하는 대로 조합한 20GB의 데이터베이스 스토리지

자동 데이터베이스 백업과 사용자 실행 DB 스냅샷을 위한 백업 스토리지 20GB

AWS Free-Tier 서비스

데이터 전송

모든 AWS 서비스를 합산해 데이터 15GB 전송*

Amazon ElastiCache

매달 연속해서 실행하기에 충분한 750시간의 <u>Amazon</u> <u>ElastiCache</u> cache.t2micro 노드 사용 시간*

Amazon CloudFront

Amazon CloudFront에서 데이터 송신 50GB와 HTTP/S 요청 2백만 건*

Amazon API Gateway

월별 API 호출 1백만 건*


Amazon Elasticsearch Service


월별 750시간의 single-AZ t2.micro.elasticsearch 인스턴스 시간* 월별 10GB의 EBS 스토리지 옵션(마그네틱 또는 범용)*

AWS IoT


월별 250,000건의 메시지(게시 또는 전송)*

EBS Volume 생성





현재 EC2 인스턴스가 사용중인 볼륨에 대한 정보 확인



현재 EC2 인스턴스가의 Availability Zone 확인 (ap-northeast-2c)



현재 생성된 EBS 볼륨의 Zone 확인 (ap-northeast-2a) -> 불일치 (No matching running or stopped instances were found 에러 발생)

Attach Volu	me	×	
Volume	(i)	vol-041d2d9a98ba8e1fa in ap-northeast-2a	
Instance	i	in ap-northeast-2a	
Device	i	No matching running or stopped instances were found in availability zone ap-n	ortheast-2a.

EBS Volume 사용

EBS 볼륨 목록에서 State 항목이 available에서 초록색 아이콘의 inuse로 전환됨

EBS를 OS에서 사용하려면 알맞은 파일시스템으로 포맷 필요

이전에 생성한 EC2 인스턴스(Example Server)가 Linux이므로 Ext4 파일시스템 사용

먼저 EC2 인스턴스(Example Server)에 장착된 EBS 볼륨의 장치명을 확인

EBS 볼륨을 선택하고 아래 세부 내용에서 Attachment information을 보면 EBS 볼륨의 장치명이 표시되어 있습니다. 여기서는 /dev/sdf 대로

Volume: vol-2c165d09

Status Checks

Alarm status

Availability Zone ap-northeast-1c

Attachment information i-c5a8b8c3 (Example

입니다..



SSH로 EC2 인스턴스(Example Server)에 접속 sudo mkfs -t ext4 /dev/sdf를 입력하여 EBS 볼륨을 포맷

```
[ec2-user@ip-172-31-18-32 mnt]$ df
Filesystem
           1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/xvda1 8123812 1494072 6529492 19% /
devtmpfs
                 501092
                            60 501032 1% /dev
tmpfs
                 509668 0
                                  509668 0%/dev/shm
[ec2-user@ip-172-31-18-32 mnt]$ sudo mkfs -t ext4 /dev/sdf
mke2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)
Creating filesystem with 2883584 4k blocks and 720896 inodes
Filesystem UUID: d580f53c-e504-4&42-8bbe-79254022c482
Superblock backups stored on blocks:
       32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
[ec2-user@ip-172-31-18-32 mnt]$
```

EC2 인스턴스에서 EBS 볼륨 마운트하기

Linux에서는 저장 장치를 사용하려면 마운트 필요(EBS 볼륨을 Ext4 파일시스템 포맷하였으므로, 마운트 후 바로 사용가능함)

우선 Is /dev/sdf -al 명령을 입력하여 /dev/sdf 장치가 있는지 확인

[ec2-user@ip-172-31-21-171 ~]\$ ls /dev/sdf -al 명령 수행

▶ 심볼릭 링크되어 있음

[ec2-user@ip-172-31-18-32 ~]\$ Is /dev/sdf -al Irwxrwxrwx 1 root root 4 Aug 27 03:10 <mark>/dev/sdf-> <mark>xvdf</mark></mark>

이제 sudo mount /dev/sdf /mnt를 입력하여 저장 장치를 마운트합니다. /dev/sdf 대신 /dev/xvdf로 지정해도 됨

마운트(mount) 수행

[ec2-user@ip-172-31-21-171 ~]\$ sudo mount /dev/sdf /mnt /dev/sdf를 /mnt

df -h 명령을 입력하여 현재 마운트된 저장 장치의 목록을 확인 가능약11G 용량의 /dev/xvdf 장치가 /mnt에 마운트 되어있음

EC2 인스턴스에서 EBS 볼륨 mount

```
[ec2-user@ip-172-31-18-32 mnt]$ df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/xvda1
               8123812 1494076
                                6529488
                                        19% /
                501092
                                 501032
                                        - 1% /devi
devtmpfs
                           RΠ
                509668
                            Π
                                 509668 0% /dev/shm
tmpfs
              11222256 28144 10601012
                                        1% /mnt
/dev/xvdf
[ec2-user@ip-172-31-18-32 mnt]$
```

EC2 인스턴스에서 EBS 볼륨 umount

```
[ec2-user@ip-172-31-18-32 mnt]$ cd /
[ec2-user@ip-172-31-18-32 /]$ sudo umount /mnt
[ec2-user@ip-172-31-18-32 /]$ df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/xvda1
               8123812 1494076
                                6529488
                                        - 19% /
                501092
                                 501032 1% /dev
devtmpfs.
                            60
tmpfs
                509668
                                 509668 0%/dev/shm
                         Π
[ec2-user@ip-172-31-18-32 /]$
```

EBS 스냅샷 활용하기

Snapshot : EBS 볼륨의 전체 내용 중 특정 시점을 파일로 저장한 형태 EBS 볼륨에 대한 일종의 백업 파일 .

프리 티어에서 사용 가능

▶ Free-Tier에서는 EBS 스냅샷 스토리지 1GB를 무료로 사용 가능


Amazon Linux가 설치된 8GB EBS 볼륨의 스냅샷을 생성하지만 EBS 볼륨의 전체 크기가 8GB일 뿐 실제 용량은 1GB가 되지 않으므로 무료 사용 용량 안에서 실습이 가능(EBS 스냅샷은 변경된 부분만 저장)

스냅샷으로 EBS 볼륨 생성(다른 가용 영역에 생성 가능), 스냅샷으로 AMI 생성, 스냅샷을 다른 리전으로 복사 등 다양한 방법으로 활용가능

EBS 스냅샷은 EBS 볼륨을 백업하고 이전 내용으로 복원하고 싶을 때, 나만의 AMI를 생성하고 싶을 때, EBS 볼륨을 다른 리전으로 이전하고 싶을 때 사용

EBS 스냅샷 저장 요금은 S3 데이터 저장 요금에 합산

EBS 스냅샷 생성



EBS 스냅샷 생성 세부 설정


Name: EBS 스냅샷 이름

Description: EBS 스냅샷의 설명


Encrypted: 볼륨 암호화 여부

설정이 완료되었으면 Create 버튼을

클릭합니다.



EBS Snapshot 생성 결과



EBS Snapshot 으로부터 다시 볼륨생성하기



EBS 스냅샷으로 EBS 볼륨을 생성 가능

EBS 볼륨 자체로는 다른 가용 영역Availability

Snapshot ID: 선택한 EBS 스냅샷 ID

Type: EBS 볼륨의 형태(기본값 생성당시 설정)

Size: EBS 볼륨 크기(기본값은 EBS 스냅샷을 생성했을 때의 크기)


IOPS: Type을 Provisioned IOPS로 선택하면 설정 가능


Availability Zone: 볼륨이 생성될 가용 영역. 이 기능을 활용하여 EBS 볼륨을

다른 가용 영역으로 이동가능


Encryption: 볼륨 암호화 옵션







EBS 스냅샷 다른 region 으로 복사하기



CloudWatch

EC2 인스턴스가 이상이 있을 경우 알림


사용량이 급증했을 때 자동으로 횡적 확장(Auto scaling) 및 부하 분산(Loa Balancing)

CloudWatch

AWS 리소스의 특징에 따는다양한 값들을 모니터링


CloudWatch이 제공하는 측정목록 이외에도 사용자가 직접 생성한 커스텀 측정지표(metric)도 사용 가능


기본 모니터링 간격은 5분, 세부 모니터링 간격은 1분



기본 모니터링은 프리 티어에서 무료 세부 모니터링은 추가 요금 필요

EC2 인스턴스 목록(INSTANCES → Instances)에서 EC2 인스턴스(Example Server)를 선택, 마우스 오른쪽 클릭 -> Enable Detailed Monitoring 클릭





Alarm Threshold

Name: 알람의 이름(CPU Watch 입력)

Description: 알람의 설명(선택사항).

Whenever is: 측정치 숫자 입력(여기서는 CPU 사용률 >= 30으로

설정함)

Whenever for: 설정한 측정치가 몇 번 도달했을 때 알람이 동작할 것인지 설정

- ▶ 3으로 설정했다면 설정한 측정치에 연속으로 3번 도달해야 알람이 동작) (현재 모니터링 간격이 1분이면 3분 연속으로 측정치에 도달)
- ▶ 1번이나 2번 도달했을 경우 알람은 동작하지 않습니다


Actions

State is ALARM: 설정한 측정치를 넘어섰을 때의 상태

State is OK: 설정한 측정치에 도달하지 못했을 때의 상태


State is INSUFFICIENT: 데이터가 없어서 측정치를 알 수 없을 때의 상태

Send notification to: 이메일 알림을 받을 사람 이름입니다. admin으로



ELB는 한곳에 집중되는 HTTP, TCP, SSL 트래픽을 여러 EC2 인스턴스로 분산

서버가 정상적으로 가동 중인지 확인Health Check하여 일부 EC2 인스턴스가 중단되더라도 트래픽을 정상 EC2 인스턴스로만 전달함.





프리 티어에서 사용 가능

ELB는 프리 티어에서 무료로 사용할 수 있습니다. 2014년 8월 기준으로 매달 ELB 750시간, 데이터 처리 15GB를 무료로 사용할 수 있습니다.

L4(OSI Layer 4): OSI 레이어에서 4번째 전송 계층, L4 로드밸런싱이라고 하면 IP 주소와 포트 번호를 기준으로 트래픽을 분배.

L7(OSI Layer 7): OSI 레이어에서 7번째 애플리케이션 계층, L7 로드밸런싱이라고 하면 HTTP 헤더의 내용을 기준으로 트래픽을 분배

로드밸런싱 알고리즘: 트래픽을 각 EC2 인스턴스로 분배할 때 사용하는 알고리즘. ELB는 라운드 로빈(Round Robin) 알고리즘을 사용


헬스 체크(Health Check): EC2 인스턴스가 정상적으로 가동 중인지확인하는 기능

Connection Draining: Auto Scaling이 사용자의 요청을 처리 중인 EC2 인스턴스를 바로 삭제하지 못하도록 방지하는 기능. 사용자 수가 줄어들면 Auto Scaling이 EC2 인스턴스를 삭제하는데, EC2 인스턴스를 삭제하기 전에 사용자의 요청을 처리할 수 있도록 지정한 시간만큼 기다림.


Sticky Sessions: 사용자의 세션을 확인하여 적절한 EC2 인스턴스로 트래픽을 분배하는 기능(HTTP 쿠키(Cookie)를 이용한 세션). L7 로드밸런싱의 기능

Latency: ELB 로드 밸런서와 EC2 인스턴스 간의 지연시간입니다.

ELB 로드 밸런서 생성



EC2 페이지에서 ELB 로드 밸런서 목록(NETWORK & SECURITY → Load Balancers)을 클릭하고, 위쪽 Create Load Balancer 버튼을 클릭



Create Load Balancer 1. Define Load Balancer 2. Configure Health Check 3. Add EC2 Instances 4. This wizard will walk you through setting up a new load balancer. Begin by giving identify it from other load balancers you might create. You will also need to configure clients can be routed from any load balancer port to any port on your EC2 with a standard web server on port 80. Load Balancer name: Create LB Inside: My Default VPC (172.31.0.0/16) Create an internal load balancer: (what's this?) Enable advanced VPC configuration: Listener Configuration: Load Balancer Protocol HTTP 80 HTTP	g your new load balancer a unique name so that you can ligure ports and protocols for your load balancer. Traffic from instances. By default, we've configured your load balancer HTTPS Ping F	Protocol: 헬스 체크를 할 용할 프로토콜 HTTP, S, TCP, SSL을 선택가능 Port: 헬스 체크를 할 때 포트 번호 Path: 헬스 체크를 할 때 경로
Add	Create Load Balancer	×
Response Timeout: 헬스 체크 응 시간입니다. 이 시간이 지나도 응답 없으면 EC2 인스턴스 가동 확인에 것으로 판단 Health Check Interval: 헬스 체크	Officers. If an instance fails the health check, it is automatically removed from the pecific needs. 실패한 Ping Protocol HTTP ▼ Ping Port 80 주기 Ping Path /index.html	ances and only route traffic to instances that pass the health
Unhealthy Threshold: 연속으로 · 값만큼 가동 확인에 실패했을 때 가		


ELB 로드 밸런서의 Security Group을 생성

Assign a security group: 로드 밸런서의 Security Group

Security group name: 새로 생성될 Security Group 이름

Description: 새로 생성될 Security Group의 설명


앞에서 Load Balancer Protocol을 HTTP에 80번 포트로 설정했으므로 동일하게 Type을 HTTP로 설정



앞에서 생성한 EC2 인스턴스 2개를 선택하여 ELB 로드 밸런서에 연결


Enable Cross-Zone Load Balancing: 여러 가용 영역에 생성된 EC2 인스턴스에 부하를 분산하는 옵션

Enable Connection Draining: Connection Draining 사용 옵션입니다. 1초부터 3600초(1시간)까지 설정가능.



ELB 로드 밸런서 목록(NETWORK & SECURITY → Load Balancers)에 ELB 로드 밸런서(exampleelb)가 생성되었습니다. 아래 ELB 세부 내용에 이 ELB 로드 밸런서의 DNS Name이 표시

향후에는 서비스에 접속할 때는 EC2 인스턴스에 바로 접속하지 않고 ELB 로드 밸런서의 URL로 접속



참고문헌

임재덕, "클라우드 컴퓨팅 발전법 주요내용 및 정책방향", 미래창조과학부 임철수, "클라우드 컴퓨팅 보안기술", 정보보호학회지 정보보호 특집 앤서니 T, "미래코드 클라우드 컴퓨팅", 전자신문사 편집부, "클라우드 컴퓨팅 차세대 컴퓨팅 기술", 데이코 산업 연구소 임철수, "클라우드 컴퓨팅의 기초" 서경대학교 정인호, "클라우드 컴퓨팅", 명지대학교