

泰山木POS 操作マニュアル

レジ当番の方向け / スマホ・タブレット共通

この冊子は アプリの「設定 → 操作マニュアル」からいつでも出せます (2026/10/10 版)

もくじ

1. 全体の流れ — まずこれだけ覚えれば使えます
2. 画面の見かた — 上のバーと、下の5つのボタン
3. ① 開店・合流 — 1日のはじめに1回だけ
4. テストモードで練習する — 会計しても記録に残らない
5. ② 会計する — 基本の3タップ
6. 店舗モード — 既製品の販売 / ファストフード
7. 支払い方法 (PayPay など) — 現金以外も記録するとき
8. 会計のあとで直す — 取り消し・修正・領収書
9. クーポン — 割引券を作って、会計で使う
10. レシート — 明細の入った細い紙を出す
11. 予約を受ける — 先に取り置きするとき
12. 営業中の調整 — 追加搬入・値段・商品を足す
13. メモを貼り付けて、まとめて登録 — 商品を一度に入れる
14. レジの機能を足す — 釣り銭・値引き・原価・担当者など (使う時だけ)
15. 消費税と税務用の資料 — 初期設定は「なし」
16. シンプルモード — 利用者の方が自分で会計する
17. POP・ポスター — 商品の札や販売会のポスターを作る
18. 言語 / Language — 画面を英語にする (この端末だけ)
19. 委託商品 — ほかに人から預かって売る
20. 複数の端末で同時に会計する — 2台以上でさばくとき
21. CD (お客様に金額を見せる) — スマホを表示用に立てる
22. ③ 閉店する — 1日の終わりに1回だけ
23. 売上を見る・PDFにする — 発表用のまとめと、くわしい集計
24. 前回の記録をPDFから取り込む — 前回比と仕入れ数の目安のために
25. 手伝いの人に端末を渡す — この端末を制限 (ロック)
26. こんな時どうする? — 困ったときの早見表
27. 当日チェックリスト — 印刷して使えます

全体の流れ

レジ当番がすることは、**開店 → 会計（お客様ごとに繰り返し） → 閉店**の3つだけです。

① 開店・合流

1日のはじめに1回

→

② 会計する

お客様ごとに

→

③ 閉店する

1日の終わりに1回

はじめに、この3つだけ

- お会計は「**商品をタップ** → **会計へ進む** → **完了・記録**」の3タップが基本です。
- お釣りは自動で計算されます。**何円玉を何枚渡すか**まで画面に出ます。
- 画面をとじて、再読み込みしても、営業中のデータは消えません。交代のときはそのまま次の人に渡せます。

画面の見かた

画面のいちばん上

- 左に**いまの状態**が出ます（「営業中: 販売会の名前」または「閉店中」）。
- 右の「**開店・合流**」／「**閉店する**」が、営業を始める・終わるボタンです。

画面のいちばん下（5つのボタン）

ボタン	できること
レジ	お会計をする画面。ふだんはここにいます。
予約	先に取り置きしたお客様の一覧。受け取りに来たらここから清算します。 ファストフードの時は、ここが「未会計」 （後で会計・モバイルの、まだ払っていない注文）、 レストランの時は「テーブル」 （テーブルと伝票の一覧・伝票番号で会計）になります。
会計記録	済んだ会計の一覧。取り消し・修正・領収書の発行ができます。
売上集計	売れ行きや客層などの集計。発表用のまとめやPDFもここから。
設定	商品・在庫の調整、複数端末での共有、CD、このマニュアルなど。「 販売の準備 」「 端末と画面 」「 印刷 」「 記録とデータ 」の見出しごとにまとまっています。

画面の左上に「**戻る**」が出ているときは、ひとつ前の画面にもどれます。

時計と天気

画面の右上には**時刻**が出ます。「**設定 → この端末の設定**」で、時計を消したり、となりに**天気と気温**を出したりできます（地域は一覧から選びます）。天気は通信できないときは何も出さないだけで、会計には影響しません。

① 開店・合流

閉店中は、レジの画面に「まだ開店していません」のカードが出ます（右上の「開店・合流」を押しても、ここに帰ります）。カードの2つのボタンから**どちらか1つ**を選びます。

入口	こんな時
新しく開店する	その日の 1台目 。この端末で販売会を始めます。
開いている販売会に合流する	2台目から 。ほかの端末がもう開いている販売会に入ります。準備はいりません。

新しく開店する（1台目）

- 1 「新しく開店する」を押します。
- 2 「販売会の名前」を確認します（例：11月1日 パン販売）。あとで集計を見分けるための名前です。直したら「この名前にする」を押すと前の画面に戻ります。
- 3 「商品と仕入れ数」を開いて、その日に用意した個数を入れます。
その日に出さない商品は「この回で販売する」のスイッチを切ってください。入れ終わったら「この商品と仕入れ数にする」を押します。
初めて使う時は、商品が空です。開店の画面に出る3つのボタンのどれかで入れます：「メモを貼り付けて、まとめて登録」（メモ帳に書いた一覧をそのまま貼る）／「1品ずつ入れる」（名前・値段・仕入れ数を打つ）／「サンプル（パン・クッキー・ドリンク）で試す」（ためしに使う時）。名前と値段のある商品が1つ以上あると、開店できます。
- 4 「前回の記録」に前回の販売会が出ているか見ます。出ていれば、前回比と仕入れ数の目安に使われます。「ありません」と出ていたら、前回の集計結果のPDFから取り込めます（「前回の記録をPDFから取り込む」を見てください）。
- 5 「釣り銭とレジ締め」を使っている時は、「釣り銭準備金」にレジに入れたお金を入れておきます（使っていない場合は出ません）。
- 6 共有の設定はいりません。開店すると**共有コード（4けたの数字）が自動で決まり**、ほかの端末から合流できるようになります。1台だけで使う日も、そのまま大丈夫です（通信できない時だけ、この端末だけで開店します）。
- 7 いちばん下の「この内容で開店する」を押して完了です。

開いている販売会に合流する（2台目から）

- 1 カードの下に「いま開いている販売会」が出ていれば、その行を**押すだけ**で合流します。名前・商品・それまでの会計は、開いている側のものがそのまま出ます。
- 2 出ていない時は「開いている販売会に合流する」を押し、一覧から選ぶか、コードを入れます。

一覧に出ない時は、開いている端末の画面の上（**営業中の名前のとなり**）や「設定 → 複数端末で使う」に出ている**4けたの共有コード**を、「コードで合流する」に入れてください。合流できるのは**いま開いている販売会だけ**です（閉店した販売会や、間違ったコードには入りません。合流の操作で新しい販売会ができてしまうことはありません）。

お客様に金額を見せる端末にする時は、一覧を押す前に「この端末の使い方」で「CD」を選びます。

どの画面も、下のボタンで決まります

名前・商品のどの画面にも、いちばん下に**決めるためのボタン**があります。押すと前の画面に戻り、決めた内容がその場に出ます。左上の「戻る」でも同じように残りますが、迷ったときは下のボタンを押してください。

画面の左端から右へなぞっても、前の画面に戻れます（iPhone・iPadと同じ手つきです）。

商品を消しても、すぐ戻せます

「商品と仕入れ数」で×を押して消すと、下に「**元に戻す**」が4秒出ます。押すと同じ場所に戻ります。

名前が前と同じだったとき

過去の記録に同じ名前があると、自動で「**文化祭 (2)**」のように番号が付きます。あとで集計を見るときに、どの回のものか分からなくなるのを防ぐためです。

やり直したいとき

- **間違えて閉店した**...開店の画面の上に「間違えて閉店しましたか？」が出ます。「**直前の販売会を再開する**」で閉店前にもどせます。
- **前回の続きや別の端末のデータから始めたい**...開店の画面の「**データを取り込んで始める**」を使います。

テストモードで練習する

本番の前に、操作の練習や、レジ・KD・CD・モバイルがつながっているかを確認したい時に使います。**会計・KD・CD・モバイルオーダーは本番と同じに動きますが、終わると会計は消え、記録には残りません。**

- 1 「新しく開店する」の画面で、いちばん下の「**テストモードで開店**」（橙色のしま模様）を押します。
 - 2 画面のいちばん上に**橙色のしま模様の帯**が出て、上の名前が「**テスト中**」になります。お会計の画面・会計記録・売上集計にも「テスト」と出ます。
 - 3 ほかの端末は、いつもどおり合流します（一覧に「テスト」と出ます）。合流した端末も、KD・CD・ハンディも、**全部テストモード**になり、帯に「テストモード 記録に残りません」と出ます。
 - 4 終わったら右上の「**閉店する**」を押します。「テスト中の会計は記録に残さずに消します」と出るので、OKを押します。
- テストの会計は、**過去の販売会・前回比・仕入れの目安・税務用の資料に入りません。**
 - 商品・値段・設定は、そのまま残ります。続けて「**この内容で開店する**」で本番を始められます。
 - テスト中に出した領収書には「テスト（本物の領収書ではありません）」と入ります。モバイルの注文画面にも「テスト中（本物の注文ではありません）」と出ます。

② 会計する

- 1 お客様が選んだ商品を、**商品ボタン**から必要な数だけ押します（同じ商品を2個なら2回）。押した商品は**濃い枠で囲まれ、角に個数**が出るので、何をいくつ打ったかひと目で確かめられます。
- 2 「**会計へ進む**」（青い大きなボタン）を押します。
- 3 お預かりした金額を、**テンキー**か**候補ボタン**で入れます。候補にはお釣りの額も小さく出ています。
- 4 黒い表示窓に**お釣り**と、**その内訳**が出ます。内訳は「1万・5千・千・500・100・50・10・5・1」がいつも同じ場所に並び、渡す物だけ枚数が白く光ります（例：100の下に3 = 100円玉を3枚）。その通りにお釣りを渡します。
- 5 いちばん下の「**完了・記録**」を押して会計終了です。下に**客No.とお釣り（何円玉を何枚）**が小さく出るの
で、見ながらお釣りを渡せます。そのまま次のお客様の商品を押して大丈夫です。

速く会計するコツ

- ちょうどの金額を受け取ったときは、**金額を入れずにそのままボタンを押すだけ**です。ボタンが「**ちょうど受け取って完了**」に変わっています。
- 客属性（学生・教員など）は**入れなくても会計できます**。急いでいるときは飛ばして、あとから「会計記録」でまとめて入れられます。
- お預かりが足りないときはボタンが押せなくなり、**あといくら足りないか**が出ます。
- 上のすりガラスの部分を押すと、商品一覧にもどれます。
- お会計の画面は、スマホとタブレットでは**画面いっぱい**に出ます（あまった高さはテンキーが大きくなって使います）。パソコンのブラウザ・スマホの横向きなど、**どの大きさの画面でもスクロールせずに1画面に収まります**（画面が小さい時は、テンキーや余白を少し詰めます）。お釣りの内訳が出て、テンキーの位置は動きません。

候補ボタンは「出され方」の順に並びます

合計が**740円**のとき、候補はこう出ます。

候補	どんな出し方か
¥800 (釣 ¥60)	小銭で端数を足す。お釣りがいちばん少なくなります。
¥840 (釣 ¥100)	端数を足して、 お釣りをちょうど100円 にする出し方。
¥1,000 (釣 ¥260)	お札を1枚そのまま出す。
¥1,040 (釣 ¥300)	お札に端数を足して、 お釣りをきりのいい額 にする出し方。

お客様が「**40円あります**」と小銭を先に出したときは、**¥1,040**を押せばそのまま合います。探して打ち込む必要はありません。

セット割（初期設定：クッキー＋ドリンクで10円引き）

決めた種類の組み合わせを同じ会計で買くと、自動で割り引きになります。カートとお会計の明細に「セット割 -¥10」の行が出て、合計はもう引いた後の額です。何もしなくて大丈夫です。

いまのセット割は、空のカートの下（「セット割：クッキー＋ドリンクで10円引き」）と、「設定 → セット割・クーポン」に出ています。

- 2セット以上買っても、引くのは1会計1回ぶんです（コーヒー2杯＋クッキー2枚でも10円引き）。
- ほかの種類の商品がいっしょに入っている、組み合わせがそろえば割引になります。
- 組み合わせと割引額は変えられます。「設定 → セット割・クーポン」で、① セットにする種類（パン・クッキー・ドリンク）に2つ以上チェックを付け、② 引き方を固定額（円）か割引率（％）から選び、引く額を-／＋か数字で決めます（割引率は、組み合わせ1セットぶんの値段にかけ、1円未満は切り捨て）。下に実際の商品でいくらになるかの例が出るので、確かめてから「このセット割にする」を押します。押すまでは変わりません。
- 商品どうしのセットにもできます。①の上の「分類で決める／商品で決める」で「商品で決める」を選ぶと、商品の一覧が出ます（例：メロンパン＋コーヒーで30円引き）。決めた商品を同じ会計で買った時だけ引きます。
- やめる時・また始める時は、同じ画面の「セット割をする」のスイッチで切り替えます。共有中は全部の端末がいっしょに変わります。
- 会計した後で決まりを変えても、済んだ会計の金額は変わりません。会計記録の修正も、予約の清算も、その時の決まりのまま計算されます。

打ち間違えたとき（会計を確定する前）

最後の1つだけ取り消す＝「1つ戻す」。全部やり直す＝カートの一覧にある「カートを全部取消す」。どちらも自由にやり直せます。

店舗モード

「設定 → 店舗モード」で、お店でやることに合わせて選びます。切り替えられるのは閉店中だけです。

モード	こんなお店
既製品の販売（はじめはこれ）	パン・クッキーなど、その場で渡すお店。レジで会計したら完了です（今までどおり）。
ファストフード（KD・呼び出し）	作ってから番号で呼ぶお店。会計すると注文が下の「KD」に出ます。お客様のスマホからのモバイルオーダーも使えます。

共有する時は、開店した端末のモードに、合流した端末もそろいます（1台ずつ切り替える必要はありません）。

支払い方法 (PayPay など)

「設定 → 支払い方法」で、使うものをオンにします（現金・PayPay・楽天ペイ・au PAY・d払い。金券などは「足す」で増やせます）。記録のためのもので、決済そのものとはつながりません。

- **現金だけ**（はじめの設定）なら、会計の窓は今までとまったく同じです。
- 2つ以上をオンにすると、会計の窓の上に選ぶボタンが出ます。**何もしなければ現金**です。
- PayPay などを選ぶと、お預かりの入力は出ません。お客様の支払いを確かめてから「**PayPayで受け取って完了**」を押します。
- 売上集計の「売上の概要」に、支払い方法ごとの件数と金額と、**現金で受け取った額**が出ます。閉店後にレジのお金と合わせるのは、この額です。
- 共有している時は、全部の端末で同じ支払い方法になります。

会計のあとで直す

下の「**会計記録**」を開くと、済んだ会計が1件ずつカードで並びます。

したいこと	操作
会計をまるごと取り消す	カードの「 取り消し 」。売った商品は在庫にもどります。
品目や点数だけ直す	カードの「 修正 」。+-で点数を変え、終わったら「修正を終了」。
レシートを出す	カードの「 レシート 」。明細の入った細い紙を印刷します。中身は「 設定 → レシート 」で決めます（下の「レシート」）。
領収書を出す	カードの「 領収書 」。別の画面に領収書が出て、印刷の画面が開きます。印刷やPDF保存が済んだら、上の「 × 閉じて戻る 」で戻ります（印刷の画面を閉じてしまったら「 印刷・PDF保存 」でもう一度開けます）。宛名・但し書きは「 設定 → 領収書 」で変えられます。
客属性をあとから入れる	カードの選択ボタンを押すだけ。 左に紅い帯が付いているカード がまだ入っていないものです。

未入力をまとめて片づける

未入力があると、画面の上に知らせが出ます。「**未入力だけ表示**」を押すと、まだのものだけが並ぶので順に押していけます。

件数が増えたら、さがす

会計が12件を超えると、上に**さがす欄**が出ます。**客No.・商品名・金額**のどれでも引けます（「あんぱん 学生」のように空白で区切ると、両方に当てはまるものだけ出ます）。

カードは**番号の順（新しい会計が上）**に並びます。客属性が未入力のカードも並べ替えずにその場所に置き、赤い帯で目立たせます。ファストフードの時は、上の「**会計済**」「**未会計**」で、まだ払っていない注文の一覧に切り替えられます。

カードは**新しい順に60件ずつ**出ます。古いものを見たい時は、いちばん下の「**もっと見る**」を押してください。何百件になっても画面が重くならないようにしています。

会計にメモを残す

会計記録のカードの「**メモを残す**」を押すと、その会計に一言を残せます（例：「袋をあとで渡した」「予約の方」）。もう一度押すと直せます。空にすると消えます。共有中は全部の端末に出ます。会計記録の検索でも引けて、会計明細CSVにも出ます。

クーポン

「設定 → セット割・クーポン」の「新しいクーポン」で作ります。共有している全部の端末にそろいます。

- **割引のしかた**...固定額（〇円引き）か、割引率（〇%引き）。割引率は、セット割を引いた後の額にかけます（1円未満は切り捨て）。
- **クーポンコード（任意）**...付けると、レジでコードを入れるか、お客様がモバイルオーダーで入れて使います。空欄なら、レジでタップして使うだけのクーポンです。「ランダム」で見間違えにくいコードを作れます。
- **注釈**...使った時に、レジとお客様の画面に出る利用条件の文です（アプリでは判定しません）。
- **使用回数の上限**...この販売会の中で使える合計の回数です。上限に達すると使えなくなります（取り消した会計は数えません）。
- **ほかの割引と併用しない**...オンにすると、そのクーポンを使う会計ではセット割を引きません。
- 使うのは**お会計の窓の「クーポンを使う」**から。1会計に1枚までです。付けたクーポンは「外す」で外せます。
- 売上集計とCSVでは、**セット割とクーポンを分けて**数えます。

レシート

会計記録のカードの「**レシート**」で印刷します（AirPrint などに対応したプリンタ）。中身は「**設定 → レシート**」で決め、上の見本で確かめられます（この端末にだけ保存）。

- **文言**...ヘッダー（学校名・文化祭名など）とフッター（ご来店ありがとうございました など）。
- **QRコード**...なし、または「この店のモバイル注文」（共有している時だけ印字）。
- **大きな番号**...なし、または注文番号（既製品の販売では客No.）。
- **表示する項目・並び順**...項目ごとに、出す／出さない・左／中／右・小／中／大・上へ／下へ を決めます。上から順に印字されます。
- **用紙の幅**...80mm か 58mm。

予約を受ける

- 1 商品をカートに入れて「**予約保留**」を押します。
- 2 お客様のお名前を入れます。
- 3 受け取りに来たら、下の「**予約**」を開いて「**受取・清算**」を押し、ふだんどおり会計します。

複数の端末で使っているとき

予約は**共有中のすべての端末に出ます**。受けた端末とは別の端末でも、そのまま清算・取り消しができます。行列が2列に分かれていても、お客様を並び直さずに済みます。

閉店の前に

未清算の予約が残っていると閉店できません。先にすべて清算するか、取り消してください。

営業中の調整

下の「設定 → 商品・在庫の調整」を開きます。

- **追加で搬入した**...「仕入れ数」を増やすだけ。残りの数は自動で計算し直されます。
- **値段を変えたい**...その場で価格を書き替えられます。
- **商品を足したい**...いちばん下の「販売する商品を追加する」を押すと、名前・価格・仕入れ数・種類を入れる欄が出ます。入れて「この内容で追加する」を押すと、すぐレジのボタンに並びます。
- **種類（ボタンの色）を変えたい**...各商品のパン／クッキー／ドリンクから選び直せます。開店前の「商品と仕入れ数」でも同じように選べます。
- **種類そのものを足したい**（ケーキ・サンドイッチなど）...「設定 → 商品の分類」で名前を入れて「足す」を押します。新しい色が付き、8つまで足せます。名前の変更や、商品の無い分類を消すのもここからです。
- **いまの状態を見たい・一時的に止めたい**...各商品に「販売中」「残りわずか」「売り切れ」などのステータスが出ます。材料が切れた時は、ステータスを押すと「販売停止」になり、レジのボタンが押せなくなります（モバイルオーダーのメニューも売り切れになります）。もう一度押すと販売中に戻ります。閉店すると解けます。
- **数を数えなくてよい商品**（その場でいれるコーヒーなど）...「在庫は無制限」をオンにします（開店前の「商品と仕入れ数」、または営業中の「商品・在庫の調整」の「無制限」）。完売にならず、ボタンには「在庫:無制限」と出ます。消化率や次の仕入れ数の目安には入りません。

売り切れたら

商品ボタンに「完売」と出ます。押せば登録はできますが、その場合は**仕入れ数を越えた販売**として記録され、集計で注意が出ます。基本はお客様に売り切れをお伝えください。

商品をさがす・並べて見る

いちばん上の欄に名前の一部（ひらがなでも）を入れると、その商品だけが出ます。その下の**登録順・安い順・高い順・名前順・残りの少ない順・残りの多い順**で見る順番を変えられます（見え方だけで、レジのボタンの順番は変わりません。レジもその順にしたい時は「この並びをレジにも」）。

レジのボタンの順番を変える

- 1 「**レジの並びを変える**」を押します。短い行の一覧になります。
- 2 行を**長押し**すると持ち上がるので、そのまま指で動かして離します（右の**三本線**は、押したらすぐつまめます）。
- 3 何品かまとめて動かす時は、左の**丸**を押して選び、「**いちばん上・1つ上・1つ下・いちばん下**」を押します。「**パンを選ぶ**」などで分類ごと選べます。選んだ行をつまんで動かすと、選んだ全部がそこへ移ります。
- 4 「**分類の順にまとめる**」を押すと、分類ごとに並びます。
- 5 終わったら「**完了**」。レジのボタンがこの順に並びます（共有中は全部の端末）。

商品に写真を付ける（レジのボタンの背景）

各商品の左の**四角**を押して写真を選ぶと、レジのボタンの背景になります。写真はこの端末の中で小さく（1枚10KBほどに）縮めるので、会計の速さは変わりません。文字が読めるよう、上に白い（暗い配色では黒い）ペールを重ねます。外す時は四角の角の×。名前ごとに残るので、次の販売会でも同じ名前の商品には付いたままです。共有中はほかの端末のボタンにも出ます。開店前の「商品と仕入れ数」でも付けられます。端末の空き容量が足りなくなった時は、売上の記録を守るため、画像のほうを先にこの端末から外します。

メモから**まとめて追加**もできます（「メモを貼り付けて、まとめて登録」を見てください）。

メモを貼り付けて、まとめて登録

メモ帳などに書いた商品の一覧を、コピーして貼り付けるだけで、まとめて登録できます。開店前は「**商品と仕入れ数**」の上の「**メモを貼り付けて、まとめて登録**」、営業中は「**設定 → 商品・在庫の調整**」のいちばん下の「**メモを貼り付けて、まとめて追加**」から開きます。

1行に1品、**名前・値段・仕入れ数**の順に書いてあれば、書き方はばらばらでも読み取ります。

書き方の例	読み取り
メロンパン 180円 20個	メロンパン・¥180・20個
・クリームパン ¥160 15	クリームパン・¥160・15個（全角もOK）
チーズパン,150,30	チーズパン・¥150・30個
ベーグル 価格:220 在庫:12	ベーグル・¥220・12個
クッキー(3枚入り) 300 10	名前の中の数字はそのまま名前
【ドリンク】	この下の品は「ドリンク」の分類

- 1 貼り付けると、すぐ下に**読み取った結果**が出ます。読めなかった行は赤く出ます（見出しなど）。
- 2 分類がちがう時は、その行の**分類のボタン**を押すと次の分類に替わります。
- 3 開店前は「**いまの商品に足す**」か「**全部入れ替える**」を選びます。同じ名前の商品がある時は、値段・仕入れ数を上書きします。
- 4 「**〇品を登録する**」を押して完了です。

レジの機能を足す

よそのレジにある機能を、**使う時だけ**オンにして足せます。**はじめは全部オフ**で、オフの機能はレジにも設定の一覧にも出ません（パンの販売会は今までどおりの画面のまま使えます）。「**設定 → レジの機能**」で切り替えます。共有している時は、全部の端末で同じになります。

機能	オンにすると
消費税	税率を決めて、レシート・領収書に内訳を出します（「消費税と税務用の資料」を見てください）。
釣り銭とレジ締め	開店の画面に「 釣り銭準備金 」が出ます。「設定 → 釣り銭とレジ締め」で、入金・出金を記録し、 お金を数えて過不足 を出せます。
手入力の値引き	お会計の窓に「 値引き 」が出ます。円か%と、理由（見切り品・サービスなど）を選びます。「 端数を引く 」のボタンを押すと、合計の1の位・10の位を切った、きりのいい額にする値引きを1回で入れられます。
会計前レシート	お会計の窓に「 会計前レシート 」が出ます。払う前の明細（小計・割引・消費税・合計）を印刷します（領収書ではありません）。
タイル配置	タブレットの横向き・パソコン のレジで、商品を 分類ごとのページ にタイルで並べます。上の分類のボタンでページを替え、スクロールはしません（押したい商品の場所がいつも同じ）。「 設定 → タイルの配置 」で、列と段の数・ページの数を決め、商品を押して選んで置きたいマスを押すと並べ替えられます。 + のマスに商品を置き、 × で外します。マスは空けておけます。まだ置いていない新しい商品は、その分類のページの後ろに自動で出ます。スマホ・縦向きでは今までどおりの並びです。
原価と粗利	商品ごとに 原価 を入れる欄が出て、売上集計に 粗利 が出ます。
手打ち	レジの商品ボタンの最後に「 手打ち 」が出ます。登録していない品を、金額と分類を選んで売れます（在庫は変わりません）。
バーコード	商品ごとに JANコード を入れる欄が出ます。バーコードの読み取り機で読むと、その商品がカートに入ります。レジの最後の「 バーコード 」から、数字を打つ・カメラで読む（使える端末だけ）こともできます。
担当者	名前を登録し、画面の上の名前を押して いまの担当 を選びます（端末ごと）。会計ごとに担当が残り、担当ごとの売上が見られます。
委託商品	ほかの人から預かって売る商品の売上を、委託先ごとに分けます（既製品の販売の時だけ）。
個数制限	商品ごとに「 1会計の上限 」を入れる欄が出ます（設定 → 商品・在庫の調整、開店の画面の「商品と仕入れ数」）。上限まで入れると、それ以上はカートに入りません。モバイルオーダーでも、1回の注文でその数までしか選べません。空にすると制限なしです。

機能	オンにすると
申し送り	ファストフード・レストランの時だけ。お会計の窓と「後で会計」に「申し送り」が出て、袋は不要・アレルギー などを書けます（60文字まで）。 KDのカード と伝票に赤い帯で出ます。モバイルオーダーでも、お客様が注文の確認の画面で書けます。

釣り銭とレジ締め

- 1 開店の前に、開店の画面の「**釣り銭準備金**」を押し、レジに入れたお札と硬貨の枚数を入れます（合計は自動で出ます）。
 - 2 営業中に両替や仕入れ代の支払いでお金を出し入れした時は、「**設定 → 釣り銭とレジ締め**」の「**入金**」「**出金**」で記録します。
 - 3 閉店の前に「**お金を数える（点検・締め）**」を押し、お札と硬貨の枚数を入れます。**あるはずの額**との差（ぴったり／〇円多い／〇円足りない）が出ます。
 - 4 「レジ締めの控えを印刷する」で、紙やPDFに残せます。数えないまま閉店しようとする、先に数えるかを聞きます。
- あるはずの額 = 釣り銭準備金 + この端末で受けた現金の会計 + 入金 - 出金。PayPayなどの会計と、ほかのレジの会計は入りません（お金はレジごとに数えます）。
 - お金の記録は、閉店すると過去の販売会に入り、端末からは片づきます。

値引きの順番

セット割 → クーポン → 手入力の値引き の順に、残った額へかかります。1円未満は切り捨てです。会計記録で品目を直すと、値引きも同じ決まりで付け直します。

消費税と税務用の資料

はじめは**消費税なし**です（いまの販売会は消費税なしで販売しているため）。消費税をかける販売会では、**「設定 → レジの機能」**で**「消費税」**をオンにします（オンにすると、設定の一覧に「消費税」が出ます）。

- **商品の値段**を「税込み」か「税抜き」から選びます（初期は税込み）。
 - **税込み**：値段は総額表示のまま使います。**合計の金額は変わりません**。合計のうち消費税がいくらかを計算します（端数は切り捨て）。
 - **税抜き**：値段は税抜きです。会計の時に、**税率ごとの消費税を足して**合計を出します。商品のボタンの値段には「税抜」と出て、カート・お会計の窓には足す消費税の行が出ます。1円未満は**切り捨て・四捨五入・切り上げ**から選べます。モバイルオーダーの合計にも足します。
- 分類ごとに**8%（軽減税率：食べ物・飲み物の持ち帰り）・10%・非課税**（金券・切手など）を選びます。ファストフード・レストランでは、**店内で食べる会計は10%**にできます（初期はそうします。非課税の物は店内でも非課税）。
- 端数は、1回の会計の税率ごとに1回だけ丸めます。セット割・クーポン・値引きは、税率ごとの金額の割合で分けて引きます（税抜きの時は、引いた後の額に消費税を足します）。
- 会計した時の税率がその会計に残るので、あとで税率を変えても、前の会計の消費税は変わりません。
- インボイスの**登録番号**（T+13けた）を入れると、レシートと領収書に印字されます。登録していなければ空欄のままで。

レシートと領収書には、**「10%対象 ¥〇〇 内消費税 ¥〇」**（税抜きの時は**「10%対象（税抜） ¥〇〇 消費税 ¥〇」**）のように税率ごとの内訳が出ます。軽減税率の商品には※が付きます。

税務用の資料

同じ画面の**「表を印刷・PDF」**で、この端末に残っている販売会の売上を**税率ごと・月ごと・販売会ごと・支払い方法ごと**の白黒の表にまとめます。**「会計ごとのCSV」**は、1件ずつの税込み金額と消費税の一覧です（帳簿付けの元に）。年ごとに絞ることもできます。消費税なしで記録した会計は「消費税なし」の欄に入ります。

シンプルモード

利用者の方（就労継続支援の作業で作ったパン・クッキーを売る方）が、自分で会計できるようにする画面です。「設定 → シンプルモード」で、この端末だけを切り替えます（ほかの端末はいまの画面のまま。共有中も会計は共有されます）。初めはオフです。

会計の手順（いつも同じ3つ）

- 1 **選ぶ**：お客様が選んだ商品の絵を押します。右に「選んだ商品」と、商品ごとの金額・合計が出ます。全部選んだら「お会計へ」。
 - 2 **お金をもらう**：吹き出しの言葉（「380円です」）をお客様に言い、もらったお札・硬貨の絵を押します（数字を打つ形も選べます）。もらったお金は種類ごとにまとめて出ます。押し間違えた時は、そのお金を押すと1枚減ります。足れば「次へ」。ここで会計が記録されます。
 - 3 **おつりを渡す**：渡すお札・硬貨と枚数が絵で出ます。渡したら、その行を押して印を付けます。全部渡したら「終わり」。「ありがとうございました」と言って、「次のお客様」。
- 画面の上の帯に**いまの手順**、その下に**次にすること**が「～を押します」のような、ていねいで短い文で出ます。声でも読みます（🔊でもう一度聞けます）。
 - 色の決まり：**みどり**=進む、**はいいろ**=戻る、**あか**=消す、**オレンジ**=スタッフを呼ぶ。目が疲れないうちに、まぶしくない落ち着いた色にしてあります（白も少し暖かい色）。
 - 文は言葉の切れ目で改行し、商品名も言葉の途中で切れないようにしています（入りきらない名前は、その名前だけ少し小さく出します）。
 - 困った時は「**スタッフを呼ぶ**」。太い枠の窓が出て、やわらかい音が鳴りつづけます（光ったり点滅したりはしません。スタッフが「とめる」を押す）。
 - 売り切れの商品は押せません。セット割・個数制限・消費税は、ふつうの会計と同じ決まりで計算します。値引き・クーポン・客属性・設定などは出しません（客属性は「後で」として記録されます）。

利用者の方に合わせる（設定 → シンプルモード）

- **ことば**：漢字／ふりがな／ひらがな／English。商品の**よみ（ひらがな）**と**英語の名前**も、同じ画面で入れます（漢字の入った名前には、よみを入れてください）。
- **文字の大きさ**（3段。大きな数字は大きくしすぎないので、画面が文字で埋まりません）・**くっきりした配色・動きを少なく・声**（オン・オフ、ゆっくり）。
- **読みやすい文字（UDフォント）**：形が分かりやすい文字（BIZ UDPゴシック）にします。インターネットから読みこみます。初めはオフ。
- **分類ごとに分ける**：商品が多い時に、上に分類のボタン（パン・クッキーなど）を出して、押した分類の商品だけを出します。次のお客様では「全部」に戻ります。初めはオフ。
- **手のふるえ対策**：続けて押してしまった時は1回にする（0.3秒・0.6秒・1秒）。**右きき・左きき**で、すすむボタンの側を入れかえます。
- **おつりを1つずつ確かめる・もらったお金の入れ方**（お金の絵／数字）・**出す商品**（その日に売る物だけにする）。
- **れんしゅうモード**：売上に記録しません。「メロンパンを2個ください」「お客様が1000円を出しました」のようなお題が出るので、ひとりでも練習できます。

- キーボード・スイッチコントロール・画面の読み上げ（VoiceOver など）でも操作できます。

終わる時（スタッフ）

画面の右上の「スタッフ」を1.5秒長く押します。「この端末の設定」でパスコードを決めておくと、終わる時にパスコードを聞きます（利用者の方がうっかり終わらないように）。読み込み直しても、シンプルモードのままです。

POP・ポスター

販売中の商品から、**POP（商品の札）**や**販売会のポスター**の下書きを自動で作り、直して**画像（PNG）**で保存・印刷できます。「設定 → レジの機能」で「**POP・ポスター**」をオンにすると、設定の「印刷」に出ます（初めはオフ）。

- 1 **商品を押す**：商品名・値段・写真か絵・ひとこと・札（おすすめ・新商品・人気No.1）を、テンプレートに当てはめた下書きができます。「作り直す」で別の案になります。
- 2 **直す**：見本の文字・飾り・写真を押して選び、指でずらしします。選ぶと四すみと上に丸が出て、**四すみの丸で大きさ**、**上の丸で向き**を変えられます（2本の指で広げる・ひねるでもできます）。真ん中に近づけると、真ん中にぴったり合います。「文字」で書きかえ・フォント・大きさ・色・縦書き・飾り（帯・まる・吹き出し・テープ・下線）、「飾り」でスタンプ・イラスト・商品の写真・QRコードを足せます。テンプレート・配色・大きさ（POP横・POP縦・名刺・A4ポスター・正方形）も切り替えられます（直した文字や画像はそのまま）。「元に戻す」もあります。
- 3 **保存・印刷**：「画像で保存」で印刷に向く細かさ（300dpi）のPNGになります。「印刷」では、小さいPOPをA4に何枚かならべて印刷できます（点線で切ります）。

「画像」では、端末の写真や画像を使えます。

- **端末の画像を背景にする**：テンプレートの背景の代わりに、写真を敷きます。「画面いっぱい／全部見せる」・大きさ・位置を合わせ、文字が読みにくい時は「うすくする（白／黒）」「ぼかす」で整えます。
- **端末の写真を足す**：写真を、そのままの形で足します。「写真の形」で角まる・まるに切りとることもできます。
- **背景を消して足す**：商品の写真や季節の物の写真から、まわりを消して切り抜きます。開くと、まわりの色を自動で消します。残った背景は「**タップで消す**」で押すと、その色のつながった所が消えます。細かい所は「**消しゴム**」、消えすぎた所は「**戻すペン**」でなぞります。「似た色の幅」を大きくすると、たくさん消えます。2本の指で広げると、大きく見られます。白い台や単色の布の上で撮ると、きれいに消えます（AIは使わず、色の近さで消します）。
- **わたしの素材**：読み込んだ写真・切り抜いた画像は、この端末に残り、ほかのPOP・ポスターでも使えます（「背景に」「切り抜く」「消す」もここから）。ほかの端末には送られません。
- 選んだ画像は、**こさ（透明度）**・**左右反転**・**複製**・**手前へ／奥へ**・**固定**ができます。
- 「**重なり**」：上にある物から順に並びます。**かくす／出す**、**固定**（見本で押しても選ばれない。背景にした写真などに）、▲▼で重なりの順を変えます。
- 写真は、人の顔・ほかの人の作品・キャラクターなど、使ってよいか確かめてから使ってください。
- **販売会のポスター**：お店の名前・販売会の名前・日付・時間・場所・ひとこと・おすすめ（3つまで）・メニューの一覧が入ります。「販売会・メニュー」で直します。
- **まとめて作る**：選んだ商品のPOPを、A4に名刺サイズなら10枚ずつならべます。一度直して残してあるPOPは、直した形を使います。
- 作ったものは、この端末に残ります（一覧の「作ったもの」から続きを直せます）。
- 値段を「税抜き」にしている時は、税込みの値段を大きく、本体の値段を小さく出します。
- **素材**：テンプレート・イラスト・飾りは、このアプリのために作った物です。文字は Google Fonts の日本語フォント（SIL Open Font License 1.1）で、作った画像・印刷物は自由に使えます。AIで作った画像は使って

いません（日本語の文字がくずれません）。フォントはインターネットから読み込みます。つながっていない時は、端末の文字で描きます。

- 「無添加」など、中身が本当にそうかアプリでは分からない言葉は、自動では入れません（スタンプから選べます。確かめてから使ってください）。

言語 / Language

画面のことは英語にできます。「設定 → 言語 / Language」で「English」を押すと、すぐ切り替わります（読み込み直しても英語のまま）。この端末だけが切り替わり、ほかの端末はそれぞれの設定のままです。初めは日本語です。

- 英語になるのは画面の文字（ボタン・見出し・説明・知らせ）だけです。会計の計算・記録のしかたは日本語の時と同じです。
- 日本語のままの物：入れた文字（商品名・分類の名前・メモ・担当者など）、会計の記録、レシート・領収書・印刷・書き出すファイル（PDF・CSV）、このマニュアルの本文。
- シンプルモードの画面は、シンプルモードの設定の「ことば」を使います（English も選べます）。
- 日本語に戻す時も「設定 → 言語 / Language」で「日本語」を押します。

委託商品

作家さんやほかの団体から預かって売る商品です。既製品の販売のモードで、「設定 → レジの機能」の「委託商品」をオンにすると使えます（はじめはオフ。オンにすると、設定の一覧に「委託商品」が出ます）。

- 1 手数料（お店がいただく割合）を選びます。いなければ0%のまま。
 - 2 「設定 → 商品・在庫の調整」（開店前は「商品と仕入れ数」）で、預かった商品の「委託先」に名前を入れます。自分の店の商品は空欄のまま。
 - 3 あとはふつうに会計するだけです。
- 会計記録のいちばん上に「受託合計」（預かった売上の合計）と、委託先ごとの金額が出ます。1件ずつのカードにも「うち委託 ¥〇〇」と出ます。
 - 売上集計の「売上の概要」と全項目のPDFに、委託先ごとの点数・受託額・手数料・お渡しする額が出ます。
 - 受託額は商品の値段で数えます。セット割・クーポンの値引きはお店の負担として、受託額からは引きません。
 - 会計した時の委託先がその会計に残ります。あとで委託先を変えたりオフにしたりしても、前の会計の受託額は変わりません。

複数の端末で同時に会計する

1台目が「新しく開店する」、2台目からは「開いている販売会に合流する」。これだけで、売上も在庫も自動でひとつにまとまります。

覚えることは、これだけ

- **開店は1台だけ**。ほかの端末は**合流**します（合流は開店ではないので、名前や商品は決めません）。
- 合流する端末は、閉店中のカードに出る「**いま開いている販売会**」を押すだけ。コードを打つ必要はありません。
- **共有コードは開店のたびに自動で決まる4けたの数字**です。営業中の画面の上（名前のとなり）に出ていて、押すと「複数端末で使う」が開きます。一覧に出ない時だけ、そのコードを「**コードで合流する**」に入れます。

コードを入れると出るもの

「『〇〇』が開いています」... ボタンが「『〇〇』に合流する」に変わるので、押せば合流します。

「閉店しています」「開いている販売会はありません」「長いあいだ使われていません」... 合流できません（ボタンは押せません）。コードを確かめてください。**合流の操作で新しい販売会ができてしまうことはありません**。

閉店したコードは、中身が片づけられます

閉店すると、全部の端末が集計を残したあとで、そのコードの中身（会計・予約・端末の一覧）は置き場から**自動で消されます**。あとで同じ番号のコードが出ても、**前の販売会のデータが出てくることはありません**。集計はそれぞれの端末の「**設定 → 過去の販売会**」に残っています。

電波が切れていて閉店を受け取れなかった端末も、つながった時に**自分の手元の会計で閉店して集計を残します**。

QRコードで合流する

共有している端末の「**設定 → 複数端末で使う**」（画面の上の共有コードを押しても開きます）に**QRコード**が出ます。もう1台の**カメラで読み取る**と、このアプリが開き、合流の画面がコード入りで用意されます。

「『〇〇』に合流する」を押せば**合流**です（読み取っただけでは合流しません）。

QRコードの上で、読み取った端末の**役割**を選べます（既製品の販売では「レジ」「CD」、ファストフードでは「レジ」「KD」「CD（金額）」「CD（呼び出し番号）」）。読み取った端末は、合流するとそのままその役割になります。

※カメラで読み取るとブラウザで開きます。**ホーム画面に追加したアプリで使う端末**は、4けたのコードを「合流する」で入れてください（ブラウザとホーム画面のアプリは、中身が別々のため）。

途中から共有したくなった

開店し直す必要はありません。「**設定 → 複数端末で使う**」の「**ほかの端末と共有を始める**」を押すと、共有コードが自動で決まり、ここまでの会計も在庫もそのまま引き継がれます。ほかの端末は、いつもどおり「**合流する**」の一覧から選ぶだけです。

すでに別々に営業を始めてしまった端末どうしをまとめる時は、片方で「設定 → 複数端末で使う → 別の端末の販売会に合流する」を開き、もう片方の販売会を選びます。この端末の会計もいっしょに持っていきます。

名前の違う販売会が1つになるとき

たとえば1台目が「午前の部」、2台目が「午後の部」で開店していた場合、合流するときに**どちらの名前にするかを選ぶ画面**が出ます。選んだ名前に、全部の端末がそろいます。

つながっている端末を確認する

「設定 → 複数端末で使う」の「いま共有している端末」に、参加している端末が並びます。会計する端末か、CDかも分かります。通信が途切れている端末は灰色になります。

端末に名前を付けておくと分かりやすい

同じ一覧の下にある「この端末の名前」に、「レジ1」「お客様用」のように入れておくと、どれがどの端末かひと目で分かります。名前はその端末にだけ保存され、売上には影響しません。

画面を消したり他のアプリに切り替えたりすると、端末は通信を止めます。**画面に戻ればひとりですぐ追いつく**ので、そのまま使って大丈夫です。

通信が切れたとき

レジの画面に**赤い帯**が出ます。**その間も会計はそのまま続けられます**（この端末に貯まり、つながると自動でまとめて送られます）。つながっていないまま閉店しようとするとき引き止めるので、電波の良い場所で表示が緑になってから閉店してください。

電波が切れたまま画面を読み込み直したり、アプリを閉じたりしても、**送れていない会計はこの端末に控えてあり**、つながった時にもう一度送ります（同じ会計が2つになることはありません）。

通信障害の時の対処

共有はインターネットを通して行うので、つながらない間はほかの端末に届きません。次の順で対処してください。

1. **会計は止めずに続ける**（それぞれの端末に貯まり、つながると自動で送られます）。
2. 電波の入るスマホの**インターネット共有（テザリング）**や、**別の携帯会社**のスマホ・モバイルWi-Fiに、全部の端末をつなぎ直す。つながった所から、すぐ追いつきます。
3. それでもつながらない間は、KD・CDには新しい会計が届きません。注文は**伝票の印刷**や声かけで伝えます。
4. 閉店は、全部の端末がつながってから（赤い帯が消えてから）。

Bluetoothで端末どうしを直接つなぐ方法は、iPhone・iPadのブラウザでは使えないため、ありません。

共有されるもの

会計（売上・取消）／在庫と残数／商品の追加・値段・種類・備考／販売会の名前／売上目標／セット割（オン・オフ、組み合わせと額）／予約／閉店。**これらは全部の端末で同じになります。**

端末ごとに持つのは、**領収書の発行者名**と**画面の明るさ・時計や天気の設定**だけです。

共有しているときの閉店

「閉店する」は共有している販売会そのものを終わらせる操作です。どの端末から閉店しても、**共有中のすべての端末がいっしょに閉店**になり、それぞれの端末に同じ集計が保存されます。ほかの端末がまだ会計している場合は、先に声をかけてください。

自分の端末だけ先に終わりたいときは、「設定 → 複数端末で使う」の「**この端末の利用を終える**」を使います。ほかにレジの端末が残っていない時は、**閉店して集計するか**を先に聞かれます（交代で次の人があとから合流する時だけ、閉店せずに抜けます）。

反映は電波の状況でおくれることがあります。おくれても、その端末だけで会計を続けられます。「設定 → **複数端末で使う → 速さを測る**」で、いまどのくらいおくられているかを数字で確かめられます。

CD（お客様に金額を見せる）

もう1台の端末を**お客様に向ける金額表示**にできます。レジ役の端末で打った内容が、そのまま大きな文字で映ります。

- 1 レジ役の端末で、いつもどおり開店しておきます（共有コードは自動で決まります）。
- 2 表示に使う端末で「**開店・合流 → 開いている販売会に合流する**」を開きます。
- 3 「**この端末の使い方**」で「**CD**」を選び、一覧から販売会を押します。
- 4 お客様から見える向きに立てかけます。

すでに共有している端末なら、1回で切り替わります

その端末がもう同じ販売会で会計しているなら、**コードを入れ直す必要も、共有をやめる必要もありません。**

「**設定 → この端末の役割**」を開いて「**CD**」を押すだけです。

戻す時は、表示の左上の×か、同じ一覧の「**レジ**」1回で、**そのまま同じ販売会の続きから会計できます**。行列の具合に合わせて、レジを増やしたり表示に回したりを何度でも切り替えられます。

商品を打つたびに**明細と合計**が1行ずつ増えていきます。レジで「**会計へ進む**」を押すと合計の文字が大きくなり、お預かりを入れると**お釣り**も出ます。会計が終わると「**ありがとうございました**」に変わり、決めた秒数（はじめは3秒）そのまま出ています（次のお客様の商品を1点打てば、すぐ次の会計の画面に変わります）。

端末を**横向きに寝かせても、明細はそのまま出ます**（左に買うもの、右に金額の2段組みになります）。

「設定 → CD（お客様用の画面）」で決められること（全部のCDにそろいます）

- **明るさ**...暗い／明るい。屋外や窓ぎわでは「明るい」が読みやすくなります。
- **待っている間の画面**...上から「いらっしやいませ」→ 使える支払い方法 → 広告の順に並びます。
- **待っている間の広告**...画像を8枚まで足せます。下の**横長の枠（16：9、おすすめ 1600×900）**に出し、縦長の画像は高さに合わせて左右を空けます。1枚ずつ横に流して止め、をくり返します（止めておく長さも選べます）。画像はこの端末にしまい、共有している時はCDにも送ります。
- **支払い方法**...現金・コード決済・カードなどを、形で分かる絵と名前で並びます（会社のロゴは使いません）。

覚えておくこと

- お客様用にした端末では**会計はできません**（映すだけです）。
- ふだんのレジに戻すときは、画面の**左上の×**を押します（KD・ハンディも同じです）。CD・KD・ハンディにする前にいた画面（「この端末の役割」「複数端末で使う」など）に、**見ていた位置のまま**戻ります。
- アプリのどの画面でも、「戻る」（左端から右へなぞった時も）は**ひとつ前にいた画面の、見ていた位置へ**戻ります。
- 電波が切れても表示のままです。つながり直すと自動でまた映ります。
- パソコンのブラウザでCDにすると、そのまま**全画面**になります。上の右の四角いボタンで、全画面にしたり、やめたりできます。
- 画面が消えていた・他のアプリを使っていた場合も、**戻れば自動で追いつきます**。
- レジが2台あるときは、**いま打っている方**の内容が映ります。
- 明細は上から、金額は下に並びます。レジで「**会計へ進む**」を押すと、**合計点数・合計・お預かり（はじめは0円）・不足・お釣り**が出ます。PayPayなどの時は、お預かりの代わりに支払い方法が出ます。

音と読み上げ（設定 → 音と読み上げ）

- アプリで鳴る音と、CDの読み上げは、「**設定 → 音と読み上げ**」の1か所で切り替えます。「**全部オン**」「**全部オフ**」でまとめて、または項目ごとに切り替えられます。右の音の印を押すと、その音をこの端末で試しに聞けます。
- **この端末の音**（端末ごと）...操作音、KDの新しい注文の知らせ（ファストフードの時）。
- **CDの音と読み上げ**（全部のCDにそろそろ）...会計が済んだ時の音、「ありがとうございます」、合計（「お会計は、1,280円です」）、呼び出し番号（ファストフードの時。はじめは切ってあります）。
- 呼び出し番号の読み上げは「**番号札、E 1001番、を、お持ちのお客様。カウンターにお越しください。**」です。
- iPhone・iPadは、**画面に1回さわるまで音が出ません**。CDに「タッチで音が出ます」と出ている時は、1回さわってください。音の大きさは、端末の音量で決めます。

お礼の長さ・広告の形（設定 → CD）

- **お礼を出しておく長さ**...会計が済んだ時の「ありがとうございます」を出す長さです（はじめは3秒。2・3・5・8・15秒から）。次のお客様の商品を打てば、すぐ次の会計に変わります。
- **広告の枠の形**...**A4縦**（はじめ）・**A4横・横長 16:9**。A4で作った広告は、枠をA4にすると画面の中でいちばん大きく出ます（おすすめは横1240×縦1754ほど）。
- 金額の画面の空いている所には、**セット割まであと何を足せばよいか**と、使える支払い方法が出ます。待っている間の画面には時計も出ます。
- **ハンディ**でテーブルの注文を打っている間は、CDには何も出ません（CDはレジの会計だけを映します）。

③ 閉店する

- 1 未清算の[予約が残っていないか](#)確認します。
- 2 画面の右上の「[閉店する](#)」を押します。
- 3 確認の画面が出るので、内容を読んで[OK](#)を選びます。
- 4 閉店すると[その回の売上が自動で集計され](#)、「発表用のまとめ」が出ます。

閉店した記録は「[設定 → 過去の販売会](#)」に自動で保存され、レジの会計データは空になります。あとから集計を見たり、PDFを出したりできます。

閉店はふつうは[レジの端末](#)で行います。KDの端末で「閉店する」を押した時は、全部の端末が閉店になることを[もう一度確かめてから](#)閉店します。

複数の端末で使っているとき

どの端末で閉店しても、[共有中のすべての端末がいっしょに閉店](#)になります。ほかの端末にも「他の端末で閉店されました」と出て、同じ集計がその端末にも保存されます。1台ずつ閉店して回る必要はありません。

売上を見る・PDFにする

下の「[売上集計](#)」から見られます。

発表用のまとめ

結果を発表するときに使う、[要点だけの1枚](#)です。「売上ハイライト」「売れ筋ベスト10」「時間帯の動き」「客層とカテゴリ」の4種類から選べ、画面に出ている見本がそのままPDFになります。1枚だけでも、4種類まとめてでも保存できます。

くわしい集計

- [売上の概要](#)...総売上・来店人数・客単価など。売上目標を決めていれば達成率も出ます。セット割で引いた額と件数もここに出ます（総売上は引いた後の、実際に受け取った額です）。
- [商品別の売れ行き](#)...どれがどれだけ売れたか、仕入れのうち何%はけたか、売れ残りはいくらか。
- [時間帯別の客数／売上の積み上がり](#)...いつ混んだか、開店からどう積み上がったか。[レジの混み具合](#)（いちばん混んだ15分に何人さばいたか、[レジ2台あると安心だった時間帯](#)、共有した時の端末ごとの会計数）も出ます。
- [買い方の傾向](#)...1人が何点買ったか、どの価格帯が売れたか、何と何が一緒に買われたか。[セット割の効果](#)（セットになった会計の数、セットの方の客単価、[あと1種類でセットだった会計](#)と、足りなかった種類）も出ます。声かけの参考にしてください。
- [客層・カテゴリ別](#)...客属性ごとの人数と客単価、[客層ごとの人気商品](#)（その客層でとくに人気の商品が、全体の何倍売れたか）、カテゴリ別の売上。
- [一緒には買われにくい組み合わせ](#)（「買い方の傾向」の下）...似た商品（同じ分類）なのに、同じ会計にほとんど入らない2品です。お客様が[どちらか一方で満足している](#)見込みがあるので、値段や味が近いなら、次回はどちらかを減らす（売れ数の少ない方を削る）候補になります。完売した後の会計は数えません。
「[傾向あり](#)」は件数が少なめなので、次の回でも同じ結果になるかを見てから決めてください。
- [完売と売り逃し／次回の仕入れ数の目安](#)...次回の準備に使えます。
- [販売会ごとの推移](#)...回を重ねるほど、前回からの伸びが見えます。

書き出し

「[書き出し（PDF・CSV）](#)」から、全項目のレポート（PDF）、商品別CSV（精算用）、会計明細CSV、全データJSONを保存できます。商品別CSVの売上は定価で数えているので、セット割があった回は「[合計](#)」の下に[割引の行と「総売上（割引後）」の行](#)が付きます。レジのお金と合わせるのは「総売上（割引後）」です。

印刷の画面からレジにもどるには

PDFにする時は別の画面が開きます。保存し終わったら、その画面のいちばん上の「[×閉じて戻る](#)」を押すとレジにもどれます。印刷の画面を閉じてしまっても、となりの「[印刷・PDF保存](#)」でもう一度開けます。

全項目のPDFと、発表用のまとめ

[全項目のPDF](#)には、画面の集計のすべて（概要・商品別・時間帯・ペース・在庫の減り方・客層とカテゴリ・完売と売り逃し・次回の仕入れ数・注文と提供時間・委託商品・消費税・販売会ごとの推移・操作の履歴）が入ります（使っていない項目は出ません）。

[発表用のまとめ](#)は、白黒で印刷して配るレジユメ向けに、色や棒を使わない[表だけ](#)の形です。

前回の記録をPDFから取り込む

前回比や「前回の実績を参考に反映」は、この端末の「過去の販売会」にある、いちばん新しい記録を使います。端末を初期化した・別の端末で開いたなどで前回の記録が無い時は、前回の「集計結果のPDF」から取り込みます。

- 1 「設定 → 過去の販売会」（開店の画面の「前回の記録」からも行けます）で、「前回の集計PDFを取り込む」を押します。
- 2 前回のPDFを選びます。総売上・来店人数・商品ごとの販売数などを読み取って、確かめる画面が出ます。
- 3 PDFと見比べます。日付はPDFを作った日が入っているので、販売会の日と違えば直します。「合っています」の印が出ていれば、読み取りの漏れはありません。
- 4 「前回の記録として保存する」を押します。
 - 古い版のアプリで作ったPDFでも読めます。版によっては商品ごとの売上が無く、個数だけを取り込みます。
 - 写真やスキャンのPDF（文字の無いPDF）は読めません。その時は、総売上と来店人数を手で入れて保存できます。
 - 読み取りを間違えて保存した時は、一覧の「消す」で消して、取り込み直せます（消せるのは取り込んだ記録だけです）。
 - 次回のために、閉店したら「書き出し（PDF・CSV）」の全項目のPDFを残しておくで安心です。

手伝いの人に端末を渡す

当日の手伝いの人に端末を渡す時は、この端末でできる操作を決めて、6けたのパスコードでロックできます。うっかり閉店したり、設定や記録を変えたりするのを防げます。

- 1 「設定 → この端末の設定 → この端末を制限する」を開きます。
- 2 「ロック中にできること」にチェックを付けます。会計はいつでもできます。初めは「予約」「会計記録を見る」だけにチェックが付いています。
- 3 「パスコードを決めて制限を始める」を押し、6けたの数字を2回入れます。

ロック中は、画面の上に鍵の印（制限中）が出て、許していないボタンは薄くなります。押すとパスコードを聞かれ、正しく入れるとロックが外れて、押した画面が開きます。鍵の印を押しても外せません。

覚えておくこと

- ロックはその端末だけのものです。ほかの端末や、共有している売上には影響しません。
- 2回目からは「前と同じパスコードで制限を始める」で、パスコードを入れずにすぐロックできます。
- CDにしている端末をロックしておくで、お客様が×を押しても戻りません。
- 5回続けて間違えると、30秒は入れられなくなります。
- パスコードを忘れると外せません（ブラウザのデータを消すと外れますが、その端末に残っている記録も消えます）。控えておいてください。

こんな時どうする？

こんな時	どうする
画面が固まった・反応しない	ブラウザを 再読み込み してください。営業中の記録と在庫は保存されているので消えません。開店からやり直す必要もありません。
お預かりが足りないとする	会計はまだ成立していません。正しい金額を入れ直してからボタンを押してください。
まちがえて「完了・記録」を押した	「会計記録」からその会計を 取り消し してください。売った商品は在庫にもどります。取り消した客No.は欠番になり、あとの会計の番号はずれません（お渡し済みの領収書と食い違わないようにするためです）。
セット割を付けたくない・付かない	「設定 → セット割・クーポン」のスイッチを確かめてください。オンの時は、 コーヒーとクッキーが同じ会計に入っていれば 自動で10円引きになります。記録してしまった会計は「会計記録」の 修正 で品目を直すと、割引も付け直されます。
商品が売り切れた	ボタンに「完売」と出ます。お客様に売り切れをお伝えください。
電池が少ない	会計のたびに保存されているので、電源が切れてもデータは残ります。充電してから開き直してください。
ほかの端末の会計が反映されない	「設定 → 複数端末で使う」で状態を確認してください。電波が戻れば自動で追いつきます。
画面がまぶしい・暗くて見えない	「設定 → この端末の設定 → 画面の明るさ」で 明るく／暗く を選べます。ふだんは「 端末に合わせる 」のままで、iPhone・iPadの設定にそのまま付いていきます。
ほかの端末で閉店された	その端末も自動で閉店になり、同じ集計が保存されます。売上が消えたわけではありません（「設定 → 過去の販売会」で見られます）。
交代する	同じ端末なら、そのまま次の人に渡してください。次の人が自分の端末を使うなら、その端末で「 開店・合流 → 開いている販売会に合流する 」から入ります。
合流したい販売会が一覧に出ない	開いている端末の画面の上に 共有コード が出ているか確かめてください。出ていなければ（通信できない時に開店した等）、その端末の「 設定 → 複数端末で使う → ほかの端末と共有を始める 」を押すと、一覧に出るようになります。
データを別の端末に移したい	「設定 → データの書き出し」で保存し、移す先の端末の開店画面の「 データを取り込んで始める 」で読み込みます。

■ 当日チェックリスト

開店前

- ☐ 端末の充電が十分にある
- ☐ 通信の状況を確認した（複数端末で共有する場合）
- ☐ 「① 開店・合流」の手順で、1台目が開店した
- ☐ 複数端末を使う場合、2台目からは「合流する」で同じ販売会に入った
- ☐ 釣り銭の準備ができている

営業中

- ☐ 会計は必ず「完了・記録」まで押し切る
- ☐ 売り切れの商品はお客様に一言添える
- ☐ 追加搬入したら「設定 → 商品・在庫の調整」で仕入れ数を増やす

閉店時

- ☐ 未清算の予約がない
- ☐ 「③ 閉店する」の手順で閉店し、集計を確認した
- ☐ 必要ならPDF・CSVを保存した

連絡先

責任者：_____ 連絡先：_____